Машинный уровень І: Основы

Основы информатики.

Компьютерные основы программирования

goo.gl/X7evF

Ha основе CMU 15-213/18-243: Introduction to Computer Systems

goo.gl/Q7vgWw

Лекция 4, 27 февраля, 2017

Лектор:

Дмитрий Северов, кафедра информатики 608 КПМ dseverov@mail.mipt.ru

w27001.vdi.mipt.ru/wp/?page id=346

Машинный уровень 1: Основы

- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

Процессоры Intel x86

- Подавляющее доминирование на рынках настольных ПК, ноутбуков, серверов
- Эволюционное конструирование
 - Обратно совместимы до 8086, выпущенного в 1978
 - Функции добавляются с ходом времени
- Complex instruction set computer (CISC)
 - Много команд во многих форматах
 - Но, лишь немногие встречаются в Linux программах
 - Трудно конкурировать по быстродействию с Reduced Instruction Set Computers (RISC)
 - Однако, Intel сделал именно это!
 - В терминах быстродействия. Но не энергопотребления.

Вехи эволюции Intel x86


Современные машины

Имя Дата МГц Транзисторов 5-10 **8086** 1978 **29K** ■ 1-й 16-битный процессор. Основа для IBM PC & DOS 1МВ адресного пространства **386** 16-33 1985 275K ■ 1-й 32-битный процессор, известен как IA32 ■ Добавлена "плоская адресация", способен исполнять Unix 2004 Pentium 4F 2800-3800 **125M** ■ 1-й 64-битный процессор, известен как x86-64 ■ Core 2 2006 291M 1060-3500 First multi-core Intel processor ■ Core i7 **731M** 2008 2667-3333

Процессоры Intel x86, далее

■ Эволюция машин

386	1985	0.3M
Pentium	1993	3.1M
Pentium/MMX	1997	4.5M
PentiumPro	1995	6.5M
Pentium III	1999	8.2M
Pentium 4	2001	42M
Core 2 Duo	2006	291M
Core i7	2008	731M



Добавленные возможности

Команды обработки данных мультимедиа(multimedia)

1.4-1.6B

- Команды для более эффективной условной обработки
- Переход от 32-битного слова к 64-битному

2013

Больше ядер

Core i7

Современное состояние 2015


Core i7 Broadwell 2015

Настольная модель

- 4 ядра
- Встроенная графика
- 3.3-3.8 ГГц
- 65BT

■ Серверная модель

- 8 ядер
- Встроенный ввод/вывод
- 2-2.6 ГГц
- 45BT



Клон x86: Advanced Micro Devices (AMD)

■ Сначала

- AMD догоняла Intel
- Немного медленнее, много дешевле

■ Потом

- Привлекла лучших аппаратчиков из Digital Equipment Corp. И других компаний
- Создала Opteron: сильного соперника Pentium 4
- Разработала x86-64, собственное 64-битное расширение

■Последние годы

- Intel вертикально интегрированная компания
 - Мировой лидер в полупроводниковых технологиях
- AMD опирается на сторонних изготовителей ИС
 - Существенно отстаёт от Intel

64-битный Intel

- 2001: Intel попытался радикально сменить IA32 на IA64
 - Полностью другая архитектура (Itanium)
 - Исполнение кода IA32, только как устаревшего
 - Разочаровывающее быстродействие
- 2003: AMD вышла с эволюционным решением
 - x86-64 (сейчас известна как "AMD64")
- Intel нарушил обязательство сосредоточения на IA64
 - Трудно признавать ошибки и превосходство AMD
- 2004: Intel анонсировал EM64T расширение к IA32
 - 64-битная технология расширенной памяти
 - Почти идентична x86-64!
- Сейчас все "low-end" процессоры х86 содержат х86-64
 - Однако много кода всё ещё в 32-битном режиме

Мы затронем

■ IA32

Традиционная x86

■ x86-64/EM64T

• Современный стандарт

■ Разделы в книге

- 3.1—3.12 of IA32,
- 3.13 of x86-64


Машинный уровень 1: Основы

- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

Определения

- Apxитектура(системы команд), также instruction set architecture: ISA. Часть конструкции процессора которую надо знать для понимания ассемблерного кода.
 - Примеры: описание набора команд, регистры.
- Микроархитетура: Реализация архитектуры.
 - Примеры: размер кеша и частота ядра.
- Формы кода:
 - Машинный код: содержимое байтов, исполняемое процессором
 - Ассемблерный код: текстовое представление машинного кода
- Примеры ISA (Intel): x86, IA, IPF

Программная модель ассемблера




- Имя: "EIP" (IA32) or "RIP" (x86-64)
- Набор регистров
 - Наиболее используемые данные
- Коды условий
 - Хранят информацию о состоянии самой последней арифм. команды
 - Используются для условных переходов

Память

- Массив адресуемых байт
- Код, данные пользователя
- Включая стек для поддержки процедур

Трансляция Си кода в объектный

- Код в файлах р1.с р2.с
- Компилируем командой: gcc -Og p1.c p2.c -o p
 - Используем минимальную оптимизацию (¬Оg)
 - Помещаем результирующий двоичный код в файл р



Компиляция в ассемблер

Си код (sum.c)

Сгенерированный код ассемблера x86-64

```
sumstore:
  pushq %rbx
  movq %rdx, %rbx
  call plus
  movq %rax, (%rbx)
  popq %rbx
  ret
```

Получается командой

```
gcc -Og -S sum.c
```

Создаёт файл sum.s

Внимание: даёт сильно различные результаты в различных окружениях из-за различных версий дсс и различных параметров компилятора.

"Типы данных" ассемблера

- 1-, 2-, 4- или 8-байтные "целочисленные" данные
 - Значения данных
 - Адреса (нетипизированные указатели)
- 4-, 8-, или 10- байтные данные с плавающей точкой
- Код: последовательности байт, кодирующие последовательность команд
- Никаких сложных типов как массивы или структуры
 - Просто подряд расположенные в памяти байты

Операции ассемблера

Арифметические операции с данными в регистрах или в памяти

Передача данных между памятью и регистрами

- Загружают данные из памяти в регистры
- Выгружают данные из регистров в память

■ Передача управления

- Безусловные переходы
- Условные переходы
- Вызов процедур и возврат из них

Объектный код

Koд sum

0×0400595 : 0x530x480x890xd30xe80xf20xff 0xff 0xff 0x480x890x03

0x5b

0xc3

- Всего 14 байт
- Каждая команда1, 2 или 3 байта
- Старт по адресу 0x0400595

Ассемблер

- Транслирует .s в .o
- Кодирует команды двоичным кодом
- Почти готовый к загрузке год
- Межфайловых связей кода

■ Редактор (связей)

- Выполняет ссылки между файлами
- Компонует со статическими библиотеками
 - Например, код для malloc, printf
- Некоторые библиотеки связываются динамически
 - Связывание происходит при исполнении

Пример машинных команд

*dest = t;

movq %rax, (%rbx)

■ Си-код

 Сохранить значение t в память обозначенную dest

■ Ассемблер

- Переместить 8-байтное значение в память
 - Четверное слово в терминах x86-64
- Операнды:

t: peructp %**rax**

dest: peгистр %rbx

*dest: память M[%rbx]

■ Объектный код

- 3-байтная команда
- по адресу 0х40059е

0x40059e: 48 89 03

Дизассемблирование объектного кода

Дизассемлированный код

```
0000000000400595 <sumstore>:
 400595: 53
                          push
                                %rbx
 400596: 48 89 d3
                          mov
                                %rdx,%rbx
 400599: e8 f2 ff ff ff
                         callq
                                400590 <plus>
 40059e: 48 89 03
                                %rax, (%rbx)
                          mov
 4005a1: 5b
                                %rbx
                          pop
 4005a2: c3
                          reta
```

Дизассемблер

objdump -d sum

- Полезный инструмент для анализа объектного кода
- Анализирует битовые последовательности наборов команд
- Приблизительно воссоздаёт ассемблерный код
- Может обрабатывать файлы a.out (загрузочные) или .о

Вариант дизассемблирования

Объектный код

Дизассемблированный код

```
0 \times 0400595:
   0x53
   0x48
   0x89
   0xd3
   0xe8
   0xf2
   0xff
   0xff
   0xff
   0x48
   0x89
   0x03
   0x5b
   0xc3
```

```
Dump of assembler code for function sumstore:

0x00000000000400595 <+0>: push %rbx
0x0000000000400596 <+1>: mov %rdx,%rbx
0x0000000000400599 <+4>: callq 0x400590 <plus>
0x0000000000040059e <+9>: mov %rax,(%rbx)
0x000000000004005a1 <+12>:pop %rbx
0x000000000004005a2 <+13>:retq
```

■ С помощью отладчика gdb

gdb sum
disassemble sumstore

- Дизассемблируемая процедура
- x/14xb sum
- Разобрать 14 байт, начиная с sumstore

Что удастся дизассемблировать?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE: file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 < text>:
30001000:
            Обратная разработка нарушает
30001001:
30001003:
               лицензионное соглашение
30001005:
                         Microsoft
3000100a:
```

- Всё, что имеет смысл исполняемых команд
- Дизассемблер разбирает указанные байты как машинный код и представляет как ассемблерный код

Машинный уровень 1: Основы


- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

Целочисленные регистры х86-64

%rax	%eax	% r8	%r8d
%rbx	%ebx	% r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

- Расширены существующие регистры. Добавлены 8 новых.
- %ebp/%rbp сделан регистром общего назначения, в отличие от IA32

Почти история: регистры ІАЗ2




(для обратной совместимости)

Пересылки данных

- Перенос данных тоуд *Источник, Результат*:
- Типы операндов
 - Непосредственные: константные
 - Пример: \$0x400, \$-533
 - Как Си константы, но с префиксом '\$'
 - Кодируются 1, 2, 4 или 8 байтами
 - Регистровые: только 16 целочисленных
 - Пример: %rax, %r13
 - %**rsp** зарезервирован
 - Другие особо используются некоторыми командами
 - *В памяти:* 8 последовательных байт памяти по адресу из регистра
 - Простейший пример: (%rax)
 - Несколько различных "вариантов адресации"

%rax
%rcx
%rdx
%rbx
%rsi
%rdi
%rsp
%rbp
%rN

тоу Комбинации операндов



Нельзя передать из памяти в память одной командой

Простые адресации памяти

- Базовая (R) Mem[Reg[R]]
 - Регистр R содержит адрес памяти
 - Aга! Раскрытие указателя в Си

movq (%rcx),%rax


- Co смещением D(R) Mem[Reg[R]+D]
 - Регистр **R** содержит адрес начала фрагмента памяти
 - Константа **D** обозначает сдвиг от начала фрагмента

movq 8(%rbp),%rdx

Пример использования простых адресаций


```
void swap
    (long *xp, long *yp)
{
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;
    *xp = t1;
    *yp = t0;
}
```

```
void swap
   (long *xp, long *yp)
{
   long t0 = *xp;
   long t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```



Регистр	Значение
%rdi	хр
%rsi	ур
%rax	t0
%rdx	t1

Регистры




Память

	Адреса
123	0x120
	0x118
	0x110
	0x108
456	0x100

swap:


```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```





swap: movq (%rdi), %rax # t0 = *xp movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp

movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1 movq %rax, (%rsi) # *yp = t0

ret







Простые адресации памяти

- Базовая (R) Mem[Reg[R]]
 - Регистр R содержит адрес памяти
 - Aга! Раскрытие указателя в Си

movq (%rcx),%rax

- Co смещением D(R) Mem[Reg[R]+D]
 - Регистр **R** содержит адрес начала фрагмента памяти
 - Константа **D** обозначает сдвиг от начала фрагмента

movq 8(%rbp),%rdx

Полная адресация

■ Наиболее общая форма

D(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+D]

■ D: 1-, 2-, or 4-байтное константное "смещение"

■ **Rb**: Базовый регистр: любой из 8 целочисленных регистров

■ **Ri**: Индексный регистр: любой, кроме %**rsp**

■ **S**: Масштаб: 1, 2, 4, или 8 (*а почему эти числа?*)

Специальные случаи

(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]

D(Rb,Ri) Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]

(Rb,Ri,S) Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]

Пример вычисления адресов

%rdx	0xf000
%rcx	0x0100

Выражение	Вычисление адреса	Адрес
0x8 (%rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%rdx,%rcx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%rdx,%rcx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%rdx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

Машинный уровень 1: Основы

- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

Команда вычисления адреса

■ leaq Src,Dest

- Src адресное выражение
- Присваивает *Dest* адрес вычисленный по выражению

■ Используется

- Для вычисления адресов без обращения к памяти
 - например, трансляции р = &x[i];
- Для вычисления выражений вида x + k*y,
 - где k = 1, 2, 4, или 8

Пример

```
long mul12(long x)
{
   return x*12;
}
```

Результат компиляции в ассемблер:

```
leaq (%rax, %rax, 2), %rax ;t <- x+x*2
salq $2, %rax ;return t<<2</pre>
```

Некоторые арифметические команды

■ Двухоперандные команды:

```
Формат
                   Вычисления
  addq Src,Dest Dest = Dest + Src
  subq Src,Dest Dest = Dest - Src
 mulq Src,Dest Dest = Dest * Src
  imulq Src,Dest Dest = Dest * Src
  salq
          Src, Dest = Dest << Src Cuhohum: shlq
  sarq
          Src,Dest Dest = Dest >> Src Apuфметический
  shrq
          Src,Dest Dest = Dest >> Src Логический
          Src,Dest Dest = Dest ^ Src
 xorq
          Src, Dest = Dest & Src
  andq
          Src,Dest Dest = Dest | Src
  orq
```

- Следите за порядком аргументов!
- Почти не различаются signed и unsigned int (почему?)

Некоторые арифметические команды

■ Однооперандные команды

```
incq     Dest = Dest + 1
decq     Dest = Dest - 1
negq     Dest     Dest = - Dest
notq     Dest     Dest = ~Dest
```

■ Больше информации – в книге

Пример арифметических выражений

```
long arith
(long x, long y, long z)
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
```

```
arith:
  leaq (%rdi,%rsi), %rax
  addq %rdx, %rax
  leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
  salq $4, %rdx
  leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx
  imulq %rcx, %rax
  ret
```

Интересные команды

- **leaq**: вычисление адресов
- salq: сдвиг
- imulq: умножение
 - используется лишь однажды

Разбираем arith

```
long arith
(long x, long y, long z)
  long t1 = x+y;
  long t2 = z+t1;
  long t3 = x+4;
  long t4 = y * 48;
  long t5 = t3 + t4;
  long rval = t2 * t5;
  return rval;
```

%rdi	Argument x
%rsi	Argument y
%rdx	Argument z
%rax	t1, t2, rval
%rdx	t4
%rcx	t5

Машинный уровень 1: Основы. Сводка

■ Эволюция процессоров и архитектур Intel

Эволюционное конструирование приводит к странностям и неестественным свойствам

■ Си, ассемблер, машинный код

- Новые формы видимого состояния: счётчик команд, регистры, ...
- Компилятор должен преобразовать операторы, выражения, процедуры в последовательности низкоуровневых команд

■ Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки

■ Команда **move** x86-64 обеспечивает множество вариантов пересылки

Арифметика

 Си компилятор compiler будет выдавать различные комбинации команд для реализации одинаковых вычислений