

Углубленное программирование на языке С / С++

Лекция № 1

Алексей Петров



Модуль №1. Углубленное программирование на языке С. Управление памятью

- Лекция №1. Цели и задачи курса. Организация и использование оперативной памяти в программах на языке С
- Практикум №1. Адресная арифметика. Одно- и многомерные массивы и строки. Алгоритмы их обработки
- Лекция №2. Организация и использование сверхоперативной памяти. Основы многопоточного программирования. Вопросы качества структурного программного кода
- Практикум №2. Составные типы языка С. Алгоритмы их обработки. Взаимодействие с ОС



Модуль №2. Объектная модель языка С++. Обобщенное и безопасное программирование

- Лекция №3. Основные вопросы объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке С++
- Лекция №4. Дополнительные вопросы ООП на языке С++.
 Динамическая идентификация типов (RTTI)
- Практикум №3. Проектирование полиморфной иерархии классов повышенного уровня сложности
- Лекция №5. Шаблоны классов и методов. Обработка исключительных ситуаций. Обобщенное и безопасное программирование
- Практикум №4. Разработка и обеспечение безопасности полиморфной иерархии с шаблонами классов



Модуль №3. Библиотеки для промышленной разработки ПО: STL, Boost

- Лекция №6. Практическое введение в STL
- Лекция №7. Функциональное программирование в С++11.
 Практическое введение в Boost
- Практикум №5. Оптимизация полиморфной иерархии классов с использованием элементов библиотек STL и Boost



Модуль №4. Шаблоны ОО-проектирования. Основы промышленной разработки ПО

- Лекция №8. Принципы и шаблоны объектно-ориентированного проектирования. Базовые шаблоны, шаблоны GoF
- Практикум №6. Оптимизация полиморфной иерархии классов с использованием шаблонов объектно-ориентированного проектирования однопоточных приложений
- Лекция №9. Идиоматика С++. Основы рефакторинга и качество исходного кода. Стандарты кодирования и методологии разработки ПО
- Практикум №7. Инспекция и рефакторинг объектноориентированного исходного кода

Лекция №1. Цели и задачи курса. Организация и использование ОЗУ и СОЗУ в программах на языке С



- 1. Цели, задачи, структура курса. Язык С в современной промышленной разработке.
- 2. Организация оперативной памяти. Одно- и многомерные массивы, строки и указатели.
- Выравнивание и упаковка переменных простых и составных типов.
- 4. Выделение и освобождение памяти, управление памятью и производительность кода.
- 5. Стандарт POSIX и переносимый исходный код.
- 6. Оптимизация работы с кэш-памятью ЦП ЭВМ.
- 7. Постановка ИЗ к практикуму №1.

Цель и структура курса



Цель курса — сформировать практические навыки и умения, необходимые специалистам по разработке ПО UNIX-подобных операционных систем (ОС) для участия в проектах **промышленной разработки** среднего уровня сложности, в том числе для замещения стажерских должностей разработчиков **серверной части высоконагруженных приложений**.

Состав курса (весна 2014 / 2015 уч. г.) — 9 лекций, 7 практикумов. Для сравнения:

- осень-весна 2013 / 2014 9 лекций, 7 практикумов;
- весна 2013 10 лекций, 6 практикумов;
- осень 2012 12 лекций, 4 практикума.

Общая аудиторная нагрузка — 64 акад. часа (лекции — 36 акад. часов, практика — 28 акад. часов).

Чему научимся? Практический результат (1 / 2)



Обязательно:

- моделировать систему при помощи UML-диаграмм;
- разрабатывать код на языке С / С++ с элементами С++1у;
- использовать инструменты анализа кода: Valgrind, dwarves и др.;
- создавать качественный код в **структурной и объектно- ориентированной парадигме**;
- использовать приемы обобщенного и безопасного программирования;
- применять промышленные библиотеки STL, Boost;
- внедрять в продукт классические архитектурные **шаблоны GoF**;
- оценивать качество и выполнять рефакторинг исходного программного кода;
- презентовать и защищать свои разработки перед аудиторией.

Чему научимся? Практический результат (2 / 2)



По желанию:

моделировать варианты использования продукта;

- проектировать и реализовывать слой данных продукта;
- выполнять кодогенерацию по UML-моделям;
- писать многопоточные приложения;
- создавать **POSIX**-совместимый **переносимый** исходный код;
- реализовывать графический интерфейс пользователя в **Qt**;
- использовать систему контроля версий: **Git** или аналогичную.

Организационные положения



Расписание занятий:

 постановка задач к практикумам — через блог дисциплины и на лекциях №1, 2, 3, 4, 6, 8 и 9 (работа выполняется индивидуально и в группах!).

Правила поведения и регламент:

- приходить вовремя, самостоятельно проходить электронную регистрацию;
- общезначимые вопросы задавать во время пауз преподавателя или по поднятию руки, индивидуальные — в перерыве или после занятия;
- средства связи и ноутбуки использовать только в беззвучном режиме или режиме текстовых сообщений;
- продолжительность занятий 4 акад. часа с 1 или 2 перерывами общей продолжительностью до 10 минут.

Знакомство с аудиторией:

■ известные языки программирования (C, C++, Java);

• опыт разработки, известные среды и технологии.

Web-ресурсы и онлайн-книги



- Официальный Web-сайт проекта Boost: http://www.boost.org/.
- Официальный Web-сайт проекта Eclipse: http://www.eclipse.org/.
- Официальный Web-сайт проекта Qt: http://qt-project.org/.

- Справка по языкам С / С++: http://en.cppreference.com/w/.
- C Programming: http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming.
- Google C++ Style Guide: http://googlestyleguide.googlecode.com/svn/trunk/cppguide.xml
- More C++ Idioms: http://en.wikibooks.org/wiki/More_C%2B%2B_Idioms.
- Schäling, B. The Boost C++ Libraries: http://en.highscore.de/cpp/boost/.
- Stack Overflow http://stackoverflow.com/.
- Standard C++ http://isocpp.org/.
- The C++ Resources Network http://www.cplusplus.com/.

Блог дисциплины



■ Размещен по адресу: https://tech-mail.ru/blog/cpp/

- Что делать:
 - подписаться на обновления;
 - изучить более ранние записи;
 - задавать вопросы;
 - участвовать в опросах и обсуждениях.

Рекомендуемая литература: модуль №1



- Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования С. Вильямс, 2012. 304 с.
- Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения. Вильямс, 2013. — 960 с.
- Шилдт Г. Полный справочник по С. Вильямс, 2009. 704 с.
- Butenhof, D. Programming with POSIX Threads (Addison-Wesley, 1997).
- Fog, A. Optimizing Software in C++: An Optimization Guide for Windows, Linux and Mac platforms (Oct. 2013). URL: http://www.agner.org/optimize/ optimizing_cpp.pdf.
- Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual (July 2013). URL: http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64-ia-32-architectures-optimization-manual.pdf.
- King, K. C Programming: A Modern Approach, 2nd ed. (W. W. Norton & Co., 2008).
- Meyers, S. CPU Caches and Why You Care. URL: http://aristeia.com/TalkNotes/PDXCodeCamp2010.pdf.

Язык С сегодня



 2015 — активное применение языка в практике программирования:

ядра ОС:









инструментальные средства:









системы управления БД и Web-серверы и пр.







- проекты Mail.Ru Group: tarantool, Почта@Mail.Ru и пр.
- В феврале 2015 г. TIOBE Programming Community Index языка С составляет 16,488% (1-е место), а сам язык в нем занимает 1 2-е места с 1989 г. (конкурируя, главным образом, с Java).

Вопросы управления памятью и производительность кода: зачем?



Неоптимальная работа с памятью становится ограничивающим фактором для большинства программ.

Проблему усугубляет рост сложности подсистемы памяти, в частности — механизмов кэширования и пр.



Модели управления памятью и области видимости объектов данных



- Предлагаемые языком С модели управления объектами данных (переменными) закреплены в понятии класса памяти, которое охватывает:
 - время жизни продолжительность хранения объекта в памяти;
 - область видимости части исходного кода программы, из которых можно получить доступ к объекту по идентификатору;
 - **связывание** части исходного кода, способные обращаться к объекту по его имени.
- Для языка С характерны три области видимости:
 - **блок** фрагмент кода, ограниченный фигурными скобками (напр. составной оператор), либо заголовок функции, либо заголовок оператора for, while, do while и if;
 - прототип функции;
 - файл.

Классы памяти в языке С



Класс памяти	Время жизни	Область видимости	Тип связывания	Точка определения
Автоматический	Автоматическое	Блок	Отсутствует	В пределах блока, опционально auto
Регистровый	Автоматическое	Блок	Отсутствует	В пределах блока, register
Статический, без связывания	Статическое	Блок	Отсутствует	В пределах блока, static
Статические, с внешним связыванием	Статическое	Файл	Внешнее	Вне функций
Статические, с внутренним связыванием	Статическое	Файл	Внутреннее	Вне функций, static

Размещение объектов данных на регистрах процессора



- Применение ключевого слова register для активно используемых переменных:
 - несет все риски «ручной оптимизации» кода и полезно преимущественно для встроенных систем и архитектур, не имеющих компиляторов С с долгой историей (дсс разрабатывается с 1987 г.);
 - относится к регистрам ЦП (в x86/x86-64: AX, EBX, RCX и т.д.), но не кэш-памяти ЦП 1-го или 2-го цровня;
 - является рекомендацией, но не требованием к компилятору;
 - вполне может игнорироваться компилятором, который будет действовать «на свое усмотрение» (например, разместит переменную на регистре, потребность в котором возникнет позднее всего).
- Операция взятия адреса переменной со спецификатором register недопустима вне зависимости от того, размещена ли она фактически на регистре.

Операция sizeof и тип size_t



- Унарная операция sizeof:
 - допускает скобочную и бесскобочную (только для переменных) нотацию: sizeof a или sizeof(T);
 - возвращает объем памяти, выделенной под объект простого или составного типа, в байтах как значение переносимого типа size_t, являющегося псевдонимом одного из базовых беззнаковых целых типов (ср. int32_t и пр.);
 - не учитывает возможного выравнивания объекта.

 Использование вычисляемых компилятором конструкций вида sizeof(T) не влияет на производительность кода, но повышает переносимость.

Указатели и арифметика указателей. Тип ptrdiff_t



- Стандартные указатели типа Т* как составной тип языка С и символический способ использования адресов можно условно считать «шестым классом памяти», важной особенностью которого является поддержка специфической арифметики.
- Пусть р, р2 указатели типа Т*, а п значение целого типа (желательно — ptrdiff_t). Тогда:
 - p + n либо n + p адрес, смещенный относительно p на n единиц
 хранения размера sizeof(T) в направлении увеличения адресов;
 - p n адрес, смещенный относительно р на n единиц хранения размера sizeof(T) в направлении уменьшения адресов;
 - p++ либо ++p, p-- либо --p аналогичны p + 1 и p 1;
 - p p2 разность содержащихся в указателях адресов, выраженная в единицах хранения и имеющая тип ptrdiff_t.
 Разность положительна при условии, что р расположен в пространстве адресов «правее» p2.

Одномерные массивы (строки)



■ Для одномерного массива Т a[N] в языке С справедливо:

- массивы поддерживают полную и частичную инициализацию, в том числе с помощью выделенных инициализаторов;
- в частично инициализированных массивах опущенные значения трактуются как нули;
- элементы массивов размещаются в памяти непрерывно и занимают смежные адреса, для обхода которых может использоваться арифметика указателей;
- строки char c[N] конструктивно являются частными случаями массивов, при этом в корректных строках c[sizeof(c) – 1] == '\0';
- sizeof(a) возвращает размер массива в байтах (не элементах!);
- sizeof(a[0]) возвращает размер элемента в байтах.
- Принятая система обозначения массивов является лишь особым способом применения указателей.



Одномерные массивы (строки): пример



```
// с освобождением квадратных скобок
int a[] = \{1, 2, 3\};
// эквивалентно int a[3] = \{1, 2, 3\};
// с частичной неявной инициализацией
int b[5] = \{1, 2, 3\};
// эквивалентно:
// int b[5] = {1, 2, 3, 0, 0};
// с выделенными инициализаторами
int c[7] = \{1, [5] = 10, 20, [1] = 2\};
// эквивалентно:
// int c[7] = \{1, 2, 0, 0, 0, 10, 20\};
```

Одномерные массивы (строки) и указатели



- Пусть Т a[N] массив. Тогда:
 - имя массива является константным указателем на 0-й элемент: a == Ga[0];
 - для любых типов и длин массивов справедливо:
 Ga[i] == a + i и a[i] == *(a + i);

- С учетом этого эквивалентны прототипы:
 - int foo(double [], int);
 - int foo(double *, int);
- Передать массив в функцию можно так, как показано выше, или как пару указателей: на 0-й и N-й элементы (обращение к элементу a[N] без его разыменования допустимо):
 - int foo(double *, double *);

Макроопределение NULL



 Стандартное макроопределение NULL расширяется препроцессором до константы с семантикой «пустого» указателя, который...

- является константным целочисленным выражением, вычисляемым в длинный или короткий нуль (OL или O), либо
- выступает как результат приведения такого значения к void* (напр. (void*)0).
- Значение NULL приводимо к любому типу-указателю и может использоваться в конструкциях вида:
 - if (p != NULL) // ...
 - if (q == NULL) // ...

Вопросы безопасного программирования



• Инициализировать указатели во время определения:

- допустимый адрес;
- 0, (void*)0 или NULL.
- Проверять:
 - значения указателей перед их разыменованием;
 - значения индексов элементов массивов перед использованием;
 - возвращаемые значения стандартных функций после их вызова.

Стандартные функции ввода-вывода



Имя функции	Назначение функции	Причины ошибок	POSIX- совместима?		
<pre>int scanf(const char *restrict format,);</pre>					
scanf	Осуществляет форматный ввод с консоли — чтение из стандартного входного потока stdin. Возвращает количество успешно считанных элементов ввода	Некорректная входная последователь ность (EILSEQ) Недостаточно аргументов (EINVAL)	Да		
<pre>int printf(const char *restrict format,);</pre>					
printf	Осуществляет форматный вывод в консоль — запись в стандартный выходной поток stdout. Возвращает количество переданных в поток байт	EILSEQ, EINVAL и др.	Да		

Стандартные функции для работы с динамической памятью (1 / 2)



Имя функции	Назначение функции	Причины ошибок	POSIX- совместима?	
<pre>void *malloc(size_t size);</pre>				
malloc	Выделяет неиспользуемый участок памяти объекту данных размера size байт, не меняя содержимое указанного участка	Недостаточно памяти (ENOMEM)	Да	
<pre>void *calloc(size_t nelem, size_t elsize);</pre>				
calloc	Выделяет неиспользуемый участок памяти массиву из nelem элементов размера elsize байт каждый и выполняет его поразрядное обнуление	Недостаточно памяти (ENOMEM)	Да	

Стандартные функции для работы с динамической памятью (2 / 2)



Имя функции	Назначение функции	Причины ошибок	POSIX- совместима?	
<pre>void *realloc(void *ptr, size_t size);</pre>				
realloc	Изменяет размер объекта данных, на который указывает ptr, до size. Если указатель ptr пуст, вызов эквивалентен malloc. Если size == 0, память под объектом освобождается	Недостаточно памяти (ENOMEM)	Да	
<pre>void free(void *ptr);</pre>				
free	Вызывает освобождение памяти, на которую указывает ptr, делая ее доступной для нового выделения. Дальнейшее использование ptr влечет неопределенное поведение	Нет	Да	

Выравнивание объектов, размещаемых статически. GCC-атрибут aligned (1 / 2)



- Одним из способов повышения производительности программы является такое размещение данных в ОЗУ, при котором они эффективно загружаются в кэш-память ЦП. Для этого данные должны быть, как минимум, выровнены на границу линии кэшпамяти данных 1-го уровня (L1d). Выравнивание объекта в ОЗУ обычно определяется характеристиками выравнивания, которые имеет соответствующий тип данных. При этом:
 - выравнивание скалярного объекта определяется собственной характеристикой выравнивания приписанного ему базового типа;
 - выравнивание **массива**, если размер каждого элемента не кратен величине выравнивания, распространяет свое действие только на элемент с индексом 0;
 - выравнивание объектов в программе на языке С может регулироваться на уровне отдельных переменных и типов данных., для чего в компиляторе GCC служит атрибут aligned.

Выравнивание объектов, размещаемых статически. GCC-атрибут aligned (2 / 2)



- Выравнивание статически размещаемых переменных имеет силу как для глобальных, так и для автоматических переменных. При этом характеристика выравнивания, присущая типу объекта, полностью игнорируется.
- При выравнивании массивов гарантированно выравнивается только начальный, нулевой элемент массива.



Выравнивание объектов, размещаемых из в за в за пример не пример не пример

```
// выравнивание, регулируемое на уровне объекта
// переменная qwd выравнивается на границу 64 байт
uint64_t qwd __attribute((aligned(64)));

// выравнивание, регулируемое на уровне типа
// переменные типа al128int_t (синоним int)
// выравниваются на границу 128 байт
typedef int __attribute((aligned(128))) al128int_t;
al128int_t aln;
```

Выравнивание объектов, размещаемых динамически. Функция posix_memalign



- Функция posix_memalign:
 - определена в стандарте POSIX 1003.1d;
 - имеет прототип
 int posix_memalign(void **memptr, size_t alignment, size_t size);
 - выделяет неиспользуемый участок памяти размера size байт, выровненный на границу alignment, и возвращает указатель на него в memptr;
 - допускает освобождение выделенной памяти функцией free().
- Требования к значению alignment:
 - kpatho sizeof(void*);
 - является целочисленной степенью числа 2.
- Ошибки (EINVAL, ENOMEM):
 - значение alignment не является кратной sizeof(void*) степенью 2;
 - недостаточно памяти.



posix_memalign: пример (1 / 2)



```
int b[7] = \{1, [5] = 10, 20, [1] = 2\}; // массив-источник
int *p = NULL,
                                        // массив-приемник
    errflag;
                               // код ошибки posix_memalign
// установить размер линии кэш-памяти данных 1-го уровня
// (L1d); типичное значение: 64 байта
long l1dcls = sysconf( SC LEVEL1 DCACHE LINESIZE);
// проверить, удался ли вызов sysconf()
if (l1dcls == -1)
// если вызов sysconf() неудачен, использовать значение
// выравнивания по умолчанию
       l1dcls = sizeof(void*);
```



posix_memalign: пример (2 / 2)



```
// выделить память с выравниванием на границу строки L1d
errflag = posix_memalign((void**)&p, l1dcls, sizeof b);
if(!errflag)// в случае успеха posix_memalign возвращает 0
       printf("\nL1d cache line size is %ld\n", l1dcls);
       printf("p and &p are %p and %p\n", p, &p);
       p = memcpy(p, b, sizeof(b));
       // ...
       free(p);
else
       printf("posix memalign error: %d\n", errflag);
```

Многомерные массивы



■ **Двумерный массив** — объект данных Т a[N][M], который:

- содержит N последовательно расположенных в памяти строк по M элементов типа T в каждой;
- в общем и целом инициализируется аналогично одномерным массивам;
- по характеристикам выравнивания идентичен объекту Т a[N * M], что сводит его двумерный характер к удобному умозрительному приему, упрощающему обсуждение и визуализацию порядка размещения данных.
- Массивы размерности больше двух считаются многомерными, при этом (N + 1)-мерные массивы индуктивно определяются как линеаризованные массивы N-мерных массивов, для которых справедливо все сказанное об одно- и двумерных массивах.



Многомерные массивы: пример



```
// определение двумерных массивов
int a[2][3] = {
       {0, 1}, // частичная инициализация строки
       {2, 3, 4}}; // полная инициализация строки
int b[2][3] = \{0, 1, 2, 3, 4\};
// результаты:
// a: {0, 1, 0, 2, 3, 4}; b: {0, 1, 2, 3, 4, 0}
// определение массивов размерности больше 2
double d[3][5][10];
int32_t k[5][4][3][2];
```

Многомерные массивы и указатели



 Для многомерных массивов справедлив ряд тождеств, отражающих эквивалентность соответствующих выражений языка С. Так, для двумерного массива Т a[N][M] справедливо:

```
    a == Ga[0]; a + i == Ga[i];
    *a = a[0] == Ga[0][0];
    **a == *Ga[0][0] == a[0][0];
    a[i][j] == *(*(a + i) + j).
```

 Использование операции разыменования * не имеет каких-либо преимуществ перед доступом по индексу, и наоборот.
 Трансляция и первой, и второй формы записи в объектный код приводит в целом к одинаковым результатам.



Многомерные массивы и указатели: пример



```
// указатели на массивы и массивы указателей
int k[3][5];
int (*pk)[5]; // указатель на массив int[5]
int *p[5]; // массив указателей (int*)[5]
// примеры использования (все — допустимы)
pk
  = k; // аналогично: pk = &k[0];
pk[0][0] = 1; // аналогично: k[0][0] = 1;
*pk[0] = 2; // аналогично: k[0][0] = 2;
**pk = 3; // аналогично: k[0][0] = 3;
```

Совместимость указателей



 Общеизвестно, что для любого конкретного типа Т, не тождественного ему типа Y и указателей Т *pt и Y *py недопустимо присваивание:

pt = py;
$$//$$
 T $-$ He void

 Представленный пример является частным случаем более общего правила совместимости указателей, расширением которого является запрет на присваивание значения указателя на константу «обычному» указателю.



Совместимость указателей: пример



```
// определения
double *pd, **ppd;
double (*pda)[2];
double dbl32[3][2];
double dbl23[2][3];
// допустимые примеры использования
pd = &dbl32[0][0]; // double* -> double*
pd = dbl32[1]; // double[] -> double*
pda = dbl32;
                      // double(*)[2] -> double(*)[2]
ppd = &pd;
                      // double** -> double**
// недопустимые примеры использования
            // double[][] -> double*
pd = dbl32;
pda = dbl23;
                      // double(*)[3] \rightarrow double(*)[2]
```

Указатели на константы и константные указатели



- Различное положение квалификатора const в определении указателя позволяет вводить в исходном коде программ четыре разновидности указателей:
 - «обычный» указатель (вариант 1) изменяемый указатель на изменяемую через него область памяти;
 - указатель на константу (вариант 2) изменяемый указатель на неизменяемую через него область памяти;
 - константный указатель (вариант 3) неизменяемый указатель на изменяемую через него область памяти;
 - константный указатель на константу (вариант 4) неизменяемый указатель на неизменяемую через него область памяти.



Указатели на константы и константные указатели: пример



```
// пример 1: определения
int *p1;
              // обычный указатель
const int *pc2; // указатель на константу
int *const cp3; // константный указатель
const int *const cpc4; // константный указатель на константу
// пример 2: совместимость T^*, const T^* и const T^{**}
int
              *pi;
const int
             *pci;
const int **ppci;
pci = pi; // допустимо: int* -> const int*
pi = pci; // недопустимо: const int* -> int*
ppci = π // недопустимо: int** -> const int**
```

Указатели и квалификатор restrict



- Использование ключевого слова restrict допустимо строго в отношении указателей и...
 - расширяет возможности компилятора по оптимизации некоторых видов кода путем поиска сокращенных методов вычислений;
 - означает, что указатель **единственное** (других нет) **исходное** (первоначальное) **средство доступа** к соответствующему объекту.
- В отсутствие квалификатора restrict компилятор вынужден прибегать к «пессимистичной» стратегии оптимизации.
- Квалификатор restrict широко применяется в отношении формальных параметров функций стандартной библиотеки языка С. Например:
 - void *memcpy(void *restrict s1, const void *restrict s2, size_t n);
 - int sscanf(const char *restrict s, const char *restrict format, ...);



Указатели и квалификатор restrict: пример



```
// restrict: оптимистичная стратегия
int *restrict a = (int*)malloc(N * sizeof(int));
a[k] *= 2;
                      //(1)
// здесь следует иной код без участия a[k]
a[k] *= 3;
                      // (2)
// строки (1) и (2) вкупе эквивалентны: a[k] *= 6;
// пессимистичная стратегия
double d[N]; // d — не единственное средство доступа
double *p = d; // p - не исходное средство доступа (см. d)
d[k] *= 2; // (3)
// здесь следует иной код без участия d[k]
d[k] *= 3; // (4)
// стр. (3) и (4) не могут быть объединены ввиду существ. р
```

Многомерные массивы и функции



- В общем случае для передачи функции двумерного массива Т a[N][M] используется формальный параметр Т **ра. При этом информация о размерности массива закреплена в типе (Т**), а размеры передаются как дополнительные параметры.
- Существование в языке объектов вида Т (*pt) [М] открывает возможность встраивания информации о длине строк массива в тип данных и определения функций с прототипами вида:
 - void foo(T a[][M], size_t N);
 - void foo(T (*a)[M], size_t N); // комплект [] трактуется как указатель
- Для многомерных массивов аналогично имеем:
 - void bar(T b[][SZ2][SZ3][SZ4], size_t sz1);
 - void bar(T (*b)[SZ2][SZ3][SZ4], size_t sz1);

Массивы переменной длины (1 / 2)



- Массивы переменной длины введенное в стандарте С99 языковое средство динамического (а не традиционно статического) распределения локальной памяти функций. Размеры таких массивов по каждому измерению остаются неизвестными до момента исполнения кода функции:
 - концепция массивов переменной длины (VLA, variable-length array)
 ответ разработчиков С99 на требование научного сообщества обеспечить переносимость на язык С наработанной десятилетиями базы на языке FORTRAN, более гибком в части работы функций с массивами.
- Размер массива переменной длины:
 - определяется переменными (отсюда название);
 - остается постоянным до уничтожения объекта.

Массивы переменной длины (2 / 2)



• С учетом ограничений С99 массивы переменной длины:

- предполагают использование класса автоматической памяти;
- определяются внутри блоков и прототипов функций;
- не допускают инициализации при создании.
- Идентификатор массива переменной длины, как и традиционного массива, является указателем.
- Использование массива переменной длины как формального параметра функции означает передачу данных по указателю.



Массивы переменной длины: пример



```
// прототип функции
int foo(size_t rows, size_t cols, double a[rows][cols]);
int foo(size_t, size_t, double a[*][*]); // имена опущены
// определение функции
int foo(size_t rows, size_t cols, double a[rows][cols])
{ /* ... */ }
int bar()
    int n = 3, m = 4;
    int var[n][m]; // массив как локальная переменная
   // ...
```

Упаковка переменных составных типов (1 / 2)



 Для структур данных актуален также не характерный для массивов и скаляров вопрос упаковки данных, обусловленный наличием у элементов структур индивидуальных характеристик выравнивания.

■ Проблема упаковки структур заключается в том, что смежные (перечисленные подряд) элементы часто физически не «примыкают» друг к другу в памяти.

Упаковка переменных составных типов (2 / 2)



Например (для x86):

```
typedef struct {
   int id; // 4 байта
   char name[15]; // 15 байт
   double amount; // 8 байт
   _Bool active; // 1 байт
} account; // 28 байт (не 32 байта!)
```

- Наличие лакун, аналогичных выявленным 4-байтовым (13%) потерям в структуре account, вызывается совокупностью факторов:
 - архитектура процессора (напр., х86 или х86-64);

- оптимизирующие действия компилятора;
- выбранный программистом порядок следования элементов.

Реорганизация структур данных: рекомендации



- Реорганизация структур для повышения эффективности использования кэш-памяти должна идти по 2 направлениям:
 - декомпозиция тяжеловесных («божественных») структур на более мелкие, узкоспециализированные структуры, которые при решении конкретной задачи используются полностью либо не используются вообще;
 - устранение в структурах лакун, обусловленных характеристиками выравнивания типов их элементов (см. ранее).
- При прочих равных условиях крайне желательно:
 - переносить наиболее востребованные элементы структуры к ее началу (при загрузке в кэш-память такие элементы структуры могут становиться «критическими словами», доступ к которым должен быть самым быстрым);
 - обходить структуру в порядке определения элементов, если иное не требуется задачей или прочими обстоятельствами.



Реорганизация структур данных: рекомендации: пример



```
typedef struct { // вар. 1: 28/32 байт (х86: 13% потерь)
   int
             id; // 4 байта
   char name[15]; // 15 байт
   /* лакуна — 1 байт выравнивания */
   double amount; // 8 байт
   _Bool active; // 1 байт
   /* лакуна — 3 байта выравнивания */
} account 1;
                        // 32 байта
typedef struct { // вар. 2: 28/28 байт (х86: 0% потерь)
   int
             id: // 4 байта
   char name[15]; // 15 байт
   _Bool active; // 1 байт
   double amount; // 8 байт
} account 2;
                        // 28 байт
```

Реорганизация структур данных: недостатки и альтернатива решения



- Недостатки реорганизации:
 - снижение удобства чтения и сопровождения исходного кода;
 - риск размещения совместно используемых элементов (напр., длины вектора и адреса его начального элемента) на разных линиях кэшпамяти.
- Основная альтернатива реорганизации замена стихийно выбранных типов данных наиболее адекватными по размеру, вплоть до использования битовых полей данных.

Кэш-память в архитектуре современных ЭВМ



- Проблема отставание системной шины [и модулей оперативной памяти (DRAM)] от ядра ЦП по внутренней частоте; простой ЦП.
- Решение включение в архитектуру небольших модулей сверхоперативной памяти (SRAM), полностью контролируемой ЦП.
- Условия эффективности локальность данных и кода в пространстве-времени.

При подготовке сл. 54 – 55, 57 – 62 и Прил. Д использованы материалы доклада А.В. Петрова на конференции *DEV Labs C++* 2013.



Кэш-память в архитектуре современных ЗВМ: что делать?



- Обеспечивать локальность данных и команд в пространстве и времени:
 - совместно хранить совместно используемые данные или команды;
 - не нарушать эмпирические правила написания эффективного кода.
- Обеспечивать эффективность загрузки общей (L2, L3) и раздельной кэш-памяти данных (L1d) и команд (L1i):

- полагаться на оптимизирующие возможности компилятора;
- помогать компилятору в процессе написания кода.
- Знать **основы организации** аппаратного обеспечения.
- Экспериментировать!

Эффективный обход двумерных массивов



- Простейшим способом повышения эффективности работы с двумерным массивом является отказ от его обхода по столбцам в пользу обхода по строкам:
 - для массивов, объем которых превышает размер (выделенной процессу) кэш-памяти данных самого верхнего уровня (напр., L2d), время инициализации по строкам приблизительно втрое меньше времени инициализации по столбцам вне зависимости от того, ведется ли запись в кэш-память или в оперативную память в обход нее (У. Дреппер, 2007).
- Дальнейшая оптимизация может быть связана с анализом и переработкой решаемой задачи в целях снижения частоты кэшпромахов или использования векторных инструкций процессора (SIMD — Single Instruction, Multiple Data).

Эффективный обход двумерных массивов: постановка задачи




Задача. Рассчитать сумму столбцов заданной целочисленной матрицы. Оптимизировать найденное решение с точки зрения

загрузки кэш-памяти данных.




Дано:



Найти:

$B = (b_i)$	
-------------	--





Эффективный обход двумерных массивов: анализ вариантов




- Размерность задачи:
 - набор данных: 2⁸ x 2⁸ (2¹⁶ элементов, 2¹⁸ байт);
 - количество тестов: 100;
 - выбираемое время: минимальное.
- Инфраструктура тестирования:
 - **x86:** Intel® Core™ i5 460M, 2533 MГц, L1d: 2 x 32 K6;
 - **x86-64**: AMD® E-450, 1650 МГц, L1d: 2 x 32 Кб / ядро;
 - OC: Ubuntu Linux 12.04 LTS; компилятор: GCC 4.8.х.
- Порядок обеспечения независимости тестов
 - 2-фазная программная инвалидация памяти L1d:
 - последовательная запись массива (10^6 элементов, $\approx 2^{22}$ байт);
 - рандомизированная модификация элементов.


Эффективный обход двумерных массивов: сравнительная эффективность



Эффективность вариантов, такты ЦП Intel x86



Эффективность вариантов, такты ЦП AMD x86-64



Эффективный обход двумерных массивов: результаты оптимизации




- Время решения задачи за счет оптимизации обхода данных (без применения SSE-расширений) снижается в 1,8 2,4 раза:
 - для ЦП **Intel x86**: от 1,5 до 2,2 раза;
 - для ЦП **AMD x86-64**: от 1,8 до 3,8 раза.
- При компиляции с флагами -00, -01 результат характеризуется высокой повторяемостью на ЦП с выбранной архитектурой (Intel x86 / AMD x86-64):
 - относительный рост эффективности колеблется в пределах 20 % –
 25 %.
- Применение векторных SIMD-инструкций из наборов команд SSE, SSE3 позволяет улучшить полученный результат еще на 15 % 20 %.

Почему оптимизация работы с кэш-памятью того стоит?



- Несложная трансформация вычислительноемких фрагментов кода позволяет добиться серьезного роста скорости выполнения:
 - разбиение на квадраты (square blocking) и пр.
- Причина высокая «стоимость» кэш-промахов:
 - на рис. оценки для одного из ЦП Intel.

Время доступа, такты ЦП



Что еще можно оптимизировать?



Предсказание переходов:

- устранение ветвлений;
- развертывание (линеаризация) циклов;
- встраивание функций (методов) и др.

Критические секции:

- устранение цепочек зависимости для внеочередного исполнения инструкций;
- использование поразрядных операций, INC (++), DEC (--), векторизация (SIMD) и т.д.

• Обращение к памяти:

- выполнение потоковых операций;
- выравнивание и упаковка данных и пр.

Практикум №1



Постановка задачи

 Решить индивидуальную задачу №1 в соответствии с формальными требованиями.

- Для этого:
 - выполнить действия, указанные в письме-приглашении в систему автоматизированного тестирования задач (АСТС);
 - авторизоваться в АСТС и узнать в ней постановку задач.



Алексей Петров

Спасибо за внимание!

Приложения



Приложение А. Двумерные массивы и векторы векторов



- Двумерный массив следует отличать от вектора векторов, работа с которым:
 - предполагает двухступенчатую процедуру создания и удаления;
 - гарантирует смежность хранения данных только в пределах одной строки (аналогичная гарантия предоставляется и в отношении указателей на строки);
 - ведет к большей фрагментации памяти, но повышает вероятность успешного выделения в памяти непрерывных фрагментов (требование памяти объема $\sim \! N^2$ заменяется требованием памяти объема $\sim \! N$).
- Многомерные массивы и векторы векторов (векторов...)
 являются различными структурами данных с разной дисциплиной использования.



Двумерные массивы и векторы векторов: пример



```
// создание вектора векторов
int **v = (int**)malloc(N * sizeof(int*));
for(int i = 0; i < N; i++)</pre>
    // NB: в каждой строке значение М может быть разным
    v[i] = (int*)malloc(M * sizeof(int));
// ...
// удаление вектора векторов
for(int i = 0; i < N; i++)</pre>
    free(v[i]);
free(v);
```

Приложение Б. Выравнивание переменных составных типов



- Объекты составных типов языка С выравниваются в соответствии с характеристикой, наибольшей среди характеристик выравнивания всех своих элементов, которая в большинстве случаев не достигает длины линии кэш-памяти.
- Другими словами, даже при «подгоне» элементов структуры под линию L1d размещенный в ОЗУ объект может не обладать требуемым выравниванием.
- Принудительное выравнивание статически и динамически размещаемых структур выполняется аналогично выравниванию скалярных переменных и начальных элементов массивов:
 - GCC-атрибут aligned в определении типа или объекта данных;
 - функция posix_memalign.

Приложение B. Утилита pahole



- Самый доступный способ изучить физическое размещение элементов структуры в оперативной памяти и сопоставить их с загрузкой линий кэш-памяти L1d — утилита pahole, входящая в пакет dwarves.
- Использование утилиты pahole позволяет:
 - **проанализировать размещение** элементов структур относительно линий кэш-памяти данных;
 - получить варианты реорганизации структуры (параметр --reorganize).

Приложение Г. Задача об умножении матриц (1 / 2)



 Классическим примером задачи, требующей неэффективного, с точки зрения архитектуры ЭВМ, обхода массива по столбцам, является задача об умножении матриц:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=0}^{N-1} a_{ik} b_{kj}$$

— имеющая следующее очевидное решение:

Задача об умножении матриц (2 / 2)



 Предварительное транспонирование второй матрицы повышает эффективность решения в 4 раза (с 16,77 млн. до 3,92 млн. циклов ЦП Intel Core 2 с внутренней частотой 2666МГц;
 У. Дреппер, 2007). Математически:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=0}^{N-1} a_{ik} b_{jk}^{T}$$

На языке С:

```
double tmp[N][N];
for(i = 0; i < N; i++)
    for(j = 0; j < N; j++) tmp[i][j] = mul2[j][i];
for(i = 0; i < N; i++)
    for(j = 0; j < N; j++)
        for(k = 0; k < N; k++)
        res[i][j] += mul1[i][k] * tmp[j][k];</pre>
```

Приложение Д. Эффективный обход массивов: эффективность оптимизации



Эффективность оптимизации

