

Ingeniería de Sistemas





Guía de Laboratorio Servicios de Red

Título del Experimento:

Servidor VoIP en la nube.

Objetivos:

- Implementar servicios en la nube
- Implementar un servidor Asterisk.

Materiales:

- Computador personal con acceso a Internet
- Cuenta activa en AWS EC2 (elastic compute cloud)

Procedimiento:

1. 1. Desde la consola de AWS EC2 (Elastic Compute Cloud) cree un grupo de seguridad:



El grupo de seguridad pude tener el nombre que desee, pero debe permitir todo el tráfico entrante y saliente.



Ingeniería de Sistemas




Teleinformática



Reglas de acceso al servidor, se permite todo el tráfico.



Reglas de salida se permite todo el tráfico.






Ingeniería de Sistemas



Teleinformática



2. Desde el menú instancias cree una nueva usando la distribución centOS:



Este es el nombre de la distribución que se empleara, búsquela:

ProComputers CentOS-7.9-x86_64-Minimal-8GiB-HVM-20240203_142453-b4e1cdfa-6b17-40cf-a9d8-8cfae972ea84




La instancia se monta en servidor de tipo t2. small ya que es servicio moderado y gratuito.



Ingeniería de Sistemas



Teleinformática



Esta instancia le exige crea una clave de seguridad la cual puede tener cualquier nombre, pero la extensión es .ppk



Descárguela clave en un lugar de fácil acceso.




Seleccione el grupo de seguridad, esto evitara que el tráfico entrante sea filtrado por seguridad




Ingeniería de Sistemas



Teleinformática



Las demás configuraciones se pueden dejar por defecto solo resta lanzar la instancia y ver que se está ejecutando:



Para realizar la conexión SSH con la instancia se requiere la IP publica que le asigna AWS y eso se obtiene seleccionando la instancia:



Ingeniería de Sistemas




Teleinformática



Es de destacar, que esta IP va a cambiar cuando se detenga la instancia y se vuelva a ejecutar. *Detener la instancia es necesario para evitar pagos por uso*.

3. Conexión remota a la instancia con SSH a través de Putty:

Se debe hacer conexión a la IP publica de la instancia activando el servicio SSH




Luego seleccionando Auth > Credentials cargar la clave descargada:




Ingeniería de Sistemas



Teleinformática



Establecer conexión, aceptando que es servicio conocido:



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CAL DAS

Universidad Distrital FJDC

Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

El usuario por defecto es centos



4. Ya se está conectado al servidor centOS por defecto no tiene desactualizados los repositorios por lo que se debe:

[centos@ip-172-31-10-54 ~]\$ sudo su

[centos@ip-172-31-10-54 ~]# sudo vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

Borrar todo lo que no esté en comentario (#) puede usar Ctrl V para seleccionar y suprimir en bloques

```
Luego pegar:
#-----

[base]

name=CentOS-7 - Base

baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/os/$basearch/
gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

enabled=1

[updates]

name=CentOS-7 - Updates

baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/updates/$basearch/
gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

enabled=1
```

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Universidad Distrital FJDC

Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

#
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
gpgcheck=1
baseurl=http://vault.centos.org/7.9.2009/extras/\$basearch
name=CentOS-7 - Extras
[extras]

Luego guardar y salir

[centos@ip-172-31-10-54 \sim]#sudo yum clean all

[centos@ip-172-31-10-54 \sim]#sudo yum makecache

5. Lo que resta es actualizar el sistema, instalar algunos complementos para cargar el servicio desde un repositorio:

[centos@ip-172-31-10-54 \sim]\$ sudo su

[centos@ip-172-31-10-54 ~]# sudo yum update -y

[centos@ip-172-31-10-54 \sim]#yum install -y epel-release dmidecode gcc-c++ ncurses-devel libxml2-devel make wget openssl-devel newt-devel kernel-devel sqlite-devel libuuid-devel gtk2-devel jansson-devel binutils-devel libedit libedit-devel

6. Desactivar SELinux (Security-Enhanced Linux), para permitir acceso remoto

vi /etc/selinux/config

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Universidad Distrital FJDC

Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

```
# This file controls the state
# SELINUX= can take one of thes
# enforcing - SELinux secur
# permissive - SELinux prin
# disabled - No SELinux pol
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of
# targeted - Targeted proce
# minimum - Modification of
tected.
# mls - Multi Level Securit
SELINUXTYPE=targeted
```

Cuando se emplea VIM como editor debe usar comando, por ejemplo:

Insertar texto: i Guarda y cerrar: :wq

7. Descargar Asterisk desde el repositorio:

wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20.9.3.tar.gz

```
[centos@ip-172-31-27-101 ~]$ sudo su
[root@ip-172-31-27-101 centos]# cd /usr/src/
[root@ip-172-31-27-101 src]# wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/a
sterisk/asterisk-20-current.tar.gz
```


8. Extraer los archivos comprimidos

```
asterisk-20-current.tar.gz debug kernels
[root@ip-172-31-27-101 src]# tar -zxvf asterisk-20-current.tar.gz
```

9. Se cambia de al directorio que creo #cd asterisk-20.9.3



Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

```
[root@ip-172-31-10-63 centos]# cd asterisk-20.9.3
[root@ip-172-31-10-63 asterisk-20.9.3]# ls
addons configure.ac mkinstalldirs
apps COPYING autoconf CREDITS
                                  README-addons.txt
bootstrap.sh default.exports
                                  README.md
                                  README-SERIOUSLY.bestpractices.md
BSDmakefile formats
BUGS
                                 sample.call
           install-sh
cel
                                 SECURITY.md
ChangeLogs LICENSE
CHANGES.md
channels
            Makefile
             Makefile.moddir_rules third-party
config.guess Makefile.rules
            makeopts.in
                                  Zaptel-to-DAHDI.txt
config.sub
configure
             missing
[root@ip-172-31-10-63 asterisk-20.9.3]#
```

10. Instalar Asterisk#sudo contrib/scripts/install_prereq install

#./configure --libdir=/usr/lib64 --with-jansson-bundled

11. Se carga la configuración, debe activar el protocolo SIP

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Universidad Distrital FJDC


Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

#make menuselect && make && sudo make install && make samples && make config

En el menú emergente: Channel Drivers > Chan_SIP y presiona Enter, luego Save & Exit



12. Activar el servicio

```
#service asterisk start
```

```
[root@ip-172-31-27-101 asterisk 20.7.0]# make config
[root@ip-172-31-27-101 asterisk-20.7.0]# service asterisk start
Starting asterisk (via systemctl):
[root@ip-172-31-27-101 asterisk-20.7.0]#
```

13. Acceso a consola Asterisk

#asterisk -rvv

>sip show peers

```
Connected to Asterisk 20.7.0 currently running on ip-172-31-27-101 (pid = 12370)
ip-172-31-27-101*CLI> sip show peers
No such command 'sip show peers' (type 'core show help sip show' for other possible commands)
ip-172-31-27-101*CLI>
```

14. Creación de extensión SIP

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Universidad Distrital FJDC

Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

A pesar de haber pedido que instalara el servicio SIP Asterisk ya no lo hace con la idea de usar pisip, para habilitar dar control c

vi /etc/asterisk/modules.conf

Poner en comentario ;noload=chan_sip.so

```
; Do not load chan_sip by default, it r
;noload = chan_sip.so
;;
; Load one of the voicemail modules as
; By default, load app_voicemail only of
;
;;
;noload = app_voicemail.so
noload = app_voicemail_imap.so
noload = app_voicemail_odbc.so
-- INSERT --
```

:wq

#service asterisk restart

```
root@ip-172-31-27-101 asterisk-20.7.0]# service asterisk restart
estarting asterisk (via systemctl): [ OK ]
```

```
[root@ip-172-31-27-101 asterisk-20.7.0]# asterisk -r
```

>sip show peers

Muestra que el servicio está cargado Ahora si se pueden crearan extensiones

vi /etc/asterisk/sip.conf

```
[root@ip-172-31-27-101 asterisk-20.7.0]# vi /etc/asterisk/sip.conf
```

[general]

context=internal

nat=force_rport,comedia; Manejar dispositivos detrás de NAT

externip= 3.133.135.228; Ip publica de la instancia

localnet=172.31.10.63/255.255.240.0; Ip privada de la instancia

realm= 3.133.135.228; Ip publica de la instancia

rtpstart=10000

rtpend=20000

canreinvite=no ;Asterisk maneja el flujo de audio (RTP)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CAL DAS

Universidad Distrital FJDC

Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

```
[general]
context=internal
nat=force_rport,comedia ; Manejar dispositivos detrás de NAT
externip= 3.133.135.228
localnet=172.31.10.63/255.255.240.0 ; Red local
realm= 3.133.135.228
rtpstart=10000
rtpend=20000
canreinvite=no
```

[101] type=friend host=dynamic secret=123456 context=internal disallow=all allow=all allow=ulaw allow=alaw allow=gsm

[101] type=friend host=dynamic secret=123456 context=internal disallow=all allow=all allow=ulaw allow=alaw allow=gsm

[102]
type=friend
host=dynamic
secret=123456
context=internal
disallow=all
allow=all
allow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm

#reboot

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Universidad Distrital FJDC

Ingeniería de Sistemas



Teleinformática

>sip reload

```
ip-172-31-27-101*CLI> sip show peers
Name/username
                          Host
                                                                    Dyn Forcer
media
         ACL Port
                                   Description
                      Status
101
                          (Unspecified)
                                                                        Auto (
                      Unmonitored
102
                          (Unspecified)
                                                                        Auto (
                      Unmonitored
  sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 2 offline
```

15. Creación de la de marcado: Dial plan

#vi /etc/asterisk/extensions.conf
[internal]
exten => 101,1,Dial(SIP/101)
exten => 102,1,Dial(SIP/102)

16. Configure un cliente SIP por ejemplo Zoiper:

En Zoiper crea un nuevo usuario del tipo SIP, para lo cual se requiere el número de la extensión su clave y la dirección IP pública del servidor.





Ingeniería de Sistemas

Teleinformática



- 17. Haga la misma configuración empleando la otra extensión y un cliente Zoiper sobre su teléfono móvil.
- 18. Realice llamada, comprobando el funcionamiento del servicio.

Análisis y Discusión:

- ¿Cuál es el propósito de Asterisk en un servidor de comunicaciones y cómo interactúa con el protocolo SIP en un entorno basado en CentOS alojado en AWS?
- Describa los pasos principales para configurar Asterisk sobre una distribución CentOS en AWS. ¿Qué desafíos se encontraron y cómo se solucionaron?
- Explicar cómo se configuran las extensiones SIP en Asterisk. ¿Qué consideraciones de seguridad deben tenerse en cuenta al realizar esta configuración?
- ¿Qué es PJSIP y cuáles son las principales diferencias entre PJSIP y el protocolo SIP tradicional? ¿Por qué se podría preferir usar PJSIP en lugar de SIP en ciertos escenarios?
- ¿Cómo se puede verificar que las llamadas configuradas a través de SIP en Asterisk están funcionando correctamente? ¿Qué herramientas o comandos de diagnóstico se utilizarían en caso de problemas?

Resultados:

- Realice un informe en .pdf donde documenta sus resultados y responde las preguntas.