U Distrital



Tema: Frame Relay **Docente:** Andrés Rodríguez

Guía: Configuración Punto a Punto

Herramientas:


1. Packet tracert versión 8.0.0.0212 o superior

2. Archivo FrameRelayHubAndSpokeP2P.pkt


Procedimiento.

- 1. Ingrese al archivo mencionado.
- 2. Configuración de capa 2: Configure la nube Frame Relay, creando los respectivos DLCI con protocolo LMI (interfaz de administración local) Cisco, recuerde que es una topología Hub and Spoke, por lo cual no se cuenta con demasiados circuitos permanentes virtuales (PVC)


El protocolo Cisco para el LMI: Viene seleccionado por defecto:




En el serial 1 de la nube crea el DLCI 102 y 103 que van a enrutador 2 y enrutador 3 respetivamente.




Para los seriales 2 y 3 crea los DLCI 201 y 301 que van desde enrutador 2 al 1 y enrutador 3 al 1 respetivamente:





Note que no hay comunicación directa entre enrutador 2 y enrutador 3 lo que confirma una topología Hub a Spoke.

3. Creación de circuitos virtuales permanentes PVC, para esto debe ingresar en la configuración Frame Relay de la Nube y elegir el puerto Seria 1 con el respectivo DLCI para el puerto serial 2 y 3 respectivamente:



4. Configuración de capa 3: Para el Enrutador 1

Router>ena

Router#configure terminal

Router(config)#interface serial 1/0

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#no shutdown

5. En el Enrutador 2:

Router>ena

Router#configure terminal

Router(config)#interface serial 1/o

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.252

Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 201

Router(config-if)#no shutdown

- 6. Repita el paso anterior en el Enrutador 3 usando su respetiva dirección IP y DLCI.
- 7. En el Enrutador 1 de deben crear dos subinterfaces y asignar las IP especificadas

Router>ena

Router#configure terminal

Router(config)#interface serial 1/0.102 point-to-point

Router(config-subif)#

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.252

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

Router(config-subif)#

Router#


Router#configure terminal

Router(config)#interface serial 1/0.103 point-to-point

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103

8. Para este momento debe estar activa toda la topología y tener conectividad entre el Enrutador 1 y los otros 2 (enlaces punto a punto).



- 9. Desde el Enrutador 1 despliegue el comando show frame-relay map. ¿Qué información le está entregando?
- 10. Active el protocolo de enrutamiento dinámico de su preferencia en todos los enrutadores y compruebe conectividad total
- 11. Realice un informe .pdf donde documenta el proceso y consiga sus conclusiones.