باسمه تعالى

گزارش مربوط به پروژه GNS3

درس:

شبكه هاى كامپيوترى پيشرفته

استاد:

د کتر خرسندی

میثم ملکی: ۹۰۱۳۱۰۲۴


وحيد ذوالفقاري: 9013107

نيمسال اول:٩١-٩٠

۱. توپولوژی فوق پیاده شده و آدرسهای IP بر اساس شکل پیکربندی شوند.

توپولوژی اولیه بدین شکل ایجاد شد که مشاهده می نمایید . در شبیه سازی ما فقط از روتر مدل ۳۶۶۰ و از NM-16ESW بکار گرفته شده است که برای تبدیل روتر ها به سویچ اسلات NM-16ESW بکار گرفته شده است.

برای پیاده سازی Host ها از نرم افزار virtual Box استفاده شده است ، البته برای استفاده از این نرم افزار باید نسخه ی GNS3-0.8.1-VirtualBox-Edition استفاده گردد. در نرم افزار virtual box استفاده شده است که نسخه ی کوچک شده ای از ویندوز XP را بر روی هر میزبان اجرا می کند.



تنظیمات مربوط به host ها و اختصاص آدرسهای IP به آنها درون خود host ها انجام شده است(هر host یک ماشین مجازی و دارای سیستم عامل ویندوز XP است).

ولی تنظیمات مربوط به سوئیچها و روترها،یعنی اختصاص آدرس IP به آنها با استفاده از دستورات زیر انجام شده است.

سوئيچ S1:

Enable

Configure terminal

Host name S1

int vlan 1

ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

no shutdown

سوئيچ S2:

Enable

Configure terminal

Host name S1

int vlan 1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

no shutdown

سوئيچ S3:

Enable

Configure terminal

Host name S1

int vlan 1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

no shutdown

روتر R1:

Enable

configure terminal

hostname R1

interface fastEthernet0/0

ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

Interface serial 0/0

ip add 192.168.2.2 255.255.255.0

no shutdown

روتر R2:

Enable

configure terminal

hostname R2

interface fastEthernet0/0

ip add 192.168.1.2 255.255.255.0

no shutdown

Interface serial 0/0

ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

روتر R3:

Enable

configure terminal

hostname R2

interface fastEthernet0/0

ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

Interface fastEthernet0/1

ip add 10.1.1.1 255.255.255.0

no shutdown

نمونهای از دستورات وارد شده در روتر R1 در زیر آورده شده است.

```
Router#
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)#
R1(config-if)#
R1(config-if)#
00:01:45: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
00:01:46: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, chang
```

تذکر ۱: Default Gateway برای A,B روتر R2 و به ترتیب با آدرسهای PR1،۱۶۸،۱۰.۱ و امرسهای ۱۹۲،۱۶۸،۱۰.۱ و است. host C برای host C روتر R3 ، با آدرس ۱۹۲،۱۶۸،۳.۱ انتخاب شده است. امریوط Vlan و آدرسهای loopback ، IPها و آدرسهای عدی

توضيح داده شده است.

Host A (Y برای VLAN 10 و Host B در VLAN 20 تعریف شوند. برای VLAN 10 سوئیچ S1 و بـرای S1, در Host B و بـرای Host A (Y S1, در وی سـوئیچهای Rapid STP بـر روی سـوئیچهای S2, S3 به عنوان Per VLAN پیکربندی شود. از مدل Router as a stick برای برقراری ارتباط مابین S2, S3 به صورت Per VLAN پیکربندی شود. از مدل Host B و Host A باید از طریق روتر R2 با یکدیگر ارتباط برقــرار کنند.

host های A و C در حالت عادی بدون تنظیمات یکدیگر را نمیبینند. بـرای اینکـه میزبانها در Vlan هـای مختلف بتوانند یکدیگر را ببینند باید یک روتر بین آنها بعنـوان Router as a stick عمـل کنـد. البتـه چـون حلقه در توپولوژی ما وجود دارد باید spanning-tree را برای هر Vlan اجرا کنیم. مراحـل کـار از ایـن قـرار است :

۱- ابتدا باید Vlan 20 و Vlan 20 را بـر روی Vlan database همـهی سـویچهای او ۲ و۳ تعریف کنیم. بعنوان نمونه دستورات لازم برای اینکار که بر روی S1 انجام شده است آورده شده است: البته می توان به کمک پروتکـل Vlan database ، Virtual Trunking Protocol یـک سـویچ را تغییر داد و بقیه را بگونه ای تنظـیم کـرد کـه تغییـرات Vlan database را از vtp server دریافت کنند.

```
Dynamips(10): S1, Console port
                                                                        S1#vlan da
S1#vlan database
S1(vlan)#vlan 10
LAN 10 added:
   Name: VLAN0010
S1(vlan)#vlan 20
VLAN 20 added:
    Name: VLAN0020
S1 (vlan) #app
S1(vlan)#apply
APPLY completed.
S1(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
```

۲- یک لینک را با کمک دستورات زیر به vlan مورد نظر اختصاص می دهیم :

access mode:

```
Dynamips(12): S3, Console port

S3#
S3#
S3#
S3#
S3#
S3#
S3#
S3#
S3 (configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.


S3 (config) # int fa1/8
S3 (config-if) # switchport mode access
S3 (config-if) # switchport access vlan 10
S3 (config-if) # no shut
S3 (config-if) #
S3 (config-if) #
```

Trunk mode:

```
Dynamips(12): S3, Console port

S3#
S3#
S3#
S3#
S3#
S3#
S3#
Configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config) #int f1/2
S3(config-if) #switchport mode trunk
S3(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q
S3(config-if) #no shut
S3(config-if) #
S3(config-if) #
```

لینکهای access و trunk را بر اساس شکل زیر تعیین می کنیم . نکته مهم این است که برای تعریف پورتهای trunk شوند.




۳- در این مرحله برای هر Vlan باید spanning-tree را Run کرده و یک vlan انتخاب root bridge مرحله برای هر Vlan باید S1 باید S2 باید S1 باید S2 باید S1 باید S2 به این شکل است S1 به این شکل است S2 به این شکل است S3 به این شکل است S1 به این شکل است S2 به این شکل است S3 به باین شکل است S3 به این شکل است S3 به این شکل است S3 به باین شکل است باین شکل است S3 به باین شکل است S3 به باین شکل است S3 به ب

S2(config)# S2(config)#spanning-tree vlan 20 root primary VLAN 20 bridge priority set to 8192 VLAN 20 bridge max aging time unchanged at 20 VLAN 20 bridge hello time unchanged at 2 VLAN 20 bridge forward delay unchanged at 15

۴- در این مرحله از مدل Router as a stick برای برقراری ارتباط مابین VLAN ها استفاده می شود subinterface (۲۰ و ۱۰ و ۷۱ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و subinterface (۲۰ و ۱۰ و ۷۱ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۷۱ و ۱۰ و C و C و C این Subinterface ها همان gateway هامن ادرس C و C این C و C

دستورات لازم برای پیاده سازی آن بر روی روتر R2 از این قرار است:

```
R2(config) #int f0/0
R2(config-if) #int f0/0.10
R2(config-subif) #encapsulation dot1q 10
R2(config-subif) #ip add
R2(config-subif) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R2(config-subif) #no shut
R2(config-subif) #
R2(config-subif) #
```



نکته ۱: هنگام تعریف Vlan های ۱۰،۲۰ بر روی سوئیچ ها، سوئیچ کطای پر شدن Flash سوئیچ و ناتوانی آن در ذخیره تغییرات را میداد که با دستور زیر این خطا رفع شد:


S2# erase flash

نکته ۲: در سوال آورده شده است که می بایست Rapid STP اجرا شود اما بدلیل اینکه ما از اسلات روتر بجای سوئیچ استفاده کردهایم این دستور بر روی روترها در GNS3 قابل اجرا نیست. بهر حال شکل کلی دستور Rapid STP به این صورت است:

S2(config) # spanning-tree mode rapid-pvst

۳) پروتکل مسیریابی OSPF در روترهای R1, R2 و R3 پیکربندی شود. R2 به عنوان OSPF تعریف شود. کلیه تعریف شود به نحوی که اینترفیس fa0/0 آن در Area 0 و SO/0 در Area 1 تعریف شود. کلیه اینترفیس های روترها بجز اینترفیس f0/1 روتر R3 در OSPF تعریف شوند. با توجه به اینکه در OSPF تنها روترهای ABR توانایی Address Summarization را دارند، در روتر R2 باید OSPF غیرفعال شده و آدرسها به بهترین حالت Summarize شوند.

با توجه به صورت سوال، شکل کلی شبکه با توجه به تعریف پروتکل OSPF و ناحیه های مذکور به شکل زیر می باشد



شکل کلی دستور قرار دادن شبکه ها در OSPF بدین صورت است:

R2(config)# router ospf (process ID)

R2(config-router)#network (*Ip address*)(wild card mask) area (*Area ID*)

Area ID یک شبکه ی OSPF را می توان به زیر دامنه هایی تقسیم کرد که Area نامیده می شود. یک Area ID باید مجموعه ای منطقی از شبکههای OSPF، روترها و لینکهایی است که Area ID یکسانی دارند. یک روتر در Area باید database ای از توپولوژی Area ای که در آن قرار دارد را نگهداری می کند. روتر اطلاعات جزئی از توپولوژی های بیرون از Area خود را ندارد که باعث کاهش اندازه ی Database آن می شود. روترهایی که در یک Area قرار دارند Area ID خود را ندارد که باعث کاهش اندازه ی

Process ID : روتر های سیسکو می توانند چندین پروسه ی OSPF اجرا کنند و Process ID صرفاً بین این OSPF پروسه ها تمایز ایجاد می کند. Process ID بصورت محلی در خود روتر تعریف می شود و دو روتر همسایه Area می توانند Process ID های متفاوتی داشته باشند ولی برای اینکه در یک Area قرار گیرند می بایست یک ID داشته باشند.

IP Address : در این قسمت باید آدرس شبکه ای را که میخواهیم در OSPF قرار دهیم را وارد می کنیم.

Subnet mask :wild card mask در OSPF هنگام انجام تنظیمات، با فرمت Wild Card وارد می شود. در این فرمت subnet mask جای صفر و یک را باهم عوض می کنیم به عنوان نمونه در پروژه تعریف شده تمامی subnet mask ها به صورت ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵۰ هستند، در فرمت Wild Card به صورت ۲۵۵.۲۵۵۰ میباشند.

هر روتر در OSPF یک Router ID دارد که بطور پیش فرض همان مقدار بزرگترین IP اینترفیس هایش است، که این امر مشکلاتی را به همراه دارد مثلاً چون با هر تغییر IP هر کدام از اینترفیس ها باید دوباره بزرگترین آدرس IP این امر مشکلاتی را به همراه دارد مثلاً چون با هر تغییر IP هر کدام از اینترفیس ها باید دوباره بزرگترین آدرس flapping port پیدا و بعنوان router ID ست شود. همچنین ممکن است آدرس up و down می شود. که اینکار موجب می شود با اجرای OSPF حتی ممکن است شبکه down شود.

برای رفع این مشکل بر روی هر روتر در OSPF یک loopback interface با یک آدرس IP مشخص ایجاد می کنیم تا آدرس این پورت بعنوان Router ID انتخاب شود. دلیل این انتخاب هم این است که up است .

مثلاً برای ایجاد loopback interface 1 دستورات زیر باید وارد گردد:

R2(config)# interface loopback 1

R2(config-int)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

R2(config-int)# no shut

به عنوان نمونه دستورات انجام شده بر روی روتر R2 که بعنوان ABR انتخاب شده است آورده می شود.

```
R2#
R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config) #router ospf 1
R2(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router) #network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
R2(config-router) #
R2(config-router) #
```

پس از اجرای این دستورات، پروتکل OSPF بر روی روترها اجرا میشود که در ادامه مشخصات این پروتکل را که با دستور show ip OSP به دست آمده را بر روی همه روترها میبینیم .

```
Dynamips(4): R1, Console port
R1#sho ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 172.16.6.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0
  Area 1
       Number of interfaces in this area is 7
        Area has no authentication
       SPF algorithm executed 1 times
        Area ranges are
       Number of LSA 1. Checksum Sum 0xEA65
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
 --More-
00:00:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed sta
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
R1#
```

روتر R2:

```
Dynamips(0): R2, Console port
 Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
It is an area border router
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa External flood list length 0
  Area BACKBONE(0) (Inactive)
         Number of interfaces in this area is 1
         Area has no authentication
         SPF algorithm executed 2 times
         Area ranges are
        Number of LSA 2. Checksum Sum 0xFFDC Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
         Number of DCbitless LSA 0
         Number of indication LSA 0
         Number of DoNotAge LSA 0
         Flood list length 0
   Area 1
         Number of interfaces in this area is 1
         Area has no authentication
         SPF algorithm executed 2 times
         Area ranges are
        Number of LSA 2. Checksum Sum 0x10DCE
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
         Number of DCbitless LSA 0
         Number of indication LSA 0
         Number of DoNotAge LSA 0
R2#
```

روتر R3:

```
Dynamips(5): R3, Console port
                                                                      R3#
R3#sho ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 172.16.10.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
   Area BACKBONE(0)
       Number of interfaces in this area is 2
       Area has no authentication
       SPF algorithm executed 4 times
       Area ranges are
       Number of LSA 4. Checksum Sum 0x1E667
       Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
       Number of DCbitless LSA 0
       Number of indication LSA 0
       Number of DoNotAge LSA 0
       Flood list length 0
R3#
```

در ادامه با دستور show ip route بر روی هر روتر، شبکه هایی که هر روتر می شناسد را نشان می دهیم . آنهایی که با O شروع میشوند آدرس شبکه های دیگری است که از طریق پروتکل OSPF یادگرفته شده اند. همانطور که میبینیم روترها، همه شبکههای دیگری را که وجود دارند را میشناسند.

```
_ O X
Dynamips(4): R1, Console port
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
O IA 192.168.10.0/24 [110/65] via 192.168.2.1, 00:06:40, Serial1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
       172.16.10.1/32 [110/66] via 192.168.2.1, 00:06:40, Serial1/0
        172.16.4.0/24 is directly connected, Loopback4
        172.16.5.0/24 is directly connected, Loopback5
        172.16.6.0/24 is directly connected, Loopback6
        172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback1
        172.16.2.0/24 is directly connected, Loopback2
        172.16.3.0/24 is directly connected, Loopback3
 IA 192.168.20.0/24 [110/65] via 192.168.2.1, 00:06:42, Serial1/0
 IA 192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.2.1, 00:06:42, Serial1/0
     192.168.2.0/24 is directly connected, Serial1/0
     192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

روتر R2:

```
- D X
Dynamips(0): R2, Console port
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       {\tt N1} - OSPF NSSA external type 1, {\tt N2} - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
     172.16.0.0/32 is subnetted, 7 subnets
        172.16.10.1 [110/2] via 192.168.1.1, 00:06:36, FastEthernet0/0
        172.16.5.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:39, Serial1/0
        172.16.4.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:39, Serial1/0
        172.16.6.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:39, Serial1/0
        172.16.1.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:39, Serial1/0
        172.16.3.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:39, Serial1/0
        172.16.2.1 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:41, Serial1/0
     192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is directly connected, Serial1/0
     192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:41, Serial1/0
```


روتر R3:

```
Dynamips(5): R3, Console port
                                                                      R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:14:58, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
        172.16.10.0/24 is directly connected, Loopback1
        172.16.5.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:10:01, FastEthernet0/0
AI O
       172.16.4.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:10:01, FastEthernet0/0
        172.16.6.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:10:01, FastEthernet0/0
        172.16.1.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:10:01, FastEthernet0/0
O IA
        172.16.3.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:10:03, FastEthernet0/0
AI O
        172.16.2.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:10:03, FastEthernet0/0
     192.168.20.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:15:00, FastEthernet0/0
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.1.2, 00:15:04, FastEthernet0/0
O IA 192.168.3.0/24 [110/66] via 192.168.1.2, 00:10:06, FastEthernet0/0
R3#
```

با اجرای پروتکل OSPF بر روی شبکه، دیگر تمامی روترها آدرس های IP شبکه های دیگر را در جدول مسیریابی خود وارد کرده و میتوانند یکدیگر را ping کنند. که در ادامه جداول مسیریابی همه روترها آورده شده است.


حال با توجه به مستندات ارائه شده دیدیم که پروتکل OSPF به درستی بر روی روترها در حال اجراست : در انتها نیز بعنوان نمونه تست زیر را انجام می دهیم که در آن Host B با Host B ارتباط برقرار می کند.

: HostB ping Host A



یکی از نکاتی که در صورت سوال قید شده بود این موضوع بود که پورت f0/1 روتر R3 در OSPF تعریف نگردد، تاثیر این موضوع را در شکل زیر میبینیم که A Host B آن همین پورت است، نتوانسته است A Host B را کند.

: Host B ping Host X



قسمت آخر سوال مربوط به مربوط به OSPF Summarization است. این کار بدین معنی است که آدرس های مربوط به چند شبکه با ۱۹های شبیه به هم در داخل یک area را summarize کنیم تا هنگامیکه از طریق ABR بسته های شبکه با OSPF Update های دیگر ارسال می شود اطلاعات تک تک آن شبکه های شبیه به هم ارسال نشود بلکه آنها را summarize کرده و IP address ای که نماینده ی همه ی آنهاست advertise شود.

در مثال داده شده شبکه های ۱۷۲.۱۶.۱۰ و ۱۷۲.۱۶.۳۰ و ۱۷۲.۱۶.۳۰ و ۱۷۲.۱۶.۴۰ و الاتال داد. تنظیمات مروبوط به summarization تنها بر روی روترهای لبه (ABR) قابل انجام است.

نتیجه ی دستور show ip route بر روی روتر R3 که در Area 1 قرار دارد قبل از اینکه summarization انجام شده است .

```
Dynamips(5): R3, Console port
                                                                       R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:04:37, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
       172.16.10.0/24 is directly connected, Loopback1
 IA
       172.16.5.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:04:22, FastEthernet0/0
AI O
       172.16.4.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:04:22, FastEthernet0/0
AI O
       172.16.6.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:04:22, FastEthernet0/0
       172.16.1.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:04:22, FastEthernet0/0
AI O
        172.16.3.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:04:23, FastEthernet0/0
O IA
      172.16.2.1/32 [110/66] via 192.168.1.2, 00:04:23, FastEthernet0/0
     192.168.20.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:04:38, FastEthernet0/0
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.1.2, 00:04:45, FastEthernet0/0
O IA 192.168.3.0/24 [110/66] via 192.168.1.2, 00:04:35, FastEthernet0/0
R3#
```

تنظیمات مربوط به اینکار بر روی روتر R2 در زیر نشان داده شده است :

بعد از انجام این تنظیمات نتیجه ی دستور show ip route در زیر آورده شده است که مشخصاً آدرسهای متعدد ۱۷۲.۱۶.۰.۰/۲۱ و غیره تنها به یک آدرس ۱۷۲.۱۶.۰.۰/۲۱ تبدیل شده است.

```
Dynamips(5): R3, Console port
                                                                          _ D X
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:07:04, FastEthernet0/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        172.16.10.0/24 is directly connected, Loopback1
 IA 172.16.10.0/24 IS directly connected, Loopbacki
172.16.0.0/21 [110/66] via 192.168.1.2, 00:00:31, FastEthernet0/0
     192.168.20.0/24 [110/2] via 192.168.1.2, 00:07:04, FastEthernet0/0
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.1.2, 00:07:00, FastEthernet0/0
O IA 192.168.3.0/24 [110/66] via 192.168.1.2, 00:06:50, FastEthernet0/0
R3#
```

۴) OSPF Authentication مابین همسایه ها پیکربندی شود. پروتکل کپسوله سازی لینک سریال مابین دو سر لینک پیکربندی شود. R1 و R2 برابر PPP عریف شده و PPP Authentication

دو نوع OSPF Authentication داریم :

Plain-text encryption -\

Plain-text Authentication وقتی استفاده می شود که device های داخل یک Area از الگوریتم تایید صلاحیت MD5 پشتیبانی نکنند.این روش شبکه را در برابر sniffer attack آسیب پذیر می کند. در این حمله بسته های رد و بدل شده بین device هاتوسط یک آنالیزکننده پروتکل ضبط شده و رمز های عبور از داخل آن خوانده می شود.

MD5 encryption - 7

ارائه می MD5 Authentication امنیت بالاتری را نسبت به MD5 Authentication ارائه می MD5 به دهد.این متد از الگورتیم MD5 برای محاسبه ی مقدار hash شده ی محتویات بسته های password (or key) همراه یک (ash بسته قرار داده شده و به password (or key) استفاده می کند. این مقدار hash در داخل بسته قرار داده شده و به همراه یک key ID و شماره ترتیب صعودی ارسال می شود. گیرنده که همان password را می داند دوباره مقدار hash را محاسبه می کند. اگر در طول مسیر هیچ چیز در بسته تغییر نکند مقدار محاسبه شده باید با مقدار hash داخل بسته یکسان باشد.

بدلیل امنیت بالاتر و پشتیبانی شدن دستورات MD5 توسط IOS ما روش MD5 Authentication را انتخاب کرده ایم. با استفاده از دستورات زیرمی توان OSPF Authentication را مابین همسایهها پیکربندی نمود . برای اجرای این دستورات ابتدا باید وارد اینترفیس مورد نظر شده و دستور زیر را اعمال نمود:

Ip ospf message-digest-key (key ID) md5 (password)

Key ID : در این قسمت ID مربوط به کلید را وارد می کنیم.

Password : در این قسمت password ای را که بین دو پورت همسایه برای hash کردن بسته های OSPFتوافق می شود را وارد می کنیم. که در سوال داده شده مقدار این فیلد "acn" است.

سپس وارد تنظیمات مسیریابی OSPF می شویم و دستور زیر را وارد می کنیم.

area (Area ID) authentication message-digest

بعنوان نمونه دستوراتی که بر روی پورت سریال روتر R1 زده شده است آورده می شود.

```
Dynamips(4): R1, Console port
                                                                        _ D X
R1#
R1#
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int s1/0
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 acn
R1(config)#
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router):
R1(config-router) area 1 authentication message-digest
R1(config-router)#
R1(config-router)#exit
R1(config)#
01:55:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.20.1 on Serial1/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
```

برای نشان دادن عملکرد درست MD5 Authentication به کمک دستور

R1#clear ipospf process

فرایند OSPF را بر روی این روتر restart می کنیم سپس به کمک دستور

R1#debugipospf packets

بسته های وارد شده به روتر را نشان می دهیم.

```
Dynamips(4): R1, Console port
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
00:01:02: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.20.1 on Serial1/0 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
R1#
R1#
00:01:05: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.20.1 on Serial1/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
R1#
R1#debug ip ospf packets
% Invalid input detected at '^' marker.
R1#debug ip ospf packet
OSPF packet debugging is on
00:01:21: OSPF: rcv. v:2 t:5 1:44 rid:192.168.20.1
      aid:0.0.0.1 chk:0 aut:2 keyid:1 seq:0x2B915221 from Serial1/0
00:01:25: OSPF: rcv. v:2 t:1 1:48 rid:192.168.20.1
      aid:0.0.0.1 chk:0 aut:2 keyid:1 seq:0x2B915222 from Serial1/0
00:01:35: OSPF: rcv. v:2 t:1 1:48 rid:192.168.20.1
      aid:0.0.0.1 chk:0 aut:2 keyid:1 seq:0x2B915223 from Serial1/0
00:01:45: OSPF: rcv. v:2 t:1 1:48 rid:192.168.20.1
     aid:0.0.0.1 chk:0 aut:2 keyid:1 seq:0x2B915224 from Serial1/0
```

قسمت aut=2 در شکل بالا نشان می دهد که authentication از نوع md5 است و keyid:1 نشان دهنده ی ID کلید ست شده در دستورات است.

برای قسمت دوم سوال هم:

دونوع PPP Authentication داریم: PAP و PAP : CHAP و username و username و username و password و warname و Md5، ها در آن بصورت Plain-text ارسال و دریافت می شوند ولی در CHAP ابتدا بسته ی مورد نظر با Md5، hash شده سپس ارسال می شود. که در اینجا ما از روش PAP استفاده کرده ایم.

به منظور ست کردن PPP بین پورتهای سریال روترهای R1 و R2 به ترتیب مراحل زیر با دستورات ذکر شده اعمال می کنیم

۱) ابتدا در هر دو روتر وارد interface mode سریال آنها شده و دستور زیر را وارد می کنیم.

R2(config-int)#encapsulation PPP

بر روی یکی از روترها مثلاً R1 دستور زیر را در interface mode سریال آن وارد می کنیم.

R1(config-int)#PPP authentication PAP

این دستور درخواستی را برای تایید صلاحیت از روتر R1 به R2 می فرستد.

۳) در این مرحله روتر R2 پاسخ روتر R1 را با فرستادن username و password خود می دهد.

R2(config-int)# PPP PAP sent-username R2 password acn

۴) تا اینجا روتر R1 با توجه به پاسخی که از R2 گرفته است هنوز نمی تواند آنرا ببیند. بدین منظور دستور زیررا در Config mode روتر R1 باید وارد کنیم.

R1(config)# username R2 password acn

بعد از انجام این مراحل R1 وR2 می توانند یکدیگر را ببینند.

```
R1#
R1#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/29/32 ms
R1#
```

برای نشان دادن تبادل پیامهای مربوط به PPP دستور زیر را بر روی روتر R1 اجرا و خروجی آن را آوردهایم.


R1# debug PPP authentication

برای اینکه پیامهای تبادل شده بین دور روتر را debug کنیم ابتدا پورت s1/0 از روتر R1 را shut کردیم سپس دستور بالا را وارد کرده و باز دوباره همان پورت را no shut کردیم تا تبادلات بهتر مشخص شود حاصل تصویر زیر است:

```
Dynamips(4): R1, Console port
                                                                             R1#debug ppp authentication
PPP authentication debugging is on
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int s1/0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#
01:22:29: Se1/0 PPP: Treating connection as a dedicated line
01:22:29: Se1/0 PPP: Authorization NOT required
01:22:29: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up^Z
R1#
01:22:29: Se1/0 PAP: I AUTH-REQ id 12 len 11 from "R2"
01:22:29: Se1/0 PAP: Authenticating peer R2
01:22:29: Se1/0 PPP: Sent PAP LOGIN Request to AAA
01:22:29: Se1/0 PPP: Received LOGIN Response from AAA = PASS
01:22:29: Se1/0 PAP: O AUTH-ACK id 12 len 5
01:22:29: Se1/0 CHAP: I CHALLENGE id 20 len 23 from "R2"
01:22:29: Se1/0 CHAP: Using hostname from configured hostname
01:22:29: Se1/0 CHAP: Using password from AAA
01:22:29: Se1/0 CHAP: O RESPONSE id 20 len 23 from "R1"
01:22:29: Se1/0 CHAP: I SUCCESS id 20 len 4
01:22:30: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
01:22:30: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed sta
R1#
01:22:39: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.20.1 on Serial1/0 from LOADING to FUL
L, Loading Done
R1#no de all
All possible debugging has been turned off
R1#
```

(۵) هاست های A, B و P باید از طریق پیکربندی NAT Overload در روتر C به هاست های C بیکربندی شود دسترسی داشته باشند. بر روی اینترفیس f0/1 روتر R3 باید یک ACL به نحوی پیکربندی شود که دسترسی بسته هایی با آدرس 192.168.0.0/16 به شبکه شبکه 10.1.1.0/24 امکان پذیر نباشد. این بسته ها باید تنها از طریق NAT به شبکه مقصد ارسال شوند. (Default Gateway برای هاست های A, B, C برابر 192.168.1.1 تعریف شود.) امکان ping هاست C از هاست B باید از طریق پیکربندی ACL مسدود گردد. نحوه پیکربندی ACL باید به گونه ای باشد تا دیگر دسترسی های هاست C از هاست B امکان پذیر باشد.

در این بخش باید ابتدا شبکه ی 24/ 10.1.1.0 را در OSPF قرار دهیم تا شبکه های 192.168.1.0 و را این بخش باید ابتدا شبکه ی 48 $^{\prime}$ B و OSPF مثلاً هاست های $^{\prime}$ B و $^{\prime}$ B و $^{\prime}$ همدیگر را ببینند . بعد از اضافه کردن شبکه ی مزبور به $^{\prime}$ OSPF همدیگر را ببینند . که در شکل زیر $^{\prime}$ B ، Ping به $^{\prime}$ نشان داده شده است.




حال می خواهیم به کمک یک access list جلوی دسترسی شبکهی 16/ 192.168.0.0 را به شبکهی 24/ 192.168.0.0 را ببندیم. که اینکار به کمک دستورات زیر انجام می شود.

```
R3(config) #
R3(config) #
R3(config) #access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.255.255
R3(config) #
R3(config) #
```

سپس این ACL را به fa0/1 اختصاص می دهیم.


R3(config-int)# ip access-group 1 out

حال دیگر هاست B نمی تواند هاست X را ببیند.



حال درادامه مي خواهيم هم nat داشته باشيم هم ACL :

برای راه اندازی nat اول باید interface Fa0/0 را باید بعنوان inside وinterface fa0/1 را بعنوان مرای راه اندازی outside وoutside تعریف کنیم.



این کار با استفاده از دستورات زیر انجام میشود.

Int f0/0

Ip nat inside

Int f0/1

Ip nat out side

سپس range آدرسهایی را که می خواهیم به آنها Nat کنیم را با دستور زیر مشخص می کنیم. همانطور که مشخص است range آدرس را بین آدرسهای 10.1.1.2 تا 10.1.1.9 تعیین کردیم.

R3(config)#ip nat pool pool1 10.1.1.2 10.1.1.9 ne R3(config)#ip nat pool pool1 10.1.1.2 10.1.1.9 netmask 255.255.255.240 سپس IP های ورودی به پورت inside (Fa0/0) را با access-list 1 تنظیم می کنیم.

حال دستور نهایی برای انجام nat و ترجمه ی آدرسهای منطبق با access-list 1 به آدرسهای pool1 را وارد می کنیم.

```
R3(config)#
R3(config)#ip nat inside source list 1 pool pool1
R3(config)#
R3(config)#
R3(config)#
```

حال می توان مشاهده کرد که هاست B می تواند هاست X را ببیند.

```
M HostB [Running] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - O X
 Machine View Devices Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _ | U ×
                 Command prompt
  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
                   X:\i386\system32>ping 192.168.3.1
     Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
                 Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
                  X:\i386\system32:ping 10.1.1.10
                  Pinging 10.1.1.10 with 32 bytes of data:
                 Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=115ms TTL=125
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=37ms TTL=125
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=46ms TTL=125
                  X:\i386\system32>
              N
               🐉 Start 🥵 📼 🞑 🔘 🚾 Command prompt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ■ SEN 16:43

    Ø 
    Ø 
    Ø 
    Right Ctrl 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 
    A 

    A 
    A 
    A 
    A 

    A 
    A 

    A 
    A 

    A
```

نتیجه ی این دستور به کمک دستور show ipnat translations نیز دیده می شود. بعنوان مثال از روی روتر R2 با آدرس 10.1.1.10 ، ping شود. همانطور که مشخص است عمل ترجمه ی آدرس انجام شده است.

```
R3#
R3#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 10.1.1.2 192.168.1.2 --- ---
--- 10.1.1.3 192.168.2.2 --- ---

R3#
R3#
R3#
```

دو نوع access-list داریم :

standard ACL-۱: که تنها یک رنج آدرس در آن تعیین می کنیم ومی گوییم این رنج آدرس برای عبور از یک روتر deny شود یا deny. و توانایی بستن پورت خاص و غیره را ندارد

extended ACL - ۲ که با آن می توان دقیقاً مشخص کرد که ارتباط کدام هاست با کدام هاست روی چه پورتی deny یا permit پورتی

برای قسمت آخر سوال یعنی به منظور جلوگیری کردن از ping هاست C از طرف هاست B ، باید بر روی R2 یک extended باشد . دستورات زیر این کار را انجام می دهد.

```
R2(config) #

R2(config) #ip access-list extended noping

R2(config-ext-nacl) #

R2(config-ext-nacl) #deny icmp host 192.168.3.2 host 192.168.20.20

R2(config-ext-nacl) #

R2(config-ext-nacl) #permit ip any any

R2(config-ext-nacl) #

R2(config-ext-nacl) #
```

```
R2(config) #
R2(config) #int s1/0
R2(config-if) #
R2(config-if) #
R2(config-if) #ip access-group noping in
R2(config-if) #
R2(config-if) #
R2(config-if) #
R2(config-if) #
R2(config-if) #
```

پس از انجام اینکار می بینیم که B نمی تواند C را ping کند. در حالیکه می تواند پورت fa0/0 از روتر R3 راببیند.

