

YetAnotherOneCLauncher

Лаунчер информационных баз 1С:Предприятия 8, альтернатива штатному окну запуска (1cestart). Работает с теми же списками баз, что и стартер 1С, поэтому переходить можно в обе стороны: базы, добавленные в лаунчере, видны в стартере, и наоборот.

Возможности:

- поиск по базам в любой раскладке;
- избранное и недавние базы;
- дерево групп или плоский список;
- параметры запуска у базы и у группы, сохранённые пароли;
- выбор версии и разрядности платформы;
- очистка кэша;
- проверка доступности баз.

Разработчикам: устройство проекта, сборка и принятые решения описаны в [AGENTS.md](#), план работ — в [docs/ROADMAP.md](#).

Установка и запуск

Лаунчер — один файл: YetAnotherOneCLauncher.exe для Windows x64 или YetAnotherOneCLauncher для Linux x64 (около 63 МБ). Установка и .NET не нужны. Файл можно положить в любой каталог и запускать оттуда; в Linux ему нужно право на выполнение (`chmod +x YetAnotherOneCLauncher`).

Обычно окно со списком баз открывается за 1–2 секунды. Первый запуск новой версии дольше (до 7–8 с): лаунчер распаковывает свои библиотеки во временный каталог. Общие списки с сетевых ресурсов дочитываются в фоне — если ресурс не отвечает, это не задерживает ни окно, ни запуск баз.

Лаунчер ничего не хранит рядом с exe. Его данные лежат в каталоге настроек пользователя: %APPDATA%\YetAnotherOneCLauncher в Windows и ~/.config/YetAnotherOneCLauncher в Linux. Подробнее — в разделе «Где хранятся данные».

Главное окно

Панель кнопок (слева направо):

- дерево или список;
- развернуть и свернуть все группы;
- добавить базу или группу;
- изменить выделенную базу или переименовать группу (как F2 и «Изменить...» в контекстном меню);
- удалить;
- переключатель «Все базы» / «Недавние» / «Избранное»;
- обновить списки;
- консоль кластера серверов;
- тема (как в системе, светлая, тёмная);
- настройки.

Справа от кнопок — поле поиска.

Список баз. В дереве базы разложены по группам, как в стартере 1С. Сверху — группа «Избранное». Колонки:

- Наименование;
- Платформа, на которой база запустится (оранжевым, если нужной версии нет);
- Режим запуска;
- Дата последнего запуска;
- В колонке наименования, у её правого края, — кнопки «1С: Предприятие», «Конфигуратор» и «Запустить с параметрами»: появляются у строки под указателем мыши и у выделенной (отключаются в настройках).

Ширину колонок «Платформа», «Режим запуска» и «Последний запуск» можно менять: потяните границу слева от колонки в заголовке (она видна при наведении на заголовок). Наименование занимает оставшееся место. Ширина запоминается; двойной щелчок по границе возвращает ширину по умолчанию.

Порядок в дереве — по наименованию или свой. Переключается щелчком по заголовку «Наименование». Если переставить базы, пока включён порядок по наименованию, лаунчер запишет этот порядок в список и переключится на свой. Одну группу можно упорядочить по наименованию из контекстного меню.

Все базы, недавние, избранное. Что показать, выбирается переключателем на панели кнопок:

- «Все базы» (значок базы) — полный список, деревом или списком;
- «Недавние» (часы) — только базы, которые запускались из лаунчера, свежие сверху;

- «Избранное» (звезда) — только избранные базы, по наименованию; база, убранная из избранного, сразу исчезает из списка.

В недавних и избранном поиск ищет только среди них, а добавлять, удалять и переставлять базы нельзя.

Поиск начинается с любого набора текста, даже если фокус в списке. Ищет:

- по имени, серверу, пути и адресу базы;
- в любой раскладке (,e[ufkntbhz найдёт «Бухгалтерия»);
- по начальным буквам слов («зуп» найдёт «Зарплата и управление персоналом»).

Сначала идут более точные совпадения. Esc очищает поиск.

Справа — кнопки запуска и свойства базы.

Кнопки «1С: Предприятие» и «Конфигуратор» (их можно скрыть в настройках). У каждой справа прикреплена кнопка «Запустить с параметрами» именно в этом режиме. Под ними — «Стартер 1С»: запускает стандартный стартер 1С (1cestart) с его собственным списком баз, выбранная база для него не нужна. Стартер ищется в C:\Program Files\1cv8\common и C:\Program Files (x86)\1cv8\common (в Linux — в /opt/1cv8/common и /opt/1C/v8.3/common). Если найдены оба, лаунчер спрашивает, какой запустить.

Под кнопками — «Свойства информационной базы»: имя, кнопка «В избранное» и три группы свойств:

1. Тип, Клиент, Платформа, Параметры, Пользователь, Подключение. У подключения есть кнопки «Копировать строку подключения» и «Открыть каталог базы» (для файловых баз).
2. Источник (в каком списке найдена база) и Группа.
3. Кэш, Доступность, Последний запуск, Запусков.

Панель свойств скрывается кнопкой в правом углу строки состояния или флажком в настройках. Ширина правой колонки меняется перетаскиванием разделителя.

Строка состояния (слева направо):

- адрес выделенной базы и кнопка его копирования;
- сообщения лаунчера;
- число недоступных баз (△);
- размер кэша (кнопка открывает окно «Кэш баз»);
- число найденных платформ.

Запуск баз

- **1С: Предприятие** — двойной щелчок, Enter или F3. **Конфигуратор** — F4 или контекстное меню. Веб-базы открываются в браузере.
- **Запустить с параметрами** (F6) — разовый запуск. Можно указать параметры командной строки, пользователя, клиент и версию платформы. Версию можно запомнить для базы. Если окно открыто кнопкой, прикреплённой к «1С: Предприятие» или «Конфигуратору», режим уже выбран: вместо этих двух кнопок в окне одна — «Продолжить» (Enter). Из F6, контекстного меню и кнопки в строке списка режим выбирается в окне.
- **Версия платформы** берётся из свойства Version базы. Если его нет — из версии по умолчанию стартера 1С. Если нет и её — самая новая установленная. Если нужной версии нет, лаунчер не запускает другую молча, а спрашивает и предлагает ближайшую из той же ветки.
- **Разрядность** задаётся в свойствах базы, поле «Разрядность»:
 - только 32 или только 64 бита;
 - предпочтительно 32 или 64;
 - автоматически.

Хранится так же, как у стартера 1С. Если не задана, берётся разрядность из настроек лаунчера.

- **Параметры запуска** есть у базы и у группы; параметры группы действуют на все базы в ней. При запуске они применяются по порядку:
 - i. параметры из списка баз (`AdditionalParameters`);
 - ii. параметры групп, от верхней к вложенной;
 - iii. параметры базы;
 - iv. разовые параметры.
- **Пользователь и пароль** базы задаются в «Параметрах запуска...». Пароль хранится в хранилище паролей ОС: в Windows — «Диспетчер учётных данных», в Linux — связка ключей. В логах и на экране он скрыт. Если пароль прочитать не удалось, 1С спросит его сама.

Свои шаблоны параметров

В окне «Параметры запуска» можно вставить параметр из списка шаблонов. Список настраивается в окне «Настройки» на вкладке «Шаблоны параметров».

Вкладка показывает таблицу известных параметров командной строки 1С с описаниями: сверху свои (с меткой «свой»), ниже встроенные.

Параметры на вкладке пишутся без «/». Лаунчер подставляет его сам, когда шаблон выбирают для запуска: N Иванов превратится в /N Иванов .

- **Добавить:** введите параметр и описание в поля под таблицей и нажмите «Добавить» или Enter.
- **Изменить:** выделите свой параметр и нажмите «Изменить», F2 или сделайте двойной щелчок. Enter применяет изменение, Esc отменяет.
- **Удалить:** кнопка «Удалить» или Del. Встроенные параметры не изменяются и не удаляются.
- Изменения сохраняются кнопкой «Сохранить» окна настроек вместе с остальными настройками; пока они не сохранены, у вкладки стоит «*».

Список баз

Лаунчер читает те же файлы, что и стартер 1С:

- личный список `ibases.v8i` ;
- общие списки из `1cestart.cfg` ;
- списки с веб-сервиса.

Если общий список или веб-сервис недоступен, его базы показываются из последней удачной копии с датой.

Правится только личный список. Можно:

- добавлять, изменять, удалять и копировать базы;
- создавать и переименовывать группы;
- менять порядок, в том числе перетаскиванием;
- загружать базы из файла `.v8i` (меню кнопки «Добавить») и сохранять ссылку на базу в файл `.v8i` (контекстное меню).

Удаление убирает базу только из списка, сама база остаётся на месте.

Добавление и создание базы

«Новая база...» сначала спрашивает, что сделать (как штатный стартер 1С):

- **Добавить в список существующую базу** — в каталоге, на сервере 1С:Предприятия или на веб-сервере;

- **Создать новую базу из шаблона** — шаблон выбирается отдельным шагом. Шаблоны берутся из каталога шаблонов 1С (%APPDATA%\1C\1cv8\tplts и каталоги ConfigurationTemplatesLocation из 1cestart.cfg , по манифестам 1cv8.mft) и показываются деревом: конфигурация, внутри — её версии, новые сверху. Есть поиск по имени конфигурации и версии (несколько слов — все должны встретиться). Кнопка «Выбрать файл...» берёт любой .cf или .dt . Если в версии шаблона есть и конфигурация (.cf), и демонстрационная база (.dt), можно выбрать, что создать: базу только с конфигурацией (без данных) или демонстрационную базу с данными;
- **Создать базу без конфигурации** — для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее базы.

Новую базу можно создать только в каталоге (на этом компьютере или в локальной сети) или на сервере 1С:Предприятия. Для файловой базы указываются каталог (пустой или несуществующий) и язык (страна). Для серверной — те же параметры, что у штатного стартера: кластер серверов, имя базы в кластере, защищённое соединение, тип СУБД, сервер и имя базы данных, пользователь и пароль базы данных, смещение дат (только MS SQL Server), «Создать базу данных в случае её отсутствия», язык (страна), «Установить блокировку регламентных заданий», «Запретить локальное распознавание речи».

Базу создаёт платформа: 1cv8 CREATEINFOBASE на выбранной версии (поле «Создать на платформе»; для серверной базы — версия, как у сервера). Лаунчер ждёт завершения. Если платформа сообщила об ошибке, её текст показывается в форме, и параметры можно поправить. Перед созданием лаунчер проверяет, что базы с таким же названием (без учёта регистра) нет ни в одном из загруженных списков. Созданная база добавляется в личный список с указанным названием и группой. Пароль базы данных никуда не сохраняется, а в журнале лаунчера скрыт.

Лаунчер не теряет чужих изменений в файле. Если стартер 1С или другая программа изменили список, он перечитывается автоматически. При первой записи за сеанс сохраняется резервная копия ibases.v8i.bak .

Консоль кластера серверов

Кнопка с двумя стойками сервера на панели открывает окно «Консоль кластера серверов». В нём один список:

1. **«Панель управления сервисами и компонентами»** — первой строкой, если в настройках задан адрес сервиса «ПУСК». Открывает этот адрес в браузере по умолчанию.

2. **Зарегистрированные версии** с меткой «зарегистрирована» — их может быть две: 64- и 32-разрядная, от разных платформ. Первая из них выбрана по умолчанию.
3. Разделитель.
4. **Группа «Доступные к регистрации»** с числом версий — по умолчанию свёрнута. Раскрывается щелчком по заголовку, Enter или кнопкой «Развернуть». В ней — установленные платформы, в которых есть компонент администрирования серверов (`radmin.dll`), 64- и 32-разрядные, в том числе установленные без клиента 1С (только сервер и администрирование). Новые сверху, при одной версии 64-разрядная первой.

Выберите строку и нажмите «Запустить» («Открыть» для «ПУСК»), Enter или сделайте двойной щелчок:

- для зарегистрированной версии сразу открывается консоль (оснастка MMC `1CV8 Servers*.msc` из каталога `1cv8\common` , у 32-разрядной — в 32-разрядном MMC);
- для другой версии лаунчер сначала регистрирует её `radmin.dll` (`regsvr32`), и Windows запрашивает права администратора. Если в правах отказать, окно остаётся открытым с сообщением.

Как определяются зарегистрированные версии: лаунчер перебирает оснастки MMC, зарегистрированные в Windows (64- и 32-разрядные — в разных разделах реестра и под разными СОМ-классами), и берёт те, чей компонент — `radmin.dll` . Поэтому видны обе консоли, если зарегистрированы обе. Регистрации прежних версий платформы остаются в реестре под своими классами, поэтому действующей считается только та, чей класс указан в файле консоли этой разрядности в `1cv8\common` (`1CV8 Servers.msc` или `1CV8 Servers (x86-64).msc`) — её и откроет MMC. Класс может быть зарегистрирован дважды: для всего компьютера и для текущего пользователя, с разными версиями. У администратора MMC запускается с повышенными правами и использует только регистрацию для компьютера — её лаунчер и считает действующей; у обычного пользователя действует его собственная. Что нашлось, пишется в лог строкой «Консоль кластера: в реестре — ...», недействующие регистрации помечены «(не действует)». Если зарегистрированная платформа установлена в нестандартный каталог, её версия берётся из пути к `radmin.dll` . Файл оснастки ищется в `common` своей установки, а если его там нет — в `1cv8\common` обеих Program Files.

Консоль кластера есть только в Windows. Строка «Панель управления сервисами и компонентами» работает и тогда, когда ни одной версии с консолью нет.

Кэш баз

В свойствах базы показан размер её кэша. Окно «Кэш баз» открывается кнопкой с размером кэша в строке состояния. В нём:

- кэш всех баз;
- кэш баз, которых уже нет в списках;
- очистка выбранного;
- сортировка щелчком по заголовкам «База» (по имени) и «Кэш» (по размеру, вместе с настройками); повторный щелчок меняет направление. По умолчанию — сначала самые большие.

Кэш удаляется насовсем, без корзины, после вопроса «Удалить кэш?». «Очистить кэш» и «Очистить кэш и запустить» есть и в контекстном меню базы. Там же — подменю «Открыть каталог кэша»: «Программный кэш» (Local) и «Пользовательский кэш» (настройки пользователя, Roaming); пункт недоступен, если такого каталога у базы нет.

Кэш открытой базы не удаляется. Перед очисткой лаунчер смотрит запущенные процессы 1С (1cv8 , 1cv8c) **только текущего пользователя** и их командные строки. Если в командной строке адрес очищаемой базы (/S , /F , /WS , /IBConnectionString) или её имя (/IBName), появляется сообщение «Очистка кэша невозможна: база используется» с номером процесса. В окне «Кэш баз» такие базы пропускаются, кэш остальных выбранных удаляется. «Очистить кэш и запустить» в этом случае базу не запускает: она уже открыта. Каталог с открытыми файлами тоже не удаляется — это дополнительная страховка.

Проверка доступности баз

Лаунчер в фоне проверяет, можно ли дотянуться до каждой базы. Цель — заранее увидеть, что каталог базы пропал или сервер выключен, а не ждать ошибки от 1С. Проверка включена по умолчанию и выключается флажком «Проверять доступность баз» в настройках.

Когда проверяется

- после каждой полной загрузки списков: при открытии лаунчера, по кнопке «Обновить» (F5) и когда списки перечитываются из-за изменений в 1cstart.cfg ;
- сразу после включения флажка в настройках.

Проверка идёт в фоне и не мешает работать: список показывается сразу, отметки появляются, когда проверка закончится.

База, которую только что добавили или изменили в лаунчере, проверяется при следующей полной загрузке (F5).

Результаты не сохраняются между запусками лаунчера.

Что проверяется

Способ зависит от типа подключения базы:

Тип базы	Строка подключения	Что делает лаунчер	Когда база считается доступной
Файловая	File="C:\Bases\Buh"	проверяет, что каталог базы существует	каталог найден
Клиент-серверная	Srvr="srv1c";Ref="buh"	открывает TCP-соединение с менеджером кластера 1C и сразу закрывает его	сервер принял соединение
Веб-база	ws="https://web/buh"	открывает TCP-соединение с веб-сервером и сразу закрывает его	веб-сервер принял соединение

Как определяется адрес:

- **Порт сервера 1C.** Если он указан в `Srvr` (`srv1c:1641`), берётся он, иначе стандартный порт менеджера кластера 1541. Понимаются записи вида `tcp://srv1c:1541` и IPv6 в квадратных скобках (`[::1]:1541`). Если в `Srvr` перечислено несколько серверов через запятую или точку с запятой, проверяется первый.
- **Порт веб-сервера** берётся из адреса, а если его там нет — стандартный: 80 для `http` , 443 для `https` .

Чего проверка **не** делает — это цена быстроты и отсутствия побочных эффектов:

- не открывает базу, не входит в неё и не проверяет имя пользователя и пароль;
- у файловой базы не проверяет файл `1cv8.1cd` и права на запись. Проверяется только, что каталог виден;
- у серверной базы не проверяет, что в кластере есть база с именем из `Ref` , и не проверяет рабочие процессы и их порты. Проверяется только, что менеджер кластера принимает соединения;

- у веб-базы не отправляет HTTP-запрос. Проверяется только, что веб-сервер принимает соединения, а не что публикация по этому пути существует.

Поэтому отметка «доступна» означает только, что адрес отвечает. Отметка «недоступна» почти наверняка означает, что запуск не удастся: каталога нет, сервер выключен, адрес неверен или соединение закрыто сетевым экраном.

Ограничения по времени и нагрузке

- На каждую проверку даётся **3 секунды**. Не ответил за это время — считается недоступным («нет ответа за 3 с»). Это защищает и от «зависших» сетевых путей, на которых проверка каталога может ждать очень долго.
- Одновременно выполняется не больше **8** проверок.
- Одинаковые адреса проверяются **один раз**. Если на одном сервере 1С двадцать баз, к менеджеру кластера будет одно подключение. Одна и та же база из нескольких списков тоже проверяется один раз.
- Если строку подключения не удалось разобрать (нет пути, сервера или адреса), база не проверяется и помечается «проверить нельзя».

Как показывается результат

- В дереве и списке перед именем недоступной базы стоит . Подсказка к значку объясняет причину.
- В свойствах базы, строка «Доступность», показано одно из значений:
 - «доступна (srv1c:1541 отвечает)»;
 - «недоступна: каталог базы не найден: ...»;
 - «недоступна: srv1c: нет ответа за 3 с»;
 - «проверить нельзя»;
 - «не проверялась».
- В строке состояния — « недоступно: N», если такие базы есть.
- В лог пишется итог: сколько баз проверено и сколько не отвечает.

Отметка ничего не запрещает: недоступную базу можно запустить, и 1С сама сообщит, что не так. Если выключить проверку, отметки сразу снимаются, и лаунчер перестаёт обращаться к сети ради неё.

Настройки

Кнопка с шестерёнкой открывает окно «Настройки». Вкладки расположены слева.

Общие — поведение лаунчера:

Настройка	Что делает
После запуска базы	ничего не делать, свернуть окно или закрыть лаунчер
Сворачивать в трей	свёрнутое окно убирается с панели задач. Значок лаунчера — в области уведомлений: щелчок возвращает окно, в меню есть «Открыть лаунчер» и «Выход»
Запретить повторный запуск	второй запуск лаунчера не открывает новое окно, а показывает уже работающее, в том числе из трей. Действует со следующего запуска
Файловые базы с клиентом «Автоматически» открывать в толстом клиенте	для баз, у которых клиент не выбран явно
Проверять доступность баз	фоновая проверка (см. выше)
Адрес сервиса «ПУСК»	адрес опубликованного сервиса «ПУСК» (http или https). Если задан, в окне консоли кластера первой строкой появляется «Панель управления сервисами и компонентами»

Внешний вид:

Настройка	Что делает
Тема	как в системе, светлая или тёмная. Кнопка темы на панели переключает её сразу
Стиль значков	«Стиль 1» — цветной контур, «Стиль 2» — знак на цветной плашке
Показывать свойства информационной базы	показать или скрыть панель свойств (то же — кнопка в правом углу строки состояния)
Кнопки запуска 1С справа от списка баз	показать или скрыть кнопки «1С: Предприятие» и «Конфигуратор» над свойствами. Если скрыты и они, и свойства, правая панель убирается и список занимает всю ширину

Настройка	Что делает
Кнопки запуска 1С в строках списка баз	маленькие кнопки «1С: Предприятие», «Конфигуратор» и «Запустить с параметрами» в колонке наименования — у строки под указателем мыши и у выделенной
Место кнопок в строке	«Справа, у края колонки наименования» (по умолчанию) или «Слева от наименования». Слева — одна кнопка ► в каждой строке, видна всегда; щелчок по ней открывает меню: «1С: Предприятие», «Конфигуратор», «Запустить с параметрами...»
Подсвечивать запущенные базы	зелёная точка справа от наименования у баз, открытых в 1С текущим пользователем — из лаунчера, стартером 1С или ярлыком; в подсказке — в каких клиентах. Раз в 3 секунды читаются процессы 1cv8 / 1cv8c и их командные строки (адрес базы или /IBName); база, выбранная в окне запуска самой 1С, не видна. По умолчанию включено
Список баз в две строки	в первой строке — наименование базы и кнопки запуска, во второй — платформа, режим запуска и дата последнего запуска; колонок справа нет. По умолчанию выключено

Горячие клавиши — сочетания для команд, у которых они есть (см. «Клавиши» ниже):

- чтобы переназначить, щёлкните сочетание и нажмите новое; Esc отменяет ввод;
- кнопка со стрелкой возвращает сочетание по умолчанию, X снимает его, «Всё по умолчанию» сбрасывает все;
- без Ctrl или Alt можно назначить только F1–F24 (и Del — командам списка), чтобы клавиши не мешали набору в поиске;
- занятое другой командой сочетание не назначается — окно скажет, какой командой оно занято.

Шаблоны параметров — встроенные и свои параметры командной строки (см. «Свои шаблоны параметров» выше).

Изменения копятся, пока не нажата «Сохранить». Пока есть несохранённые изменения, в заголовке окна и у изменённой вкладки стоит «*», а кнопка «Сохранить» доступна. «Отменить» закрывает окно без изменений.

Внизу окна — «О программе...»: версия, автор, сведения о среде.

Клавиши

Сочетания по умолчанию. Их можно переназначить в «Настройки» → «Горячие клавиши»; Enter, двойной щелчок, Esc, Ins и ↓ из поиска не переназначаются.

Клавиши	Действие
набор текста	поиск
F3, Enter, двойной щелчок	запуск в режиме 1C: Предприятие
F4	Конфигуратор
F6	запустить с параметрами
↓	из поиска — к списку
Esc, Ctrl+Q	очистить поиск
Ctrl+F	к полю поиска
Ctrl+D	в избранное / из избранного
F5	перечитать списки и платформы
Ctrl+N, Ins	новая база
Ctrl+Shift+N	новая группа
F2	изменить базу, переименовать группу
Del	удалить из списка (сама база не удаляется)
Alt+↑, Alt+↓	порядок в группе

В Windows у значка лаунчера на панели задач есть список переходов (правый щелчок) с пятью последними базами. Щелчок по базе запускает её, даже если лаунчер закрыт.

Где хранятся данные

Что	Где
Списки баз	там же, где у стартера 1C: %APPDATA%\1C\1CEStart\ibases.v8i И 1cestart.cfg

Что	Где
Настройки лаунчера: избранное, история, параметры запуска, вид окна	<каталог настроек>\settings.json
Копии общих списков и списков с веб-сервиса	<каталог настроек>\list-cache
Лог	<каталог настроек>\logs\launcher-<дата>.log , хранится 14 дней
Пароли	хранилище паролей ОС, в settings.json их нет

<каталог настроек> : %APPDATA%\YetAnotherOneCLauncher в Windows и
 ~/.config/YetAnotherOneCLauncher в Linux.

Лаунчер хранит свои настройки отдельно и не пишет их в списки баз 1С.