
Programación Concurrente

Clase 3



Facultad de Informática UNLP

Semáforos



Defectos de la sincronización por Busy Waiting

- *Protocolos "busy-waiting"*: complejos y sin clara separación entre variables de sincronización y las usadas para computar resultados.
- Es difícil diseñar para probar corrección. Incluso la verificación es compleja cuando se incrementa el número de procesos.
- Es una técnica ineficiente si se la utiliza en multiprogramación. Un procesador ejecutando un proceso *spinning* puede ser usado de manera más productiva por otro proceso.

⇒Necesidad de herramientas para diseñar protocolos de sincronización.

Semáforos

Descriptos en 1968 por Dijkstra (www.cs.utexas.edu/users/EWD/welcome.html)

Semáforo \Rightarrow instancia de un tipo de datos abstracto (o un objeto) con sólo 2 operaciones (métodos) <u>atómicas</u>: **P** y **V**.

Internamente el valor de un semáforo es un entero no negativo:

- $V \rightarrow$ Señala la ocurrencia de un evento (incrementa).
- $P \rightarrow Se$ usa para demorar un proceso hasta que ocurra un evento (decrementa).
- Analogía con la sincronización del tránsito para evitar colisiones.
- Permiten proteger Secciones Críticas y pueden usarse para implementar Sincronización por Condición.

Operaciones Básicas

Declaraciones

```
sem s; \rightarrow NO. Si o si se deben inicializar en la declaración sem mutex = 1; sem fork[5] = ([5] 1);
```

• Semáforo general (o counting semaphore)

P(s):
$$\langle \text{ await } (s > 0) \text{ s} = s-1; \rangle$$

V(s): $\langle \text{ s} = s+1; \rangle$

Semáforo binario

P(b):
$$\langle \text{ wait } (b > 0) \ b = b-1; \rangle$$

V(b): $\langle \text{ await } (b < 1) \ b = b+1; \rangle$

Si la implementación de la demora por operaciones *P* se produce sobre una *cola*, las operaciones son *fair*

(EN LA MATERIA NO SE PUEDE SUPONER ESTE TIPO DE IMPLEMENTACIÓN)

Sección Crítica: Exclusión Mutua

```
bool lock=false;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
     { (await (not lock) lock = true;) }
          sección crítica;
          lock = false;
          sección no crítica;
}
}
```

```
Cambio de variable
```

Podemos representar *free* con un entero, usar 1 para *true* y 0 para *false* \Rightarrow se puede asociar a las operaciones soportadas por los semáforos.

```
int free = 1;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
    { (await (free==1) free = 0;) }
    sección crítica;
    free = 1;
    sección no crítica;
}
}
```



```
int free = 1;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
    { <await (free > 0) free = free - 1;>
        sección crítica;
        <free = free + 1>;
        sección no crítica;
    }
}
```

Sección Crítica: Exclusión Mutua

```
int free = 1;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
    { <await (free > 0) free = free - 1;>
        sección crítica;
        <free = free + 1>;
        sección no crítica;
   }
}
```

Definición de las operaciones P y V

P(s):
$$\langle$$
 await (s > 0) s = s-1; \rangle

$$V(s): \langle s = s+1; \rangle$$

Es más simple que las soluciones busy waiting.

¿Y si inicializo free= 0?

Barreras: señalización de eventos

- Idea: un semáforo para cada flag de sincronización. Un proceso setea el flag ejecutando V, y espera a que un flag sea seteado y luego lo limpia ejecutando P.
- Barrera para dos procesos: necesitamos saber cada vez que un proceso llega o parte de la barrera \Rightarrow relacionar los estados de los dos procesos.

Semáforo de señalización \Rightarrow generalmente inicializado en 0. Un proceso señala el evento con V(s); otros procesos esperan la ocurrencia del evento ejecutando P(s).

Puede usarse la barrera para dos procesos para implementar una *butterfly barrier* para *n*, o sincronización con un coordinador central.

¿Qué sucede si los procesos primero hacen P y luego V?

Productores y Consumidores: semáforos binarios divididos


Semáforo Binario Dividido (Split Binary Semaphore). Los semáforos binarios b_1 ,, b_n forman un SBS en un programa si el siguiente es un invariante global:

SPLIT:
$$0 \le b_1$$
, + ... + $b_n \le 1$

- Los b_i pueden verse como un único semáforo binario b que fue dividido en n semáforos binarios.
- Importantes por la forma en que pueden usarse para implementar EM (en general la ejecución de los procesos inicia con un *P* sobre un semáforo y termina con un *V* sobre otro de ellos).
- Las sentencias entre el P y el V ejecutan con exclusión mutua.

Productores y Consumidores: semáforos binarios divididos

Ejemplo: buffer unitario compartido con múltiples productores y consumidores. Dos operaciones: *depositar* y *retirar* que deben alternarse.




```
typeT buf; sem vacio = 1, 1 = 0;
process Productor [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
      producir mensaje datos
      P(vacio); buf = datos; V(lleno); #depositar
process Consumidor[i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
    { P(lleno); resultado = buf; V(vacio); #retirar
      consumir mensaje resultado
```

vacio y lleno (juntos) forman un "semáforo binario dividido".

Buffers Limitados: Contadores de Recursos

Contadores de Recursos: cada semáforo cuenta el número de unidades libres de un recurso determinado. Esta forma de utilización es adecuada cuando los procesos compiten por recursos de múltiples unidades.

Ejemplo: un buffer es una cola de mensajes depositados y aún no buscados. Existe UN productor y UN consumidor que *depositan* y *retiran* elementos del buffer.




Buffers Limitados: Contadores de Recursos

```
typeT buf[n]; int ocupado = 0, libre = 0;
sem vacio = n, lleno = 0;
process Productor
{ while(true)
       producir mensaje datos
      P(\text{vacio}); \text{ buf[libre]} = datos; \text{ libre} = (\text{libre+1}) \text{ mod n}; V(\text{lleno}); #depositar
process Consumidor
{ while(true)
    { P(lleno); resultado = buf[ocupado]; ocupado = (ocupado+1) mod n; V(vacio); #retirar
       consumir mensaje resultado
```

- *vacio* cuenta los lugares libres, y *lleno* los ocupados.
- *depositar* y *retirar* se pudieron asumir atómicas pues sólo hay un productor y un consumidor.
- ¿Qué ocurre si hay más de un productor y/o consumidor?

Buffers Limitados: Contadores de Recursos

Si hay más de un productor y/o más de un consumidor, las operaciones de depositar y retirar en sí mismas son SC y deben ejecutar con Exclusión Mutua ¿Cuáles serían las consecuencias de no protegerlas?



Si no se protege cada slot, podría retirarse dos veces el mismo dato o perderse datos al sobrescribirlo.

Buffers Limitados: Contadores de Recursos

```
typeT buf[n]; int ocupado = 0, libre = 0;
sem vacio = n, lleno = 0;
sem mutexD = 1, mutexR = 1;
                                                                                 Cyclic Buffer
process Productor [i = 1..M]
{ while(true)
    { producir mensaje datos
      P(vacio);
      P(\text{mutexD}); buf[libre] = datos; libre = (libre+1) mod n; V(\text{mutexD});
      V(lleno);
process Consumidor [i = 1..N]
{ while(true)
    { P(lleno);
      P(mutexR); resultado = buf[ocupado]; ocupado = (ocupado+1) mod n; V(mutexR);
      V(vacio);
      consumir mensaje resultado
```

Problemas básicos y técnicas Alocación de Recursos y Scheduling

Problema: decidir cuándo se le puede dar a un proceso determinado acceso a un recurso.

Recurso: cualquier objeto, elemento, componente, dato, SC, por la que un proceso puede ser demorado esperando adquirirlo.

Definición del problema: procesos que compiten por el uso de unidades de un recurso compartido (cada unidad está *libre* o *en uso*).

request (parámetros): (await (request puede ser satisfecho) tomar unidades;)

release (parámetros): \(\text{retornar unidades;}\)

Problemas básicos y técnicas Alocación de Recursos y Scheduling

- Varios procesos que compiten por el uso de un recurso compartido de una sola unidad.
- Para el caso general de alocación de recursos SIN ORDEN:

```
bool libre = true;

request (id): ⟨await (libre) libre = false;⟩

release (): ⟨libre = true; ⟩
```



Solución al problema de la SC

sem mutex = 1;

Request: P(mutex)

//Usa Recurso Compartido

Release: V(mutex)

Problemas básicos y técnicas Alocación de Recursos y Scheduling

• Para el caso general de alocación de recursos por ORDEN de llegada:

```
request (id): \( \text{await (libre and } miTurno \) \( \text{libre} = \text{false;} \)
release (): \( \text{libre} = \text{true;} \)
```

release

```
P(mutex);
libre = true;
pop(espera, ....);
V(mutex);
```

Problemas básicos y técnicas Alocación de Recursos y Scheduling: *Passing de Baton*

Passing the baton: técnica general para implementar sentencias await.

Cuando un proceso está dentro de una SC mantiene el *baton* (*testimonio*, *token*) que significa permiso para ejecutar.

Cuando el proceso debe salir de la SC, pasa el *baton* (control) a otro proceso. Si ningún proceso está esperando por el *baton* (es decir esperando entrar a la SC) el *baton* se libera para que lo tome el próximo proceso que trata de entrar.

Permite controlar de forma precisa el orden en que los procesos son despertados para continuar su ejecución en la SC utilizando *Semáforos Binarios Divididos (SBS)*.

Semáforos Privados: s es un semáforo privado si exactamente un proceso ejecuta operaciones **P** sobre s. Resultan útiles para señalar procesos individuales.

Problemas básicos y técnicas Alocación de Recursos y Scheduling: *Passing de Baton*

```
bool libre = true;
                      cola espera;
sem baton = 1
sem b[n] = ([n] 0);
     request(id):
                         P(baton);
                         if (! libre){ push (espera, id);
                                      V(baton);
                                      P(b[id]);
                         libre = false;
                         V(baton);
        release():
                         P(baton);
                         libre = true;
                         if (not empty(espera)) { pop (espera, id);
                                                   V(b[id]); }
                         else
                               V(baton);
```

Problemas básicos y técnicas Alocación de Recursos y Scheduling: *Passing de Baton*


```
bool libre = true;
                  cola espera;
                                         sem baton = 1, b[n] = ([n] \ 0);
Process Cliente [id: 1..n]
{ int sig, tiempo;
 //Trabaja
 P(baton);
 if (! libre) { push (espera, id);
                                                    ¿Que modificaciones deberían
                                                    realizarse para respetar otro
              V(baton);
                                                              orden?
              P(b[id]);
 libre = false;
 V(baton);
 //USA EL RECURSO
 P(baton);
 libre = true;
 if (not empty(espera)) { pop (espera, sig);
                           V(b[sig]);
 else V(baton);
```

Problemas básicos y técnicas Alocación Shortest-Job-Next (SJN): *Passing de Baton*

```
bool libre = true;
                        cola espera;
                                          sem baton = 1, b[n] = ([n] \ 0);
Process Cliente [id: 1..n]
{ int sig, tiempo;
 //Trabaja
 P(baton);
                                              Sólo se debe modificar el orden con
 if (! libre) { insertar (espera, id, tiempo);
                                               que se inserta en la cola de espera
               V(baton);
               P(b[id]);
 libre = false;
 V(baton);
 //USA EL RECURSO
 P(baton);
 libre = true;
 if (not empty(espera)) { sacar (espera, sig);
                           V(b[sig]);
                                                      ¿Que modificaciones deberían
                                                      realizarse para generalizar la
 else V(baton);
                                                          solución a recursos de
                                                            múltiple unidad?
```

Problemas básicos y técnicas Lectores y escritores

• *Problema*: dos clases de procesos (*lectores* y *escritores*) comparten una Base de Datos. El acceso de los *escritores* debe ser exclusivo para evitar interferencia entre transacciones. Los *lectores* pueden ejecutar concurrentemente entre ellos si no hay escritores actualizando.



- Procesos asimétricos y, según el scheduler, con diferente prioridad.
- Es un problema de *exclusión mutua selectiva*: procesos que compiten por el acceso a conjuntos superpuestos de variables compartidas.
- Diferentes soluciones:
 - > Como problema de exclusión mutua.
 - > Como problema de sincronización por condición.

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

- Los escritores necesitan acceso mutuamente exclusivo.
- Los lectores (como grupo) necesitan acceso exclusivo con respecto a cualquier escritor.

```
sem rw = 1;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
       P(rw);
       lee la BD;
       V(rw):
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
       P(rw);
       escribe la BD;
       V(rw);
```

No hay concurrencia entre lectores

- Los lectores (como grupo) necesitan bloquear a los escritores, pero sólo el primero necesita tomar el *lock* ejecutando *P(rw)*.
- Análogamente, sólo el último lector debe hacer V(rw).

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0; # número de lectores activos
sem rw = 1; # bloquea el acceso a la BD
```

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0; # número de lectores activos
sem rw = 1; # bloquea el acceso a la BD
sem mutexR= 1; # bloquea el acceso de los lectores a nr
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
      P(mutexR);
      nr = nr + 1;
      if (nr == 1) P(rw);
      V(mutexR);
      lee la BD;
      P(mutexR);
      nr = nr - 1;
      if (nr == 0) V(rw);
      V(mutexR);
```

Lectores y escritores: sincronización por condición

- Solución anterior \Rightarrow preferencia a los lectores \Rightarrow no es *fair*.
- Otro enfoque \Rightarrow pueden contarse (por medio de nr y nw) los procesos de cada clase intentando acceder a la BD, y luego restringir el valor de los contadores.

```
\begin{array}{ll} int \ nr = 0, \ nw = 0; \\ process \ Lector \ [i = 1 \ to \ M] \\ \{ \ while (true) \\ \{ \ ... \\ \{ \ await \ (nw == 0) \ nr = nr + 1; \, \rangle \\ lee \ la \ BD; \\ \{ \ nr = nr - 1; \, \rangle \\ \} \\ \} \end{array} \begin{array}{ll} \{ \ while (true) \\ \{ \ ... \\ \{ \ await \ (nr == 0 \ and \ nw == 0) \ nw = nw + 1; \, \rangle \\ escribe \ la \ BD; \\ \{ \ nw = nw - 1; \, \rangle \\ \} \\ \} \end{array}
```

• En algunos casos, await puede ser implementada directamente usando semáforos u otras operaciones primitivas, pero no siempre...En este caso las guardas de los await se superponen en: para los escritores necesita que tanto nw como nr sean 0, mientras para lectores sólo que nw sea 0. Ningún semáforo podría discriminar entre estas condiciones \rightarrow Passing the baton.

Lectores y escritores: Técnica Passing the Baton

```
int nr = 0, nw = 0;
process Lector [i = 1 to M]
{ while(true)
       \langle \text{ await (nw == 0) nr = nr + 1; } \rangle
       lee la BD;
       \langle nr = nr - 1; \rangle
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
 { while(true)
      \langle await (nr==0 and nw==0) nw=nw+1; \rangle
      escribe la BD;
      \langle nw = nw - 1; \rangle
```

```
int nr = 0, nw = 0;
int dr = 0, dw = 0;
sem e = 1;
sem r = 0, w = 0:
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
     \{ P(e);
       if (nw > 0) {dr = dr+1; V(e); P(r); }
       nr = nr + 1;
       if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
       else V(e);
       lee la BD:
       P(e);
       nr = nr - 1;
       if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
            \{dw = dw - 1; V(w); \}
       else V(e);
```

Lectores y escritores: Técnica Passing the Baton

```
int nr = 0, nw = 0;
process Lector [i = 1 to M]
 { while(true)
      \langle \text{ await (nw} == 0) \text{ nr} = \text{nr} + 1; \rangle
      lee la BD;
      \langle nr = nr - 1; \rangle
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
       \langle await (nr==0 and nw==0) nw=nw+1; \rangle
       escribe la BD;
       \langle nw = nw - 1; \rangle
```

```
int nr = 0, nw = 0;
int dr = 0, dw = 0;
sem e = 1;
sem r = 0, w = 0:
```

```
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
  { P(e);
    if (nr > 0 \text{ or } nw > 0)
            \{dw=dw+1; V(e); P(w);\}
    nw = nw + 1;
    V(e);
    escribe la BD;
    P(e);
    nw = nw - 1;
    if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
    elseif (dw > 0) {dw = dw - 1; V(w); }
    else V(e);
```

Lectores y escritores: Técnica Passing the Baton

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
```

```
sem e = 1, r = 0, w = 0:
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
     { P(e);
       if (nw > 0) \{dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
       nr = nr + 1;
       if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
       else V(e);
       lee la BD:
       P(e);
       nr = nr - 1;
       if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
             \{dw = dw - 1; V(w); \}
       else V(e);
```

```
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
  { P(e);
    if (nr > 0 \text{ or } nw > 0)
            \{dw=dw+1; V(e); P(w);\}
    nw = nw + 1;
    V(e);
    escribe la BD;
    P(e);
    nw = nw - 1;
    if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
    elseif (dw > 0) {dw = dw - 1; V(w); }
    else V(e);
```

Da preferencia a los lectores \Rightarrow ¿Cómo puede modificarse?