SU - Master SPI: MF2A/CompMech

### MEF03 - MFC: Mécanique des Fluides Compressibles

Jean-Camille Chassaing, Sorbonne Université

## Appendice A - Aide-mémoire de thermodynamique

L'objectif de ce chapitre est de présenter un bref rappel des éléments fondamentaux de la théorie de la thermodynamique à l'échelle macroscopique qui traite de l'étude des échanges d'énergie (travail, chaleur) entre corps matériels et les changements d'états de la matière. Ces notions seront utilisées dans les chapitres suivants pour établir les modèles de mécanique des fluides caractérisant les écoulements supersoniques du

cours. Ce rappel ne se substitue en aucune matière à un manuel détaillé sur la thermodynamique des gaz.

matière du système (température, pression, masse volumique,...) Variable d'état : quantité dépendante uniquement de l'état initial et de l'état final quelque soit le chemin utilisé (cad, son intégrale est indépendante du chemin d'intégration). Elles sont extensives (enthalpie h, l'énergie interne e, l'entropie s).

**ATTENTION**:

Remarque : D'un point de vue mathématique, les variations d'une fonction d'état sont représentées par des différentielles totales exactes

• La dérivée d'une variable (ou encore fonction) d'état F est notée: dF et ∂F sa dérivée partielle.

Système bivariant: Son état est entièrement défini par sa composition chimique, sa masse et deux variables d'état indépendantes.

Equilibre thermodynamique : Toutes les variables thermodynamiques du système sont indépendantes du temps

Nature d'un système : isolé : pas d'échanges avec le milieu extérieur, fermé: pas d'échanges de matière avec l'extérieur, ouvert : le système peut échanger de la matière avec l'extérieur.

2. Premier Principe de la thermodynamique

### $de_t$


#### La somme de l'énergie founie sous forme de chaleur $\delta q$ et de travail $\delta W$ à une masse de gaz m est égale à la variation de son énergie interne totale

2.1 Enoncé

In [2]: Image(filename='./data C0/systeme small.png')

Soit un système fermé contenant une substance homogène isotrope :

Surface déformable conductrice fermée  $\delta w$ 



• de : variation d'énergie interne spécifique


•  $de_c$ : variation d'énergie cinétique spécifique

ullet  $de_p$ : variation d'énergie potentielle spécifique

2.2 Travail mécanique

Hypothèse : Sytème homogène isotrope,  $e_p=e_c=0$ , déplacement lent d'un piston dans un tube et sans frottement. La dernière hypothèse permet d'assurer que le processus de transformation est REVERSIBLE. Autrement dit, les états intermédiaires au cours du déplacement du piston sont tous des états d'équilibre et le système peut évoluer à tout instant dans un sens ou dans l'autre.

In [3]: Image(filename='./data\_C0/piston\_small.png')



Pour une évolution adiabatique :  $\delta q = 0$  (pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur).

Remarque 1: Un transfert de chaleur  $\delta q$  non nul implique une variation de témpérature dT du système.

**Définition**: Le coefficient de chaleur spécifique est défini par :  $c = \frac{\delta q}{dT}$ 

Remarque 3: A l'aide du 1er principe, on obtient que :  $c = \frac{\partial e}{\partial T} + p \frac{\partial v}{\partial T}$ Il est alors très courant de faire usage des chaleurs spécifiques à pression constante  $c_p$  et volume constant  $c_v$ .

remarque 4: Expressions générales pour  $\delta q$  dans le cas d'une transformation **réversible** :  $\delta q = c_v dT + \ell_v dv = c_p dT + \ell_p dP$ 

 $c_v = \left(\frac{\partial e}{\partial T}\right)_v \qquad c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$ 

avec  $\ell_p$  et  $\ell_v$  les coefficients calorimétriques de chaleur latente de dilatation à pression et volume constants :  $\mathscr{E}_{v} = T \frac{\partial P}{\partial T} \bigg|_{v} \qquad \mathscr{E}_{p} = -T \frac{\partial v}{\partial T} \bigg|_{P}$ 

En injectant les expressions de  $\ell_v$  et  $\ell_p$  dans celle de  $\delta q$ , on peut alors exprimer la différence  $c_p-c_v$  comme suit :

 $c_{p} - c_{v} = \left[P + \left(\frac{\partial e}{\partial v}\right)_{T}\right] \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{P}$  $= \left[v - \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_{T}\right] \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{p}$ **Definition**: Le rapport  $\gamma$  des chaleurs spécifiques, ou encore coefficient adiabatique ou polytropique est défini par :  $\gamma = \frac{c_p}{c_p}$ 

3.1 Enoncé **Définition**: L'entropie s est une variable **d'état** extensive telle que sa variation au cours d'une évolution d'un système se décompose de la manière suivante :  $ds = ds_e + ds_i$ 

## avec $ds_e$ : Variation d'entropie dû aux échanges de chaleur avec l'extérieur telle que $ds_e=rac{\delta q}{T}$ ds<sub>i</sub>: Accroissement d'entropie relative à une processus irréversible à l'intérieur du système (transfert de chaleur interne, réaction chimique, onde de choc,

3 Second Principe de la thermodynamique

# Cas particuliers:

• Transformation adiabatique :  $ds_e = 0$ • Transformation reversible :  $ds_i = 0$  et donc  $ds = \frac{\delta q}{T}$ 

 $\Delta s = s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{de}{T} + \int_1^2 \frac{p}{T} dv + \Delta s_i$ 

 $p = \rho rT$ 

 $de = c_v dT$  et  $dh = c_p dT$ 

 $c_p = \frac{\gamma r}{\gamma - 1}$  et  $c_v = \frac{r}{\gamma - 1}$ 

 $\Delta s = c_p ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - r ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$ 

 $\frac{P}{\rho^{\gamma}} = Cte$ 

 $a_0^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial a}\right)$ 

 $ds_i \ge 0,$   $ds \ge \frac{\delta q}{T}$ 

On obtient alors les relations de Gibbs : Tds = de + pdv = dh - vdp

Soit encore, l'entropie d'un système isolé ne peut que croître au cours du temps

• Transformation isentropique : ds = 0 (=>adiabatique+reversible)

4 Application à un gaz dit 'parfait' 4.1 Loi d'état pour l'air

Pour de l'air, de masse molaire  $\mathcal{M}=28.965338\times 10^{-3} kg$ .  $mol^{-1}$  , on a donc r=287.04 J/kg/K . Enfin, pour un gaz parfait, les chaleurs spécifiques à pression et volume constants sont liées par la relation de **Meyer**  $c_p - c_v = r$ En conséquence, on a immédiatement que :

où la constante r dépend du gaz, avec  $r=R/\mathcal{M}$  et  $R=8.314JK^{-1}mol^{-1}$  la constante universelle des gaz parfaits.

Considérant s = s(v, T) on a alors  $\Delta s = c_v ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - r ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$ 

Le système bivariant défini par s = s(P, T) permet d'écrire la variation d'entropie sous la forme :

Définissant la grandeur thermodynamique  $a_0$  telle que :

Dans le cas d'un processus isentropique, la condition  $\Delta s = 0$  permet d'établir les relations dites isentropiques  $\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$  et  $\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{-\gamma}$ 

Considérons un milieu au repos dont l'état est décrit par les variables :  $ho_0$  ,  $P_0$  et  $T_0$ . Soit une petite perturbation de pression d'amplitude suffisamment faible pour qu'on puisse supposer que l'évolution du milieu soit isentropique. La loi de Laplace stipule donc que la pression est uniquement fonction de la masse volumique, de sorte qu'on puisse effectuer un développement en série de Taylor au premier ordre autour des conditions de références :  $\Delta P = P - P_0 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right) (\rho - \rho_0) + \dots$ 

Nous montrerons en exercice que, dans le cadre d'un gaz parfait, la célérité du son s'exprime indifféremment par :

**Annexe 1 - Code python** 

In [4]: #define gaz properties qam = 1.4r = 287.05 # [r] = J/kg/K

[1] H. Lumbroso, "Thermodynamique: Problèmes résolus, 1re année MPSI, PCSI, TPC, TSI, PTSI", Dunod (4me ed.), 2000, ISBN-13: 978-2840741190

Last mod: janv. 2021 (jcc -- version 1.4)

# 1. Définitions élémentaires Système : Corps solide, liquide ou gazeux délimité par une surface fermée marquant la frontière entre le système et le milieu extérieur.

Etat d'un système : Ensemble minimal de données permettant à tout instant de connaître toutes les grandeurs macroscopique du système. Variables extensives et intensives : Les variables thermodynamiques décrivant le système peuvent être de deux types: Une variable extentive est proportionnelle à la quantité de matière du nombre de moles (masse, volume, entropie, enthalpie). Une variable intensive est indépendente de quantité de

La dérivée d'une fonction qui n'est pas une fonction d'état sera notée: δF (variation de chaleur par exemple)

Equation d'état: Ensemble complet de paramètres suffisant pour décrire l'état dans lequel se trouve un système thermodynamique.

Out[2]:

•  $\delta q$ : Chaleur spécifique fournie par le milieu extérieur  $\bullet$   $\delta W$ : Travail spécifique fourni par les forces mécaniques extérieures •  $de_t$  : variation d'énergie interne spécifique totale

Out[3]:

**2.3** Transfert de chaleur  $\delta q$ 

viscosité,...) Enoncé du second principe : Pour un système fermé, le second principe peut se formuler par l'une ou l'autre des relations suivantes :

3.2 Relations de Gibbs Soit une transformation réversible avec transfert de chaleur :  $\delta q = T ds$ . Le 1 ier principe donne immédiatement : de = Tds - pdv. Compte-tenu de la définition de l'enthapie, sa variation s'exprime par : dh = de + pdv + vdp.

3.3 Variation d'entropie pour une transformation quelconque Par intégration de transformations générales infinitésimales entre les états 1 et 2, la variation d'entropie résultante s'écrit, en vertu du 1er principe :

Dans le cadre de ce cours, nous nous limiterons à l'étude d'écoulement de gaz parfaits, satisfaisant la loi état sous la forme suivante : Par application aux principes de la thermodynamique, on montre alors que, e = e(T) et h = h(T) seulement. De plus, par conformité aux lois de Joule on a que :

Pour l'air, le coefficient polytropique est :  $\gamma = 1.4$ 

4.2 Variation d'entropie

4.3 Transformation isentropique

Sachant que  $v = 1/\rho$  abouti immédiatement à la relation de Laplace :

4.4 Célérité du son

on voit immédiatement que  $\Delta P = a_0^2 \Delta \rho$  où la dimension de la grandeur  $a_0$  correspond au carré d'une vitesse, ce qui amène naturellement à la définition de la célérité du son.

Références

Merci d'envoyer tout commentaire à jean-camille.chassaing@sorbonne-universite.fr

Remarque 2: La variable q n'étant pas une fonction d'état, c dépend de la transformation subie par le système. où l'on a introduit la fonction d'état **enthalpie**  $h=e+p/\rho$  afin d'obtenir une expression de  $c_p$  simple et facilement mesurable.