
Vorlesung 25

Phasenlage zwischen Erreger und System:


$$\tan \varphi = \frac{\mathfrak{F}[z_0]}{\mathfrak{R}[z_0]} = -\frac{2\delta\omega_E}{\omega_0^2 - \omega_E^2}$$

$$\omega_E \to 0$$
 $\tan \varphi = 0$ $\varphi = 0$ $\omega_E \to \omega_0$ $\tan \varphi = -\infty$ $\varphi = -\pi/2$ $\omega_E \to \infty$ $\tan \varphi = 0$ $\varphi = -\pi$

System hängt hinter Erreger hinterher



Güte Charakterisiert Stärke einer Resonanz



Definition:
$$Q = \frac{A(\omega_E = \omega_0)}{A(\omega_E = 0)}$$
$$= \frac{f_0/(2\delta\omega_0)}{f_0/\omega_0^2} = \frac{\omega_0}{2\delta}$$

Versuch: Glas zerspringen lassen

7.6 Energie und Leistung bei Schwingungen

Freie Schwingung ohne Dämpfung:

Schwingung mit ω_0 wandelt kinetische Energie in potentielle Energie um und umgekehrt

$$E_{\rm pot} \leftrightarrow E_{\rm kin}$$

$$E_{\text{pot}} = -\int_{x}^{0} k \, x' \, dx' = \frac{1}{2} k \, x^{2} = \frac{1}{2} m \, \omega_{0}^{2} \, x^{2} \qquad \longleftarrow \quad \omega_{0}^{2} = \frac{k}{m}$$

$$E_{\rm kin} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

mittlere Energie : $\langle E_{\rm pot} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T E_{\rm pot} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{T} \frac{m \omega_0^2}{2} \int_0^T x^2(t) \, \mathrm{d}t$


$$\langle E_{\rm kin} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T E_{\rm kin} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{T} \frac{m}{2} \int_0^T \dot{x}^2(t) \, \mathrm{d}t$$

$$x(t) = A \sin \omega_0 t$$

(OBdA $\varphi = 0$)

$$\dot{x}(t) = A \,\omega_0 \,\cos \omega_0 t$$


$$\int_0^T \sin^2\left(\frac{2\pi}{T}t\right) dt = \int_0^T \cos^2\left(\frac{2\pi}{T}t\right) dt = \frac{T}{2}$$



$$\langle E_{\rm kin} \rangle = \frac{1}{T} \frac{m}{2} \omega_0^2 \int_0^T A^2 \cos^2 \left(\omega_0 t \right) dt = \frac{1}{T} \frac{m \omega_0^2}{2} A^2 \cdot \frac{T}{2}$$

$$\Rightarrow \langle E_{\text{kin}} \rangle = \langle E_{\text{pot}} \rangle = \frac{1}{4} m \omega_0^2 A^2 = \frac{1}{2} E_{\text{ges}}$$

$$\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1 \Rightarrow E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \text{const}.$$



Erzwungene Schwingung nach Abklingen des Einschwingvorgangs:



System schwingt mit ω_E :

Maximum:
$$\frac{\mathrm{d}\langle E_{\mathrm{ges}}\rangle}{\mathrm{d}\omega_E} = 0 \Rightarrow \omega_E = \omega_0 \qquad \text{(nicht } \omega_E^{\mathrm{Resonanz}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \; !$$

(Herleitung durch explizites Lösen)

wegen Extrafaktor ω_F^2)

Einsetzen von
$$\omega_E = \omega_0$$
: $\Rightarrow \langle E_{\rm max} \rangle = \frac{1}{2} m \frac{f_0^2}{4 \delta^2}$ unabhängig von ω_0 !

8. Deformierbare Körper

mehr Realismus:

MP → starrer Körper → **deformierbarer Körper**

Mikroskopische Ursache (Atome und ihre Wechselwirkungen)

i.A. sehr komplex → eigenes Feld **Festkörperphysik** (condensed matter physics)


Hier nur einfache **Phänomenologie**

- effektive Beschreibung
- lineare Näherungen (Hook'sches Gesetz, ...)
- viele Materialien wesentlich komplizierter

8.1. Aggregatszustände

fest - flüssig - gasförmig

$$\Rightarrow \frac{\langle E_{\rm kin} \rangle}{\langle E_{
m pot} \rangle}$$
 der Moleküle / Atome Bindungsenergie




Gleichgewichtszustand

$$E_{\rm pot}(r_0) = E_{\rm min}$$

Wird ein Atom von vielen Atomen umgeben, so ist die Gesamtkraft, die auf das Atom wirkt die Summe aller Einzelkräfte

$$\overrightarrow{F}_{\text{Atom }i} = \sum_{ij} \overrightarrow{F}_{j}(\overrightarrow{r}_{ij})$$

z.B.




Die daraus resultierende potentielle Energie $E_{\rm pot}$ des Atoms i hängt von der räumlichen Anordnung der mit dem Atom wechselwirkenden Atomen ab.


Anordung lässt sich im Gitter z.B. ausdrücken als

$$\vec{r}_{ij} = n^a_{ij} \overrightarrow{a} + n^b_{ij} \overrightarrow{b} + n^c_{ij} \overrightarrow{c}$$

Gitter:
$$\left\{ n_{ij}^{a} \overrightarrow{a} + n_{ij}^{b} \overrightarrow{b} + n_{ij}^{c} \overrightarrow{c} \mid n_{ij}^{k} \in \mathbb{Z} \right\}$$



Versuch: Modell: Kristallstruktur mit **Federn**



→ unterscheide zwischen

elastischer Verformung: Gitterstruktur erhalten

(Federn), reversibel

plastischer Verformung: Deformation über

Elastizitätsgrenze hinaus

- → neue Strukturen nach Krafteinwirkung
- → oder "Bruch"

fest: $\langle E_{\rm kin} \rangle \ll \langle E_{\rm bind} \rangle$

Temperaturabh. (später)

nah ————	Ordnung	fern
amorph	polykristallin	Einkristall
Graphit	poly-Silikon	NaCl, Si,
Flüssigkeiten		

Dichte :
$$\rho \sim 1 - 20 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\langle E_{\rm kin} \rangle \gg \langle E_{\rm bind} \rangle$$

→ Unordnung, kein "Eigenvolumen", keine Oberfläche, keine "Form", hoch kompressibel, füllt jeden Raum aus

Dichte :
$$\rho \sim 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

flüssig:


$$\langle E_{\rm kin} \rangle \approx \langle E_{\rm bind} \rangle$$


Atome / Moleküle leicht verschiebbar

Volumen ≈ konstant (Atome "dicht-an-dicht" → **inkompressibel**)

Übergang fest → flüssig gleitend

Dichte :
$$\rho \sim 0.5 - 1.3 \, \frac{\rm g}{\rm cm^3}$$
 (flüssige Metalle, $\rho \sim 2 - 18 \, \frac{\rm g}{\rm cm^3}$)






In einem Gitter würden wir zusätzlich diskrete Spitzen erwarten

8.2 Verformung fester Körper

Wirkt auf einen elastischen Körper (Länge ℓ , Querschnitt A) eine **Zugkraft** F in x-Richtung, so **verlängert** sich die Länge um $\Delta \ell$:



Es gilt bei ausreichend kleinem $\Delta \ell$ dann :

$$F = E \cdot A \cdot \frac{\Delta \ell}{\ell}$$

bzw.
$$\frac{\Delta \ell}{\ell} = \frac{F}{E \cdot A}$$

Die Größe *E* heisst **Elastizitätsmodul**

$$[E] = [N/m^2]$$

ightarrow Bei Materialien mit großem E benötigt man eine große Kraft um ein große rel. Verlängerung $\Delta\ell/\ell$ zu erzielen

	E
Material	$10^9\mathrm{N/m^2}$
Aluminium	71
Gusseisen	64–181
Stahl, ferritisch	108–212
V2A-Stahl	200
Kupfer	125
Wolfram	407
Blei	19
Quarzglas	75
Eis (-4 °C)	10

$$\overrightarrow{\sigma} = \frac{\overrightarrow{F}}{A}$$
 bzw. $\sigma = \frac{F}{A}$

Dann erhält man das **Hookesche Gesetz** :
$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{E \cdot A \cdot \frac{\Delta \ell}{ell}}{A} = E \cdot \varepsilon$$



i.e. bei kleinen Dehnungen sind σ und ε zueinander Proportional. Kleine Änderung von r_0 (vgl. Folie 483)

mit Dehnung

$$\varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell}$$

Wir entwickeln $E_{\rm pot} \sim \frac{\alpha}{r^2} - \frac{\beta}{r}$ in einer **Taylor-Reihe um** r_0 ($E_{\rm pot}(r_0) = E_{\rm min}$)

$$E_{\text{pot}}(r) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(r - r_0\right)^n}{n!} \left(\frac{\partial^n E_{\text{pot}}}{\partial r^n}\right)_{r=r_0} = 0 + \frac{1}{2}(r - r_0)^2 \left(\frac{\partial^2 E_{\text{pot}}}{\partial r^2}\right)_{r=r_0} + \frac{1}{6}(r - r_0)^3 \left(\frac{\partial^3 E_{\text{pot}}}{\partial r^3}\right)_{r=r_0} + \dots$$


$$E_{\text{pot}}(r_0) = E_{\text{min}} \rightarrow \left(\frac{\partial E_{\text{pot}}}{\partial r}\right)_{r=r_0} = 0$$

Für kleine **Auslenkung** $r-r_0$ kann man alle Terme mit Potenzen $n\geq 3$ vernachlässigen.

$$F = \partial_r \left[\frac{1}{2} (r - r_0)^2 \right] \cdot \left(\frac{\partial^2 E_{\text{pot}}}{\partial r^2} \right)_{r = r_0} = (r - r_0) \cdot \left(\frac{\partial^2 E_{\text{pot}}}{\partial r^2} \right)_{r = r_0} = (r - r_0) \cdot k$$

Hookesches Gesetz!

Für große **Auslenkung** $r-r_0$ kann man die Terme mit Potenzen $n\geq 3$ nicht mehr vernachlässigen.



1 linearer Bereich


Hookesches Gesetz gilt

2 nichtlinearer Bereich

Dehnung wächst stärker als Spannung

3 Fließgrenze

Gefügeänderungen setzen ein, Atomlagen verschieben sich gegeneinander



Zerreißgrenze

Versuch:

Flummi, Stahlkugeln versus Bleikugeln auf Glasplatte

jeder Festkörper verform sich unter Kraft

plastisch: Knetgummikugel, Silly Putty, Gedächtnisdraht, Temperaturabhängigkeit

Versuch:

Drähte dehnen 0.2 mm Stahl $E = 200 \cdot 10^9 \,\mathrm{N/m^2}$

0.2 mm Cu $E = 129 \cdot 10^9 \,\text{N/m}^2$

Zugverfestigung fließen → verschieben von Gitterebenen

Härtung von Cn-Plättchen

Mechanische Verformungseigenschaften sind temperaturabhängig