

## Trasformata di Fourier

Dato  $f(t)$  definito per  $-\infty < t < \infty$  se  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$  allora  $F(j\omega)$  è detta trasformata di Fourier

$$\exists$$
 anche l'autotrasformata  $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$


Data una trasformata di Laplace, quella di Fourier non è altro che Laplace con  $s = j\omega \rightarrow$  è Laplace valutato lungo l'asse immaginario

## Proprietà della trasformata di Fourier

$$1) F(j\omega) = F(s) \Big|_{s=j\omega} \text{ per segnali } f(t) \Big|_{t=0} = 0 \quad \forall t \leq 0$$

$$2) F(-j\omega) = \bar{F}(j\omega) \quad \text{indotta come } \mathcal{L}[F(j\omega)]$$

$$3) f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |F(j\omega)| \cos(\omega t + \text{fase di } F(j\omega)) d\omega$$



Possiamo vedere il segnale nel dominio del tempo come somma di componenti sinusoidali con un certo modulo ed una certa fase

## Rappresentazione I/O $\rightarrow$ Funzione di Trasferimento

$$\begin{aligned} \dot{x} = Ax + Bu &\rightarrow \mathcal{L}[\dot{x}] = sX(s) - x(0^-) = AX(s) + BU(s) \\ y = Cx + Du &= sX(s) - AX(s) = BU(s) + x(0^-) \\ &= (sI - A)X(s) = BU(s) + x(0^-) \quad \text{multiplico a sx e dx per } (sI - A)^{-1} \end{aligned}$$

Non è detto che  $(sI - A)$  sia invertibile (Nota: è funzione univocale e non univoca perché abbiamo  $s$  all'interno). L'inversione esiste quasi sempre.

Non è invertibile per numero n finito di valori di  $s \rightarrow$  è genericamente invertibile

$$X(s) = (sI - A)^{-1}Bu(s) + (sI - A)^{-1} \cdot x(0^-) \quad \text{scelgo di considerare } x(0^-) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}Bu(s) \quad Y(s) = C(sI - A)^{-1}Bu(s) + Du(s)$$

$$Y(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]u(s) = G(s)u(s) \quad \text{Funzione di trasferimento del sis}$$


Possiamo definirla in due modi

$$1) FdT = G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$2) FdT = G(s) = \frac{\mathcal{L}[y(t)]}{\mathcal{L}[u(t)]} \quad \text{quando la C.I. è nulla}$$

La seconda definizione può essere utile per andare ad avere risultati senza costruire il modello matematico. Devo avere CI. nulle ed un sis lin.

Possiamo vedere se un sis lin applicando diversi scalini:



→ Il sis è lin se  
 $\text{②} = 1,5 \text{ ①} \rightarrow$  se c'è una relazione  
 lin in-out, guardandola sperimentalmente

Anche se le CI  $\neq 0$ , se il sis è AS allora le CI tenderanno in maniera assintotica a zero (movimento libero) quindi posso anche non necessariamente avere  $CI = 0$ . Perciò ho 3 possibili:

• calcolo  $U(s) = \mathcal{L}[u(t)]$  • moltiplico  $y(s) = G(s)U(s)$  • calcolo  $\mathcal{L}^{-1}[y(s)] = y(t)$

Il punto 1,3 sappiamo già fatti (il 3 tramite Heaviside).

Vediamo come calcolare il ptg 2:

Esempio

$$U(s) \xrightarrow{G(s)} Y(s) = \frac{1}{s+3} \quad u(t) = e^t \operatorname{sen}(t) \quad ? y(t).$$

$$\mathcal{L}[e^t \operatorname{sen}(t)] = \frac{1}{s-1} \xrightarrow{\text{c } \frac{1}{s}} \frac{1}{s-1} \rightarrow y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{1}{(s-1)(s+3)}$$

↳ trasformazione deln trasformatore

$$\text{Perciò } y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+3} = \frac{A(s+3) + B(s-1)}{(s-1)(s+3)} \quad \begin{cases} A = \dots \\ B = \dots \end{cases} \rightarrow y(t) = \frac{1}{4} (e^t - e^{-3t}) \operatorname{sen}(t)$$

Vediamo che l'uscita nel tempo ha due termini che sono i modi del sis + i modi di ingresso → izy pizi

cs

$$\begin{cases} \dot{x} = u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases} \quad A = 0 \quad B = 1 \quad C = 1 \quad D = 0 \quad G(s) = C(s - A)^{-1} B + D = \frac{1}{s}$$

Nota:  $\frac{1}{s}$  è  $\operatorname{sen}(t)$  nel caso di un segnale. Nel caso dell'interpretazione di un'operatore di sistema (fdt),  $\frac{1}{s}$  è l'integrazione

es

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u \\ y = x_1 \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \ 0] \quad D = [0]$$

$$C(s) = C(SI - A)^{-1} B + \cancel{D} = [1 \ 0] \cancel{\begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} s-1 \\ 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C(s) = [1 \ 0] \frac{1}{s^2} \begin{bmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2} [s \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2} \rightsquigarrow \text{integro due volte}$$

VB:

$\frac{1}{s^2}$  come segnale = RAMPA       $\frac{1}{s^2}$  come sis = DOPPIO INTEGRATORE

Intuisco che la fdt sarà sempre scrivibile come  $\frac{\text{NUMERATORE}(s)}{\text{DENOMINATORE}} = C(s)$

In cui il DEN è figlio diretto del det  $(SI - A)$

ma  $(SI - A)$  è legato direttamente al polinomio caratteristico \*lungo\*

es

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + 2u \\ \dot{x}_2 = -4x_1 - 2x_2 + u \\ y = x_2 + 5u \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [0 \ 1] \quad D = 5$$

$$C(s) = [0 \ 1] \begin{bmatrix} s-1 \\ 4 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 5$$

$$= \frac{1}{s(s+2)+4} [0 \ 1] \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 4 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 5$$

$$C(s) = \frac{1}{s^2+2s+4} \begin{bmatrix} -4 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 5 = \frac{-8+s+5(s^2+2s+4)}{s^2+2s+4} \neq \frac{5s^2+11s+12}{s^2+2s+4} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

grado  $N(s) = 2 \rightsquigarrow$  il grado 2 è legato al passaggio \* in cui il termine noto viene moltiplicato per il  $D(s)$ .

Non c'è modo di ottenere grado  $N(s) >$  grado  $D(s)$  perché abbiamo appena visto che  $N(s)$  è legato a  $D(s)$ . Se uno avesse avuto il termine noto  $D$ , avremmo avuto  $N(s)$  di grado 1

Verdiamo un altro metodo risolutivo:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 u(t) \quad (n \geq m)$$

è un'eq. diff. di ordine n


Calcolo FdT ( $x(0)=0$ )  $\Rightarrow \frac{dy}{dt^i} \Big|_{t=0} = 0 \quad \forall i \leq n-1$

$$a_n s^n y(s) + a_{n-1} s^{n-1} y(s) + \dots + a_0 y(s) = b_m s^m u(s) + b_{m-1} s^{m-1} u(s) + \dots + b_0 u(s)$$

$$y(s) (a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0) = u(s) (b_m s^m + \dots + b_0)$$

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

es



$y$  = posizione

$$M\ddot{y} = -K_y - c\dot{y} + u \quad (M\ddot{y} + K_y + c\dot{y}) = u$$


$$(Ms^2 + cs + k) y(s) = u(s) \quad \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{Ms^2 + cs + k} \quad \text{→ trovato } G(s)$$

cs

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad G(s) = C(SI - A)^{-1} B + D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x$$


$$G(s) = \frac{(s-1)}{(s-1)(s+2)} = \frac{1}{s+2} \quad \text{CANCELLAZIONE!}$$



In questo caso ho un polo nascosto, che si riflette nell' $G(s)$  come cancellazione di un zero e un polo

es

$$C(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{(s+1)}{(s-1)} \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s+1}$$



L'atto algebrico della cancellazione porta ad una perdita di informazione contenuta nella rappresentazione degli spazi di stato.


Nota: se non ho cancellazioni nel calcolo del FdT, il sis è detto completamente raggiungibile e osservabile

Nell'ultimo esempio infatti,  $x_2$  non è osservabile a causa della cancellazione.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -13 & 7 \\ -26 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix} u$$

$$y = [2 \ -1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -13x_1 + 7x_2 + 5u \\ x_2 = -26x_1 + 13x_2 + 9u \\ y = 2x_1 - x_2 \end{cases}$$



Così a prima vista, dallo schema, sembra di essere

di fronte ad un sis perf raggiungibile, un calcolando  $G(s) = c(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s+1} = \frac{N(s)}{D(s)}$   
C'è stata ovviamente una cancellazione, perciò:

Se e solo se c'è cancellazione  $\Rightarrow$  sis un osservabile

Dallo schema possiamo dedurre che esso non è affidabile come "test" di raggiungibilità. A cosa a capire meglio cosa succede. L'unico test veritiero è solo mediante il calcolo di  $G(s)$

### Osservazioni e definizioni su FdT

1)  $G(s)$  è sempre scrivibile come  $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$

2)  $D(s)$  può sempre essere reso monico: il 1° termine  $a_n = 1$ , quindi:

$$G(s) = \frac{\frac{b_m}{a_n} s^m + \dots + \frac{b_0}{a_n}}{s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{a_n}}$$

⊗ il nuovo " $a_n$ " è uinario

3) Se  $m < n$  il sis è strettamente proprio ( $D=0$ )

Se  $m = n$  il sis è proprio ( $D \neq 0$ )

Se  $m > n$  il sis è improprio ↗

4) POLE di  $G(s)$ : valori di  $s$  t.c.  $|G(s)| = \infty$  (sono le radici di  $D(s)$ )

5) ZERI di  $G(s)$ : i valori di  $s$  t.c.  $|G(s)| = 0$  (sono le radici di  $N(s)$ ) ↗ SINGOLARITÀ

6) Se  $\bar{s}$  è polo di sis  $\Rightarrow$  è autovettore di  $A$  (non vale l'opposto perché ci

pô essere una cancellazione, posso farlo solo quando sis completamente raggiungibile)

7) Se  $\bar{s}$  è autovettore di  $A$  e sis è perfettamente raggiungibile e osservabile  $\Rightarrow$

$\bar{s}$  è polo di  $G(s)$

8) Cancellazioni  $\rightarrow$  critiche  $\operatorname{Re}[\bar{s}] \geq 0$

→ non critiche  $\operatorname{Re}[\bar{s}] < 0$

## Sfibilità interna

## Sfabilità Bibò (Bounded in/bounded out)

Se AS interamente stabile  $\Rightarrow$  Bibò STABILE

AS interamente stabile  $\Leftrightarrow$  Bibò STABILE + cancellazioni sono non critiche

$$\text{INST} \Leftrightarrow \text{Bibò INST}$$

$$\text{INST} + \text{una ho cancellazione} \Rightarrow \text{Bibò INST}$$

## Rappresentazione delle FdT

$$1) G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0 s^m + \dots + b_m}{s^n + \dots + a_0} \text{ no monica}$$

$$2) G(s) = \rho \frac{\prod_{i=1}^n (s - z_i)}{\prod_{i=1}^m (s - p_i)}$$

$\uparrow$  poli e zeri in evidenza

$\rho$  = costante di trasferimento

$z_i$  = zeri       $p_i$  = poli

$$3) G(s) = \frac{\mu}{s^g} \frac{\prod_{i=1}^q (1 + s T_i)}{\prod_{i=1}^r (1 + s \tilde{T}_i)}$$

$\uparrow$  evidenza delle costanti di tempo

$T_i$  e  $\tilde{T}_i$  = costanti di tempo degli zeri e dei poli

$g$  = tipo della FdT

$\mu$  = guadagno generalizzato

$$\tilde{T}_i = -\frac{1}{p_i} \quad T_i = -\frac{1}{z_i}$$

es

$$G(s) = \frac{4s+4}{s^2+2s-8}$$

zeri:  $\tilde{T}_1 = -2$       poli  $s^2 + 2s - 8 = 0 \Rightarrow \tilde{p}_1 = 2 \quad \tilde{p}_2 = -4$

$$= \frac{4(s+1)}{(s-2)(s+4)} = \frac{4(1+s)}{-2 \left(1 - \frac{s}{2}\right) \cdot 4 \left(\frac{s}{4} + 1\right)} = -\frac{1}{2} \frac{(1+s)}{\left(1 - \frac{s}{2}\right) \left(1 + \frac{s}{4}\right)}$$

$\uparrow \mu$ : guadagno generalizzato

$$\frac{s+3}{s^2-2s} = \frac{s+3}{s(s-2)} = \frac{1}{s} \cdot \underbrace{\left(-\frac{3}{2}\right)}_{\uparrow \mu = -\frac{3}{2}} \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{3}\right)}{\left(1 - \frac{s}{2}\right)}$$

$\frac{1}{ss}$  in cui  $g$  è il tipo della FdT

Klaus

Cosa intendiamo per guadagno generalizzato?

$$G(s) \xrightarrow{u} [G] \rightarrow y \quad u = \text{cost} ? \quad ?y$$

$$Y(s) = G(s)U(s) \quad \text{con l'ingresso costante} \rightarrow U(s) = \frac{1}{s} \rightarrow$$

$$\rightarrow Y(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} \rightsquigarrow L^{-1} \text{ e poi } \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \bar{y} \text{ valore finale}$$

Posso anche usare un'autovariazione  $\rightarrow$  teorema val. finale  $\lim_{s \rightarrow 0} G(s) \cdot \frac{1}{s} \cdot s$

perciò se  $\exists \bar{y}$  allora  $\bar{y} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$   $\rightsquigarrow$  valore finale dipendente da un valore specifico della FdT

Questo valore è  $G(0) = \text{guadagno del sis}$  in questa scrittura

$$G(s) = \underbrace{\frac{1}{s}}_{\substack{\text{regime} \\ \text{transitorio}}} \underbrace{\frac{\prod (s + s_i)}{\prod (1 + s_i)}}_{\substack{\text{transitorio}}} = \rho \frac{(s - z_i)}{(s - p_i)} \quad \text{Abbiamo il vantaggio di separare} \rightarrow \text{tra regime e transitorio}$$

Il tipo del sis gli mi tiene conto dei poli all'origine  $\rightarrow P_R = 0$

Realizzazione di un FdT

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{C(sF - A)^{-1}B + D} [G(s)] \quad I/O \rightarrow \text{posso tornare indietro?}$$

Il percorso inverso è di quanto REALIZZAZIONE: data FdT cerco  $A, B, C, D$  che abbiano come FdT quella di partenza.

• Ho infinite  $A, B, C, D$  nella realizzazione perché, da come visto in precedenza, basta avere un cambio variabile e ho  $\infty$  rappres. in spazio di stato.

• Inoltre ho anche il fatto della cancellettazione, non presente in  $G(s)$  quindi non posso "recuperare" l'informazione persa durante il passaggio. Infatti

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad U(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \frac{(s - p_i)}{(s - p_i)} \quad \Rightarrow U(s) \text{ non cambia da } G(s)$$

Tornando indietro, ho due rappres. diverse.

Def: Una realizzazione  $(A, B, C, D)$  si dice MINIMA se  $n = \text{grado del denominatore di } G(s)$

Una realizzazione minima è completamente raggiungibile e osservabile  $\Leftrightarrow$  CANCELLAZIONI NO

## Forme canoniche di Realizzazione

### 1) Forma canonica di controllo

Definisco  $G(s)$  come  $G(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0} + d$  terme nullo

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_c = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \dots & b_{n-1} \end{bmatrix} \quad D_c = \begin{bmatrix} d \end{bmatrix}$$

$\rightarrow$  SIS

es

$$G(s) = \frac{2s^2 + 1}{s^2 + 4s + 3} + 2 = \frac{2s^2 + 1 - 2s^2 - 8s - 6}{s^2 + 4s + 3} + 2 = \frac{-8s - 5}{s^2 + 4s + 3} + 2$$

$\begin{matrix} b_1 & b_0 \\ a_1 & a_0 \\ \downarrow & \downarrow \end{matrix}$

2)  $C_c(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} + d$

La forma canonica di osservabilità è

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & -a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix} \quad B_o = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{bmatrix} \quad C_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D_o = \begin{bmatrix} d \end{bmatrix}$$

Per verificare:  $A_o = A_c^T \quad B_o = C_c^T \quad C_o = B_c^T \quad D_o = D_c$   $\rightarrow$  Vale solo per SIS SISO

Osservabilità canonica

$$G(s) = C_o(sI - A_o)^{-1}B_o \quad G(s) = G(s)^T \quad G(s)^T = [C_o(sI - A_o)B_o]^T = B_o^T((sI - A_o)^{-1})^T C_o^T =$$

$$= C_c(sI - A_c^T)^{-1}B_c = C_c(sI - A_c)^{-1}B_c$$

$$\begin{cases} A_o = A_c^T \\ B_o = C_c^T \\ C_o = B_c^T \\ D_o = D_c \end{cases}$$

$$Z = T_x$$

con  $T$  non singolare  
vale anche per  
SIS MIMO

$\rightarrow$  Abbiamo una dualità

Solo per SIS

## Sistemi a blocchi

Abbiamo la serie/parallelo/retroazione

• Serie  $\xrightarrow{u_1} [S_1] \xrightarrow{u_2} [S_2] \rightarrow y_2 \rightsquigarrow u_1 = u \quad y_2 = y \quad u_2 = y_1$

$S_1 \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 + D_1 u_1 \end{cases} \Rightarrow G_1(s)$  per semplicità dei conti particolarmente  $D_1 = D_2 = 0$

$S_2 \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 u_2 \end{cases} \Rightarrow G_2(s)$

$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 \\ y = C_2 x_2 \end{cases}$

→ Nuova rapp. spazio di stato in cui  $A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$C = \begin{bmatrix} 0 & C_2 \end{bmatrix}$

Gli  $\left\{ \text{autovetori del sis completo} \right\} = \left\{ \text{autovetori} \right\}_{S_1} \cup \left\{ \text{autovetori} \right\}_{S_2}$  (A causa della matrice A) che è triangolare a blocchi

La serie non cambia le proprietà di stabilità

$y_1(s) = G_1(s) U_1(s)$   $\rightarrow y_2(s) = G_2(s) U_2(s) \Rightarrow Y(s) = G_1(s) G_2(s) U(s)$  prodotto delle FdT

$G(s) = \frac{N_2(s)}{D_2(s)} \cdot \frac{N_1(s)}{D_1(s)}$

Esempio

$S_1 \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + u \\ \dot{x}_2 = 3x_1 + x_2 + u \\ y = \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \end{cases} \rightarrow G_1(s) = \frac{1}{s^2 + s - 2}$  → non ho auto cancellaz.


$S_2 \begin{cases} \dot{x}_1 = -4x_1 - 3x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 2x_1 \\ y = \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 \end{cases} \rightarrow G_2(s) = \frac{s-1}{s^2 + 6s + 3}$  → numero g/a ci sono cancellaz.

$G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)} \cdot \frac{s-1}{(s+1)(s+3)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$  → cancellazione → La serie risulta

in un sis non più regolare oss.

La cancellazione mi avvisa che devo avere più info per controllare il sis perché così come la situaz. attuale le info sono tali da non poter controllare tutto in maniera chiara.

## • Parallello



$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= A_1 x_1 + B_1 u \\ \dot{x}_2 &= A_2 x_2 + B_2 u \\ y &= C_1 x_1 + C_2 x_2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u \quad A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix}$$


Come nella serie, mantiene la stabilità di A perché gli autovettori sono  $A_1$  e  $A_2$  grazie alla diagonalità della matrice A  $\Rightarrow$  non cambia le proprietà di stabilità.

$$Y(s) = C_1(s) U_1(s) + C_2(s) U_2(s) = U(s) \underbrace{[C_1(s) + C_2(s)]}_{G(s)} \rightarrow \text{saturn}$$

$$C_p(s) = \frac{N_1(s)}{D_1(s)} + \frac{N_2(s)}{D_2(s)} = \frac{N_1(s) D_2(s) + N_2(s) D_1(s)}{D_1(s) D_2(s)}$$

Per avere una cancellazione, deve esserci un termine comune agli addendi che sia poi raccoglitibile e cancellabile con un termine del denominatore.

Possiamo pure combinare serie e // delle fati:




$$G_a = \frac{-3}{s+1} \quad G_b = \frac{s+2}{s+1} \cdot \frac{1}{s+2} \quad \text{cancellaz. non critica (polo con Re<0  $\rightarrow$  no prob)}$$

$$\cancel{\text{es}} \quad G = \frac{-3}{s+1} + \frac{1}{s+1} = \frac{-2}{s+1} \quad \cancel{\text{il raccoglimento } (-3+1) \text{ ha provocato una cancellazione da qualche parte}}$$

Ho perso uno stato nel sis che non è ass. nell'uscita

Ho lo stesso ingresso  $\rightarrow y_1 = y_2 \rightarrow$  ho l'informat. ridondante. Sto perdendo il grado di libertà


corrispondente alla C.I. I due shorti, all'uscita risultano uniformanti, ma all'inizio potrebbero avere CI diverse.



Infatti la rappres I/O suppone (e implica) che le CI siano tutte  $\rightarrow$  ecco il motivo della cancellazione anche se non è totalmente esplicita eliminando termini di N(s) e D(s) (infatti abbiamo raccolto in maniera non critica)

## Retroazione

$$y = y_1 \quad M_1 = M - y_2 \quad M_2 = y_1$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 (u - C_2 x_2) \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 \\ y = C_1 x_1 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & -B_1 C_2 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \end{bmatrix}$$


$$Y(s) = Y_1(s) = G_1 U_1(s) = G_1 (U(s) - Y_2(s)) = G_1 (U(s) - Y(s) \cdot G_2)$$

$$Y(s) = \frac{G_1}{1 + G_2 G_1} U(s) \quad G(s) = \frac{\text{linea di audata}}{1 + \text{FdT dell'anello}} \quad \text{è la def generalizzata}$$

I)  $\oplus$  = retroazione negativa  $\ominus$  = retroazione positiva  $\rightarrow$  determinante del nodo sommazione

linea di audata = modo diretto per andare da ingresso a uscita, ignorando la retroazione

FdT ad anello = taglia l'anello chiuso (prima bisogna identificarlo) e calcola la FdT nel pto di taglio. Così facendo non c'è più retroazione  $\rightarrow$  si riuniscono solo serie e paralleli:



$\rightarrow$  taglio e vedo che  $S_2$  è in serie a  $S_1 \rightarrow G_1 \cdot G_2$

La FdT ad anello vale anche per sistemi a blocchi più complessi

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\text{linea di audata}}{1 + \text{FdT dell'anello}} = \frac{C_1}{G_1 G_2 + 1} = \frac{N_1}{D_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{N_2 N_2}{D_1 D_2}} = \frac{N_1 D_2}{D_1 D_2 + N_1 N_2}$$

i poli sono  $S$  t.c.  $D_1 D_2 + N_1 N_2 = 0$   $\rightarrow$  i poli non si conservano più

$\rightarrow$  Non ci sono cancellazioni tra poli e zeri. Ci sono cancellazioni diverse nelle retroazioni. Queste sono passaggi algebrici che non dimenticano l'informazione tot.

Attraverso la retroazione posso: SIS STABILI CON INSTABILI  $\rightarrow$  STABILIZZAZIONE  
SIS ~~INSTABILI~~ CON SIS STAB  $\rightarrow$  generare instabilità

es

$$G(s) = \frac{G_1 \cdot (G_2 + G_3)}{1 + G_1(G_2 + G_3)G_4 G_5}$$

## Risposte a ingressi canonici

DATA UNA  $G(s)$  calcolare alcune proprietà della risposta allo scatto, senza calcolarla

in forma chiusa

$\mu$




### PROPRIETÀ

$u(\infty)$


- $y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$

• tempo di assettamento  $t_a$ :  $|y(t) - y(\infty)| \leq \varepsilon y_\infty \quad \forall t > t_a$   $\Rightarrow$  tassettamento

• oscillazioni? Se sì: ? periodo (frequenza) ? sovraccarico dell'oscillaz?



1) Integratore  $G(s) = \frac{1}{s}$



è un rampa con  $y(t) = \mu \cdot t$

2) Sis con 1 polo  $G(s) = \frac{1}{s+T}$   $p = -\frac{1}{T} < 0 \Rightarrow$  AS

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) \cdot \frac{1}{s} = \mu$$

$$y(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s G(s) \cdot \frac{1}{s} = 0$$

$$Y(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{\mu}{s} + \frac{1}{s+T} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+\frac{1}{T}} = \frac{A \left( s + \frac{1}{T} \right) + Bs}{s \left( s + \frac{1}{T} \right)}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ \frac{A}{T} = \frac{\mu}{T} \end{cases}$$

$$A = \mu \quad B = -\mu$$

$$y(t) = \mu \left( 1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$



Calcoliamo il tempo d'assettamento  $y(t_a) = 0,99\mu \quad \times (1 - e^{-\frac{t_a}{T}}) = 0,99 \times$

$$t_a = -\frac{\ln(0,01)}{\approx 4,6} T \quad t_a \approx 5 T$$

### 3) Due poli reali coincidenti

$$G(s) = \frac{\mu}{(1+sT)^2}$$


$$y(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\mu}{(1+sT)^2} = 0$$

$$y'(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\mu s}{(1+sT)^2} = 0$$

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \mu$$

Hanside  $\rightarrow y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{A}{s} + \frac{B}{1+sT} + \frac{C}{(1+sT)^2} \right] = \left[ \mu - \mu e^{-\frac{t}{T}} - \mu \frac{t}{T} e^{-\frac{t}{T}} \right] \text{sen}(t)$   
 è un sis del 1° ordine

Oltre alla parte del 1° ordine abbiamo un punto  $+\mu \frac{t}{T} e^{-\frac{t}{T}}$ , analizziamo:



$$\frac{d}{dt} \left( \frac{t}{T} e^{-\frac{t}{T}} \right) = 0 \quad \text{per } t=T$$

Perciò  $y(t) = 1^{\circ} \text{ordine} - \mu \frac{t}{T} e^{-\frac{t}{T}}$





### 4) Poli reali distinti

$$G(s) = \frac{\mu}{(1+sT_1)(1+sT_2)} \quad T_1 \neq T_2 \quad T_1, 2 > 0 \quad \mu > 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 0 \quad y(\infty) = \mu \quad y(s) = \frac{A}{s+T_1} + \frac{B}{s+T_2}$$

$$y(t) = \mu \left[ 1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{\frac{-t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{\frac{-t}{T_2}} \right] \text{sen}(t)$$



$$ta = 5 \frac{T_2}{T_1} \rightsquigarrow \text{cinque volte la costante di tempo maggiore (il più lento)}$$

### 5) Poli reali distinti e uno zero



$$G(s) = \frac{\mu}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$$

caso  $\gamma < 0$

valore init


$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 y(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 G(s) \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\mu s^2}{T_1 T_2} = \frac{\mu \gamma}{T_1 T_2}$$



abbiamo un sottoesbagazione un il tempo d'assestamento non esiste


Questo è detto comportamento a fase non minima



più c'è alto  $\gamma$ , più abbiano sovrapposizione


Sto giro ottengo un sovrapposizione

- caso  $\gamma \gg T_1 > T_2$




Più sale  $\gamma$ , più la risposta scatta verso l'alto

- caso  $T_1 > \gamma > T_2$



Questo è il caso più semplice

### b) Poli complessi e coniugati



$$\operatorname{Re}[\text{pole}] = \sigma \quad \operatorname{Im}[\text{pole}] = \pm \omega$$

$$D(s) = (s - \sigma + j\omega)(s - \sigma - j\omega) = \\ = s^2 - 2\sigma s + \frac{(\omega^2 + \sigma^2)}{\omega_N^2}$$

$$\omega_N = \sqrt{\omega^2 + \sigma^2} \quad \text{pulsazione naturale} \\ \cos(\theta) = \frac{\sigma}{\omega} \quad \text{soranzamento}$$


$$\sigma = -\omega_N \frac{j}{\omega}$$

$$\omega^2 = (\omega_N)^2 - \sigma^2 = \omega_N^2 - \omega_N^2 \frac{j^2}{\omega^2} = \omega_N^2 \left(1 - \frac{j^2}{\omega^2}\right) \quad \omega = \omega_N \sqrt{1 - \frac{j^2}{\omega^2}}$$

$$D(s) = \omega_N^2 \left( \frac{1}{\omega_N^2} s^2 + 2 \frac{j}{\omega_N} s + 1 \right)$$

$$G(s) = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_N^2} + 2 \frac{j}{\omega_N} s + 1}$$

$$y(t) = \mu \left[ 1 - e^{-\sigma t} \cos(\omega t) - \frac{\sigma}{\omega} e^{-\sigma t} \sin(\omega t) \right] \sin(\omega t)$$



$$T_{\text{ASSEST}} = -\frac{5}{\sigma} \quad \sigma = -\omega_N \frac{j}{\omega} \rightarrow T_{\text{ASST}} = +\frac{5}{\omega_N \frac{j}{\omega}}$$


caso siano  
polarie

$$T_{\text{osc}} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_N \sqrt{1 - \frac{j^2}{\omega^2}}}$$


$$\%_{\text{osc}} = \frac{T_A}{T_{\text{osc}}} = \frac{5}{\omega_N \frac{j}{\omega}} \frac{\omega_N \sqrt{1 - \frac{j^2}{\omega^2}}}{2\pi} = \frac{5}{2\pi} \frac{\sqrt{1 - \frac{j^2}{\omega^2}}}{j}$$

$$S \% = 100 e^{-\frac{5\pi}{\sqrt{1 - \frac{j^2}{\omega^2}}}} \quad \text{dipende solo dalla soranzamento}$$

sovrapposizione percentuale



Quanto minore alle diminuisce le oscillazioni più avvicina sempre di più verso due poli completamente immaginati




A  $\zeta = 0.7$  se lo sverzamento è maggiore le oscillazioni sono troppo lunghe per essere visibili ( $n^o$  oscillaz < 1)

per  $\zeta < 0.7$  abbiano oscillazioni

$$7) \tilde{G}(s) = \frac{\mu(1+sT)}{s^2 + 2\zeta\frac{\mu}{\omega_n} s + 1}$$

Se la zero è stabile una succede molti

Se invece la zero è instabile:




### Aprossimazione poli dominanti

Dato  $G(s)$  voglio trovare  $\tilde{G}(s)$

- valore finale  $\bar{Z} = v.f. G$  ( $\mu = \bar{\mu}$ )
- $\bar{Z} = v.i. G$  (conservare grado relativo  $\bar{\mu}_i = \mu_i$  nel caso sia uguali)
- tassostabili (uguali poli dominanti mantenere le costanti di tempo più lenti)
- oscillanti (uguali  $\omega_n$  e  $\zeta$  dei poli dominanti)
- sopra/sottostanza (zeri a destra del polo dominante)

es:

Partiamo dalla mappa dei poli e degli zeri nel piano complesso.




Assumo che il gradino di quel  $\tilde{G}(s)$  è  $G(s) = \mu_1 - - -$

Ma grado rel. 4 quindi uno zero che mi preoccupi. (Lo zero uno è determinante, perciò):

$$\tilde{G}(s) = \mu_1 \frac{1}{s^2 + 2\zeta\frac{\mu_1}{\omega_n} s + 1}$$

es:



$$\tilde{G}(s) = \frac{\mu_1}{1+sT_1} \quad (\text{le oscillazioni spariscono prima della fine transitorio})$$

$$\text{es } G(s) = \frac{3}{(s+2)(s+5)} \quad \tilde{G}(s) = \frac{3}{(s+2)}$$

$$\text{es } \tilde{G}(s) = \mu_1 \frac{(1+sT_2)}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$$


## Ritardo di tempo

$$\rightarrow [G_0] \rightarrow y(t) \quad y(t) = u(t - T_{\text{RITARDO}}) \quad Y(s) = U(s) e^{-sT_{\text{RIT}}}$$

$$G_D = e^{-sT_{\text{RIT}}} \quad \text{posso combinare più sis con le stesse regole!}$$


$$\rightarrow [G_1] \rightarrow [RIT] \rightarrow [G_2] \rightarrow G_{\text{TOT}}(s) = G_1(s) \cdot e^{-sT_{\text{RIT}}} \cdot G_2(s)$$

## Risposte a ingressi sinusoidali



È utile studiare questa risposta perché segnali alteranti e periodici possono essere sovrapposti con i criteri.

Vale la sovrapposiz delle cause ed effetti perché è un sis lin.



Consideriamo  $u(t) = e^{\gamma t} \sin(\omega t)$  e non è autorev di A

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \exists \text{ una } C_1 \text{ t.c. } x(t) = \underbrace{\hat{x}(0)}_{[e^{\gamma t}]} e^{\gamma t} ? \quad \text{condiz iniz } \hat{x}(0)$$


$$\dot{x}(t) = \hat{x}(0) \cdot \int e^{\gamma t} dt = A \hat{x}(0) e^{\gamma t} + B e^{\gamma t} \quad (\because I - A) \hat{x}(0) = B$$

$$\text{Se } \hat{x}(0) = (\gamma I - A)^{-1} B \text{ allora è vero che } x(t) = \hat{x}(0) e^{\gamma t}$$

$$y = Cx + Du = C(\gamma I - A)^{-1} B e^{\gamma t} + D e^{\gamma t} = [C(\gamma I - A)^{-1} B + D] e^{\gamma t} \Rightarrow e^{\gamma t} \text{ la FdT vnlhlna}$$

$$\text{per } s = \gamma \Rightarrow = G(\gamma) e^{\gamma t}$$

Vediamo il significato degli zeri:



Se ho un ingresso un exp che ha come coefficiente lo zero, in uscita non si vede niente

Questo è il potere bloccante degli zeri

Ho ora l'ingresso  $u(t) = \sin(\omega t)$   $\tilde{u}(t) = e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$  mi aspetto che

l'uscita sia  $\tilde{y}(t) = \tilde{y}_1 + j \tilde{y}_2$  dove  $\tilde{y}_1 = \text{uscita di } G(s) \text{ con ingresso } \cos(\omega t)$   
 $\tilde{y}_2 = \text{uscita di } G(s) \text{ con ingresso } \sin(\omega t)$

Perciò se ho  $u(t) = \sin(\omega t)$  allora  $y(t) = \text{Im}[\tilde{y}(t)]$

$$1) \text{ considero } \tilde{x} = e^{j\omega t}$$

$$2) \text{ scelgo } \tilde{x}(0) = (\text{j}\omega I - A)^{-1}B \Rightarrow \tilde{y}(t) = G(j\omega)e^{j\omega t} \quad G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

$$3) y(t) = \text{Im}[\tilde{y}(t)] = \text{Im}[|G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} e^{j\omega t}] = |G(j\omega)| \text{Im}[e^{j\{\omega t + \angle G(j\omega)\}}] = \\ = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$$

### Teorema della risposta in frequenza

Hp ① Sia  $u(t) = U \sin(\omega t + \varphi)$

②  $(A, B, C, D)$  sis LTI t.c.  $j\omega$  non sia autovalore di  $A$

$$\exists! x(0) = (j\omega I - A)^{-1}B \quad y(t) = Y \sin(\omega t + \psi) \text{ dove } Y = |G(j\omega)|U \quad \psi = \varphi + \angle G(j\omega)$$

$$G(s) \Big|_{s=j\omega} = G(j\omega) \stackrel{a}{=} \text{Risposta in frequenza del sis (R.F.)}$$

corollario se il sis è AS ( $A$  è AS) ~~allora~~  $\Rightarrow y(t) \rightarrow Y \sin(\omega t + \psi) \quad \forall x(0)$

3)  $G(j\omega)$  funzione complessa di variabile reale  $\omega$

2)  $G(s)$  f complesso di var complessa

3) R.F. è def per tutti i sis lin.

$$\text{es } G(s) = \frac{1}{s+T} \quad G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$$


modulo

se  $\omega^2 T^2 \ll 1 \Rightarrow |G(j\omega)| \approx 1$   
 se  $\omega^2 T^2 \gg 1 \Rightarrow |G(j\omega)| \approx \frac{1}{\omega T}$

$$u(t) = \sin(\omega t)$$


$$\angle[G(j\omega)] = -\angle[1+j\omega T] = -\alpha \operatorname{tg}\left(\frac{\omega T}{1}\right)$$

$\omega T \ll 1 \rightarrow 0$   
 $\omega^2 T^2 \gg 1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$



$$G(s) = \frac{1}{M s^2 + h s + K}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{(M j\omega)^2 + h j\omega + K} = \frac{1}{(K - M\omega^2) + j\omega h}$$



Questo quanto applica una forza sinusoidale

Il fenomeno è detto di risonanza

## Ripasso della teoria

- definizione del problema di controllo

- controllo A.A : modello unidimensionale, tempi risposta, disturbi'
- controllo A.C: robustezza, stabilizzazione in retroazione

- classificazione dei sis: statico/dinamico (con def variabile di stato)

SIS / MTC

ordine

lin / non lin

temp.var / temp.invar

proprio / strett. proprio

$$\text{SIS DIN} \rightarrow \text{def movimento, calcolo } \rightarrow x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

exp di matrice

A diagonale  
 A diagonalizzabile  $T^{-1} \begin{bmatrix} \dots \end{bmatrix} T$   
 A triangolare / tri. a blocchi/  
~~non diagonalizzabile~~

Rappresentazioni equivalenti  $\dot{x} = Ax$  con  $\det T \neq 0$

linearizzazione

STABILITÀ → definizioni (stab, inst, as), stabilità alla Lyapunov o interva

SIS LIN → 3 teoremi  $\forall \lambda_i: \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \iff A \text{ stab}$

senza calcolo autovalori Routh

per 2° ordine  $a_0 s^2 + a_1 s + a_2 = 0$   
 $a_0, a_1, a_2$  concordi  
 $c > 0$

STAB per i non lin: stabilità degli equilibri linearizzazione

teorema di Lyapunov

- trasformata di Laplace - definizione  $F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{st} f(t) dt$

- proprietà: (linearietà / traslat. nel tempo / derivaž nel tempo / integrale nel tempo)

- trasformate notevoli:

$$\frac{1}{s^k} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \sin(t) \quad (\text{impulso, risalpa, scilino})$$

$$\frac{1}{s-a} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{at} \sin(a t)$$

$$\frac{1}{(s-a)^k} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{at} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \sin(a t)$$

$$\frac{w}{(s-a)^2 + w^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{at} \sin(wt) \cos(wt)$$

$$\frac{s-a}{(s-a)^2 + w^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{at} \cos(wt) \sin(a t)$$

- teorema V.I, V.F
- antitrasformante con Heavyside: poli semplici/multipli/complessi / con strettamente connessi / proprio

FdT: obj: → calcolo di A,B,C,D)

→ rapporto tra trasformate di Laplace  $C(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$

• osservabilità e controllabilità  $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$   
se ci sono cancellazioni → non oss e controllabile  
senza → perfettamente oss e controll

cancellazioni → critiche  
non critiche

Stabilità FdT e interna

- rappresentaz. di FdT: polinomi estesi / singolarità o costanti di tempo macchine

- Calcolo risposte allo scalino: integrazione / singole polo / poli multipli coincidenti / poli c.c.

effetto degli zeri

→ approx poli dominanti: t. ass/v. f / v. i / oscillaz periodo  
n° oscillaz  
sopra-sotto ebang  
ampiezza relativa  
del picco

- Risposta in frequenza

- teorema (Carrolliano) ← NB il Carrolliano

- effetto bloccante degli zeri

- calcolo  $G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$  → modulo

→ fase

es tipico " dato  $G(s)$  A.S, calcolare l'uscita a regime con  $u(t) = \sin(\omega t)$ "

- Schemi a blocchi: serie/ parallelo/ retroazione stabilità

# Rappresentazione grafica risposta in frequenza




Diagramma di bode  
Diagr. polare

## Diagramma di Bode del modulo

$$|G(jw)| \xrightarrow{20 \log_{10}} |G(jw)| = |G(jw)| \text{ dB}$$

$w$  è considerato su scala log

$$\text{Se } |G(jw)| = 1 \sim |G(jw)| \text{ dB} = 0 \text{ dB}$$

$$G(s) = \frac{\mu}{s^2} \cdot \frac{\prod (1 + s \frac{\zeta_i}{\omega_n})}{\prod (1 + s T_i)} \cdot \frac{\prod (1 + \frac{\beta_i s + s^2}{\alpha_i^2})}{\prod (1 + \frac{\sum_j s + s^2}{\omega_n^2})}$$

$$G(jw) = \frac{\mu}{jw^2} \cdot \frac{\prod (1 + jw \zeta_i)}{\prod (1 + jw T_i)} \cdot \frac{\prod (1 + \frac{2\beta_i jw - w^2}{\alpha_i^2})}{\prod (1 + \frac{\sum_j jw + w^2}{\omega_n^2})}$$

$$|G(jw)| = \frac{|\mu|}{|s^2|} \cdot \frac{\prod (1 + jw \zeta_i)}{\prod (1 + jw T_i)} \cdot \frac{\prod \left| 1 + \frac{2\beta_i jw - w^2}{\alpha_i^2} \right|}{\prod \left| 1 + \frac{\sum_j jw + w^2}{\omega_n^2} \right|}$$

$$|G(jw)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |\mu| - 20 \log_{10} |jw|^2 + \sum 20 \log_{10} (1 + jw \zeta_i) - \sum 20 \log_{10} (1 + jw T_i) +$$

$$+ \sum \left| \log_{10}^2 + \frac{2\beta_i}{\alpha_i^2} jw - \frac{w^2}{\alpha_i^2} \right| - \sum 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{2\beta_i jw - w^2}{\omega_n^2} \right|$$

Casi

$$1) G(jw) = \mu \quad |G(jw)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |\mu| \text{ è una retta}$$


Se  $\mu > 1 \quad |G(jw)|_{\text{dB}} > 0$

$$2) G(s) = \frac{1}{s^2} \rightarrow G(jw) = \frac{1}{|jw|^2} \quad |G(jw)|_{\text{dB}} = -20 \log_{10} |jw|$$


Se  $\mu < 1 \quad |G(jw)|_{\text{dB}} < 0$

$$3) G(s) = \frac{1}{1+sT} \rightarrow |G(jw)|_{\text{dB}} = +20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{1+w^2 T^2}} = -20 \log_{10} \sqrt{1+w^2 T^2}$$


$$|G(jw)|_{\text{dB}} = \begin{cases} 0 \text{ dB per } w \ll \frac{1}{T} \\ -20 \log_{10} |wT| = -20 \log_{10} |w| + 20 \log_{10} \left| \frac{1}{T} \right| \text{ per } w \gg \frac{1}{T} \end{cases}$$



$$4) G(s) = \frac{1+sT}{1+sT} \quad |G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left| \frac{1+j\omega T}{1+j\omega T} \right| = -20 \log \left| \frac{1+j\omega T}{1+j\omega T} \right|$$



Sommendo i due grafici:



$$5) G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\xi s + 1} \quad G(j\omega) = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + 2\xi \frac{\omega}{\omega_n} j}$$


$$|G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \left| \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}{1 + 2\xi \frac{\omega}{\omega_n} j} \right|^2$$

Vediamo il comportamento asintotico al stare, roba:

$$\omega \rightarrow 0 \quad |G(j\omega)|_{dB} = 0 \text{ dB}$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad |G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \left( \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right) = -40 \log \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \omega_R &= \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \\ \textcircled{2} \quad |G(j\omega_R)| &= \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \end{aligned} \quad \text{picco}$$



Per  $\xi$  elevate, posso mantenere l'approx del diagramma di Bode asintotico (in blu)

①, ② rivelano che non è vero che c'è un picco di risonanza sempre, infatti:


$$\text{La risonanza è presente se } 1 - 2\xi^2 > 0 \Rightarrow \xi < \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,70$$

Se lo smorzamento è elevato, non ottengo risonanze e quindi il diag. Bode asintotico è un ottimo approx. Ma uno che  $\downarrow \xi$ , la risonanza viene enfatizzata.

Cosa succede al modulo quando  $\xi = 0$   $|G(j\omega)|_{dB} = -20 \log \left( \left( 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + 4 \cdot 0 \right)$  Abbiamo un asintoto verticale

6)  $G(s) = \text{zeri complessi e corrispondenti} \Rightarrow \text{antirisonanza}$


Il comportamento è esattamente analogo.



## Regole di tracciamento del modulo dei diagrammi di Bode


1)  $G$  deve essere scritta come  $\textcircled{1} G(s) = \frac{\mu}{s^g} \frac{\prod (s + s_i)}{\prod (1 + sT)} \frac{\prod (1 + 2\frac{\beta_i}{\alpha_i} s + \frac{s^2}{\alpha_i^2})}{\prod (1 + 2\frac{\zeta_i}{\omega_n} s + \frac{s^2}{\omega_n^2})}$

2) Si parte dalle basse frequenze,  $w \rightarrow 0$  Abbiamo  $\frac{\mu}{s^g}$  traccia  $|\mu| \text{ dB}$



3) Incremento  $w \rightarrow$  se incontra zero  $\Rightarrow$  guadagno  $20 \text{ dB/dec}$

es:  $G(s) = 10 \frac{(1+0.2s)}{(1+s)(1+0.1s)}$  zero in  $= -5 \text{ rad/s}$  poli in  $= -1 \text{ rad/s}, -10 \text{ rad/s}$



## Regole di tracciamento della fase

Data  $G(s) \textcircled{1}$ , la fase è  $\angle [G(jw)] = \angle |\mu| - \angle (jw) - \sum \angle (1+jw\tau_i) + \sum \angle (1+jw\tilde{\tau}_i)$

$$- \sum \angle \left( 1 + 2 \frac{\zeta_i}{\omega_n} jw - \frac{w^2}{\omega_n^2} \right) + \sum \angle \left( 1 + \frac{2\beta_i}{\alpha_i} jw - \frac{w^2}{\alpha_i^2} \right)$$

guadagno DC

1)  $\angle(\mu) \circ$  se  $\mu > 0$


$$\pm 180 \text{ se } \mu < 0$$

polo originale

2)  $\angle \left( \frac{1}{jw} \right) = -\angle (jw) = -90^\circ$

3)  $\angle (1+jw\tau_i) = \alpha \operatorname{tg}(w\tau_i)$

approx  $\angle (1+jw\tau_i) = \begin{cases} 0 & \text{per } w = \frac{1}{\tau_i} \\ 90^\circ & \text{se } \tau_i > 0 \\ -90^\circ & \text{se } \tau_i < 0 \end{cases}$  per  $w > \frac{1}{\tau_i}$  ] approx ad angolo retto



3b)  $\angle \left( \frac{1}{(1+jw\tau)} \right) = \angle \left( 1+jw\tau \right) \text{ opposto dello zero}$

Possiamo costruire una tabella:

$\operatorname{Re} < 0$	$\operatorname{Re} > 0$
polo $-90^\circ$	$+90^\circ$
zero $+90^\circ$	$-90^\circ$

$$\text{polo comp. causale}$$



$$L \left[ \frac{1}{1 + 2 \frac{\omega}{\omega_N} s + \frac{\omega^2}{\omega_N^2}} \right] = - \angle \left[ 1 + 2 \frac{\omega}{\omega_N} s - \frac{\omega^2}{\omega_N^2} \right] = - \arctg \left( \frac{2 \frac{\omega}{\omega_N} s}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_N^2}} \right) = - \arctan \left( \frac{\omega}{\omega_N} \right)$$

Pero vogliamo ragionare graficamente

$$\omega = 0 \quad \angle(\dots) = 0$$

$$\omega = \infty \quad \angle(\dots) = \cancel{-180^\circ}$$

	$\operatorname{Re} < 0$	$\operatorname{Re} > 0$
$\operatorname{poco}$ $\operatorname{c.c.}$	$-180^\circ$	$+180^\circ$
$\operatorname{zero}$ $\operatorname{c.c.}$	$180^\circ$	$-180^\circ$





Ritardo  $e^{-sT}$

$$G(jw) = e^{-jwT}$$

$$F(s) = G(s) e^{-sT} \Rightarrow \text{il diagramma di Bode del modulo sono} \\ \text{quelli di } G(s)$$

$$4 e^{-jwT} = -wT$$





Def sis a fase minima

Essi sono sis: <sup>①</sup>AS, <sup>②</sup>tutti gli zeri hanno  $\operatorname{Re} < 0$ , <sup>③</sup>non ci sono ritardi.



Dato il diagramma del modulo, posso ricostruire quello delle fasi solo per questi sis.

## Filtro passa basso



Vengono preservate le variazioni "lente" del segnale. Le armoniche più ad alta freq vengono attenuate.

## Filtro passa alto



zero nell'origine + polo

## Filtro passa banda



È un serie tra passa basso e passa alto: zero nell'origine + 2 poli

## Filtro stop banda

È l'inverso del BP, es.  $G(s) = \frac{s^2 + w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2}$  ] filtro notch

## Rappresentazione grafica dei diagrammi polari:

$G(s)|_{s=jw}$  Def: l'immagine del semiasse  $\text{Im } s$  positivo attraverso  $G(s)$






Def è la curva  $G(jw)$  sul piano complesso, punteggiata in  $w$  (traccio un punto per ogni variazione di  $w$ )

Il diagramma polare contiene le stesse info del diagramma di Bode.

Esempi:

$$G(s) = \frac{\mu}{s+T}$$






Caso 2)  $\mu > 0 \quad T < 0$  (in rosso)

Caso 3)  $\mu < 0 \quad T > 0$  (in blu)

Caso 4)  $\mu < 0 \quad T < 0$  (in blu)

es

$$G(s) = 5 \frac{s+1}{s+2}$$





è il semiasse perché  
è come se fosse un  
polo estremizzato

$$G(s) = \frac{T}{1+sT} \text{ con } T \rightarrow \infty$$

es

$$G(s) = \frac{1}{s}$$





è il semiasse perché  
è come se fosse un  
polo estremizzato

$$G(s) = \frac{T}{1+sT} \text{ con } T \rightarrow \infty$$

es


$$G(s) = \frac{1}{1 + 2 \frac{j\omega}{\omega_N} + \frac{1}{\omega_N^2}}$$



Se  $\zeta = 0$  il diagramma polare è l'asse x


es

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad \mu > 0 \quad |\mu| < 1$$



$$\begin{aligned} w \rightarrow \infty & \quad \varphi = -180^\circ \\ w \rightarrow 0 & \quad \varphi = 0^\circ \\ 1 \cdot 1 & \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Polo con  $\operatorname{Re} = 0 \rightarrow$  non posso  
basarmi solo sui diag. Bode




$$G(jw) = \frac{\mu}{jw(jw+1)} = \frac{\mu}{-w^2+jw} \quad \rightarrow \quad G(jw) = \underbrace{\frac{w^2 \mu}{w^4+w^2}}_{\operatorname{Re}} + j \underbrace{\frac{\mu w}{w^4+w^2}}_{\operatorname{Im}}$$

$\lim_{w \rightarrow \infty} \operatorname{Re}[G(jw)] = -\mu$  la parte reale rimane fissa a  $-\mu$  mentre

$\lim_{w \rightarrow 0} \operatorname{Im}[G(jw)] = -\infty$  la parte immaginaria tende a  $-\infty$

$$|G| = |G(jw)| = |k| \frac{\prod |\omega - z_i|}{|\prod (\omega - p_i)|} \quad \varphi = \arg [G(jw)] = \varphi_k + \sum \angle(\omega - z_i) - \sum \angle(\omega + p_i)$$



Punto  $w$  sull'asse reale di  $j\omega$ , vedo la lunghezza di tutti i vettori da ogni polo e zero e sommo le fasi per zeri, sottraggo fasi per poli, invece delle somma lunghezze vettori per avere il modulo totale del diagramma. Vediamo se c'è una singolarità posta sull'asse  $j\omega$ :

Questo è detto metodo dei vettori, o.s.: poli comp. coniugati, dobbiamo passare attorno alla singolarità per vedere  $w \rightarrow \infty$

Per passare la singolarità, la regola è che si passa sempre a destra

$$\varphi_B = -\varphi_{p_1}^B - \varphi_{p_2}^B = -(-90^\circ) - 90^\circ = 0^\circ$$

$$\varphi_A = -\varphi_{p_1}^A - \varphi_{p_2}^A = -180^\circ \quad \text{perché il cerchietto è di raggio infinitesimo, per cui } C \text{ si avvicina sempre di più verso l'asse } j\omega$$

$$\varphi_C = -\varphi_{p_1}^C - \varphi_{p_2}^C = -(0^\circ) - (90^\circ) = -180^\circ$$


$$\text{o.s. } G(s) = \frac{s-5}{s^2+4} \quad G(0) = -\frac{5}{4} \quad G(\infty) = 0 \quad \varphi_B = \varphi_{z_1}^B - \varphi_{p_1}^B - \varphi_{p_2}^B = \arctg\left(\frac{2}{5}\right) - (-90^\circ) - (-90^\circ) = 160^\circ$$

$$\varphi_C = \varphi_{z_1}^C - \varphi_{p_1}^C - \varphi_{p_2}^C = \arctg\left(\frac{2}{5}\right) - (0^\circ) - (90^\circ) = -90^\circ$$

$$\varphi_A = \varphi_{z_1}^A - \varphi_{p_1}^A - \varphi_{p_2}^A = \arctg\left(\frac{2}{5}\right) - (0^\circ) - (90^\circ) = 70^\circ$$

N.B: attenzione all'uso della calcolatrice per il calcolo dell'arcatangente


tangente nell'origine pari a  $-90^\circ$  (vedi la fase finita in Boole)




I

## Introduzione ai sistemi di controllo (sis LTI, eventualmente NL linearizzati)

• Anello aperto



• Anello chiuso



### 1) Requisiti primari

- Stabilità (asintotica)

- Precisione dinamica  $y(t) = y_0$  durante transizioni

- Precisione statica  $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y_0$

### 2) Requisiti secondari: > modellazione nell'azione di controllo (usare sis sovradimensionati)


per il controllo è praticamente inutile e costoso, neanche sforzo massimo rende bene)

• robustezza del sis di controllo (giusto comportamento anche con incertezze di G): garanzia delle proprietà (requisiti primari) anche in presenza di incertezze sul modello

B) Problema di analisi: dati  $R, G \Rightarrow$  valutare i requisiti (detti anche proprietà) che caratterizzano

4) Problema di sintesi: contrario dell'analisi, avendo dato G si progetta e sintetizza R  
il progetto di R può non essere unico a causa delle sensibilità in gioco o metodi diversi.

### Controllo ad anello aperto



$$\frac{Y}{Y_0} = RG = 1 \Rightarrow Y = Y_0 \rightsquigarrow \text{è un filtro "passa tutto" idealmente}$$

$\downarrow$   
ideale

$$\frac{Y}{d} = H = 0 \rightsquigarrow \text{idealmente si vuole avere } H \text{ come}$$

$\uparrow$   
idealmente  
filtro "passa niente"

Se  $RG = 1 \Rightarrow R = G^{-1}$  nella pratica ci sono problemi di realizzazione di ciò

#### Problema 1) Cancellazioni illecite (critiche)

$$G(s) = \frac{s+1}{s-1} \Rightarrow \text{se } R = G^{-1} \quad R = \frac{s-1}{s+1} \Rightarrow RG = \frac{s+1}{s-1} \cdot \frac{s-1}{s+1} = 1$$

Non si può fare la cancellazione critica perché comporta instabilità, il pezzo del sis diventa non osservabile.

Oss: qualunque  $G(s)$  instabile non può essere controllato in Anello Aperto, perché questo controllo non riuscirà mai a stabilizzare un  $G$  instabile

#### Problema 2) Realizzabilità di R

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{(2s+1)(0.1s+1)} \Rightarrow R = \frac{0.1(2s+1)(0.1s+1)}{(s+1)}$$

Non abbiamo cancellazioni critiche un  $n^{\circ}$  zeri >  $n^{\circ}$  poli  $\Rightarrow$  sis impraticabile ovvero non può essere realizzato nella realtà

Possiamo avere solo sis G propri

Allora andiamo a cercare un FdT che non costituisca un filtro passa tutto, un quasi:  $\Rightarrow$  rendo proprio e realizzabile R, per esempio aggiungendo un polo ad alta frequenza (tutto quello che succede a HF è praticamente frutto di ciò che succede a LF, se pongo un polo HF un influenza il sis più di tanto. Se fosse LF potrei avere risultati catastrofici perché influenzo praticamente tutto il sis, si sceglie il wile minore) posso per esempio aggiungere un polo un decade dopo l'ulti: un singolarità, se prendiamo l'ultimo es abbiamo  $R = G^{-1}$ .  $\frac{1}{0,01s+1} \Rightarrow Y = R \cdot C = \frac{1}{0,01s+1}$

Non abbiamo più un filtro passa tutto un è un filtro passa basso.

### Problema 3) Sarsa robustezza


$$G(s) = \frac{(10 + \Delta)(1 + s)}{(2s + 1)(1 + 0,1s)}$$

~~R~~ R, considerando  $\Delta = 0 \Rightarrow Y = R \cdot C = \frac{1 \pm \Delta}{0,01s + 1}$  vienne il passa basso di prima

$F_{dt}^{ideale} = 1 \neq F_{dt}^{reale}$  anche a pulsazione nulla  $\rightarrow$

Abbiamo problemi anche per LF. L'anello aperto non avviene sempre

### Controllo ad anello chiuso



Abbiamo un controllo sul disturbo, influenzandolo. Non succede con l'anello aperto.

1) Senza conoscere i disturbi, lo schema di controllo in anello chiuso permette di "gestirli"

### Stabilità di sis con retroazioni

Per essere realizzabile, grado  $D_L(s) >$  grado  $N_L(s)$  (senza è improprio), l'unica sol dell'eq è con grado  $D_L =$  grado  $N_L$ , perciò  $L(s) \overset{\text{ha}}{\underset{\text{non}}{\sim}} \text{ordine } D_L$

$$1 + L(s) = 0 \rightarrow s_{1,2,3,\dots} \text{ poli del sis anello chiuso}$$

$$\frac{N_L(s)}{D_L(s)} = 0 \Rightarrow D_L(s) + N_L(s) = 0 \text{ bisogna azzerare il polinomio}$$

ordine di  $L(s) \leq 2 \Rightarrow D_L(s)$

Per essere realizzabile, grado  $D_L(s) >$  grado  $N_L(s)$  (senza è improprio), l'unica sol dell'eq è con grado  $D_L =$  grado  $N_L$ , perciò  $L(s) \overset{\text{ha}}{\underset{\text{non}}{\sim}} \text{ordine } D_L$

Se  $L > 2 \Rightarrow s^3 + s^2 + s + 1 = 0 \rightarrow$  dovrei calcolare i diversi coefficienti con Routh (diventa un casino)

Se  $L \leq 2 \Rightarrow as^2 + bs + c = 0 \rightarrow$  ricavo a,b,c semplicemente perché nel caso di 2° ordine per stabilità assoluta a,b,c ~~hanno~~ hanno segno concorde e > 0

Per  $L > 2$  ci sono altri criteri