RESEAUX - HLIN611

Licence L3 Informatique

Chapitre 3 : Mise en Œuvre d'applications réparties


Hinde Bouziane - bouziane@lirmm.fr

UM - LIRMM

2018-2019

Objectif

Apprendre à programmer des applications nécessitant des communications distantes



En utilisant :

- les sockets
- deux protocoles : UDP et TCP
- le langage C Noyau Unix

Le modèle client-serveur

Client:

processus qui envoie des requêtes au processus dit *serveur*, attend une réponse indiquant leurs réalisations et les éventuels résultats .

Le modèle client-serveur

Client:

processus qui envoie des requêtes au processus dit *serveur*, attend une réponse indiquant leurs réalisations et les éventuels résultats .

Serveur:

processus qui attend des requêtes provenant de processus clients, réalise ces requêtes et rend les résultats.

Le modèle client-serveur

Client:

processus qui envoie des requêtes au processus dit *serveur*, attend une réponse indiquant leurs réalisations et les éventuels résultats .


Serveur:

processus qui attend des requêtes provenant de processus clients, réalise ces requêtes et rend les résultats.

Requête:

suite d'instructions, commandes, ou simple chaîne de caractères, obéissant à un langage, un accord ou une structure préalables connus des deux entités communicantes (protocole d'application).

Positionnement OSI: Vision en 4 couches



Pour programmer une application client-serveur, dans quelle couche doit-on se positionner? Quelle(s) autre(s) couche(s) doit-on utiliser?

Contenu


- Introduction
- Présentation des sockets
- 3 Communications en mode connecté (TCP)
- 4 Communications en mode non connecté (UDP)
- 5 Gestion de plusieurs clients (UDP et TCP)
- 6 Multiplexage des entrées/sorties

- Introduction
- Présentation des sockets
- 3 Communications en mode connecté (TCP)
- 4 Communications en mode non connecté (UDP)
- 5 Gestion de plusieurs clients (UDP et TCP)
- 6 Multiplexage des entrées/sorties




Communications dans les systèmes centralisés

Machine A 199.10.5.3




Pipes/tubes, autres?
Supposent l'existence d'une mémoire partagée entre processus

Communications dans les systèmes répartis / distribués



Envoi / réception de messages

Communications dans les systèmes répartis / distribués





- Introduction
- Présentation des sockets
- 3 Communications en mode connecté (TCP)
- 4 Communications en mode non connecté (UDP)
- 5 Gestion de plusieurs clients (UDP et TCP)
- 6 Multiplexage des entrées/sorties

Qu'est ce qu'une socket?

Définition 1

Une socket (en français, prise) est une notion qui étend celle de tube / pipe. Elle permet de définir un canal de communication entre deux processus, sauf qu'elle permet en plus :

- la communication distante (en réseaux);
- le choix de différents protocoles de communication.

Qu'est ce qu'une socket?

Définition 1

Une socket (en français, prise) est une notion qui étend celle de tube / pipe. Elle permet de définir un canal de communication entre deux processus, sauf qu'elle permet en plus :

- la communication distante (en réseaux);
- le choix de différents protocoles de communication.

Définition 2

Une socket est une extrémité d'un canal de communication bidirectionnel entre deux processus

Qu'est ce qu'une socket?

Définition 1

Une socket (en français, prise) est une notion qui étend celle de tube / pipe. Elle permet de définir un canal de communication entre deux processus, sauf qu'elle permet en plus :

- la communication distante (en réseaux);
- le choix de différents protocoles de communication.

Définition 2

Une socket est une extrémité d'un canal de communication bidirectionnel entre deux processus

Bidirectionnel

Dans les deux sens : envoi et réception.



Propriétés d'une socket

Concretement, une socket est définie par :

- un domaine d'appartenance
- un type
- un protocole
- une paire (adresse IP et numéro de port) pour la désigner dans le domaine.

Autres propriétés :

- une socket est identifiée par un descripteur de fichier
- une socket est associée à deux buffers :
 - de réception : contient les données reçues par la couche transport et à lire par la couche application,
 - d'emission : contient les données que la couche application transmet à la couche transport.
- Une socket est un concept multiplateforme et multi-langage.

Domaine de communication

Le domaine permet d'identifier une socket dans un domaine d'adresses et son utilisation dans une famille de protocoles connus. Exemples :

- IPv4 (PF_INET): L'adresse de la socket est une adresse IPv4 et la communication se fait avec un ou des processus distants suivant les protocoles Internet v4.
- IPv6 (PF_INET6): L'adresse de la socket est une adresse IPv6 et la communication se fait avec un ou des processus distants suivant les protocoles Internet v6.
- Unix (PF_UNIX): la communication ne peut se faire qu'entre processus se trouvant sur la même station Unix
- Etc.: voir la documentation

Nous utiliserons le domaine IPv4 (PF_INET).



Types d'une socket (1/3)

Le type d'une socket détermine le format de transmission de données, le mode de connexion utilisé avec un ou d'autres processus et des propriétés de transmission offertes par la couche transport.

Types d'une socket (1/3)

Le type d'une socket détermine le format de transmission de données, le mode de connexion utilisé avec un ou d'autres processus et des propriétés de transmission offertes par la couche transport.

Deux formats : datagramme et stream

- Datagramme (SOCK_DGRAM): un message est expédié comme un paquet bien délimité et est reçu entièrement en une seule fois.
- Stream (SOCK_STREAM): un message est expédié/reçu comme un flot continu de caractères. Si l'expéditeur envoie plusieurs messages, le destinataire pourra lire ces messages en une fois, en plusieurs fois ou caractère par caractère. Les limites des messages ne sont pas définis.

Types d'une socket (1/3)

Le type d'une socket détermine le format de transmission de données, le mode de connexion utilisé avec un ou d'autres processus et des propriétés de transmission offertes par la couche transport.

Deux formats : datagramme et stream

- Datagramme (SOCK_DGRAM): un message est expédié comme un paquet bien délimité et est reçu entièrement en une seule fois.
- Stream (SOCK_STREAM): un message est expédié/reçu comme un flot continu de caractères. Si l'expéditeur envoie plusieurs messages, le destinataire pourra lire ces messages en une fois, en plusieurs fois ou caractère par caractère. Les limites des messages ne sont pas définis.

Question : Dans le cas d'une socket SOCK_STREAM, à qui revient la responsabilité de définir les limites des messages ?

Types d'une socket (2/3)

Le type d'une socket détermine le format de transmission de données, le mode de connexion utilisé avec un ou d'autres processus et des propriétés de transmission offertes par la couche transport.

Deux modes de communication : connecté et non connecté

- Connecté: la transmission de messages est précédée par une phase de connexion avec une autre socket. Une socket en mode connecté est donc utilisée pour communiquer de façon exclusive avec une seule autre socket. Nous parlons de circuit ou canal virtuel établi entre les deux sockets (analogie: communications téléphoniques)
- Non connecté : la destination d'un message à émettre via une socket en mode non connectée n'est pas nécessairement la même que celle du message suivant. A chaque émission, une adresse de destination doit être spécifiée (analogie : communications par courrier postal)

Types d'une socket (3/3)

Le type d'une socket détermine le format de transmission de données, le mode de connexion utilisé avec un ou d'autres processus et des propriétés de transmission offertes par la couche transport.

Propriétés des transmissions

- Fiabilité : soit un message transmis arrive bien à destination, soit une erreur est retournée à l'application.
- Paquets/messages non dupliqués
- Remise dans l'ordre des paquets : si des paquets sont reçus dans le désordre, la couche transport prendrait en charge la remise en ordre avant le dépôt d'un message à l'application.

Types d'une socket (3/3)

Le type d'une socket détermine le format de transmission de données, le mode de connexion utilisé avec un ou d'autres processus et des propriétés de transmission offertes par la couche transport.

Propriétés des transmissions

- Fiabilité : soit un message transmis arrive bien à destination, soit une erreur est retournée à l'application.
- Paquets/messages non dupliqués
- Remise dans l'ordre des paquets : si des paquets sont reçus dans le désordre, la couche transport prendrait en charge la remise en ordre avant le dépôt d'un message à l'application.

Remarque : la garantie de ces propriétés dépend des protocoles utilisés.

Protocoles

Par défaut :

- Une socket de type datagramme (SOCK_DGRAM) utilise le protocole UDP (User Datagram Protocol)
- Une socket de type stream (SOCK_STREAM) utilise le protocole TCP (Transmission Control Protocol)

TCP	UDP
fiable	non fiable
ordre garanti	ordre non garanti
duplication impossible	duplication possible
mode connecté	mode non connecté

Il existe d'autres protocoles que vous pouvez trouver dans la documentation.

Désigner une socket dans un domaine : Nommage

- Pour pouvoir se connecter ou envoyer des données à une socket distante, il est nécessaire de connaître son adresse (adresse IP, numéro de port).
- L'association d'une adresse à une socket est appelée : nommage.
- Deux méthodes de nommage :
 - Le programmeur ou l'utilisateur choisi une adresse IP et un numéro de port. Dans ce cas, le système vérifie leur disponibilité.
 - Laisser le système choisir une ou des adresses. Il est possible ensuite de consulter ces informations pour les connaître.

Question : dans une application client-serveur, doit-on connaître les adresses de tous les processus clients et processus serveurs pour pourvoir communiquer?


Allocation des numéros de port (1/2)

- Dans l'Internet, chaque application client-serveur va se voir attribuer un ou des numéros de port publique(s).
- Les numéros jusqu'à 1024 sont officiellement réservés pour des applications connues et ne peuvent être demandés par une application d'utilisateur non administrateur.
- Exemples :
 - Tous les serveurs sshd utilisent strictement le port numéro 22;
 - Tous les serveurs httpd utilisent par défaut le port numéro 80.
- Un client peut localiser les serveurs connus, dès lors que ces numéros de port sont enregistrés dans un fichier local (voir sous Unix /etc/services).
- Pour vos programmes, les numéros de ports seront supérieurs à 1024.

Allocation des numéros de port (2/2)

- Deux sockets sur une même station, peuvent avoir un même numéro de port.
- En effet, chaque protocole de transport a sa propre numérotation des sockets. Donc un numéro de port n'indique pas de quel protocole il s'agit.
- Un programme/processus communiquant, peut utiliser plusieurs sockets utilisant un ou différents protocoles.
- Pour réaliser une communication avec un processus, il faut identifier la socket à utiliser.

Démultiplexage des ports



En pratique?

Utilisation d'une API pour :

- créer une socket
- nommer une socket
- se connecter à une socket distante
- recevoir un message
- envoyer un message
- fermer une socket

La connexion de deux sockets ainsi que la réception et l'envoi de messages seront présentés en fonction du protocole utilisé (UDP ou TCP)

int socket(int domain, int type, int protocole)

int socket(int domain, int type, int protocole)

Exemple 1

int $dSock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0)$; crée une socket dans le domaine IPv4, de type datagramme et utilisant le protocole par défaut : ici UDP.

int socket(int domain, int type, int protocole)

Exemple 1

```
int dSock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); crée une socket dans le domaine IPv4, de type datagramme et utilisant le protocole par défaut : ici UDP.
```

Exemple 2

```
int dSock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
Que fait cet appel?
```

int socket(int domain, int type, int protocole)

Exemple 1

```
int dSock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); crée une socket dans le domaine IPv4, de type datagramme et utilisant le protocole par défaut : ici UDP.
```

Exemple 2

```
int dSock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
Que fait cet appel?
```

Valeur de retour

Le descripteur de la socket créée ou -1 en cas d'erreur.

Nommage d'une socket (1/3)

```
int bind (int descripteur, // descripteur de socket
const struct sockaddr *adresse,
socklen_t lgAdr) // longueur de l'adresse
```

Nommage d'une socket (1/3)

```
int bind (int descripteur, // descripteur de socket const struct sockaddr *adresse, socklen_t lgAdr) // longueur de l'adresse
```

La structure sockaddr

```
struct sockaddr {
    sa_family_t sa_family; // famille d'adresses, AF_xxx
    char sa_data[14]; // 14 octets pour l'IP + port
};
```

Elle définit un type générique d'adresses. Le type réellement utilisé varie en fonction du domaine de la socket :

- Si PF_INET alors struct sockaddr_in : une adresse IPv4 et un port
- Si PF_INET6 alors struct sockaddr_in6 : une adresse IPv6 et un port

Nommage d'une socket (2/3)

La structure sockaddr_in

```
struct sockaddr_in {
    sa_family_t sin_family; // famille AF_INET
    in_port_t sin_port; // numéro de port au format réseau
    struct in_addr sin_addr; // structure d'adresse IP
};
struct in_addr {    uint32_t s_addr; // adresse IP au format réseau };
```

Remarques

- L'IP et le numéro de port sont stockés au format réseau (network byte order): XXxx
- Les entiers sont au format hôte (host byte order) : xxXX ou XXxx
- Une conversion est nécessaire : fonctions ntohs(), htons(), ntohl(), htonl()

Nommage d'une socket (3/3)

```
Exemple : que fait le code suivant ?
int dSock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
struct sockaddr_in ad;
ad.sin_family = AF_INET;
ad.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
ad.sin_port = htons((short)31470);
int res = bind(dSock, (struct sockaddr*)&ad, sizeof(ad));
```

INADDR_ANY

Attache la socket à toutes les interfaces réseaux locales.

Valeur de retour

0 si le nommage a réussi, -1 sinon (e.g. si le port est déjà utilisé).

Fermeture d'une socket

```
int close (int descripteur);
int shutdown(int descripteur, int comment);

// comment : SHUT_WR arrêt émission ou
// SHUT_RDWR pour l'émission et la réception
```

Valeur de retour

0 si la fermeture a réussi, -1 sinon.

- Introduction
- Présentation des sockets
- 3 Communications en mode connecté (TCP)
- 4 Communications en mode non connecté (UDP)
- 5 Gestion de plusieurs clients (UDP et TCP)
- 6 Multiplexage des entrées/sorties

Client Serveur

Client

Créer une socket

Serveur

Créer une socket

Client Serveur

Créer une socket Créer une socket

dS = socket(.., SOCK_STREAM, ..); dS = socket(.., SOCK_STREAM, ..);

Client Serveur Créer une socket Créer une socket $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ Nommer la socket

Client Serveur Créer une socket Créer une socket $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ Nommer la socket bind(dS,);

Client Serveur Créer une socket Créer une socket $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ Nommer la socket bind(dS,);

Passer la socket en mode écoute

Client Serveur Créer une socket Créer une socket $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ Nommer la socket bind(dS,); Passer la socket en mode écoute listen(dS,);

Demander une connexion

Principe (illustré avec deux programmes)

Client Serveur Créer une socket Créer une socket $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ Nommer la socket bind(dS,); Passer la socket en mode écoute listen(dS,);

Accepter une connexion

Client

Demander une connexion connect(dS, ...);

Serveur

Accepter une connexion

dSClient = accept(dS, ...);

Client

Créer une socket Créer une socket $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_STR$ Nommer la socket bind(dS,); Passer la socket en mode listen(dS,);

Demander une connexion connect(dS, ...);
Communiquer

Serveur

```
Creer une socket

dS = socket(.., SOCK_STREAM, ..);

Nommer la socket
bind(dS, ....);

Passer la socket en mode écoute
listen(dS, ....);

Accepter une connexion
dSClient = accept(dS, ...);

Communiquer
```

Créer une socket

Communiquer

send(dS, ...);

Serveur

```
Créer une socket
dS = socket(.., SOCK\_STREAM, ..);
        Nommer la socket
          bind(dS, ....);
 Passer la socket en mode écoute
          listen(dS, ....);
     Accepter une connexion
    dSClient = accept(dS, ...);
          Communiquer
        recv(dSClient, ...);
```

Client Serveur Créer une socket Créer une socket $dS = socket(.., SOCK_STREAM, ..);$ $dS = socket(..., SOCK_STREAM, ..);$ Nommer la socket bind(dS,); Passer la socket en mode écoute *listen(dS,);* Demander une connexion Accepter une connexion connect(dS, ...); dSClient = accept(dS, ...);Communiquer Communiquer **send**(dS, ...); recv(dSClient, ...); recv(dS, ...); send(dSClient, ...);

```
Client
                                                   Serveur
        Créer une socket
                                              Créer une socket
                                     dS = socket(.., SOCK\_STREAM, ..);
dS = socket(..., SOCK_STREAM, ..);
                                             Nommer la socket
                                                bind(dS, ....);
                                      Passer la socket en mode écoute
                                               listen(dS, ....);
    Demander une connexion
                                           Accepter une connexion
        connect(dS, ...);
                                         dSClient = accept(dS, ...);
          Communiquer
                                                Communiquer
          send(dS, ...);
                                             recv(dSClient, ...);
          recv(dS, ...);
                                             send(dSClient, ...);
        Fermer la Socket
                                              Fermer les sockets
```

```
Client
                                                   Serveur
        Créer une socket
                                              Créer une socket
                                     dS = socket(.., SOCK\_STREAM, ..);
dS = socket(..., SOCK_STREAM, ..);
                                             Nommer la socket
                                                bind(dS, ....);
                                      Passer la socket en mode écoute
                                               listen(dS, ....);
    Demander une connexion
                                           Accepter une connexion
        connect(dS, ...);
                                         dSClient = accept(dS, ...);
          Communiquer
                                                Communiquer
          send(dS, ...);
                                             recv(dSClient, ...);
          recv(dS, ...);
                                             send(dSClient, ...);
        Fermer la Socket
                                              Fermer les sockets
                                         close(dSClient); close(dS);
            close(dS);
```

Passer une socket en mode écoute

int listen(int descripteur, int nbMaxEnAttente)

Passer une socket en mode écoute

int listen(int descripteur, int nbMaxEnAttente)

Exemple

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dS) int res = listen(dS, 10);
```

Passe la socket dont le descripteur est dS en écoute de demandes de connexion. 10 est le nombre maximum de demandes de connexion pouvant être mises en attente (fixe une longueur de file d'attente).

Passer une socket en mode écoute

int listen(int descripteur, int nbMaxEnAttente)

Exemple

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dS) int res = listen(dS, 10);
```

Passe la socket dont le descripteur est dS en écoute de demandes de connexion. 10 est le nombre maximum de demandes de connexion pouvant être mises en attente (fixe une longueur de file d'attente).

Valeur de retour

0 en cas de succès, -1 sinon (avec errno positionné).

Demande de connexion à un serveur

int connect(int descr, const struct sockaddr *adServ, socklen_t lgAdr)

Demande de connexion à un serveur

int connect(int descr, const struct sockaddr *adServ, socklen_t lgAdr)

Exemple

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dS) struct sockaddr_in adServ; adServ.sin_family = AF_INET; adServ.sin_port = htons(34567); int res = inet_pton(AF_INET, "197.50.51.10", &(adServ.sin_addr)); socklen_t lgA = sizeof(struct sockaddr_in); res = connect(dS, (struct sockaddr *) &adServ, lgA);
```

Envoie une demande de connexion de la socket du client dS au serveur, via la socket du serveur dont l'IP est 197.50.51.10 et le numéro de port 34567.

Note : favorisez le passage de paramètres ou la saisie des IP et numéro de port.

Demande de connexion à un serveur

int connect(int descr, const struct sockaddr *adServ, socklen_t lgAdr)

Exemple

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dS)
struct sockaddr_in adServ;
adServ.sin_family = AF_INET; adServ.sin_port = htons(34567);
int res = inet_pton(AF_INET, "197.50.51.10", &(adServ.sin_addr));
socklen_t lgA = sizeof(struct sockaddr_in);
res = connect(dS, (struct sockaddr *) &adServ, lgA);
```

Envoie une demande de connexion de la socket du client dS au serveur, via la socket du serveur dont l'IP est 197.50.51.10 et le numéro de port 34567.

Note : favorisez le passage de paramètres ou la saisie des IP et numéro de port.

Valeur de retour

0 en cas de succès, -1 sinon (avec errno positionné).

Accepter une demande de connexion d'un client

```
int accept(int descr, /* descripteur de la socket recevant des demandes de connexion*/
struct sockaddr *adrClient, // pointeur vers l'adresse de la socket du client socklen_t lgAdr) // pointeur vers longueur de l'adresse
```

Accepter une demande de connexion d'un client

```
int accept(int descr, /* descripteur de la socket recevant des demandes de connexion*/
struct sockaddr *adrClient, socklen_t lgAdr) // pointeur vers l'adresse de la socket du client // pointeur vers longueur de l'adresse
```

Exemple

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dS) int res = listen(dS, 10); struct sockaddr_in adClient; socklen_t lgA = sizeof(struct sockaddr_in); int dSClient = accept(dS, (struct sockaddr *) \&adClient, \&lgA);
```

Extrait une demande de connexion de la socket dS et la traite. En cas de succès, une nouvelle socket (descripteur dSClient) est créée et connectée à la socket du client demandeur et dont l'adresse est stockée dans adClient

Accepter une demande de connexion d'un client

```
int accept(int descr, /* descripteur de la socket recevant des demandes de connexion*/
struct sockaddr *adrClient, socklen_t lgAdr) // pointeur vers l'adresse de la socket du client // pointeur vers longueur de l'adresse
```

Exemple

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dS) int res = listen(dS, 10); struct sockaddr_in adClient; socklen_t lgA = sizeof(struct sockaddr_in); int dSClient = accept(dS, (struct sockaddr *) &adClient, &lgA);
```

Extrait une demande de connexion de la socket dS et la traite. En cas de succès, une nouvelle socket (descripteur dSClient) est créée et connectée à la socket du client demandeur et dont l'adresse est stockée dans adClient

Valeur de retour

Si demande acceptée, le descripteur (>0) de la socket créée, -1 sinon (avec errno positionné).

Réception d'un message

```
ssize_t recv (int descripteur, // descripteur de socket

const void *msg, /* pointeur vers le premier octet où

sera stocké le message reçu */

size_t lg, // le nombre max d'octets attendus

int flags) // options de réception, 0 par défaut
```

Réception d'un message

```
ssize_t recv (int descripteur, // descripteur de socket

const void *msg, /* pointeur vers le premier octet où

sera stocké le message reçu */

size_t lg, // le nombre max d'octets attendus

int flags) // options de réception, 0 par défaut
```

Valeur de retour

Si l'appel réussi, le nombre d'octets effectivement extraits (> 0 et \leq lg), 0 si la socket a été fermée, -1 sinon (avec errno positionné).

Réception d'un message

```
ssize_t recv (int descripteur, // descripteur de socket

const void *msg, /* pointeur vers le premier octet où

sera stocké le message reçu */

size_t lg, // le nombre max d'octets attendus

int flags) // options de réception, 0 par défaut
```

Valeur de retour

Si l'appel réussi, le nombre d'octets effectivement extraits (> 0 et \leq lg), 0 si la socket a été fermée, -1 sinon (avec errno positionné).

Note

Cette fonction est bloquante. Dans quel cas?

Réception d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée et connectée à une socket distante.
- Espace mémoire alloué (statiquement ou dynamiquement) pour stocker le message reçu.

Réception d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée et connectée à une socket distante.
- Espace mémoire alloué (statiquement ou dynamiquement) pour stocker le message reçu.

Que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket dS et sa connexion int message [500]; ssize_t res = recv(dS, message, sizeof(message), 0);
```

Réception d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée et connectée à une socket distante.
- Espace mémoire alloué (statiquement ou dynamiquement) pour stocker le message reçu.

Que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket dS et sa connexion int message [500]; ssize_t res = recv(dS, message, sizeof(message), 0);
```

Questions:

- Que signifie le commentaire "création d'une socket dS et sa connexion" coté client?
- et coté serveur?

Envoi d'un message

```
ssize_t send (int descripteur, // descripteur de socket

const void *msg, /* pointeur vers le premier octet

du message à envoyer */

size_t lg, // le nombre d'octets du message
int flags) // options d'envoi, 0 par défaut
```

Envoi d'un message

```
ssize_t send (int descripteur, // descripteur de socket
const void *msg, /* pointeur vers le premier octet
du message à envoyer */
size_t lg, // le nombre d'octets du message
int flags) // options d'envoi, 0 par défaut
```

Valeur de retour

Si l'appel réussi, le nombre d'octets (> 0 et $\le lg$) effectivement déposés dans le buffer associé à la socket, 0 si la socket a été fermée, -1 sinon (avec errno positionné).

Envoi d'un message

```
ssize_t send (int descripteur, // descripteur de socket

const void *msg, /* pointeur vers le premier octet

du message à envoyer */

size_t lg, // le nombre d'octets du message
int flags) // options d'envoi, 0 par défaut
```

Valeur de retour

Si l'appel réussi, le nombre d'octets (> 0 et \leq lg) effectivement déposés dans le buffer associé à la socket, 0 si la socket a été fermée, -1 sinon (avec errno positionné).

Note

Cette fonction est bloquante. Dans quel cas?

Envoi d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée et connectée ou en attente de connexion.
- Le message à envoyer correctement construit.

Envoi d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée et connectée ou en attente de connexion.
- Le message à envoyer correctement construit.

Que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket dS et sa connexion int message [500]; saisiValsTab(message, 500); // saisie des éléments du tableau ssize_t res = send(dS, message, sizeof(message), 0);
```

Envoi d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée et connectée ou en attente de connexion.
- Le message à envoyer correctement construit.

Que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket dS et sa connexion int message [500]; saisiValsTab(message, 500); // saisie des éléments du tableau ssize_t res = send(dS, message, sizeof(message), 0);
```

Question

Si la valeur de retour *res* est 1024, que s'est-il produit? Que doit on faire pour que les 500 entiers soient envoyés?

On reprend tout : exemple

Client (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
struct sockaddr_in aS;
aS.sin_family = AF_INET;
inet_pton(AF_INET,argv[1],&(aS.sin_addr));
aS.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
socklen_t lgA = sizeof(struct sockaddr_in);
connect(dS, (struct sockaddr *) &aS, lgA);
char * m = "Bonjour";
send(dS, m, 8, 0);
int r;
recv(dS, &r, sizeof(int), 0);
printf("reponse : %d", r);
close (dS);
```

Serveur (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
struct sockaddr_in ad:
ad.sin\_family = AF\_INET;
ad.sin\_addr.s\_addr = INADDR\_ANY;
ad.sin\_port = htons(atoi(argv[1]));
bind(dS, (struct sockaddr*)&ad, sizeof(ad));
listen(dS, 7);
struct sockaddr_in aC;
socklen_t lg = sizeof(struct sockaddr_in);
dSC= accept(dS, (struct sockaddr*) &aC,&lg);
char msg [20];
recv(dSC, msg, sizeof(msg), 0);
printf("recu : %s", msg);
int r = 10:
send(dSC, &r, sizeof(int), 0);
close (dSC); close (dS);
```

On reprend tout : exemple

Client (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
struct sockaddr_in aS;
aS.sin_family = AF_INET;
inet_pton(AF_INET,argv[1],&(aS.sin_addr));
aS.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
socklen_t lgA = sizeof(struct sockaddr_in);
connect(dS, (struct sockaddr *) &aS, lgA);
char * m = "Bonjour";
send(dS, m, 8, 0);
int r;
recv(dS, &r, sizeof(int), 0);
printf("reponse : %d", r);
close (dS);
```

Serveur (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
struct sockaddr_in ad:
ad.sin\_family = AF\_INET;
ad.sin\_addr.s\_addr = INADDR\_ANY;
ad.sin\_port = htons(atoi(argv[1]));
bind(dS, (struct sockaddr*)&ad, sizeof(ad));
listen(dS, 7);
struct sockaddr_in aC;
socklen_t lg = sizeof(struct sockaddr_in);
dSC= accept(dS, (struct sockaddr*) &aC,&lg);
char msg [20];
recv(dSC, msg, sizeof(msg), 0);
printf("recu : %s", msg);
int r = 10:
send(dSC, &r, sizeof(int), 0);
close (dSC); close (dS);
```

Démonstration...

Pour finir

- Un message en TCP est vu comme un flux d'octets et peut être reçu et envoyé en une ou plusieurs fois.
 - si un appel à send(...) ou recv(...) retourne un nombre d'octets inférieur au nombre attendu, il ne s'agit pas d'une erreur! Ce cas est à prendre en compte à chaque utilisation de ces fonctions.
- Il n'est pas nécessaire d'être en réception pour recevoir un message.
- En TCP, il est aussi possible d'utiliser les fonctions read(...) et write(...) pour recevoir et envoyer des messages, ainsi que sendto(...), recvfrom(...).
- Les appels des fonctions : connect(...), accept(...), send(...), recv(...), read(...), write(...), sendto(...) et recvfrom(...) peuvent être bloquants .
 - Exercice : en considérant une application avec un client et un serveur et pour chaque fonction, donner un scénario aboutissant à une attente (blocage).

- Introduction
- Présentation des sockets
- 3 Communications en mode connecté (TCP)
- 4 Communications en mode non connecté (UDP)
- 5 Gestion de plusieurs clients (UDP et TCP)
- 6 Multiplexage des entrées/sorties

Programme 1

Programme 1

créer une socket

Programme 2

créer une socket

Programme 1

Programme 1

Programme 1

```
créer une socket créer une socket dS = socket(..., SOCK\_DGRAM, ...); dS = socket(..., SOCK\_DGRAM, ...); Nommer la socket bind(dS, ....);
```

Programme 1

me 1 Programme 2

```
créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket

bind(dS, ....);

Communiquer

créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket

bind(dS, ....);

Communiquer
```

Programme 1

Programme 1

créer une socket créer une socket $dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);$ Nommer la socket bind(dS,); Communiquer Communiquer

```
sendto(dS, ...);
recvfrom(dS, ...);
```

```
recvfrom(dS, ...);
 sendto(dS, ...);
```

Programme 1

```
créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
          Communiquer
         sendto(dS, ...);
        recvfrom(dS, ...);
        Fermer la Socket
```

```
créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
        Nommer la socket
           bind(dS, ....);
           Communiquer
         recvfrom(dS, ...);
          sendto(dS, ...);
          Fermer la socket
```

Programme 1

```
créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
          Communiquer
         sendto(dS, ...);
        recvfrom(dS, ...);
        Fermer la Socket
            close(dS):
```

```
créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
        Nommer la socket
           bind(dS, ....);
           Communiquer
         recvfrom(dS, ...);
          sendto(dS, ...);
          Fermer la socket
             close(dS):
```

```
Programme 1
                                                Programme 2
         créer une socket
                                               créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
                                     dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
                                              Nommer la socket
                                                bind(dS, ....);
          Communiquer
                                                Communiquer
         sendto(dS, ...);
                                               recvfrom(dS, ...);
        recvfrom(dS, ...);
                                               sendto(dS, ...);
        Fermer la Socket
                                               Fermer la socket
           close(dS):
                                                  close(dS):
```

En supposant que :

 Programme 1 connait l'adresse de la socket du Programme 2, mais pas l'inverse : Nous sommes en mode asymétrique

Programme 1

Programme 1

créer une socket

Programme 2

créer une socket

Programme 1

Programme 1

```
créer une socket créer une socket dS = socket(..., SOCK\_DGRAM, ...); dS = socket(..., SOCK\_DGRAM, ...);

Nommer la socket Nommer la socket
```

Programme 1

```
créer une socket créer une socket dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...); dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...); Nommer la socket bind(dS, ....); bind(dS, ....);
```

Programme 1

```
créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket
bind(dS, ....);

Communiquer
```

```
créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket
bind(dS, ....);

Communiquer
```

Programme 1

```
créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket
bind(dS, ....);

Communiquer
sendto(dS, ...);
```

```
créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket
bind(dS, ....);

Communiquer
sendto(dS, ...);
```

Programme 1 créer une socket

```
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
    Nommer la socket
    bind(dS, ....);
    Communiquer
    sendto(dS, ...);
    recvfrom(dS, ...);
    ...
```

```
créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
Nommer la socket
bind(dS, ....);
Communiquer
sendto(dS, ...);
recvfrom(dS, ...);
```

Programme 1

```
créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket
bind(dS, ...);

Communiquer
sendto(dS, ...);
recvfrom(dS, ...);
...
Fermer la Socket
```

```
créer une socket

dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);

Nommer la socket
bind(dS, ....);

Communiquer
sendto(dS, ...);
recvfrom(dS, ...);
...
Fermer la socket
```

Programme 1

```
créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
        Nommer la socket
           bind(dS, ....);
          Communiquer
         sendto(dS, ...);
        recvfrom(dS, ...);
         Fermer la Socket
            close(dS):
```

```
créer une socket
dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);
        Nommer la socket
           bind(dS, ....);
           Communiquer
          sendto(dS, ...);
         recvfrom(dS, ...);
         Fermer la socket
            close(dS):
```

Programme 1 Programme 2 créer une socket créer une socket $dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);$ $dS = socket(..., SOCK_DGRAM, ...);$ Nommer la socket Nommer la socket bind(dS,); bind(dS,); Communiquer Communiquer sendto(dS, ...); sendto(dS, ...); recvfrom(dS, ...); recvfrom(dS, ...); Fermer la Socket Fermer la socket close(dS): close(dS):

Dans le mode symétrique :

 Chaque programme connait l'adresse de la socket de l'autre programme avant de communiquer.

Remaques

- Le principe d'utilisation du protocole UDP a été illustré avec deux processus.
- Ce principe est extensible à plusieurs processus.
- Avant d'envoyer un message vers une socket distante, veiller à ce que le nommage de cette socket soit déjà fait. Que se passe t-il sinon?
- L'ordre dans lequel les envois et réceptions sont à réaliser est propre à chaque application. Ce cours ne donne que des principes de base et ne parcourt pas toutes les possibilités, donc évitez des réponses : "j'ai fait ainsi car c'est dans le cours!"
- Attention aux situations d'interblocage. Donnez un exemple.

Réception d'un message

```
ssize_t recvfrom (int descripteur,
const void *msg,

** pointeur vers le premier octet où
sera stocké le message reçu */
| le nombre max d'octets attendus
int flags,
const struct sockaddr *adrExp,

** pointeur vers le premier octet où
sera stocké le message reçu */
// le nombre max d'octets attendus
// options de réception, 0 par défaut
const struct sockaddr *adrExp,
// pointeur vers l'adresse
//de la socket de l'expéditeur
socklen_t *lgAdr)
// ad. longueur de l'adresse
```

Réception d'un message

```
ssize_t recvfrom (int descripteur,
const void *msg,

size_t lg,
int flags,
const struct sockaddr *adrExp,
socklen_t *lgAdr)

// descripteur de socket
/* pointeur vers le premier octet où
sera stocké le message reçu */
// le nombre max d'octets attendus
// options de réception, 0 par défaut
// pointeur vers l'adresse
//de la socket de l'expéditeur
//ad. longueur de l'adresse
```

Valeur de retour

En UDP, si l'appel réussi, le nombre d'octets effectivement extraits $(\leq lg)$, -1 sinon (avec errno positionné).

Réception d'un message

```
ssize_t recvfrom (int descripteur,
const void *msg,

/* pointeur vers le premier octet où
sera stocké le message reçu */
size_t lg,
int flags,
const struct sockaddr *adrExp,

const struct sockaddr *adrExp,
socklen_t *lgAdr)

// descripteur de socket
// pointeur vers le premier octet où
sera stocké le message reçu */
// le nombre max d'octets attendus
// options de réception, 0 par défaut
// pointeur vers l'adresse
// de la socket de l'expéditeur
socklen_t *lgAdr)
// ad. longueur de l'adresse
```

Valeur de retour

En UDP, si l'appel réussi, le nombre d'octets effectivement extraits (\leq lg), -1 sinon (avec errno positionné).

Note

Cette fonction est bloquante. Dans quel cas?

Réception d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée
- Espace mémoire alloué (statiquement ou dynamiquement) pour stocker le message reçu et l'adresse de l'expéditeur.

Réception d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée
- Espace mémoire alloué (statiquement ou dynamiquement) pour stocker le message reçu et l'adresse de l'expéditeur.

Que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dSock)
struct sockaddr_in adExp;
socklen_t lgAdr = sizeof(struct sockaddr_in);
int message [10];
ssize_t res = recvfrom(dSock, message, sizeof(message), 0, &adExp, &lgAdr);
```

Réception d'un message - exemple

Prérequis

- Une socket correctement créée
- Espace mémoire alloué (statiquement ou dynamiquement) pour stocker le message reçu et l'adresse de l'expéditeur.

Que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dSock) struct sockaddr_in adExp; socklen_t lgAdr = sizeof(struct sockaddr_in); int message [10]; ssize_t res = recvfrom(dSock, message, sizeof(message), 0, &adExp, &lgAdr);
```

Et que se passe t-il si on avait

 $ssize_t res = recvfrom(dSock, message, sizeof(message), 0, NULL, NULL);$

Envoi d'un message

```
ssize_t sendto (int descripteur,
const void *msg,

// descripteur de socket
/* pointeur vers le premier octet
du message à envoyer */
// le nombre d'octets du message
int flags,
const struct sockaddr *adrDest,
const struct sockaddr *adrDest,
socklen_t lgAdr)
// descripteur de socket
/* pointeur vers le premier octet
du message à envoyer */
// le nombre d'octets du message
// options d'envoi, 0 par défaut
/* pointeur vers l'adresse
de la socket du destinataire */
// longueur de l'adresse
```

Envoi d'un message

```
ssize_t sendto (int descripteur,
const void *msg,

** pointeur vers le premier octet
du message à envoyer */
size_t lg,
int flags,
const struct sockaddr *adrDest,
socklen_t lgAdr)

// descripteur de socket
/* pointeur vers le premier octet
du message à envoyer */
// le nombre d'octets du message
// options d'envoi, 0 par défaut
/* pointeur vers l'adresse
de la socket du destinataire */
// longueur de l'adresse
```

Valeur de retour

En UDP, si l'appel réussi, le nombre d'octets effectivement déposés dans le buffer de la socket, -1 sinon (avec errno positionné).

Prérequis

- Une socket correctement créée et le message à envoyer bien construit.
- Connaitre l'adresse de la socket du destinataire. Comment?
 - obtenue lors de la réception d'un message (mode asymétrique)
 - autrement : passée en paramètre, saisie, etc. (mode (a)symétrique)

Prérequis

- Une socket correctement créée et le message à envoyer bien construit.
- Connaitre l'adresse de la socket du destinataire. Comment?
 - obtenue lors de la réception d'un message (mode asymétrique)
 - autrement : passée en paramètre, saisie, etc. (mode (a)symétrique)

Exemple 1 : que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dSock)
struct sockaddr_in adExp;
socklen_t lgAdr = sizeof(struct sockaddr_in);
int msg [10];
ssize_t res = recvfrom(dSock, msg, sizeof(msg), 0, &adExp, &lgAdr);
char* reponse = "Merci";
ssize_t res = sendto (dSock, reponse, 5, 0, (sockaddr *)&adExp, lgAdr);
```

Prérequis

- Une socket correctement créée et le message à envoyer bien construit.
- Connaitre l'adresse de la socket du destinataire. Comment?
 - obtenue lors de la réception d'un message (mode asymétrique)
 - autrement : passée en paramètre, saisie, etc. (mode (a)symétrique)

Prérequis

- Une socket correctement créée et le message à envoyer bien construit.
- Connaitre l'adresse de la socket du destinataire. Comment?
 - obtenue lors de la réception d'un message (mode asymétrique)
 - autrement : passée en paramètre, saisie, etc. (mode (a)symétrique)

Exemple 2 : que fait le code suivant?

```
... // code incluant la création d'une socket (descripteur dSock) struct sockaddr_in adDest; adDest.sin_family = AF_INET; adDest.sin_port = htons(atoi(argv[2])); int res = inet_pton(AF_INET, argv[1], &(adDest.sin_addr)); socklen_t lgAdr = sizeof(struct sockaddr_in); char msg = 'A'; res = sendto(dSock, &msg, 1, 0, (sockaddr *)&adDest, lgAdr);
```

On reprend tout : exemple

Prog 1 (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); struct sockaddr_in aD; aD.sin_family = AF_INET; inet_pton(AF_INET,argv[1],&(aD.sin_addr)); aD.sin_port = htons(atoi(argv[2])); socklen_t IgA = sizeof(struct sockaddr_in); char * m = "Bonjour"; sendto(dS, m, 8, 0, (sockaddr*)&aD, IgA); int r; recvfrom(dS, &r, sizeof(int),0,NULL,NULL); printf("reponse : %d", r); close (dS);
```

Prog 2 (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
struct sockaddr_in ad;
ad.sin_family = AF_INET;
ad.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
ad.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
bind(dS, (struct sockaddr*)&ad, sizeof(ad));
struct sockaddr_in aE;
socklen_t |g = sizeof(struct sockaddr_in);
char m [20];
recvfrom(dS, m, sizeof(m), 0, (sockaddr*)&aE, &printf("recu : %s", m);
int r = 10;
sendto(dS, &r, sizeof(int),0,(sockaddr*)&aE,lg);
close (dS);
```

On reprend tout : exemple

Prog 1 (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
struct sockaddr_in aD;
aD.sin_family = AF_INET;
inet_pton(AF_INET,argv[1],&(aD.sin_addr));
aD.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
socklen_t lgA = sizeof(struct sockaddr_in);
char * m = "Bonjour";
sendto(dS, m, 8, 0, (sockaddr*)&aD, lgA);
int r;
recvfrom(dS, &r, sizeof(int),0,NULL,NULL);
printf("reponse : %d", r);
close (dS);
```

Prog 2 (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
struct sockaddr_in ad;
ad.sin_family = AF_INET;
ad.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
ad.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
bind(dS, (struct sockaddr*)&ad, sizeof(ad));
struct sockaddr_in aE;
socklen_t lg = sizeof(struct sockaddr_in);
char m [20];
recvfrom(dS, m, sizeof(m), 0, (sockaddr*)&aE, &printf("recu : %s", m);
int r = 10;
sendto(dS, &r, sizeof(int),0,(sockaddr*)&aE,lg);
close (dS);
```

Question 1:

Prog 2 envoit un message à Prog 1, pourtant, Prog 1 ne nomme pas sa socket. Comment est ce possible?

On reprend tout : exemple

Prog 1 (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); struct sockaddr_in aD; aD.sin_family = AF_INET; inet_pton(AF_INET,argv[1],&(aD.sin_addr)); aD.sin_port = htons(atoi(argv[2])); socklen_t IgA = sizeof(struct sockaddr_in); char * m = "Bonjour"; sendto(dS, m, 8, 0, (sockaddr*)&aD, IgA); int r; recvfrom(dS, &r, sizeof(int),0,NULL,NULL); printf("reponse: %d", r); close (dS);
```

Prog 2 (extrait)

```
dS= socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
struct sockaddr_in ad:
ad.sin\_family = AF\_INET;
ad.sin\_addr.s\_addr = INADDR\_ANY:
ad.sin\_port = \frac{htons}{atoi(argv[1])};
bind(dS, (struct sockaddr*)&ad, sizeof(ad));
struct sockaddr_in aE:
socklen_t lg = sizeof(struct sockaddr_in);
char m [20];
recvfrom(dS, m, sizeof(m), 0, &aE, &lg);
printf("recu : %s", m);
int r = 10:
sendto(dS, &r, sizeof(int),0,(sockaddr*)&aE,lg);
close (dS);
```

Question 2:

Que se passe-t-il si l'envoi du message dans Prog 1 se fait avant l'appel à bind() dans Prog2? Comment résoudre ce problème?

Pour finir

- Un message en UDP est vu comme un paquet qui peut être reçu et envoyé en une seule fois.
- Il n'est pas nécessaire d'être en réception pour recevoir un message.
- Un protocole d'application (échange) est indispensable pour une interprétation correcte des messages échangés.
- UDP est un protocole non fiable. Il peut être nécessaire de s'assurer du bon fonctionnement des applications au niveau applicatif (exemple : s'assurer qu'une socket destinataire existe avant d'envoyer un message).
- Le code présenté est simplifié. *Il est indispensable de tester les valeurs de retour et de gérer les erreurs.*

- Introduction
- Présentation des sockets
- 3 Communications en mode connecté (TCP)
- 4 Communications en mode non connecté (UDP)
- 5 Gestion de plusieurs clients (UDP et TCP)
- 6 Multiplexage des entrées/sorties

Introduction

- Les sections précédentes ont illustré l'utilisation des protocoles TCP et UDP dans le cas d'un seul client.
- Question actuelle : comment prendre en compte plusieurs clients?
- Deux types de serveurs :
 - itératif : traite un client à la fois et l'un après l'autre.
 - concurrent : traite plusieurs clients en parallèle (simultanément).



Client 1

socket sendto 'adrS' recvfrom

close 'adr1'



Client 2

socket while (...){ sendto 'adrS' recvfrom ...

close 'adr2'

Serveur



socket bind 'adrS'

recvfrom 'adrX'

sendto 'adrX'

close 'adrS'



Client 1

socket sendto 'adrS' recyfrom

close 'adr1'



Client 2

socket while (...){ sendto 'adrS' recyfrom close 'adr2'

Serveur



socket bind 'adrS'

recyfrom 'adrX'

sendto 'adrX'

close 'adrS'

Question

Comment faire pour prendre en compte les demandes des deux clients?

2018-2019



Client 1

socket sendto 'adrS' recvfrom

... close 'adr1'



Client 2

socket while (...){ sendto 'adrS' recvfrom ...

close 'adr2'

Serveur



```
socket
bind 'adrS'
while(1){
recvfrom 'adrX'
...
sendto 'adrX'
}
close 'adrS'
```



sendto 'adrS' Client 1 recyfrom

close 'adr1'



Client 2

```
while (...){
 sendto 'adrS'
 recvfrom
```

close 'adr2'

Serveur



socket bind 'adrS' while(1){ recvfrom 'adrX' sendto 'adrX' close 'adrS'

Note

Fermeture de la socket du serveur à l'arrêt du serveur.

Client 1



adr

socket connect 'adrS' send recv

... close 'adr1'



Client 2

socket connect 'adrS' while (...){ send recv

close 'adr2'

Serveur



socket bind 'adrS' listen 'adrS'



accept recv 'adrC' \ ...

send '<u>adrC'</u> close '<u>adrC'</u>

close 'adrS'

Client 1



socket connect 'adrS' send recv

close 'adr1'



Client 2

socket connect 'adrS' while (...){ send recv close 'adr2'

Serveur



socket bind 'adrS' listen 'adrS'



accept recv 'adrC

send 'adrC close 'adrC

close 'adrS'

Question

Comment faire pour prendre en compte les demandes des deux clients?



Client 1

connect 'adrS' send recv

close 'adr1'



Client 2

socket connect 'adrS' while (...){ send recv

close 'adr2'

Serveur



socket bind 'adrS' listen 'adrS'

adrC

while(1){ accept recv 'adrC' send 'adrC close 'adrC

close 'adrS'



Client 1

socket connect 'adrS' send recv ... close 'adr1'



Client 2

connect 'adrS'
while (...){
 send
 recv
 ...
}
close 'adr2'

Serveur




adrC

Note

Fermer la socket dédiée à un client à la fin du traitement de ce dernier.

2018-2019


Serveur itératif - TCP - fin




Questions

Si le client 2 s'est connecté en premier et que le traitement de ses requêtes prend un temps considérable, que se passe-t-il pour le client 1 ? Comment résoudre ce problème ?

Serveur concurrent multiprocessus - TCP



Serveur concurrent multiprocessus - TCP



Note

L'utilisation de fork est une solution parmi d'autres.

Serveur concurrent multiprocessus - UDP?

Exercice

Peut on appliquer le même principe qu'en TCP, i.e. utiliser *fork* ? Si oui, comment ?



Client 1

sendto 'adrS' recvfrom

... close 'adr1'



Client 2

socket
while (...){
 sendto 'adrS'
 recvfrom
 ...

close 'adr2'

Serveur



socket
bind 'adrS'
while(1){
recvfrom 'adrX'
...
sendto 'adrX'
}

close 'adrS'

Serveur - UDP, discussion

- Les messages reçus sur le serveur sont stockés dans le buffer associé à la socket et sont en attente de réception par l'application,
- si le dialogue entre chaque client et le serveur se résume à des questions/réponses indépendantes et que le traitement des requêtes est court, un traitement itératif suffirait.
- Si le dialogue est plus compliqué et que les questions/réponses ne sont pas indépendantes, on aura un mélange des demandes de plusieurs clients et leur traitement peut devenir difficile à gérer.
- Une solution est de créer une nouvelle socket à la main pour maintenir un suivi par client (comme le fait la fonction accept),
- l'adresse de cette nouvelle socket (en particulier le numéro de port) doit alors être envoyé au client après avoir reçu une requête de ce dernier.

• La réponse est spécifique à chaque application.

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :
 - Si les messages sont courts, les requêtes indépendantes et que leur traitement est court, pensez à un serveur UDP itératif.

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :
 - Si les messages sont courts, les requêtes indépendantes et que leur traitement est court, pensez à un serveur UDP itératif.
 - Si les messages sont longs, les requêtes dépendantes ou que leur traitement est long, pensez à un serveur TCP concurrent.

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :
 - Si les messages sont courts, les requêtes indépendantes et que leur traitement est court, pensez à un serveur UDP itératif.
 - Si les messages sont longs, les requêtes dépendantes ou que leur traitement est long, pensez à un serveur TCP concurrent.
 - Dans tous les cas, pensez aussi à d'autres critères, comme la performance et la fiabilité.

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :
 - Si les messages sont courts, les requêtes indépendantes et que leur traitement est court, pensez à un serveur UDP itératif.
 - Si les messages sont longs, les requêtes dépendantes ou que leur traitement est long, pensez à un serveur TCP concurrent.
 - Dans tous les cas, pensez aussi à d'autres critères, comme la performance et la fiabilité.
- Et si les requêtes sont dépendantes et que leur traitement est court?

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :
 - Si les messages sont courts, les requêtes indépendantes et que leur traitement est court, pensez à un serveur UDP itératif.
 - Si les messages sont longs, les requêtes dépendantes ou que leur traitement est long, pensez à un serveur TCP concurrent.
 - Dans tous les cas, pensez aussi à d'autres critères, comme la performance et la fiabilité.
- Et si les requêtes sont dépendantes et que leur traitement est court?
 - Un serveur concurrent peut être inadapté (mise en place des processus fils et commutations de contexte coûteux)

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :
 - Si les messages sont courts, les requêtes indépendantes et que leur traitement est court, pensez à un serveur UDP itératif.
 - Si les messages sont longs, les requêtes dépendantes ou que leur traitement est long, pensez à un serveur TCP concurrent.
 - Dans tous les cas, pensez aussi à d'autres critères, comme la performance et la fiabilité.
- Et si les requêtes sont dépendantes et que leur traitement est court?
 - Un serveur concurrent peut être inadapté (mise en place des processus fils et commutations de contexte coûteux)
- **Question** : peut ont gérer l'ensemble des clients simultanément dans un seul processus serveur (et un seul fil d'exécution)?

- La réponse est spécifique à chaque application.
- De manière générale :
 - Si les messages sont courts, les requêtes indépendantes et que leur traitement est court, pensez à un serveur UDP itératif.
 - Si les messages sont longs, les requêtes dépendantes ou que leur traitement est long, pensez à un serveur TCP concurrent.
 - Dans tous les cas, pensez aussi à d'autres critères, comme la performance et la fiabilité.
- Et si les requêtes sont dépendantes et que leur traitement est court?
 - Un serveur concurrent peut être inadapté (mise en place des processus fils et commutations de contexte coûteux)
- **Question** : peut ont gérer l'ensemble des clients simultanément dans un seul processus serveur (et un seul fil d'exécution)?
 - Oui, en utilisant le multiplexage des entrées / sorties

- Introduction
- Présentation des sockets
- 3 Communications en mode connecté (TCP)
- 4 Communications en mode non connecté (UDP)
- 5 Gestion de plusieurs clients (UDP et TCP)
- 6 Multiplexage des entrées/sorties

Définitions

Multiplexage des entrées/sorties

Un moyen de scruter plusieurs descripteurs de fichier ouverts, en attendant qu'un événement se produise sur au moins l'un de ces descripteurs.

Définitions

Multiplexage des entrées/sorties

Un moyen de scruter plusieurs descripteurs de fichier ouverts, en attendant qu'un événement se produise sur au moins l'un de ces descripteurs.

Evénement

Un changement d'état à "prêt" pour effectuer une ou des opérations d'entrée/sortie. Lorsqu'un descripteur est à l'état prêt pour une opération, cette dernière peut être effectuée sans blocage.

Définitions

Multiplexage des entrées/sorties

Un moyen de scruter plusieurs descripteurs de fichier ouverts, en attendant qu'un événement se produise sur au moins l'un de ces descripteurs.

Evénement

Un changement d'état à "prêt" pour effectuer une ou des opérations d'entrée/sortie. Lorsqu'un descripteur est à l'état prêt pour une opération, cette dernière peut être effectuée sans blocage.

Eléments scrutables

Tout élément d'un système, manipulable via un descripteur de fichier : socket, tube, entrée standard, sortie standard, fichier, etc.

Objectifs

En général

- Un moyen d'éviter une situation d'interblocage en bloquant sur une opération parmi d'autres opérations possibles.
- Un moyen d'éviter de modifier le comportement bloquant d'opérations d'entrée/sortie (via les options de send/sendto/recv/recvfrom ...), imposant souvent de réaliser des boucles en attente active.

Objectifs

En général

- Un moyen d'éviter une situation d'interblocage en bloquant sur une opération parmi d'autres opérations possibles.
- Un moyen d'éviter de modifier le comportement bloquant d'opérations d'entrée/sortie (via les options de send/sendto/recv/recvfrom ...), imposant souvent de réaliser des boucles en attente active.

Dans ce cours

Développer un serveur capable de gérer plusieurs clients simultanément sans devoir créer plusieurs processus.

Objectifs

En général

- Un moyen d'éviter une situation d'interblocage en bloquant sur une opération parmi d'autres opérations possibles.
- Un moyen d'éviter de modifier le comportement bloquant d'opérations d'entrée/sortie (via les options de send/sendto/recv/recvfrom ...), imposant souvent de réaliser des boucles en attente active.

Dans ce cours

Développer un serveur capable de gérer plusieurs clients simultanément sans devoir créer plusieurs processus.

En particulier

- Scruter les arrivées de messages sur des sockets créées par un serveur.
- Vous pouvez ensuite le faire au besoin dans un programme client et/ou pour scruter d'autres éléments que les sockets.

En pratique

- Définir l'ensemble des sockets à scruter en précisant :
 - quelles sockets sont à scruter en entrée (prêt en lecture suite à l'arrivée d'un message)
 - quelles sockets sont à scruter en écriture (prêt en écriture quand?)
- Scruter les événement définis (opération bloquante).
- Au réveil, vérifier pour chaque socket si un événement s'est produit. Si oui, appeler l'opération associée (exemple : recv pour lire un message reçu).

Ensemble de descripteurs de fichier à scruter

Le type fd_set

fd_set définit un ensemble de descripteurs de fichiers. Il s'agit d'un tableau de booléens où l'indice est la valeur du descripteur. Un élément du tableau qui est à *vrai*, signifie que le descripteur associé (valeur de son indice) est à prendre en compte dans la scrutation.


Ensemble de descripteurs de fichier à scruter

Le type fd_set

fd_set définit un ensemble de descripteurs de fichiers. Il s'agit d'un tableau de booléens où l'indice est la valeur du descripteur. Un élément du tableau qui est à *vrai*, signifie que le descripteur associé (valeur de son indice) est à prendre en compte dans la scrutation.

Exemple

Supposons qu'un programme serveur a créé 4 sockets dont les descripteurs de fichier sont 5, 8, 10 et 11. L'ensemble fd_s et suivant :



indique que seules les sockets avec les descripteurs 8 et 10 sont à scruter


Ensemble de descripteurs de fichier à scruter

Le type fd_set

fd_set définit un ensemble de descripteurs de fichiers. Il s'agit d'un tableau de booléens où l'indice est la valeur du descripteur. Un élément du tableau qui est à *vrai*, signifie que le descripteur associé (valeur de son indice) est à prendre en compte dans la scrutation.

Exemple

Supposons qu'un programme serveur a créé 4 sockets dont les descripteurs de fichier sont 5, 8, 10 et 11. L'ensemble fd_set suivant :



indique que seules les sockets avec les descripteurs 8 et 10 sont à scruter

Note

La taille d'un ensemble fd_set est défini par la constante FD_SETSIZE.

Opérations sur un ensemble fd_set

void FD_ZERO(fd_set *set);

Description

Initialise à faux les éléments de l'ensemble pointé par set.

Opérations sur un ensemble fd_set

void FD_ZERO(fd_set *set);

Description

Initialise à faux les éléments de l'ensemble pointé par set.

void FD_SET(int desc, fd_set *set);

Description

Ajoute le descripteur *desc* à la liste des descripteurs de *set à scruter, i.e. positionne l'élément à l'indice *desc* à *vrai*.

Opérations sur un ensemble fd_set -suite

int FD_ISSET(int desc, fd_set *set);

Description

Teste si le descripteur *desc* est dans la liste des descripteurs de *set à scruter ou scrutés, i.e. si l'élément à l'indice *desc* est à *vrai*.

Opérations sur un ensemble fd_set -suite

int FD_ISSET(int desc, fd_set *set);

Description

Teste si le descripteur *desc* est dans la liste des descripteurs de *set à scruter ou scrutés, i.e. si l'élément à l'indice *desc* est à *vrai*.

void FD_CLR(int desc, fd_set *set);

Description

Supprime le descripteur *desc* de la liste des descripteurs de *set à scruter, i.e. positionne l'élément à l'indice *desc* à faux.

Scruter des événements

Scruter des événements

Description

La fonction se met en attente jusqu'à ce qu'un événement se produise sur au moins un descripteur scruté. Dans ce cas, elle modifie les ensembles passés en paramètres pour ne garder que les descripteurs passés à l'état "prêt" et retirer les autres. Il devient possible d'appeler sans blocage

- des fonctions de lecture sur les descripteurs prêts dans readDescs,
- des fonctions d'écriture sur les descripteurs prêts dans writeDescs,
- des fonctions de capture d'exceptions sur les descripteurs prêts dans exceptDescs.

Scruter des événements - suite

```
int select(int nb_desc, // descripteur max à scruter +1
fd_set *readDescs, // descripteurs à scruter en entrée
fd_set *writeDescs, // descripteurs à scruter en sortie
fd_set *exceptDescs, // pour scruter des exceptions
struct timeval *timeout) // délais d'attente ou NULL
```

Délais d'attente

Si le paramètre *timeout* est NULL, la fonction attend jusqu'à l'occurrence d'un événement, sinon, un délais doit être défini :

```
struct timeval{ long tv_sec; // secondes
    long tv_usec; } // microsecondes
```

Scruter des événements - suite

```
int select(int nb_desc, // descripteur max à scruter +1
fd_set *readDescs, // descripteurs à scruter en entrée
fd_set *writeDescs, // descripteurs à scruter en sortie
fd_set *exceptDescs, // pour scruter des exceptions
struct timeval *timeout) // délais d'attente ou NULL
```

Délais d'attente

Si le paramètre *timeout* est NULL, la fonction attend jusqu'à l'occurrence d'un événement, sinon, un délais doit être défini :

Valeur de retour

Le nombre de descripteurs scrutés et passés à l'état "prêt", 0 si le temps d'attente s'est écoulé sans occurrence d'un événement, -1 en cas d'erreur.

On reprend tout : exemple d'un serveur

Un serveur qui reçoit, en boucle, des requêtes de clients et retourne des réponses.

```
Serveur d'origine - iteratif (extrait)
dS= socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
struct sockaddr in ad:
ad.sin_family = AF_INET;
ad.sin\_addr.s\_addr = INADDR\_ANY:
ad.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
bind(dS, (struct sockaddr*)&ad, sizeof(ad));
listen(dS, 7);
while(1){
   dSC= accept(dS, NULL, NULL);
   struct requete req; // supposée fournie
   recv(dSC, &req, sizeof(req), 0);
   int rep = taiter(req); // supposée fournie
   send(dSC, &rep, sizeof(int), 0);
   close (dSC);
close (dS);
```

On reprend tout : exemple d'un serveur - multiplexage

```
... // socket(...), bind(...), listen(...)
fd_set set, settmp:
FD_ZERO(&set); FD_SET(dS, &set);
int max = dS:
while(1){
  settmp = set;
  select(max+1, &settmp, NULL, NULL, NULL);
   for(int df= 2; df \leq max; df++){
      if (!FD_ISSET(df, &settmp)) continue;
     if (df == dS) {
        dSC= accept(dS, NULL, NULL);
        FD_SET(dSC, &set);
        if (max < dSC) max = dSC;
        continue:
      struct requete req;
      if (recv(df, \&reg, sizeof(reg), 0) \le 0) {
        FD_CLR(df, &set); close(df); continue;
      int rep = taiter(req);
     send(df, &rep, sizeof(int), 0);
```

 Toutes les sockets ont été prises en compte, y compris la socket d'écoute des demandes de connexion.

- Toutes les sockets ont été prises en compte, y compris la socket d'écoute des demandes de connexion.
- L'exemple est simplifié, il n'est qu'illustratif de l'utilisation des concepts vu.

- Toutes les sockets ont été prises en compte, y compris la socket d'écoute des demandes de connexion.
- L'exemple est simplifié, il n'est qu'illustratif de l'utilisation des concepts vu.
- Il manque principalement :

- Toutes les sockets ont été prises en compte, y compris la socket d'écoute des demandes de connexion.
- L'exemple est simplifié, il n'est qu'illustratif de l'utilisation des concepts vu.
- Il manque principalement :
 - le traitement des valeurs de retours des fonctions, au cas par cas,
 - la gestion des erreurs,
 - la prise en compte des écritures dans la scrutation (send),
 - éventuellement, la mise à jour de la valeur max des descripteurs (à quoi cela servirait?)

• Le multiplexage peut se faire en utilisant aussi la fonction : poll(...).

- Le multiplexage peut se faire en utilisant aussi la fonction : poll(...).
- Penser à utiliser le multiplexage en incluant l'entrée standard dans les descripteurs à scruter, en particulier si votre programme peut réaliser des saisies et des réceptions en parallèle.

- Le multiplexage peut se faire en utilisant aussi la fonction : poll(...).
- Penser à utiliser le multiplexage en incluant l'entrée standard dans les descripteurs à scruter, en particulier si votre programme peut réaliser des saisies et des réceptions en parallèle.
- Toujours tester les valeurs de retour et quitter proprement vos programmes (libérations des espaces alloués dynamiquement, fermer les sockets, etc).

- Le multiplexage peut se faire en utilisant aussi la fonction : poll(...).
- Penser à utiliser le multiplexage en incluant l'entrée standard dans les descripteurs à scruter, en particulier si votre programme peut réaliser des saisies et des réceptions en parallèle.
- Toujours tester les valeurs de retour et quitter proprement vos programmes (libérations des espaces alloués dynamiquement, fermer les sockets, etc).
- Favoriser le passage de paramètres à vos programmes (ou la saisie) et non le codage en dur des données supposées être modifiables.

- Le multiplexage peut se faire en utilisant aussi la fonction : poll(...).
- Penser à utiliser le multiplexage en incluant l'entrée standard dans les descripteurs à scruter, en particulier si votre programme peut réaliser des saisies et des réceptions en parallèle.
- Toujours tester les valeurs de retour et quitter proprement vos programmes (libérations des espaces alloués dynamiquement, fermer les sockets, etc).
- Favoriser le passage de paramètres à vos programmes (ou la saisie) et non le codage en dur des données supposées être modifiables.
- Favoriser l'allocation d'un numéro de port par le système et utiliser les fonctions getnameinfo(...) pour connaître le numéro alloué.

- Le multiplexage peut se faire en utilisant aussi la fonction : poll(...).
- Penser à utiliser le multiplexage en incluant l'entrée standard dans les descripteurs à scruter, en particulier si votre programme peut réaliser des saisies et des réceptions en parallèle.
- Toujours tester les valeurs de retour et quitter proprement vos programmes (libérations des espaces alloués dynamiquement, fermer les sockets, etc).
- Favoriser le passage de paramètres à vos programmes (ou la saisie) et non le codage en dur des données supposées être modifiables.
- Favoriser l'allocation d'un numéro de port par le système et utiliser les fonctions getnameinfo(...) pour connaître le numéro alloué.
- Tester vos applications en réseau (exécuter les clients et les serveurs sur des machines différentes).