Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) Факультет ИУ «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ-3 «Информационные системы и телекоммуникации»

Домашнее задание по дисциплине «Теория информационнных процессов и систем »

Выполнил: студент гр. ИУ3-51Б

Магомедов В.О.

Проверил: Бабкин П.С.

Цель работы:

Получить аналитически выражения для ROC – кривых и построить их для различных значений отношения сигнал-шум, предполагая, что X имеет данные распределения.

Задание:


Рассмотрим радарную систему. Она посылает импульсы, которые отражаются от объектов. Данный отражённый сигнал воспринимается приёмной антенной радара. Если в поле зрения радара есть какой-либо объект, находящийся в области интереса радара, то отраженный сигнал будет выше порога детектирования, и это будет означать наличие объекта. Если отражённый сигнал ниже порога детектирования, то это означает отсутствие объекта.

Наличие объекта обозначим как событие H1, а его отсутствие - как событие H0. Сигнал X — это случайная переменная. Предположим, что мы имеем условные распределения, которые известны.


Очевидно, что мы можем говорить о том, что X имеет одинаковое распределение для обоих гипотез и только мат ожидание будет различным. Так же реалистично предположить, что

$$E[X|H_0] < E[X|H_1]$$


Уровень шумов радара как системы при этом мы можем учесть отклонения переменной X. Распределение плотностей:



Как мы уже сказали, сигнал X сравнивается с неким порогом, который мы обозначим как λ. Решение о том, есть ли объект в поле зрения радара или нет обозначим как D1 и D0. Соотношение D1 D0 в зависимости от λ.




Получаем следующие вероятности:




С уменьшением λ Pd увеличивается, но и Pfa увеличивается тоже. Кривая, показывающая зависимость Pd как функцию от Pfa для различных λ , называется **ROC- кривая** (англ. receiver operating characteristic, рабочая характеристика приёмника).

Отношение сигнал - шум (SNR) мы можем записать следующим образом:



Где Ps - это мощность сигнала, а Pn - это мощность шума. Если принять Ps за 1, а Pn= $\sigma^*\sigma$ (дисперсия:



Х имеет данные распределения





Рис. 1; (6)


Диапазон для SNR в пределах [-1,5]. Диапазон для λ в пределах [0,1], но не менее 10 точек.

Теоретическая часть:



$$tK$$
 $Ad => PdI \cap Pfo I$
 $A \in CO(1)$
 $Pd = P(Del Hu) - defection$

$$SNR = 10 lg \frac{1}{r^2}$$
; $SNRE_{C-1;5}$
(5) $F = \sqrt{10} \frac{4NR}{10} = 0$ [NOW ROGERANOBEL] = FELO,562; 1.112]



110 Derabum (3) u (4) b (6) 4 (4):


(1) Pd =
$$\int_{0}^{1} \frac{1}{12\pi n^{2}} e^{-\frac{(1-t)^{2}}{2n^{2}}} dx - \int_{0}^{\infty} \frac{1}{12\pi n^{2}} e^{-\frac{t^{2}}{2n^{2}}}$$

(3) $\int_{0}^{\infty} \frac{1}{12\pi n^{2}} e^{-\frac{t^{2}}{2n^{2}}}$


Практическая часть:


```
from scipy.stats import norm
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
S = [0.6, 0.8, 1]
if __name__ == '__main__':
    x = np.linspace(-6, 6, 1000)
    P1 = norm.pdf(x, 0, S[0])
    P2 = norm.pdf(x, 1, S[0])
      P3 = norm.pdf(x, 0, S[1])
P4 = norm.pdf(x, 1, S[1])
      P5 = norm.pdf(x, 0, S[2])
      P6 = norm.pdf(x, 1, S[2])
     plt.plot(x, P1, color='black', linewidth=8)
plt.grid(color='grey')
      plt.plot(x, P2, color='brown', linewidth=8)
plt.grid(color='grey')
      plt.show()
     plt.slow(x, P3, color='pink', linewidth=8)
plt.grid(color='grey')
plt.plot(x, P4, color='red', linewidth=8)
plt.grid(color='grey')
      plt.show()
     plt.plot(x, P5, color='purple', linewidth=8)
plt.grid(color='grey')
plt.plot(x, P6, color='black', linewidth=8)
      plt.grid(color='grey')
      plt.show()
from array import array
Pfa = array('f')
Pd = array('f')
L = [i/12 \text{ for } i \text{ in range}(0, 12)]
for 1 in L:
      Pfa.append( 1 - norm.cdf((1 - 0) / S[0]))
Pd.append( 1 - norm.cdf((1 - 1) / S[0]))
     Pfa1 = array('f')
Pd1 = array('f')
for 1 in L:
      Pfa1.append( 1 - norm.cdf((1 - 0) / S[1]))
Pd1.append( 1 - norm.cdf((1 - 1) / S[1]))
      Pfa2 = array('f')
Pd2 = array('f')
for 1 in L:
      Pfa2.append( 1 - norm.cdf((1 - 0) / S[2]))
Pd2.append( 1 - norm.cdf((1 - 1) / S[2]))
plt.plot(Pfa, Pd)
plt.grid(color='grey')
plt.show()
plt.plot(Pfa1, Pd1)
plt.grid(color='grey')
plt.show()
plt.plot(Pfa2, Pd2)
plt.grid(color='grey')
plt.show()
plt.plot(L, Pfa)
plt.grid(color='grey')
plt.plot(L, Pfa1)
plt.grid(color='grey')
plt.plot(L, Pfa2)
plt.show()
plt.grid(color='grey')
plt.plot(L, Pd)
plt.grid(color='grey')
plt.plot(L, Pd1)
plt.grid(color='grey')
plt.plot(L, Pd2)
plt.show()
```

Скриншоты:




Данные графики показывают плотности распределений при разных σ (чем больше значение σ , тем шире плотность распределения, и плотности пересекаются больше)





Данные графики показывают ROC-кривые при разных σ , чем больше σ , тем ниже и более пологий график ROC-кривой.



Данные графики показывают Зависимость Pd и Pfa от λ

Вывод:

Получены аналитические значения ROC-кривой и построены графики ROC-кривых и плотностей для разных значений σ .