

Ressource Windows/VB Ajouter un Disque/Partage de fichiers

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	21/11/2025	Version Initiale

Sommaire

Introduction.....

1

Prérequis.....

1

Étapes

2

Au préalable :

2

Pratique :

2

Ajout et préparation de stockage (VB).....

2

Configuration du stockage dans Windows.....

4

Définition des droits d'héritage.....

6

Création arborescence.....

7

Configuration droits locaux (NTFS).....

7

Partage et configuration droits de partage.....

8

Test des accès

9

Création de raccourcis (Script).....

11

Création d'un script (sur le serveur).....

11

Configuration sur le compte utilisateur (AD).....

11

Micro-Sauvegardes (clichés instantanés).....

12

Quotas utilisateurs.....

14

Introduction

Cette documentation à pour objet de vous aider dans l’approche (manipulations) technique pour ajouter un disque sur un OS Windows sus VirtualBox.

Prérequis

Pour réaliser les manipulations il faut que vous possédiez un socle de base (opérationnel), c’est à dire :

- Logiciel VirtualBox
 - Une VM Windows client (10, 11) ou serveur (2019, 2022)
- Thomas SCULFORT

Étapes


Au préalable :

- Arborescence : arbres des dossiers/structure depuis ma racine
- Politique des droits : tableau avec groupes, utilisateurs, dossiers et type de droits, voir TP.


Pratique :

Ajout et préparation de stockage (VB)

Comme pour une machine physique, Sous VirtualBox ajouter un nouveau disque de stockage (disque dédié pour le partage/données) sur votre VM.



Choisir le format puis « Suivant »



Laisser sans cocher la case (sinon le fichier disque sera énorme), « Suivant »

Stockage sur disque dur physique

Veillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être créé à sa taille maximale (taille fixe).

Un fichier de disque dur **alloué dynamiquement** n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une **taille fixe maximale**), **cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré.**

Un fichier de disque dur à **taille fixe** sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser.

☐ Pre-allocate Full Size

☐ Split into 2GB parts

Définir la taille du disque (ex : 100Go), noter le chemin du fichier, « Finish»

Emplacement du fichier et taille


Veillez saisir un nom pour le nouveau fichier de disque dur virtuel dans la boîte ci-dessous ou cliquez sur l'icône dossier pour choisir un autre dossier dans lequel le créer.

:\Users\tsculfort\VirtualBox VMs\TAI\WS2022-R-TAI\WS2022-R-TAI_1.vdi


Choisissez la taille du disque dur virtuel en mégaoctets. Cette taille est la limite de la quantité de données de fichiers qu'une machine virtuelle sera capable de stocker sur le disque dur.

4,00 MB 2,00 Tio 100,00 Gio

Cliquer sur « Choose » pour affecter le disque à la VM



Le disque est ajouté, cliquer sur « OK »







Configuration du stockage dans Windows

Clique gauche sur le logo de Windows «  »


Choisir « Gestion de disques »



Initialiser le disque en cliquant sur « OK »



Clic droit, « Nouveau volume simple... »



« Suivant »

Assistant Création d'un volume simple

Cet Assistant vous permet de créer un volume simple sur un disque.

Un volume simple n'est possible que sur un disque unique.

Pour continuer, cliquez sur Suivant.

Spécifier la taille du volume, « Suivant »

Assistant Création d'un volume simple

Spécifier la taille du volume

Choisir une taille de volume comprise entre la taille maximale et la taille minimale.

Espace disque maximal en Mo :	102397
Espace disque minimal en Mo :	8
Taille du volume simple en Mo :	102397

Choisir la lettre (du lecteur logique), « Suivant »

Assistant Création d'un volume simple

Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'accès

Pour un accès plus facile, vous pouvez assigner une lettre de lecteur ou un chemin d'accès au lecteur sur votre partition.

☒ Attribuer la lettre de lecteur suivante :

☐ Monter dans le dossier NTFS vide suivant :

☐ Ne pas attribuer de lettre de lecteur ni de chemin d'accès de lecteur

Choisir « NTFS » et définir un nom au lecteur, ex « Partage », « Suivant »

Assistant Création d'un volume simple

Formater une partition

Pour stocker des données sur cette partition, vous devez d'abord la formater.

Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramètres que vous voulez utiliser.

☐ Ne pas formater ce volume

☒ Formater ce volume avec les paramètres suivants :

Système de fichiers :

Taille d'unité d'allocation :

Nom de volume :

☒ Effectuer un formatage rapide

☐ Activer la compression des fichiers et dossiers

« Terminer »

Fin de l'Assistant Création d'un volume simple

L'Assistant Création d'un volume simple est terminé.


Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Type du volume :	Volume simple
Disques sélectionnés :	Disque 1
Taille du volume :	102397 Mo
Lettre de lecteur ou chemin d'accès :	E:
Système de fichiers :	NTFS
Taille d'unité d'allocation :	Par défaut


Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

Définition des droits d'héritage


Sur votre disque fraîchement formaté, cliquez droit, « Propriétés »



Onglet « Sécurité (droits locaux), en cliquant sur modifier, alléger la liste pour éviter l'héritage.




Après nettoyage, les droits locaux sont les suivants :




Création arborescence

Créer votre arborescence des dossiers, exemple :




Configuration droits locaux (NTFS)


Pour chaque dossier Perso, ajouter le compte utilisateur associé et définir les droits (ex : Lecture et écriture) en fonction de la demande/politique de droits :



Exemple pour la partie Espace « Commun »




Espace Commun au niveau de l'AD




Partage et configuration droits de partage

Votre disque fraîchement formaté, clique droit, « Propriétés »



Onglet « Partage (droits réseau), et cliquer « Partage avancée... »




Cocher « partager ce dossier » puis définir un nom de Partage, ex « Partage »


Un \$ à la fin du nom permettra de cacher le dossier partagé




Cliquer sur « Autorisations » pour définir les droits de partage



Configurer/affiner les droits




On constate et note le chemin (UNC : Universal Naming Convention) du partage accessible depuis le réseau) à saisir sur le Client.




Test des accès

(chemin UNC : Universal Naming convention ex: \\NomServeur\NomPartage

Depuis le client, tester l'accès au serveur de fichiers



Créer un fichier/dossier pour tester complètement




Création de raccourcis


(Dossier de base dans AD soit Script)

Chemin à renseigner dans l'Active Directory pour permettre à l'utilisateur d'y accéder facilement

« \\WS2022-TAI\Partage\Perso\Tom »



Cliquer sur « Non »



Depuis le client, vérifier l'accès



▼ Périphériques et lecteurs (2)



Disque local (C:)

61,1 Go libres sur 79,4 Go


▼ Emplacements réseau (2)



Tom (\\WS2022-TAI\Partage\Perso)
(P:)


Création de raccourcis (Script)

Création d'un script (sur le serveur)




« *NET USE Q: \\WS2022-TAI\Partage\Commun* »

Configuration sur le compte utilisateur (AD)




Vérification côté Client




Micro-Sauvegardes (clichés instantanés)

Les micro-sauvegardes ne sont pas des sauvegardes à part entière mais permet une restauration rapide dans certains cas.

Clic droit, « Propriétés »



Onglet « Clichés instantanés », puis cliquer sur « Paramètres... » et gérer



Cliquer sur « Planifier... »

Paramètres

Volume :
E:\

Zone de stockage
Située sur ce volume :
E:\ Détails...

Taille maximale : ☐ Illimitée
☒ Utiliser cette limite : 10239 Mo

Remarque : 300 Mo d'espace disque sont nécessaires à la création d'un cliché instantané.

Planification Planifier...

Configurer selon vos besoins.

E:\ ? X

Planification

1. À 07:00 tous les lun., mar., mer., jeu., ven. de chaque semaine, début : 2
1. À 07:00 tous les lun., mar., mer., jeu., ven. de chaque semaine, début : 2
2. À 12:00 tous les lun., mar., mer., jeu., ven. de chaque semaine, début : 2

Tâche planifiée : Toutes les semaine Heure de début : 07:00 Avancé...

Planification hebdomadaire


Toutes 1 semaine(s)

☒ Lun	☐ Sam
☒ Mar	☐ Dim
☒ Mer	
☒ Jeu	
☒ Ven	


Quotas utilisateurs

Sur le lecteur, définir des quotas pour chaque utilisateur ou type d'utilisateur

Clic droit, « Propriétés »



Onglet « Quota », cliquer sur « Entrées de quota... »



Cliquer sur « Nouveau Quota »

Entrées de quota pour Partage (E:)

Quota Edition Affichage ?

État	N...	Nom d'ouverture de session	Quantité utilisée	Limite de quota	Niveau d'avertissement	Pourcentage utilisé
OK		BUILTIN\Administrateurs	0 octets	Illimité	Illimité	N/A

Chercher des utilisateurs

Sélectionnez des utilisateurs

Sélectionnez le type de cet objet :
des utilisateurs

À partir de cet emplacement :
cci.local

Requêtes communes

Nom : Commence par

Description : Commence par

☐ Comptes désactivés

☐ Mot de passe sans date d'expiration

Nombre de jours depuis la dernière session :

Colonnes...

Rechercher

Arrêter

Résultats de la recherche :

Nom	Adresse de mes...	Dossier
Administrateur		cci.local/Users
Invité		cci.local/Users
Quentin		cci.local/Utilisat...
Tom TA. Admin		cci.local/Utilisat...
Tom TS. SCU...		cci.local/Utilisat...
Wassim		cci.local/Utilisat...

OK Annuler

Cliquer sur « OK »

Sélectionnez des utilisateurs

Sélectionnez le type de cet objet :
des utilisateurs

À partir de cet emplacement :
cci.local

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Quentin (quentin@cci.local); Tom TS. SCULFORT (Tom@cci.local); Wassim (wassim@cci.local)

Vérifier les noms

Avancé...

OK Annuler

Définir les seuils



Ajout d'une nouvelle entrée de quota



Utilisateur : < Plusieurs >

Définir la limite de quota pour les utilisateurs sélectionnés :

☐ Ne pas limiter l'espace disque☒ Limiter l'espace disque à

1

Go



Définir le niveau d'avertissement à

2

Go



OK

Annuler

Voir les quotas :

Entrées de quota pour Partage (E:)



Quota Edition Affichage ?



État	Nom	Nom d'ouverture de session	Quantité utilisée	Limite de quota	Niveau d'avertissement	Pourcentage utilisé
OK	Wassim	wassim@cci.local	0 octets	2 Go	1 Go	0
OK	Tom TS. SCULFORT	Tom@cci.local	0 octets	2 Go	1 Go	0
OK	Quentin	quentin@cci.local	0 octets	2 Go	1 Go	0
OK		BUILTIN\Administrateurs	0 octets	Illimité	Illimité	N/A