

■ DRE - DRPS — Tutorial Operacional

Versão: 8.0

Atualizado: 12/06/2026

Público: Equipe SSTG | RH das empresas atendidas

■ Índice

1. Visão Geral do Menu (#visão-geral-do-menu)
2. Equipe SSTG — Módulo Admin (#equipe-sstg--módulo-admin)
3. RH da Empresa — Gestão das Respostas (#rh-da-empresa--gestão-das-respostas)
4. Colaborador — Questionários DRE-DRPS (#colaborador--questionários-dre-drps)
5. Módulo Início (Dashboard) (#módulo-início-dashboard)
6. FAQ e Troubleshooting (#faq-e-troubleshooting)

■ Visão Geral do Menu

Ao abrir o link do sistema, o menu lateral ("Módulo:") mostra:

| Módulo | Quem acessa |

|-----|-----|

| ■ Início | Todos (dashboard geral) |

| ■ Questionários DRE-DRPS | Colaboradores (via link enviado pelo RH) |

| ■ Gestão das Respostas (RH) | RH da empresa (CNPJ + senha) |

| ■ Documentação | Equipe SSTG (login Admin) |

| ■ Admin SSTG (Gestão) | Equipe SSTG (login Admin) |

Se o link aberto contiver ?cnpj= . . . ou ?modulo=aep, o sistema já abre diretamente no módulo **Questionários DRE-DRPS** — é assim que os colaboradores acessam.

■ ■ Equipe SSTG — Módulo Admin

Login

Selecione ■ **Admin SSTG (Gestão)** no menu lateral. Existem dois tipos de acesso:

| Perfil | Como entra | O que pode fazer |

|-----|-----|-----|

| **Administrador** | usuário admin + senha da equipe SSTG | Acesso total, incluindo a aba ■ **Usuários** e a ■ ■ **Zona de Perigo** |

| **Operacional** | usuário + senha criados pelo administrador (aba ■ **Usuários**) | Acesso às demais abas (cadastro, conferência, resultados, segurança, movimentação) |

> ■ A senha do administrador pode ser alterada dentro do próprio módulo

> (opção "Alterar Senha"). Guarde-a em local seguro — ela não aparece em

> nenhuma tela após ser definida.

Após o login, ficam disponíveis 7 abas:

| Aba | Para quê |

|----|-----|

| ■ **Cadastro / Inclusão** | Cadastrar empresas e colaboradores |

| ■ **Conferência e Correção** | Consultar/editar cadastros, período, backup |

| ■ **Resultados DRPS** | Acompanhar respostas e gerar o laudo Psicossocial |

| ■ **Resultados DRE** | Acompanhar respostas e gerar o laudo Ergonômico |

| ■ **Movimentação de Pessoal** | Inativar/reactivar colaboradores |

| ■ **Segurança e Acesso RH** | Gerar a senha de acesso do RH de cada empresa |

| ■ **Usuários** | Gerenciar usuários da equipe SSTG (admin only) |

■ Aba 1 — Cadastro / Inclusão

Passo 1: Dados da Empresa

Preencha:

...

CNPJ (somente números) Razão Social

[] []

CNAE Principal Grau de Risco (NR-4)

$$[\text{---}] [- | 1 | 2 | 3 | 4]$$

Data de início do período Data de encerramento

[] []

...

- > ■■ **Grau de Risco (NR-4):** este campo é importante para o laudo **DRE**.
- > Ele define a tabela de severidades usada no cálculo do Grau de Risco (GR)
- > de cada item do inventário ergonômico. Se não souber, deixe "—" — o
- > sistema usa a tabela padrão (GR 1-2).
- >
- > ■■ Fora do período definido, os colaboradores **não conseguem** responder
- > aos questionários.

Passo 2: Colaboradores — Manual ou CSV

Escolha entre **■ Entrada Manual** (adicionar linha por linha) ou

■ **Importar via CSV** (recomendado para 10+ colaboradores).

Entrada manual — adicione uma linha por colaborador:

...

■ CPF (11 dígitos) ■ Função / Cargo ■ Departamento ■

[illegible]

■ [06320453451] ■ [Assist. Adm] ■ [Atendimento] ■

■ [70164124403] ■ [Assist. ST] ■ [Seg. Trab.] ■

...

```
```csv
```

70164124403;Assist. ST;Seg. Trabalho

...

### ##### Passo 3: Salvar e Gerar Links

...

[illegible][illegible]

11

[illegible]

...

Copie e envie cada link aos colaboradores (WhatsApp, e-mail, etc.). O link

DRPS abre o questionário Psicossocial; o link DRE abre o Ergonômico.

## ■ **Aba 2 — Conferência e Correção**

- **Métricas no topo:** Total de CPFs, Ativos, Inativos, data do último cadastro.
- **Filtro por empresa:** selecione uma empresa ou deixe em branco para ver todas.
- **Tabela de cadastros:** todos os colaboradores e seus dados/status.
- ■ **Gerenciar Período de Aplicação** (expandir): altere as datas de início/fim para reabrir ou encerrar a resposta de uma empresa.
- ■ **Backup** (expandir): exporta um ZIP com todos os dados em CSV.
- ■■ **Zona de Perigo** (expandir, apenas administrador): excluir os dados de uma empresa (cadastros e respostas) ou resetar o banco. \*\*Use com extremo cuidado — ação irreversível.\*\*



## ■ **Aba — Segurança e Acesso RH**

Antes que o RH de uma empresa possa acessar o módulo **■ Gestão das Respostas (RH)\*\***, a equipe SSTG precisa gerar uma senha de acesso:

1. Selecione a empresa.
2. Clique em **■ Gerar Nova Senha RH**.
3. O sistema gera uma senha de 8 caracteres (letras maiúsculas e números) e exibe **uma única vez** na tela.
4. Anote/copie a senha e envie ao RH junto com o CNPJ da empresa.

> **■ ■** Se a senha for perdida, basta gerar uma nova — a anterior deixa de funcionar.

## ■ **Aba — Resultados DRPS**

- KPIs: CPFs autorizados, respostas recebidas, taxa de adesão.
- Gráfico de adesão (autorizados x respondidos).
- Gráfico de médias por dimensão do COPSOQ III.
- Tabela com o histórico completo de respostas (anônimo, por CPF\_Hash).
- Botão ■ **Gerar Laudo DRPS em PDF** — gera o laudo completo (escopo, metodologia, inventário por dimensão, plano de ação e conclusão) e disponibiliza para download.

## ■ **Aba — Resultados DRE**

- KPIs: CPFs autorizados, respostas recebidas, taxa de adesão.
- Gráfico de % de risco por seção (A. Postura, B. Mobiliário, C. Ambiente, D. Organização do Trabalho).
- **Inventário de Riscos** (somente leitura), com uma linha por item (1-17):

Nº	Seção	Risco Identificado	% Risco	Severidade	Probabilidade	GR	Classificação	Plano?
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

- **Severidade** vem pré-calibrada conforme o **Grau de Risco (NR-4)** cadastrado para a empresa.
- **Probabilidade** é calculada a partir do % de respostas com risco.
- **GR = Severidade × Probabilidade** (veja a fórmula completa no README.md, seção "Metodologia de Grau de Risco").
- **Plano? = SIM** a partir da classificação Médio.
- Botão ■ **Gerar Laudo DRE em PDF** — gera o laudo completo (escopo, metodologia, inventário com GR, matriz/plano de ação, necessidade de AET e conclusão).

## ■ **Aba — Movimentação de Pessoal**

Para desligar um colaborador sem apagar o histórico:

1. Selecione a empresa e o CPF.
2. Informe o motivo (opcional, ex.: "Desligado em 12/06/2026").
3. Clique em ■ **Inativar Colaborador**.

O colaborador inativado não consegue mais responder aos questionários. Para restaurar o acesso, use a opção ■ **Reativar** na mesma aba.

## ■ **Aba — Usuários** *(apenas administrador)*

Permite gerenciar os logins **operacionais** da equipe SSTG:

- **Criar usuário:** login, nome e senha (mínimo 6 caracteres).
- **Listar usuários:** veja quem está ativo/inativo.
- **Ativar/Desativar:** suspende o acesso sem excluir o usuário.
- **Redefinir senha:** gera uma nova senha para um usuário específico.

## ■ RH da Empresa — Gestão das Respostas

### *Login*

1. Acesse o link do sistema.
2. Menu ■ **Gestão das Respostas (RH)**.
3. Informe o **CNPJ** da empresa e a **senha RH** (recebida da equipe SSTG).

### *O que você encontra*

- Indicadores de adesão (quantos colaboradores já responderam).
- **E-books de apoio** — materiais explicativos sobre os programas Psicossocial e Ergonômico, com seus respectivos links de download. Esses são os únicos materiais que o RH compartilha por aqui — os links dos questionários ficam a cargo da equipe SSTG (aba Cadastro/Inclusão).

### *Navegação*

Após os e-books, há dois controles de navegação:

- ■ **Trocar de empresa** (visível apenas para a equipe SSTG): permite alternar entre empresas sem precisar sair e fazer login novamente.
- ■ **Voltar à tela inicial**: encerra o acesso do RH e retorna à tela de login do módulo (equivalente a "Sair").

## ■ Colaborador — Questionários DRE-DRPS

### Acesso

O colaborador recebe um link específico:

- **DRPS (Psicossocial):** ...questionario\_psicossocial.html?cnpj=...
- **DRE (Ergonômico):** ...questionario\_aep.html?cnpj=...

Ao abrir o link, o sistema já seleciona o questionário correto. A tela de acesso pede o **CPF** (11 dígitos, sem pontos ou traços).

### Validações

Situação	Mensagem
CPF não cadastrado	Seu CPF não está autorizado
Colaborador inativado	Seu acesso está inativo
Antes do período	O questionário ainda não foi aberto
Depois do período	O período de resposta encerrou — contate o RH
Já respondeu	Você já participou desta avaliação
Tudo OK	Abre o questionário

### ■ ■ Modo Demonstração (equipe SSTG)

Na tela de acesso, usuários logados como equipe SSTG (Admin) veem um botão extra: ■ ■ **Ver questionário em modo demonstração**. Ele abre o questionário completo em modo **somente leitura** — útil para mostrar o sistema a um cliente sem usar dados reais e sem gravar nenhuma resposta. Para sair, use o botão ■ **Voltar / Encerrar**.

### Questionário DRPS — 7 blocos / 35 questões

Bloco	Tema	Questões
■ Cargo	Clareza da função	5

■ Controle	Autonomia de decisão	6
■■ Demandas	Pressão e carga	8
■■ Relacionamentos	Conflitos e assédio	4
■ Apoio dos Colegas	Solidariedade	4
■ Apoio da Chefia	Suporte gerencial	5
■ Comunicação e Mudanças	Transparência	3

Cada questão usa escala Likert de 5 pontos (Nunca → Sempre). É possível navegar entre blocos antes de enviar.

### **Questionário DRE — 4 seções / 17 questões**

| Seção | Tema |

|-----|-----|

A. Postura e Movimentos	Como você usa o corpo no trabalho
B. Mobiliário e Equipamentos	Mesas, cadeiras e ferramentas
C. Condições Ambientais	Iluminação, ruído, temperatura
D. Organização do Trabalho	Ritmo, pausas, jornada

Cada pergunta tem um texto principal e uma linha de ajuda em linguagem simples. Ao final, há duas perguntas abertas (relato de dor/incômodo e sugestões de melhoria).

### **Envio**

Ao concluir, o colaborador clica em ■ **ENVIAR** e recebe a confirmação de que as respostas foram salvas de forma anônima.



## ■ Módulo Início (Dashboard)

A tela inicial mostra uma visão geral do uso do sistema:

- **Cards de indicadores:** ■ CNPJs cadastrados · ■ CPFs cadastrados · ■ Questionários respondidos (DRPS + DRE) · ■ Laudos gerados.
- **Gráfico de evolução:** quantidade acumulada de respostas por mês.
- **Gráfico de laudos:** quantidade de laudos DRPS x DRE já gerados.

## ■ FAQ e Troubleshooting

### ***P1: "Seu CPF não está autorizado"***

**Causa:** o CPF não foi cadastrado (ou foi cadastrado para outra empresa).

**Solução:**

1. Aba ■ **Conferência e Correção** → procure o CPF.
2. Se não existir, cadastre na aba ■ **Cadastro / Inclusão**.
3. Verifique se não há erro de digitação (pontos/traços não são aceitos).

***P2: "O período de resposta encerrou"***

**Solução:**

1. Aba ■ **Conferência e Correção** → expandir ■ **Gerenciar Período de Aplicação**.
2. Selecione a empresa e ajuste as datas.

***P3: "Você já participou desta avaliação"***

Isso é esperado — o sistema impede respostas duplicadas. Cada colaborador responde uma vez por período, para cada questionário (DRPS e DRE são independentes).

#### ***P4: Erro ao importar CSV: "CPF inválido"***

...

■ Correto: 06320453451

■ Errado: 6320453451 (10 dígitos)

■ Errado: 063.204.534-51 (com pontos/traços)

...

***P5: O RH não consegue entrar no módulo "Gestão das Respostas"***

**Causa mais comum:** a senha RH ainda não foi gerada (ou foi perdida).

**Solução:** Admin → aba ■ **Segurança e Acesso RH** → selecione a empresa →

■ **Gerar Nova Senha RH** → envie CNPJ + nova senha ao RH.

***P6: Como mostrar o sistema a um cliente sem usar dados reais?***

Use o botão **■ ■ Ver questionário em modo demonstração**, disponível na tela de acesso do módulo Questionários DRE-DRPS para quem está logado como equipe SSTG.

### ***P7: Como alterar a senha do administrador?***

Dentro do módulo ■ **Admin SSTG (Gestão)**, use a opção "Alterar Senha".

Apenas administradores conseguem fazer isso (usuários operacionais não têm essa opção).



## ■ Suporte

Para dúvidas técnicas, consulte o ■ **GUIA\_TECNICO.md** ou contate a equipe SSTG responsável pela manutenção do sistema.

