

DML - Sequence overview

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

VANESSA BORGES





- Os objetos de sequência (também chamados de geradores de sequência, ou simplesmente de sequências), são tabelas especiais de um única linha criadas pelo comando CREATE SEQUENCE.
- O objeto de sequência é usado normalmente para gerar identificadores únicos para linhas de tabelas.

CREATE SEQUENCE cria um novo gerador de números de sequência

```
CREATE SEQUENCE [IF NOT EXISTS] <nome>
[AS <tipo do dado>]
[INCREMENT <valor>]
[MINVALUE <valor> | NO MINVALUE]
[MAXVALUE <valor> | NO MAXVALUE]
[START <valor>]
...;
```





• CREATE SEQUENCE cria um novo gerador de números de sequência

```
CREATE SEQUENCE [IF NOT EXISTS] <nome>
[AS <tipo do dado>]
[INCREMENT <valor>]
[MINVALUE <valor> | NO MINVALUE]
[MAXVALUE <valor> | NO MAXVALUE]
[START <valor>]
```

- Especifica qual valor é adicionado ao valor da sequência atual para criar um novo valor.
- Um valor positivo fará uma sequência ascendente, um negativo, uma sequência descendente.
- O valor padrão é 1.







• CREATE SEQUENCE cria um novo gerador de números de sequência


CREATE SEQUENCE [IF NOT EXISTS] <nome>
[AS <tipo do dado>]
[INCREMENT <valor>]
[MINVALUE <valor> | NO MINVALUE]

[MAXVALUE <valor> | NO MAXVALUE]

Determina o valor mínimo que uma sequência pode gerar

Determina o valor máximo que uma sequência pode gerar
[START <valor>]

• • • •





Laboratório de Banco de Dados





CREATE SEQUENCE cria um novo gerador de números de sequência

```
CREATE SEQUENCE [IF NOT EXISTS] <nome>
[AS <tipo do dado>]
[INCREMENT <valor>]
[MINVALUE <valor> | NO MINVALUE]
[MAXVALUE <valor> | NO MAXVALUE]

[START <valor>]
• Permite que a sequência comece em qualquer valor. O valor inicial padrão é minvalue para sequências ascendentes e maxvalue para descendentes ascendentes.
```

• Para consultar quais sequences estão criadas no psql utilize o comando \ds



Exemplos:

- Crie uma sequence alunoid_seq com incremento 1 e início 1
- Crie uma tabela aluno que irá utilizar a sequence definida anteriormente

ALUNO

id	nome
1	Reinaldo
2	Ana
3	Carlos

```
CREATE SEQUENCE alunoid_seq AS INTEGER INCREMENT 1 START 1;

CREATE TABLE aluno (
   id INTEGER DEFAULT NEXTVAL('alunoid_seq') PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(255)
);

INSERT INTO aluno (nome) VALUES ('Reinaldo'),('Ana'),('Carlos');
```

• ALTER SEQUENCE: altera a definição de um gerador de sequência

```
ALTER SEQUENCE <nome da sequence>
[INCREMENT <valor>]
[MINVALUE <valor> | NOMINVALUE]
[MAXVALUE<valor> | NOMAXVALUE]
[START <valor>];
```

• Exemplo:

ALTER SEQUENCE alunoid_seq INCREMENT 2;



Exemplos:

• Altere a sequence para realizar o incremento para 2

```
ALTER SEQUENCE alunoid_seq INCREMENT 2;
INSERT INTO aluno (nome) VALUES ('Rafael'),('Lucas'),('Emily');
```

ALUNO

id	nome
1	Reinaldo
2	Ana
3	Carlos
5	Rafael
7	Lucas
9	Emily



Manipulação de sequências NEXTVAL / CURRVAL / SETVAL



• Funções para manipulação de SEQUENCE

Função	Tipo retornado	Descrição
nextval(text)	bigint	Avança a sequência e retorna o novo valor
currval(text)	bigint	Retorna o valor obtido mais recentemente por nextval
setval(text, bigint)	bigint	Define o valor corrente da sequência
lastval()	bigint	Retorna o valor mais recente retornado por nextval na sessão corrente





Manipulação de sequências NEXTVAL



Função	Tipo retornado	Descrição
nextval(text)	bigint	Avança a sequência e retorna o novo valor
currval(text)	bigint	Retorna o valor obtido mais recentemente por nextval
setval(text, bigint)	bigint	Define o valor corrente da sequência

```
-- Retorna o último valor da sequence
SELECT last_value FROM alunoid_seq;
-- Avança a sequence e retorna o último valor
SELECT nextval('alunoid seq');
```

```
CREATE SEQUENCE alunoid1_seq
AS INTEGER INCREMENT 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 999999999 START 1;

CREATE TABLE aluno1 (
   id1 INTEGER DEFAULT NEXTVAL('alunoid1_seq'),
   id2 INTEGER DEFAULT NEXTVAL('alunoid1_seq'),
   nome VARCHAR(255)
);

INSERT INTO aluno1 (nome) VALUES ('Reinaldo'),('Ana'),('Carlos');
```

ALUNO

id1	id2	nome
1	2	Reinaldo
3	4	Ana
5	6	Carlos



Manipulação de sequências NEXTVAL / CURRVAL / SETVAL



• Funções para manipulação de SEQUENCE

Função	Tipo retornado	Descrição
nextval(text)	bigint	Avança a sequência e retorna o novo valor
currval(text)	bigint	Retorna o valor obtido mais recentemente por nextval
setval(text, bigint)	bigint	Define o valor corrente da sequência



Manipulação de sequências CURRVAL



- Exemplos:
 - **CURRVAL**: retorna o valor atual e deixa a sequência como está

```
-- Retorna o valor mais recente obtido por nextval
SELECT currval('alunoid_seq');
```



Manipulação de sequências NEXTVAL / CURRVAL / SETVAL



• Funções para manipulação de SEQUENCE

Função	Tipo retornado	Descrição
nextval(text)	bigint	Avança a sequência e retorna o novo valor
currval(text)	bigint	Retorna o valor obtido mais recentemente por nextval
setval(text, bigint)	bigint	Define o valor corrente da sequência



Manipulação de sequências SETVAL



- Exemplos:
 - SETVAL: atualiza o valor corrente da sequencia

```
-- Define o valor corrente da sequence para 100
-- O próximo nextval() retornará 101 (incremento de 1)
SELECT setval('alunoid1_seq', 100);
INSERT INTO aluno1 (nome) VALUES ('Jair'),('Renato');
-- O que acontece?
```

Manipulação de sequências DROP SEQUENCE

• DROP SEQUENCE: remove a definição de um gerador de sequência

```
DROP SEQUENCE <nome da sequence>
[CASCADE | RESTRICT];
```

• Exemplo:

DROP SEQUENCE alunoid1_seq CASCADE;

Auto-incremento — SERIAL

- Os tipos de dados serial e bigserial não são tipos verdadeiros, mas apenas uma notação conveniente para criar colunas de identificador exclusivo
 - Semelhante à propriedade AUTO_INCREMENT suportada por alguns outros bancos de dados

Name	Storage Size	Description	Range
smallint	2 bytes	small-range integer	-32768 to +32767
integer	4 bytes	typical choice for integer	-2147483648 to +2147483647
bigint	8 bytes	large-range integer	-9223372036854775808 to 9223372036854775807
decimal	variable	user-specified precision, exact	up to 131072 digits before the decimal point; up to 16383 digits after the decimal point
numeric	variable	user-specified precision, exact	up to 131072 digits before the decimal point; up to 16383 digits after the decimal point
real	4 bytes	variable-precision, inexact	6 decimal digits precision
double precision	8 bytes	variable-precision, inexact	15 decimal digits precision
serial	4 bytes	autoincrementing integer	1 to 2147483647
bigserial	8 bytes	large autoincrementing integer	1 to 9223372036854775807





Auto-incremento — SERIAL

Definição de campo auto-incremento no PostgreSQL



Manipulação de sequências SERIAL


```
CREATE TABLE testeserial (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(255)
);
INSERT INTO testeserial (nome) VALUES ('Reinaldo'),('Ana'),('Carlos');
```

TESTESERIAL

id	nome
1	Reinaldo
3	Ana
5	Carlos



Problema: chave primária composta



```
CREATE TABLE FUNCIONARIO (
    codfuncionario integer PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(200)
);
```

```
CREATE TABLE DEPENDENTE (
  codfuncionario integer,
  nome_dependente VARCHAR(100),
  filiacao VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (codfuncionario, nome_dependente),
  FOREIGN KEY (codfuncionario)
  REFERENCES FUNCIONARIO(codfuncionario)
);
```





Exemplo de Chave primária composta

```
CREATE TABLE FUNCIONARIO (
    codfuncionario integer PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(200)

);

CREATE TABLE DEPENDENTE (
    codfuncionario integer,
    nome_dependente VARCHAR(100),
    filiacao VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (codfuncionario, nome_dependente),
    FOREIGN KEY (codfuncionario)
    REFERENCES FUNCIONARIO(codfuncionario)
);
```

FUNCIONARIO

<u>codfuncionario</u>	nome
1	Reinaldo
2	Ana
3	João

DEPENDENTE

<u>codfuncionario</u>	<u>Nome_dependente</u>	filiacao
1	Renata Vasconcelos	FILHA
1	Xuxa Meneguel	CONJUJE
3	Ingrid Guimarães	CONJUJE



Exemplo de Chave primária composta

FUNCIONARIO

<u>codfuncionario</u>	nome
1	Reinaldo
2	Ana
3	João

DEPENDENTE

<u>coddependente</u>	codfuncionario	Nome_dependente	filiacao
1	1	Renata Vasconcelos	FILHA
2	1	Xuxa Meneguel	CONJUJE
3	2	Ingrid Guimarães	CONJUJE