Servidor NFS







Introdução

Enquanto o Samba, como serviço de compartilhamento, permite solucionar sem muita dor de cabeça o desafio de interligar máquinas Linux e Windows na mesma rede, o **NFS** permite compartilhar sistemas de arquivos entre máquinas UNIX.

O NFS não deixa de ser um recurso importante, principalmente porque este é um recurso muito prático e rápido de usar. O suporte a NFS faz parte do kernel do Linux e vem habilitado por padrão em quase todas as distros.

A sigla NFS é um acrônimo para **Network File System**, ou, em português, **Sistema de Arquivos de Rede**.







Instalando o NFS

Para configurarmos um servidor de NFS, devemos instalar os pacotes necessários.

OBS: sempre antes de instalar qualquer pacote, verifique se o mesmo já está instalado em seu sistema:

apt-get install nfs-common nfs-kernel-server portmap

OBS: portmap é um serviço que basicamente converte programas RPC para o protocolo DARPA. Alguns serviços, como o NFS, utilizam esse suporte através do portmap.







Configurando os compartilhamentos

Para compartilhar diretórios através da rede você deve editar o arquivo /etc/exports. Você precisará apenas incluir os diretórios a serem exportados, um por linha, incluindo as restrições para acesso a cada diretório.

Por exemplo, se você desejar exportar o diretório /mnt/public, sem estabelecer restrições, ou seja, permitir que qualquer máquina tenha permissão de leitura e escrita, basta incluir o diretório no arquivo, que ficará assim:

vi /etc/exports
/mnt/public *(rw)







O arquivo / etc/ exports

Para estabelecer restrições, basta adicionar os argumentos entre parênteses depois do diretório. Se você deseja que apenas o host "**scorpion**" tenha acesso à pasta, e mesmo assim somente para leitura, a linha ficaria assim:

/mnt/public scorpion(ro)

Para adicionar mais hosts, basta incluir os argumentos na linha, separados por espaços:

/mnt/public scorpion(ro) hurst(ro) matrix(rw)

Veja que os compartilhamentos são feitos com base nos nomes dos **hosts** ou **IP's**, e não com base no nome dos usuários.







O arquivo / etc/ exports (cont.)

Para dar acesso de leitura e escrita, use o argumento rw.

Exemplo:

/mnt/public *(rw) => Todos os hosts irão ter acesso de leitura e escrita no diretório public

Opções:

- * todos hosts
- rw read e write (leitura e escrita)







Opções Comuns de Exportação

Uma lista mais completa das opções que você pode colocar no arquivo /etc/exports para um compartilhamento:

ro - read-only (somente leitura)

rw - read/write (leitura e escrita)

no_root_squash - Permite acesso normal de root. (não recomendável)

noaccess – Bloquea um subdiretório de um compartilhamento **async** – Processa todas as solicitações de gravação de maneira assícrona. Essa opção melhora o desempenho, mas aumenta a possibilidade de perda de dados caso haja uma queda.







Inicializando o Serviço

Após ter editado o arquivo de configuração do Servidor NFS devemos inicializar os serviços, para que o mesmo funcione.

O servidor NFS, diferente dos outros serviços, não trabalha com uma porta padrão convencional, e sim com um utilitário chamado **portmapper**, que utiliza uma porta fixa (111) e monitora a porta que o NFS usa e direciona os clientes para as portas certas:

- # /etc/init.d/portmap restart
- # /etc/init.d/nfs-kernel-server restart







Check-list de execução

Podemos exibir as informações do RPC para certificar que o NFS e o Portmap estão realmente no ar:

rpcinfo -p localhost

programa	versão	protocolo	porta	
100000	2	tcp	111	portmapper
100000	2	udp	111	portmapper
100003	2	udp	2049	nfs
100003	2	tcp	2049	nfs

OBS: o NFS é registrado através do portmap com o código **100003**. Para maiores informações, consulte o arquivo /etc/rpc







Testando o NFS

Podemos verificar se os compartilhamentos estão no ar e se os serviços necessários estão ativos, com os comandos abaixo:

exportfs -a -r - Exporta (ativa) todos os diretórios compartilhados

exportfs -u *:/mnt/public - Remove um compartilhamento sem desativar o NFS

exportfs - Verifica os compartilhamento NFS

rpcinfo - Verifica os programas RPC

showmount -e 192.168.100.100 – Visualizar os compartilhamentos de um determinado host







Testando o NFS

Após ter configurado seu servidor NFS temos apenas que configurar nossos clientes para que eles montem os diretórios compartilhados. Para montar o NFS no cliente devemos utilizar o seguinte comando:

mount -t nfs 192.168.100.100:/mnt/public /mnt/docs

-t nfs => Qual o tipo de montagem será feita
192.168.100.100 => Ip do servidor NFS
/mnt/public => Diretório Compartilhado do Servidor NFS
/mnt/docs => Diretório onde será montado na máquina local

Para iniciar o compartilhamento no boot, podemos acrescentar uma linha no arquivo /etc/fstab:

192.168.100.100:/mnt/public /mnt/docs nfs defaults 0 0







Bibliografia

Linux - Guia do Administrador do Sistema

Autor: Rubem E. Pereira

Editora: Novatec

Manual Completo do Linux (Guia do Administrador)

Autor: Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein

Editora: Pearson Books

Guia Foca GNU/Linux

http://focalinux.cipsga.org.br/





