
Linux System Administration 455









#lsmod

Depois:

#ifconfig -a

Onde o -a nessa caso, é de all, ou seja liste todas as placas ativas na máquina.

mii-tool eth0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok No meu caso o link está OK.



Debian:

/etc/hostname

/etc/hosts

/etc/network/interfaces

Red Hat:

/etc/hostname

/etc/hosts

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX



Então para editá-lo, preciso apenas fazer:

#echo "trinity" > /etc/hostname

Você pode alterar o nome da máquina dinamicamente através do comando hostname, exemplo:

hostname leo

Verificando qual o hostname:

hostname

leo



Colocamos a relação das máquinas no hosts:

IP----- - Nome

192.168.0.1 - router

192.168.0.2 - neo

192.168.0.3 - trinity

192.168.0.4 - morpheus

192.168.0.5 - sentinelas



Então, seguindo a estrutura do arquivo:

cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 192.168.0.4 trinity.4linux.com.br trinity

Ou seja,IP Nome_Completo(FQDN) Hostname E 4linux.com.br é o domínio da minha rede interna.



ping trinity.4linux.com.br

Ou ainda:

ping trinity



Debian: /etc/network/interfaces

RedHat: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX

Slackware: /etc/rc.d/rc.inet1.conf



vi /etc/network/interfaces auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.87 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.0 broadcast 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1



Caso a máquina for cliente de um servidor DHCP na rede, basta deletar todas as linhas de configuração da placa e deixar:

iface eth0 inet dhcp



Address - o seu endereço ip

Netmask - máscara de rede

Network - endereço da rede

Broadcast - ip que toda a rede responde

gateway - ip da máquina que fará a saída dos pacotes para internet



Debian:

#/etc/init.d/networking stop

#/etc/init.d/networking start

Red Hat:

service network stop

service network start

Verificando configurações feitas:

ifconfig



Detalhe, dependendo da versão do ping será necessário especificar o parametro -b:

ping -b 192.168.0.255



Exemplo:

Leo (Rede Interna) ----- Router ---->> Internet

Internet ----- Router ---->> Leo (Rede Interna)



Então, para visualizar isso, temos o comando:

route -n



Para criar a rota default na mão, ou seja, especificar o gateway no arquivo, executo este comando (atenção isso é cobrado na LPI):

#route add default gw 192.168.0.1 #route -n



Para derrubar a interface de rede: # ifconfig eth0 down

Certifique-se que você a derrubou: # ifconfig

Para levantar a interface:

ifconfig eth0 up

Agora precisamos atribuir novamente um endereço IP: # ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

A lógica seria ter duas placas de redes, mas na prática não é necessário:

ifconfig eth0:1 192.168.1.1

Como ficaria se eu quisesse colocar mais um ip de uma outra rede?

ifconfig eth0:2 192.168.2.1



Agora, tenho apenas que editar um arquivo chamado:

/etc/resolv.conf



No arquivo resolv.conf tenho apenas que colocar o IP do meu DNS:

echo "domain 4linux.com.br" > /etc/resolv.conf # echo "nameserver 200.170.203.70" >> /etc/resolv.conf

Onde:

domain - Nome do meu Domínio (Não é obrigatório) nameserver - IP do DNS (obrigatório)



Como faço para descobrir qual é o FQDN da sua máquina e não apenas o nome do host?

hostname -f

Para você descobrir o endereço MAC da sua interface, faça: # arp -n

-n para que o resultado seja numérico



aptitude install pppoeconf

pppoeeconf