
# Linux System Administration 455







1) A primeira coisa que devemos saber para configurar a nossa rede wireless é descobrir qual é a nossa placa wireless.

# aptitude install pciutils # lspci

Algumas placas já possuem suporte no kernel, mas a placa que vamos utilizar não é suportada no nosso kernel.

Então, vamos ter que baixar o driver da internet no seguinte site: http://madwifi.sourceforge.net/.

Mas o Debian Lenny já tem o pacote madwifi.

- 2) Agora que já sabemos que a nossa placa podemos instalar o pacotedo madwifi:
- # aptitude install madwifi-source
- 3) Qual é o primeiro passo quando vamos compilar um programa a partir do código fonte?
- # cd /usr/src/
- # tar -xf madwifi.tar.bz2
- # cd modules/madwifi/; ls -l
- # vi INSTALL

4) Analisando o INSTALL podemos ver que esse módulo precisa das bibliotecas do kernel que estamos utilizando.

Se ainda não o tivermos devemos instalar o pacote kernel-headers da versão do nosso kernel para termos essas bibliotecas.

- # uname -a
- # aptitude install linux-headers-`uname -r`
- 5) Agora que o kernel-headers já está instalado, podemos seguir os passos seguintes do arquivo INSTALL e compilar o nosso módulo.
- # make
- # make install
- 6) Veja que os módulos estão compilados e foram colocados no diretório correto: # ls /lib/modules/\$(uname -r)/net

7) Agora que temos os nossos módulos instalados, podemos carregá-los, carregando o módulo principal.

# modprobe ath\_pci # lsmod | grep ath

8) Verifique se o seu dispositivo (placa ath0) está disponível. # ifconfig -a

- 9) Nossa placa ainda não está carrega, vamos instalar o software wireless-tools que fornece ferramentas para manipulação e configuração de dispositivos wireless:
- # aptitude install wireless-tools
- 10) Para visualizar as placa de rede wireless em uso: # iwconfig
- 11) Precisamos destruir a placa de rede e levanta-lá novamente:
- # wlanconfig ath0 destroy
- # wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode adhoc

Nossa primeira configuração de rede será uma rede Ad-Hoc, que permite que uma máquina se comunique com a outra sem a utilização de AP (Access Point), fazendo uma coneção ponto-a-ponto.

- # iwconfig ath0
- 1) Temos que definir que nossa placa vai trabalhar no modo AD-HOC: # iwconfig ath0 mode ad-hoc
- 2) Podemos ver se nossas placas entraram novamente na frequência do AP: # iwconfig ath0

Repare no campo Encryption key onde ele mostra a chave em Hexadecimal.

3) Vamos definir um ESSID para nossa rede. ESSID é nome que identifica a rede, a qual permite que outras máquinas possam fazer parte dessa rede.

Neste exemplo, damos um ESSID para cada duas máquinas para que tenham uma conexão ponto-a-ponto:

- # iwconfig ath0 essid redeX
- 4) Agora que nossas redes já possuem um ESSID, podemos atribuir os IP's para nossas máquinas:
- # ifconfig ath0 192.168.200.1
- 5) Podemos ver se nossas máquinas fixaram uma freqüência:
- # iwconfig ath0
- 6) Para testar a conectividade:
- # ping 192.168.200.1

Em uma rede wireless Manager, não vamos mais ter conexões ponto-aponto, mas sim um centralizador em nossa rede que vai administrar as conexões. Esse centralizador é o AP (Access Point).

- 1) Antes de mais nada vamos ligar a placa de rede:
- # ifconfig ath0 up
- 2) Veja as informações da ath0:
- # iwconfig ath0
- 3) Verifique se há alguma rede disponível por perto, encontre a da nossa sala de aula:
- # iwlist ath0 scan

- 4) Agora que determinamos o ESSID da nossa rede vamos tentar nos conectar a ela, considerando que o ESSID dela é 4linux:
- # iwconfig ath0 essid 4linux
- 5) Vamos ver se a nossa placa de rede entrou na freqüência do AP:
- # iwconfig ath0
- 6) Já estamos com um endereço IP na interface ath0? Se não estivermos podemos tentar adquirir um via DHCP ou colocá-lo manualmente:
- # dhclient ath0
- # ifconfig ath0
- 7) Sendo assim, já estamos com o IP configurado, e agora podemos fazer um teste para ver se estamos enxergando todas as máquinas da rede:
- # ping 192.168.200.255 -b

1) Depois que o Access Point foi configurado com a criptografia WEP, podemos ver se nossas máquinas ainda continuam se comunicando com a rede: # ping 192.168.200.255 -b

As máquinas não se comunicam mais pois a chave precisa ser definida; a chave que vamos utilizar está em ASCII.

- 2) Vamos acrescentar a chave em nossas estações:
- # iwconfig ath0 key s:LINUX
- 3) Podemos ver se nossas placas entraram novamente na frequência do AP: # iwconfig ath0

Repare que o campo "Encryption key" passou a mostrar a chave em Hexadecimal.

- 4) Podemos testar nossa rede novamente.
- # ping -b 192.168.200.255

Usar o hwclock é simples:

# hwclock

Sem opções apenas mostra o horário da BIOS;

Consigo visualizar o horário da BIOS como usuário comum? Porquê?

-w ajusta o horário da BIOS utilizando o horário do sistema;

Verifique qual é a sua localização geográfica:

# cat /etc/timezone

Ajuste sua timezone utilizando os comandos tzconfig e tzselect:

# tzconfig

# tzselect

# aptitude install ntp

Ao instalar esse pacote, ele vai criar, dentro do /etc , um arquivo de configuração.

Qual o nome desse arquivo?

ntp.conf

Então vamos fazer a copia do arquivo original e copiando o arquivo que vou colocar aqui:

# cd /etc

# cp ntp.conf ntp.conf.original

# echo " " > ntp.conf



Vejam no site abaixo a lista de servidores que podem ser utilizados:

http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/StratumTwoTimeServers

ntp1.pucpr.br OpenAccess No ntp1@pucpr.br 1095993456



As linhas:

restrict ntp1.pucpr.br restrict 127.0.0.1

As linhas:

logconfig all logfile /var/log/ntp/ntp.log

clock - Informações relacionadas ao relógio

peer - Informações relacionadas aos servidores (aqueles que estamos usando)

sys - Informações relacionadas ao sistema

sync - Informações relacionadas ao processo de sincronização



driftfile /etc/ntp.drift

Essa linha é uma configuração extra que podemos colocar no NTP!



Então, vamos pelo menos testar o lado cliente

Instalem o pacote cliente o ntpdate na máquina cliente! =)



# aptitude install ntpdate

Daí é só pegar a hora!

# ntpdate <ip do servidor>