

Fertirriego — Fórmula Base

Tanque de **2.000 litros** Aplica a **todos los bloques** Aplica en **todas las etapas** Versión **3** · **03/09/2026**

DOSIS POR TANQUE DE 2.000 LITROS

PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDO	AL TANQUE
Nitrato de Calcio Calcinit · bulto blanco 25 kg	1.200 g	☐	☐
Borosol Boro · bolsa 1 kg	12 g	☐	☐
Solución de Cobre Del frasco marcado COBRE · con jeringa · NO pesar el polvo	20 ml	☐	☐

ORDEN DE MEZCLA

1	Llenar el tanque hasta la mitad con agua.
2	Agregar el Nitrato de Calcio . Agitar hasta que no queden gránulos en el fondo.
3	Agregar el Borosol . Agitar.
4	Agregar los 20 ml de Solución de Cobre con la jeringa. Agitar.
5	Completar los 2.000 litros con agua y agitar de nuevo antes de arrancar el riego.

NO agregar ningún otro producto a este tanque. **NO** mezclar con húmicos, fosfatos ni sulfatos.

PREPARAR EL FRASCO DE SOLUCIÓN DE COBRE

Se prepara en bodega. Un frasco rinde 50 tanques. Rotular COBRE y la fecha.

PASO	CANTIDAD	HECHO
Kelasys Cobre Pesar en bodega, no en la cama	150 g	☐
Agua Completar en frasco graduado y agitar hasta disolver	1 litro	☐

Son **150 g**, no 120. La cantidad cambió porque cambió el producto de cobre.

NÚMERO DE TANQUES DE ESTA SEMANA

Vanessa llena esta columna cada semana. Si la casilla está vacía, ese bloque no se riega.

BLOQUE	TANQUES	HECHO
Invernadero 3A		☐
Invernadero 3B		☐
Invernadero 3C		☐
Mini		☐
Invernadero 4		☐
Invernadero 5		☐
Invernadero 6 · exterior		☐

UNA SOLA VEZ

Corrección de cobre — Invernadero 5

Se aplica una única vez, al suelo, sobre las 13 camas del Invernadero 5. No repetir sin autorización de Vanessa.

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL	HECHO
Kelasys Cobre La bolsa completa · disolver en agua y aplicar al pie de la planta	500g	☐

Es una bolsa completa de 500 g: no hay que pesar nada. Reparte parejo en las 13 camas.