

Es el **paso 5** de la preparación de camas. Se aplica con **bomba de espalda de 20 L**. **Todas las bombas llevan la misma cantidad**, sin importar la cama. La cama grande no lleva más por bomba: lleva **más bombas**.

Operario: **Alexander** Cuándo: **el mismo día que se prepara la cama** Hora: **al final de la tarde**, nunca a pleno sol Medir con: **jeringa de 10 mL** Fecha: _____

POR CADA BOMBA DE 20 L: 10 mL DE PROMOBAC + 10 mL DE FOSFOLIP.
Una jeringa llena de cada uno. **Todas las bombas se dosifican igual.**

CUÁNTAS BOMBAS LLEVA CADA CAMA				
CAMA	M²	BOMBAS DE 20 L	AGUA TOTAL	✓
BLOQUE 3				
Inv 3A 11 camas	35,6	4 bombas	90 L	☐
Inv 3B larga	48,1	6 bombas	120 L	☐
Inv 3B corta 3 camas	11,7	1 bombas	30 L	☐
Inv 3C larga 5 camas	25,2	3 bombas	60 L	☐
Inv 3C corta 3 camas	12,6	2 bombas	30 L	☐
MINI				
Mini 4 largas y 3 cortas · en la corta 1 bomba	12,6	2 bombas	30 L	☐
BLOQUE 4				
Inv 4A · Inv 4B 28 camas · también Inv 1 e Inv 2	20,2	3 bombas	50 L	☐
Inv 4C larga 225 huecos	40,5	5 bombas	100 L	☐
Inv 4C media 212 huecos	38,2	5 bombas	100 L	☐
Inv 4C corta 200 huecos	36,0	4 bombas	90 L	☐
BLOQUE 5				
Inv 5 13 camas	31,7	4 bombas	80 L	☐
EXTERIOR				
Ext 3A 181 huecos	32,6	4 bombas	80 L	☐
Ext 3B larga	48,1	6 bombas	120 L	☐
Ext 3B corta	11,7	1 bombas	30 L	☐
Ext 4 UNA sola cama · 4A + 4B seguidas	40,3	5 bombas	100 L	☐
Ext 5 176 huecos	31,7	4 bombas	80 L	☐
Inv 6 176 huecos · exterior	31,7	4 bombas	80 L	☐

EL ORDEN — EL PASO 4 ES EL QUE MÁS SE OLVIDA	
1 La cama debe estar húmeda, no encharcada . Ya quedó así con el riego de agua sola de la preparación.	2 Llenar la bomba con 20 L de agua . Echar 10 mL de Promobac + 10 mL de Fosfolip. Agitar .
3 Mojar la cama parejo , con chorro grueso y baja presión . No niebla. Agitar la bomba mientras aplica .	4 RIEGO DE ARRASTRE: apenas termine, regar la cama con AGUA SOLA para que el producto baje al suelo. Si se queda arriba, no sirve de nada.
5 Ahí sí, poner el plástico .	

- NO** aplicar a pleno sol ni al mediodía. **El sol mata el producto.**

NO poner el plástico antes del riego de arrastre. Después ya no se puede bajar el producto.

NO usar la bomba de los fungicidas. **Bomba lavada, siempre.**

NO preparar la bomba y dejarla para después. Se usa en **2 o 3 horas**.

NO regar con ferirriego esa cama en toda la semana. Solo agua.

NO echar Raizal ni Fullfert a esta bomba. Ya no van aquí.

Promobac y Fosfolip se guardan en la nevera, tapados, nunca al lado de fungicidas ni fertilizantes.

Fitoderma: solo en las camas que **Vanessa marque**; ella entrega la cantidad ya pesada.

Inv 1, Inv 2 y las 3 camas de Ext Inv 2: preguntar a Vanessa.