

# Inoculación del suelo — todos los bloques

Es el **paso 5** de la preparación de camas: va **después del riego con agua sola** y **antes de poner el plástico**. La cantidad depende **solo del bloque**. **No cambia según la variedad**.

Operario: **Alexander**    Cuándo: **el mismo día que se prepara la cama**    Cada cuánto: **una vez por vuelta de cama**    Fecha: \_\_\_\_\_

## CUÁNTO VA EN EL TANQUE

| BLOQUE                                                              | AGUA           | PROMOBAC      | FOSFOLIP      | FITODERMA   | ✓                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| <b>Inv 3</b><br>3A + 3B + 3C, todo el bloque                        | <b>2.000</b> L | <b>100</b> cc | <b>200</b> cc | <b>50</b> g | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inv 4</b><br>4A + 4B + 4C, todo el bloque                        | <b>1.400</b> L | <b>70</b> cc  | <b>140</b> cc | —           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inv 5</b><br>las 13 camas                                        | <b>800</b> L   | <b>40</b> cc  | <b>80</b> cc  | —           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mini</b><br>las 7 camas juntas                                   | <b>140</b> L   | <b>7</b> cc   | <b>14</b> cc  | —           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ext 3A + Ext 3B</b><br>las dos juntas, en el mismo tanque        | <b>185</b> L   | <b>9</b> cc   | <b>19</b> cc  | —           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ext 4 + Ext 5 + Inv 6</b><br>las tres juntas, en el mismo tanque | <b>210</b> L   | <b>10</b> cc  | <b>21</b> cc  | —           | <input type="checkbox"/> |

## CÓMO SE ARMA EL TANQUE

|                                                                                                                            |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Llenar el tanque con <b>los litros de agua de la tabla</b> . Agua sola, sin nada más.                                    | 2 Medir el <b>Promobac</b> y el <b>Fosfolip</b> con jeringa y echarlos al tanque. Revolver. |
| 3 <b>Solo en Inv 3</b> : pesar los <b>50 g de Fitoderma</b> , disolverlos en un balde con agua y echar el balde al tanque. | 4 Revolver otra vez y <b>regar por goteo hasta vaciar el tanque</b> .                       |
| 5 Cuando termine de escurrir, <b>poner el plástico</b> .                                                                   |                                                                                             |

### EL FITODERMA VA SOLO EN INV 3.

En Inv 4, Inv 5, Mini y exteriores **no se echa Fitoderma**.

- NO** regar con fertirriego ese bloque en toda la semana de la inoculación. Solo agua.
- NO** mezclar en este tanque **ningún fungicida**, ni antes ni después el mismo día.
- NO** echar **Raizal ni Fullfert** a este tanque. Ya no van aquí.
- El Promobac se guarda en la nevera**, en su envase cerrado. Nunca al lado de fungicidas ni de fertilizantes.
- Inv 1, Inv 2 y las 3 camas de Ext Inv 2** no están en la tabla: preguntar a Vanessa antes de inocularlas.