# [TD-4] Classes de base pour la programmation multitâches

Dans ce TD, il s'agit d'encapsuler la gestion des tâches Posix dans les classes PosixThread, Thread, Mutex et Lock en s'inspirant du modèle multitâches du langage Java.

### a) Classe Thread

Programmez la classe PosixThread en vous référant à l'interface de la figure 1a ainsi qu'aux appels Posix du cours ; référez-vous aux manpages des appels Posix suivants pour programmer le 2<sup>e</sup> constructeur ainsi que les méthodes getScheduling() et setScheduling():

- pthread\_getschedparam()
- pthread\_setschedparam()
- pthread\_attr\_getschedparam()
- pthread\_attr\_setschedparam()
- pthread\_attr\_getschedpolicy()
- pthread\_attr\_setschedpolicy()

En particulier, on peut utiliser les codes d'erreur renvoyés par la fonction pthread\_getschedparam() pour tester la validité d'un identifiant de thread.

Pour le 2° constructeur, si la tâche Posix n'existe pas, une exception PosixThread::Exception devra être produite. Pour les méthodes getScheduling() et setScheduling(), il faut distinguer les deux cas où le thread est déjà lancé ou pas et les deux méthodes doivent renvoyer true si la tâche est active, et false si la tâche n'est pas active.

- Le 2° constructeur PosixThread(posixId: pthread\_t) s'applique à un pthread déjà existant.
- setScheduling() applique l'ordonnancement et la priorité spécifiée à la tâche (à l'attribut de tâche et à la tâche elle-même si elle est déjà lancée).
- getScheduling() renvoie l'ordonnancement et la priorité de la tâche.
- pour la méthode join() avec timeout, utilisez la fonction pthread\_timedjoin\_np() qui n'appartient pas au standard Posix;




Figure 1a: Classe PosixThread permettant d'encapsuler les fonctions d'une tâche Posix.

Programmez la classe Thread dérivant de PosixThread en vous référant à l'interface de la figure 1b ainsi qu'aux éléments du cours. Les méthodes startTime\_ms(), stopTime\_ms() et execTime\_ms() doivent renvoyer respectivement les temps absolus de début et de fin d'exécution et la durée d'exécution de la tâche (en millisecondes).

En ce qui concerne la méthode statique sleep\_ms(), il s'agit juste d'une fonction permettant d'endormir le thread appelant durant le temps spécifié en millisecondes; testez votre classe en refaisant le TD-2a dans un contexte orienté objets. Imaginez un programme simple permettant de tester tous les aspects de la classe.




Figure 1b : Classe Thread.

### b) Classes Mutex et Mutex::Lock

Programmez les classes Mutex, Mutex::Lock, Mutex::TryLock en reprenant les spécifications de la figure 2 et les explications du cours. Prenez note, en particulier, que la classe Mutex contient l'identifiant de condition Posix et que la classe intermédiaire Mutex::Monitor dont héritent Mutex::Lock et Mutex::TryLock porte également les opérations relatives à l'utilisation d'une condition.

Comme type de mutex Posix, choisissez le type récursif.

Testez vos classes en protégeant l'accès au compteur de la question précédente par un mutex.




Figure 2 : Spécification des classes Mutex et Mutex::Lock.

Complétez la classe Thread avec un champ booléen started représentant l'état actif de la tâche; modifiez votre code de sorte qu'on ne puisse pas relancer une tâche tant que son exécution précédente n'est pas terminée. L'appel de start() doit renvoyer un booléen: true si la tâche est effectivement démarrée par l'appel de start(), false si la tâche était déjà démarrée au moment de l'appel.

## c) Classe Semaphore

Dans le contexte multitâches, un sémaphore est une « boite à jetons » à accès concurrent :

- en appelant sa méthode <code>give()</code>, on lui rajoute un jeton ;
- en appelant sa méthode take() on lui retire un jeton;
- si le compteur de jetons du sémaphore est à zéro, l'appel de take() est bloquant, avec ou sans timeout ;
- à sa création, le sémaphore peut être vide ou contenir un nombre quelconque de jetons ;
- on peut définir un nombre maximal de jetons au delà duquel le sémaphore « sature », c'est-à-dire que l'appel de give() ne modifie pas son compteur ;
- un sémaphore est qualifié de « binaire » si sa valeur maximale est 1, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir que 2 états : vide (0) ou plein (1).

Programmez la classe Semaphore en reprenant l'interface proposée dans le cours et reprise sur la figure 3.




Figure 3 : Structure de la classe Semaphore.

Pour tester votre classe, instanciez un sémaphore initialement vide partagé par 2 types de tâches :

- une tâche productrice qui « donne » des jetons au sémaphore ;

une tâche consommatrice qui « prend » des jetons au sémaphore ;
dans votre main, faites tourner nCons tâches consommatrices et nProd tâches productrices et vérifiez que tous les jetons crées ont bien été consommés.

## d) Classe Fifo multitâches

La figure 4 spécifie l'interface d'une classe template Fifo. L'appel à pop() doit être bloquant si la fifo est vide ; l'appel bloquant doit comprendre une version avec timeout.

Programmez la classe Fifo en utilisant le conteneur C++ std::queue. Comme il s'agit d'un template, les déclarations et implémentations doivent être dans un seul fichier Fifo.hpp.

Testez la classe en y accédant de manière concurrente par de multiples tâches productrices et consommatrices. Pour cela, utilisez une fifo de nombres entiers Fifo<int> et faites produire par chaque tâche productrice une série d'entiers de 0 à n. Mettez en place un mécanisme pour vérifier que tous les entiers produits par les tâches productrices ont bien été reçus par les tâches consommatrices.




Figure 4 : Classe Fifo à accès concurrent.