



如何升级Mininet的OpenvSwitch版本

作者:周洁 QQ:2647858980

OpenDaylight SDN 研究群

@南京-周洁

因为 Mininet 的方便且易用,以及实验条件及设备的不足,它已经被越来越多的 SDN 学习者使用。但在 Mininet 使用中,安装使用的内置 OpenvSwitch 版本都比较低,使用者无法进行发布的新版本的使用及验证。因此,本文主要是将更新升级 Mininet 内置的 OpenvSwitch 版本升级,通过重新下载安装 OpenvSwitch 并进行配置,获取并使用 OpenvSwitch 较高版本。

1 环境准备

主要使用 ubuntu-13.10 64 位操作系统, Mininet 版本为 2.1.0, 内置的 OpenvSwitch 版本是 1.10.2。

在 Ubuntu13. 10 系统中安装 Mininet-2. 1. 0 版本简单提一下。

1、安装 Mininet

sudo apt-get install mininet

2、禁止 OpenVSwitch Controller 开机自启动

sudo service openvswitch-controller stop sudo update-rc.d openvswitch-controller disable

3、测试 Mininet 安装

sudo mn --test pingall

```
root@ubuntu:~# mn --test pingall
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2
h2 -> h1
*** Results: 0% dropped (2/2 received)
*** Stopping 1 switches
s1 ..
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Done
completed in 0.385 seconds
```

Mininet 安装并验证成功后检验 Mininet 环境:

1、查看 Mininet 版本

```
# mn --version
2.1.0
```

2、查看 OpenvSwitch 版本

```
# ovs-vsctl --version
ovs-vsctl (Open vSwitch) 1.10.2
Compiled Sep 23 2013 14:53:13
```

2 操作步骤

2.1 下载 OpenvSwitch

我们升级 OpenvSwitch 到目前最新的版本 2.3.0 (2014 年 8 月 14 日发布), 下载 OpenvSwitch2.3.0 (注:可下载自己需要安装的 OpenvSwitch 版本)。

cd /home
mkdir openvswitch
cd openvswitch
wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.3.0.tar.gz
tar -xzf openvswitch-2.3.0.tar.gz
cd openvswitch-2.3.0

注:为以防下文中生成的 deb 安装出现不必要的麻烦,建议新建目录 openvswitch, 在新建目录中下载 openvswitch 的包,以便后文生成的 deb 包在此目录下执行。

2.2 安装依赖

安装 OpenvSwitch 需要如下依赖:

apt-get install build-essential fakeroot

apt-get install debhelper autoconf automake libssl-dev pkg-config bzip2 openssl python-all procps python-qt4 python-zope.interface python-twisted-conch

执行下面命令检查依赖是否已全部安装,没有安装的继续安装:

dpkg-checkbuilddeps

2.3 编译 OpenvSwitch

构建 Debian 包:

fakeroot debian/rules binary

执行此命令后,将生成用于安装 openvswitch 交换机的 deb 包。

2.4 安装 OpenvSwitch

1、安装 OpenvSwitch:

cd .. #即退出到新创建的 openvswitch 目录 dpkg -i *. deb

2、禁止 OpenVSwitch Controller 开机自启动

/etc/init.d/openvswitch-controller stop
update-rc.d openvswitch-controller disable

3、重启 OpenvSwitch

/etc/init.d/openvswitch-switch restart

2.5 验证安装

检验 OVS 版本, 版本已经由 1.10.2 升到到 2.3.0:

ovs-vsctl --version
ovs-vsctl (Open vSwitch) 2.3.0
Compiled Nov 7 2014 09:38:44
DB Schema 7.6.0

检验 Mininet 版本, Mininet 版本还是 2.1.0, 如查看结果显示:

mn --version 2.1.0

验证 Mininet 是否在正常使用:

```
root@ubuntu:/home# mn --test pingall
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2
h2 -> h1
*** Results: 0% dropped (2/2 received)
*** Stopping 1 switches
s1 ..
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Stopping 1 controllers
CO
*** Done
completed in 0.885 seconds
```

3 后语

以上就是升级 Mininet 里面的 OpenvSwitch 版本的方法,但是目前的 Mininet 版本还不支持 OpenFlow 版本的选择,有兴趣的同学可以参考本网站的 "OpenDaylight 氦版本支持 OpenFlow1.3 协议验证"中的关于 Mininet 的 OpenFlow1.3 协议进一步配置。