МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний.

Студент гр. 7383	 Медведев И.С.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2019

Цель работы

Построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора.

Ход работы

В ходе работы были написаны некоторые функции, которые описаны в табл. 1.

Таблица 1 – Используемые функции

Название функции	Выполняемая задача
DELETE_INTERRUPT	Удаление пользовательского
	прерывания.
PRINT	Вывод сообщения на экран.
ROUT	Функция - обработчик прерывания от
	клавиатуры.
SET_INTERRUPT	Установка пользовательского
	прерывания.
BASE_FUNC	Функция проверяет было ли
	установлено пользовательское
	прерывание.
MAKE_STR	Добавляет символ в буфер.

Таблица 2 – Структура данных управляющей программы

Имя	Тип	Назначение
message_1	db	Вывод строки 'Resident was loaded'
message_2	db	Вывод строки 'Resident has already been loaded'
message_3	db	Вывод строки 'Resident was unloaded'

Таблица 3 – Структура данных собственного прерывания.

Имя	Тип	Назаначение
identifier	db	Идентификатор пользовательского
		прерывания.
KEEP_IP	dw	Переменная для сохранения значения
		регистра IP.
KEEP_CS	dw	Переменная для сохранения значения
		регистра CS.
KEEP_PSP	dw	Переменная для сохранения значения
		регистра PSP
flag	dw	Флаг для определения необходимости
		выгружать прерывание.
KEEP_SS	dw	Переменная для сохранения значения
		регистра SS.
KEEP_AX	dw	Переменная для сохранения значения
		регистра АХ.
KEEP_SP	dw	Переменная для сохранения значения
		регистра SP
sym_code	db	Скан-код нажатия левого Alt.

Также в ходе работы был создан .EXE файл, который проверяет установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h, также осуществляет выгрузку прерывания по значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти,

занимаемой резидентом. Прерывание происходит при нажатии левого Alt. Примеры работы программы представлены на рис 1-3.

```
C:\>LR5.EXE
Resident was loaded
C:\>LR3_1.COM
Available memory: 648224
Extended memory: 15360
                  SIZE NAME
ADDRESS OWNER
  016F
          0008
                   16
  0171
          0000
                   64
  0176
                   256
          0040
                   144
  0187
          0192
                       LR5
  0191
          0192
                   512
          01BD
  01B2
                   144
  01BC
          01BD 648224 LR3_1
```

Рисунок 1 – Запуск 5-ой лабораторной работы.

```
C:\>LR5.EXE ∠un
Resident was unloaded
C:\>LR3_1.COM
Available memory: 648912
Extended memory: 15360
address owner
                        NAME
                  SIZE
   016F
          8000
                    16
  0171
          0000
                   64
                   256
  0176
          0040
          0192
                   144
  0187
          0192
                648912
                        LR3_1
   0191
```

Рисунок 2 – Запуск 3-ей лабораторной работы, после выгрузки прерывания.

```
C:\>LR5.EXE
Resident was loaded
C:\>AltAltAltAlt
```

Рисунок 3 – Повторный запуск 5-ой лабораторной работы и проверка реакции на нажатие левого Alt.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы был создан обработчик прерываний, встроенный в стандартный обработчик от клавиатуры.

Ответы на контрольные вопросы

- 1) Какого типа использовались прерывания в работе?
- Программные (int 21h, int 16h) и аппаратные (int 09h).
- 2) Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код - код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата. ASCII код - это код для представления символов в виде чисел, в соответствии со стандартной кодировочной таблицей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОД ПРОГРАММЫ

```
CODE SEGMENT
     ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:MY_STACK
ROUT PROC FAR
      jmp ROUT START
      ; DATA
      identifier db '0000'
      KEEP PSP dw 0
      KEEP IP dw 0
      KEEP CS dw 0
      KEEP SS dw 0
      KEEP_SP dw 0
      KEEP AX dw 0
      sym code db 38h
      inter stack dw 64 dup (?)
      end stack dw 0
ROUT START:
      mov KEEP AX, ax
      mov KEEP SS, ss
      mov KEEP SP, sp
      mov ax, cs
      mov ss, ax
      mov sp, offset end_stack
      mov ax, KEEP_AX
      push ax
      push dx
     push ds
     push es
      in al, 60H
      cmp al, sym_code
      je DO REQ
      pushf
      call dword ptr cs:KEEP IP
      jmp ROUT END
DO REQ:
      push ax
      in al, 61h
     mov ah, al
      or al, 80h
      out 61h, al
      xchg ah, al
      out 61h, al
      mov al, 20h
      out 20h, al
      pop ax
      mov cl, 'A'
```

call MAKE STR

```
mov cl, 'l'
      call MAKE STR
     mov cl, 't'
      call MAKE STR
ROUT_END:
     pop es
     pop ds
     pop dx
     pop ax
     mov ss, KEEP SS
     mov sp, KEEP_SP
     mov ax, KEEP AX
     mov al, 20h
     out 20h, al
     iret
LAST_BYTE:
ROUT ENDP
DELETE INTERRUPT PROC
     push ax
     push ds
     CLI
     mov ah, 35h
     mov al, 09h
     int 21h
     mov si, offset KEEP_IP
     sub si, offset ROUT
     mov dx, es:[bx+si]
     mov ax, es:[bx+si+2]
     mov ds, ax
     mov ah, 25h
     mov al, 09h
     int 21h
     pop ds
     mov ax, es:[bx+si-2]
     mov es, ax
     mov ax, es:[2Ch]
     push es
     mov es, ax
     mov ah, 49h
     int 21h
     pop es
     mov ah, 49h
     int 21h
     STI
     pop ax
     ret
DELETE INTERRUPT ENDP
MAKE STR PROC
    mov ah, 05h
```

mov ch, 00h

```
int 16h
      or al, al
      jz end m
     mov ax, 0040h
     mov es, ax
     mov ax, es: [1Ah]
     mov es:[1Ch],ax
     jmp make_str
end_m:
     ret
MAKE STR ENDP
SET INTERRUPT PROC
     push ax
     push dx
     push ds
     mov ah,35h
     mov al,09h
     int 21h
     mov KEEP IP, bx
     mov KEEP CS, es
     mov dx, offset ROUT
     mov ax, seg ROUT
     mov ds,ax
     mov ah,25h
     mov al,09h
     int 21h
     pop ds
     mov dx, offset message 1
     call PRINT
     pop dx
      pop ax
     ret
SET INTERRUPT ENDP
BASE FUNC PROC
     mov ah,35h
     mov al,09h
     int 21h
     mov si, offset identifier
      sub si, offset ROUT
     mov ax, '00'
      cmp ax,es:[bx+si]
      jne NOT LOADED
      cmp ax,es:[bx+si+2]
      jne NOT LOADED
      jmp LOADED
NOT LOADED:
     call SET INTERRUPT
     mov dx,offset LAST_BYTE
```

```
mov cl,4
      shr dx,cl
      inc dx
      add dx, CODE
      sub dx, KEEP PSP
      xor al, al
      mov ah, 31h
      int 21h
LOADED:
     push es
      push ax
      mov ax, KEEP_PSP
      mov es, ax
      mov al, es:[81h+1]
      cmp al, '/'
      jne NOT UNLOAD
      mov al, es:[81h+2]
      cmp al, 'u'
      jne NOT UNLOAD
      mov al, es:[81h+3]
      cmp al, 'n'
      je UNLOAD
NOT UNLOAD:
     pop ax
      pop es
      mov dx, offset message 2
      call PRINT
UNLOAD:
     pop ax
     pop es
      call DELETE_INTERRUPT
      mov dx, offset message 3
     call PRINT
      ret
BASE FUNC ENDP
PRINT PROC NEAR
     push ax
     mov ah, 09h
      int 21h
     pop ax
     ret
PRINT ENDP
MAIN PROC Far
     mov ax, DATA
     mov ds,ax
      mov KEEP PSP, es
      call BASE FUNC
      xor al,al
      mov ah, 4Ch
```

```
int 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS

MY_STACK SEGMENT STACK
        DW 64 DUP (?)
MY_STACK ENDS

DATA SEGMENT
        message_1 db 'Resident was loaded', 13, 10, '$'
        message_2 db 'Resident has been already loaded', 13, 10, '$'
        message_3 db 'Resident was unloaded', 13, 10, '$'
DATA ENDS
```