

MANUAL DE INSTALACIÓN CERO-ERRORES: VANTEC VCORE L6

Objetivo: Instalar el sistema en un servidor nuevo en menos de 5 minutos, garantizando licencias y rutas relativas.

FASE 1: EMPAQUETADO (En tu PC de Desarrollo)

Regla de Oro: Nunca copies la carpeta de desarrollo tal cual al cliente. Lleva basura.

1. Abre tu carpeta de desarrollo actual.
 2. Ejecuta el archivo: `00_Empaquetador_Build_Release_VCore.bat`.
 3. El sistema creará automáticamente una carpeta nueva dentro de tu proyecto llamada `VCore_Release_v6.3.4_GOLD`.
 4. Copia esa carpeta en una Memoria USB. Esta es la que viajará al Servidor Nuevo.
-

FASE 2: PREPARACIÓN DEL SERVIDOR NUEVO

Enciende el servidor del cliente y asegúrate de instalar estos dos motores.

2.1 Instalar Python (3.12.7)

1. Ejecuta el instalador de Python como **Administrador**.
2. **CRÍTICO (Paso para Dummies):** En la primera pantalla, abajo del todo, marca la casilla que dice **"Add Python to PATH"**. Si no marcas esto, nada funcionará.
3. Haz clic en "Install Now".
4. Al terminar, si sale un botón que dice **"Disable path length limit"**, hazle clic. Luego cierra.

2.2 Instalar PostgreSQL (17 o 18)

1. Ejecuta el instalador de Postgres.
 2. Cuando te pida la contraseña, escribe: `postgres` (en minúsculas).
 3. Dale "Siguiente" a todo lo demás hasta que termine.
-

FASE 3: INSTALACIÓN EN 1 CLIC

Ya puedes pegar la carpeta donde quieras, pero sugerimos la raíz de C:.

1. Conecta tu USB al Servidor.
2. Pega la carpeta `VCore_Release_v6.3.4_GOLD` en `C:\`.
3. Renombra la carpeta a `gestor_vcore` (Ruta final sugerida: `C:\gestor_vcore`).
4. Abre la carpeta y **ejecuta como Administrador el archivo `install_vcore.bat`**.

¿Qué hace este script solo?

- Crea la carpeta `\license` y extrae el ADN del servidor (`machine_id.txt`).
 - Crea la Base de Datos (`vcore_blank_db`).
 - Instala todas las librerías automáticamente.
 - Genera las rutas relativas en el archivo `.env`.
-

FASE 4: ARRANQUE Y ACCESO MAESTRO

1. Dentro de la carpeta, ejecuta: `start_vcore.bat`.
 2. Verás que se abren dos pantallas negras.
 3. **Inyectar Usuario:** Ejecuta una vez el archivo `seed_admin.py` (hazle doble clic).
 4. Abre el navegador web y entra a: `http://localhost:8000`
 5. **Credenciales Maestras:**
 - Usuario: `admin`
 - Contraseña: `admin123`
 6. Si ves el botón de "Empresas", ¡felicidades! El sistema ya es tuyo.
-

FASE 5: LIMPIEZA DE SEGURIDAD (OBLIGATORIO)

Este es el paso más importante para que nadie te robe el acceso.

1. **Borrar la Llave:** Busca el archivo llamado `seed_admin.py` dentro de tu carpeta `gestor_vcore` y **BORRALO**.
 2. **¿Por qué?** Porque ese archivo es una "llave maestra". Si alguien entra a tu computadora y lo usa, podrá entrar a tu sistema sin permiso.
 3. **Cambiar Contraseña:** Entra a tu perfil en el sistema y cambia la clave `admin123` por una que solo tú sepas.
-

¿Qué pasa cuando el cliente paga la licencia?

1. Ve a la carpeta `C:\gestor_vcore\license`.
2. Envía el archivo `machine_id.txt` a soporte de Vantec.
3. Te regresarán un archivo de licencia. Pégalo en esa misma carpeta y reinicia el sistema.