




نمره	مسئله
	1
	۲
	٣
	۴





درس شکه بای کامپیوتری، نیمیال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۶

تمرین سری مشتم (موعد تحویل: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸)



نام و نامخانوادگی:

توجه: برای صرفهجویی در کاغذ تکالیف را یا دو رو پرینت بگیرید و یا از کاغذهای باطله یک رو سفید استفاده کنید.

نمره:

شماره دانشجویی:

۱. فرض کنید اندازه بسته داده هزار بیت، سرعت ارسال ۱۰۰۰۰ بیت بر ثانیه و تاخیر انتشار یکطرفه ۲۰۰ میلی ثانیه است. در روش کنترل خطای توقف و انتظار (Stop & Wait) بهرهوری پیوند چه اندازه است؟

مىدانيم $T_{A}=0$ و $T_{Process}=0$ پس خواهيم داشت:

$$U_{S\&W} = \frac{(1 - \frac{H}{L})(1 - P_F)}{1 + 2a}$$

$$a = \frac{T_{Prop}}{T_P} = \frac{200 * 10^{-3}}{\frac{1000}{10000}} = 2$$

بنابراين

$$U_{S\&W} = \frac{1}{1+2a} = 0.2 = 20\%$$



درس منکبه ای کامپیوتری، نیمال دوم سال تحسیلی ۹۷-۹۶

ترین سری شتم (موعد تحویل: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸)



۲. میخواهیم به کمک یک پروتکل که از روش Stop & Wait استفاده می کند یک فایل بزرگ از شهر A به B با فاصله ی ۹۰ کیلومتر را انتقال دهیم. اگر بخواهیم از یک ارتباط ماهوارهای با نرخ 20kbps استفاده کنیم طول هر بلوک اطلاعات تقریبا چقدر باشد تا نرخ واقعی ارسال از طریق یک خط تلفن ثابت با سرعت 10kbps باشد؟ فاصله ی ماهواره تا زمین 30000km است.

$$R_{e}(Sat) = R_{e}(Tel)$$

$$U_{Sat} * R_{Sat} = U_{Tel} * R_{Tel}$$

$$U_{Sat} * 20Kbps = U_{Tel} * 10Kbps$$

$$\frac{1}{1 + 2a_{Sat}} * 2 = \frac{1}{1 + 2a_{Tel}}$$

$$1 + 2a_{Sat} = 2 + 4a_{Tel}$$

$$2 * a_{Sat} = 1 + 4 * a_{Tel}$$

$$2 * \frac{3 * 10^{7}}{3 * 10^{8}} = 1 + 4 * \frac{9 * 10^{4}}{3 * 10^{8}}$$

$$\frac{L}{2 * 10^{4}} = 1 + \frac{12}{L}$$

و در نهایت خواهیم داشت:

$$L = 3988$$

جوابهایی که طول لینک بین مبدا و مقصد را ۶۰۰۰۰ کیلومتر حساب کردهاند نیز درست هستند.

۳. هر دو پروتکل TCP و UDP از شماره ی پورت جهت شناسایی فرآیند مقصد استفاده می کنند. اگر بخواهیم از شناسه فرآیند در سیستم عامل به جای شماره ی پورت استفاده کنیم چه مشکلاتی پیش می آمد؟ دو مورد را بیان کنید.

دلیل اول: شناسههای فرآیندها وابسته به سیستمعامل است و استفاده از آنها باعث میشود پروتکلها به سیستمعامل وابسته شوند. دلیل دوم: یک فرآیند ممکن است بخواهد چند کانال ارتباطی ایجاد کند و به این ترتیب با استفاده از شناسه فرآیند نمیتوان این کانالهای ارتباطی را به صورت یکتا مشخص کرد.

دلیل سوم: فرآیندها میتوانند بر روی پورتهای شناخته شده گوش دهند ولی این امر زمانی که بخواهیم از شناسههای فرآیندها استفاده کنیم غیر ممکن میشود.



در سنگر مای کامپوتری، نیمال دوم سال تحسیلی ۹۶-۹۶ تمرن سری مثتم (موعد تحویل: ۲/۱۸ ۱۳۹۷)



الف) مكمل يك حاصل جمع اين ٨ بايت چيست؟ تمامي مراحل را بنويسيد.

ب) چرا از مکمل یک حاصل جمع استفاده می شود و از همان حاصل جمع استفاده نمی شود؟ اگر از مکمل یک استفاده نشود چه اتفاقی مے افتد؟

ج) آیا امکان دارد خطای یک بیتی وجود داشته باشد که تشخیص داده نشود؟ خطای دوبیتی چطور؟ مثال بزنید.

الف)

1011100010101100

ب)

گیرنده برای تشخیص خطا Checksum کل بسته دریافت شده را محاسبه می کند. در صورتی که داده بدون خطا باشد این مقدار برابر یک می شود. در غیر این صورت خطا رخ داده است. اگر بعد از محاسبه جمع مکمل ۱، مکمل ۱ نتیجه محاسبه نشود و به فرض از همان حاصل جمع استفاده شود، محاسبه یک قانون برای چک کردن خطا بسیار سخت خواهد شد.

ج)

این روش تمام خطاهای یک بیتی را تشخیص میدهد ولی ممکن است دو بیت خطا وجود داشته باشد که تشخیص داده نشود. مثال

 $1001000000101010001010101011110 \textcolor{red}{\mathbf{1010001001000100000000111111100011}$

Checksum ای برابر با Checksum اولیه دارد (۲ بیت با فاصله ۱۶ بیت را معکوس کنید).