خلاصه فیزیک هالیدی - فصل چهاردهم: دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک

دما, دماسنج ها: دما یکی از کمیت های اصلی SI است که به احساس ما از سردی و گرمی مربوط می شود دما را با دماسنج اندازه می گیرند, که دارای یک ماده ی کاری با یک خاصیت قابل اندازه گیری مانند طول یا فشار است که به روش منظم در هنگام گرم یا سرد شدن تغییر می کند.

قانون صفرم ترمودینامیک: هر گاه یک دماسنج و جسم دیگری در تماس با یکدیگر قرار گیرند, سر انجام به تعادل دمایی می رسند . در این صورت عدد خوانده شده از دماسنج به عنوان دمای جسم در نظر گرفته می شود . این فرآیند به دلیل قانون صفرم ترمودینامیک اندازه گیری های دما را به طور مفید و سازگار فراهم می کند : اگر دو جسم A و B هر یک با جسم سوم C (دماسنج) در حالت تعادل گرمایی یاشند. آنگاه A و B با یکدیگر در تعادل گرمایی اند.

مقیاس دمایی کلوین: در سامانه SI دما در مقیاس کلوین اندازه گیری می شود ,که بر نقطه ی سه گانه ی آب استوار است. دماهای دیگر با استفاده از یک دماسنج گازی با حجم ثابت ,که در آن فشار یک نمونه ی گازی باحجم ثابت با دمای آن متناسب است, تعریف می شوند. دمای رابه صورتی که با یک دماسنج گازی اندازه گیری می شودتعریف می کنیم که عبارت است از:

$$T=(273/16K)$$
 $\begin{bmatrix} \lim_{\substack{\lambda \\ p_3}} \frac{p}{p_3} \end{bmatrix}$

در اینجا Tبر حسب کلوین و p_3 و p_3 به ترتیب فشار گاز در دمای (273/16K) و فشار گاز در دمای اندازه گیری شده است.

مقیلس هاس سلسیوس و فارنهایت: مقیاس دمای سلسیوس به صورت زیر تعریف می شود:

$$T_{\rm c} = {\rm T} - 273/15^{\circ}$$

که در آن T بر حسب کلوین است مقیاس دمای فارنهایت به صورت زیر تعریف می شود:

$$T_{\rm F} = \frac{9}{5}T_{\rm c} + 32^{\circ}$$

انبساط گرمایی: ابعاد همهٔ جسمها با تغییر دما تغییر می کند.به ازای تغییر دم Δt , تغییر در بعد خطی Δt با رابطهٔ زیر داده می شود:

$$\Delta L = L\alpha \Delta T$$

که در آنlpha ضریب انبساط خطی است. تغییر lphaدر حجم lpha یک جامد یا مایع عبارت است از

$$\Delta v = v \beta \Delta T$$

که در آن $\beta=3\alpha$ ضریب انبساط حجمی ماده است.

گرما: گرمای Q انرژی است که به علت وجود اختلاف دما بین یک سامانه و محیط آن مبادله می شود . گرما را می توان بر حسب ژول(J), کالری(J), کیلو کالری (kcal), یا یکای بریتانیایی گرما (اندازه گیری کرد:

$$1cal = \frac{3}{969} \times 10^{-3} Btu = 4/1868J$$

ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه: اگر گرمای Q توسط جسمی جذب شود تغییر دمای $T_f - T_i$ جسم با گرمای Q با رابطهٔ زیر داده می شود

$$Q = C(T_{\rm f} - T_{\rm i})$$

که در آن Cظرفیت گرمایی جسم است.اگر جرم جسم m باشد,آنگاه:

$$Q = cm(T_{\rm f} - T_{\rm i})$$

که C گرمای ویژهٔ ماده ای است که جسم از آن ساخته شده است. گرمای ویژهٔ مولی یک ماده بر ابر است با ظرفیت گرمایی هر مول پیا $6/02 \times 10^{23}$ بر ابر واحد بنیادی ماده.

گرمای تغییر حالت: گرمای جذب شده توسط یک ماده ممکن است حالت فیزیکی ماده را تغییر دهد مثلا از جامد به مایع یا از مایع به گاز . مقدار انرژی مورد نیاز برای تغییر حالت (نه تغییر دمای) یکای جرم یک مادهٔ معین را گرمای تغییر حالت L می نامند ,بنابراین

$$Q = Lm$$

گرمای تبخیر: L_v عبارت است از مقدار انرژی مربوط به یکای جرم که باید به مایع داد تا بخار شود یا از گاز گرفت تا به مایع تبدیل شود. گرمای ذوب L_F عبارت است از مقدار انرژی مربوط به یکای جرم که باید به یک جسم جامد داد تا ذوب شود, یا از یک مایع گرفت تا منجمد شود.

کار مربوط به تغییر حجم: یک گاز می تواند با محیط خود از طریق کار انرژی مبادله کند. مقدار کار سربوط به تغییر حجم: یک گاز می تواند با تراکم آن از حجم اولیه v_f تا حجم گاز در هنگام انبساط یا تراکم آن از حجم اولیه v_i با رابطهٔ زیر داده می شود:

$$w = \int dw = \int_{v_i}^{v_f} p \ dv$$

چون فشار p ممکن است در طی تغییر حجم تغییر کند,انتگر الگیری ضروری است.

قانون اول ترمودینامیک: اصل پایستگی انرژی برای یک فرآیند ترمودینامیکیبه صورت قانون اول پایستگی بیان می شود,که می تواند شکل های زیر را داشته باشد:

$$\Delta E_{int} = E_{int,f} - E_{int,i} = Q - w$$
 (قانون اول) $dE_{int} = dQ - dW$ (قانون دوم)

 E_{int} انرژی درونی ماده را نشان می دهدکه فقط به حالت ماده (دما,فشار, حجم) بستگی دارد.Qانرژی مبادله شده به صورت گرما بین سامانه و محیط آن است . اگر سامانه گرما جذب کند Q مثبت و اگر سامانه گرما از دست بدهدQمنفی است.W کار انجام شده به وسیلهٔ سامانه است؛اگر سامانه بر اثر نیروی خارجی وارد شده خارجی وارد شده اظراف منبسط شود,W مثبت و اگر سامانه بر اثر نیروی خارجی وارد شده منقبض شود,W منقل از مسیر است.

کاربردهای قانون اول ترمودینامیک: قانون اول ترمودینامیک در چند حالت خاص به کار می رود:

$$Q=0$$
 , $\Delta E_{int}=-w$ (فر آیند های بی در رو) $w=0$, $\Delta E_{int}=Q$ (فر آیند های حجم ثابت) $\Delta E_{int}=0$, $Q=w$ (فر آیند های چرخه ای) $Q=w=\Delta E_{int}=0$

رسانش و همرفت و تابش: آهنگ رسانش انرژی رسانش و طریق بره ای که وجوه آن در دماهای

: قرار دارند عبارت است از $T_{
m C}$

$$oldsymbol{p}_{$$
رسانش $}=rac{Q}{\mathsf{t}}=\mathrm{k}\,\mathrm{A}\,rac{\mathrm{T_{H}}-\mathrm{T_{C}}}{\mathrm{L}}$

که در آن Aمساحت, A ضخامت بره, و A رسانندگی گرمایی ماده است . همرفت هنگامی رخ می دهد که اختلاف دما باعث انتقال انرژی به وسیلهٔ حرکت در داخل یک شاره شود تابش و عبارت است از انتقال انرژی از طریق گسیل انرژی الکترومغناطیسی . آهنگ تابش p, که با آن جسمی انرژی را از طریق تابش گرمایی گسیل می کند برابر است با:

$$p_{milim_{o}} = \sigma \, \epsilon \, A \, T^4$$

که در آن $(\frac{5}{6703} \times \frac{10^5 w}{m^2} \cdot k^4)$ تابت استفان بولنزمن $\sigma = (\frac{5}{6703} \times \frac{10^5 w}{m^2} \cdot k^4)$ مساحت سطح و σ در آن σ در آن σ است . آهنگ جذب σ که با آن جسمی انرژی را از طریق تابش و σ در دمای یکنواخت σ یکنواخت σ (بر حسب کلوین) قرار دارد جذب می کند, عبارت است از :

$$p_{
ho
ho} = \sigma \, \epsilon \, A T_{
ho
ho}^4$$
محیط