

Pnu-Soal.ir

بعين عسله

5- *ر*اه هل پيترسو**ن** :

```
int turn;
int flag[2]={0};
Enter(int pid)
{
  int other;
  turn=pid;
  flag[pid]=1;
  other=1-pid;
  while((turn=pid)&&(flag[other]= = 1));
}

Exit(pid)
{
  Flag[pid]=0;
}
```

توفییح: این الکوریتم از رو تابع ;()Enter() تشکیل یافته است. قبل از وارد شرن به نامیه بمرانی هر پردازه بایر تابع ;()Enter را صرا زره و شماره پردازه فور را به عنوان آرگومان به آن بفرستراین تابع باعث می شود که پردازه تا زمانی که بتواند برون فطر وارد نامیه بمرانی شود، منتظر باقی بماند. پس از انبام کارهای نامیه بمرانی (دستکاری متغیر های مشترک)، پردازه تابع ;()Exit را صرا می زند که نشان دهد کارش در نامیه بمرانی تمام شره و سایر پردازش ها در صورت نیاز می توانند وارد نامیه بمرانی بشوند. پردازش ها از دو متغیر مشترک و turn و flag استفاده می کنند.

 $p_0 \frac{p_0}{\text{Enter}(0)};$ Critical_Section();

Exit(0);

 $\frac{p_1 \, (j, j)}{\text{Enter}(1);}$ Critical_Section();
Exit(1);

رو پررازش همکار p_{0} و p_{1} توابع فوق را به صورت زیر استفاره می کننر.

الف:این الگوریتم شرط انعصار متقابل را بر آورده می کنر، زیرا فرض کنید هر دو پردازه باهم بفواهند وارد نامیه بمرانی بشوند، چون قبل از ورود به نامیه بمرانی ملقه (while را داریم، پردازه ای در ملقه می ماند که آفرین با ر مقدار turn را تغییر داده باشد، و پردازه دیگر وارد ملقه می شود.

ب:شرط پیشرفت نیز بر قرار است، زیرا هر پررازه به هنگام فروج از نامیه بمرانی، flag متناظر فور را صفر کرره و همین عمل امازه ورور ریگر پررازه ها را با توجه به شرایط پررازه می رهر. به عبارتی پررازه ای که رر قسمت R.C فور باشر رر تصمیم گیری ورور ریگر پررازه ها به نامیه بمرانی رفالت نرارر.

از پنج راه مل گفته شره، رو راه مل آخر، که شرایط سه کانه را بر آورره می کننر، مشکل Busy waiting (انتظار مشغول) رارنر، یعنی اینکه 1- یعنی اگر پروسسی بفواهر به نامیه بمرانی اش وارد شود ولی ابازه نراشته باشر، در یک ملقه بی کار می افتر، تا هنگامی که ابازه او صادر گردرد. این روش باعث اتلاف وقت CPU می گردر.

2- فرض کنید رو پردازه یکی با الویت بالا و ریگری با الویت پایین در سیستم داشته باشیم، اگر پردازه الویت پایین در نامیه بمرانی باشد و پردازه الویت بالا از راه برسر و بفواهر وارد نامیه بمرانی بشود.دافل ملقه گیر می افتر. و چون الویت این پردازه بالاتر از الویت پردازه ای می باشر که در نامیه بمرانی است، بنابراین پردازه موجود در نامیه بمرانی هیچ فرصت اجرا(برست آوردن CPU) را ندارد، پس نمی توانر از نامیه بمرانی فارج شود و پردازه الویت بالا مرام در تست شرایط، مشغول می باشر(تا بی نهایت در ملقه دور می زنر). پس هیچ کاری پیش نمی رود.

نیستنر.	مسائل پیچیره	م لحتمي	ه قابل	ین است کا	لُفته شره ا	وش های ٔ	مشکل ریگر ر	
---------	--------------	---------	--------	-----------	-------------	----------	-------------	--



6- سمافورها(Semaphores-راهنما ها)

سمافور x یک متغییر صمیح می باشر که جرای از مقرار رهی اولیه،فقط از طریق رو عمل اتمیک استاندار زیر قابل رسترسی است

 $wait() \rightarrow p()-1$

 $signal() \rightarrow v() - 2$

v و v به صورت زیر است.

 $\frac{\text{Semaphore}(x)}{P(x)}$

While($x \le 0$); x + +

X--

 \square سمافور ها را می توان برای مساله بنش بمرانی n پردازش استفاره کرد. فرض کنید دو پردازش p_2 و p_2 به شکل زیر امِرا شونر(مقدار اولیه سمافور p_3 می باشد)

 $\begin{array}{ccc}
p_1 & p_2 \\
\hline
p(x); & p(x); \\
c++; & c--; \\
v(x); & v(x);
\end{array}$

فرضا اگر ابترا پردازه p_1 بفواهد ابرا شود با تابع p_1 مقدار سمافور را صغر می کند و بعد وارد نامیه بمرانی می شود(بهوت دستگاری متغییر مشترک) و در انتها با دستور v مقدار سمافور را یک می کند، که قبل از یک شدن مقدار سمافور، اگر پردازه p_2 می فواست وارد نامیه بمرانی شود در ملقه v مقدار سمافور یک شود) بمرانی شود در ملقه v به v به سافور یک شود) بمرانی شود و باید به مشکل v به صورت داده شده باشد و سمافور v فقط در بردارنده یک مقدار باشد مشکل v به صورت داده شده باشد و سمافور v فقط در بردارنده یک مقدار باشد مشکل v به صورت داده شده باشد و سمافور v و v با کاملتر می کنیم. در این مالت زمانی که پروسس، امازه ورود به نامیه بمرانی اش را ندارد بلوکه یا مسرود می شود(به مای آنکه در یک ملقه v به به بایدن ترتیب آن پروسس به مالت تعلیق می رودتا هنگامی که پروسس دیکری آن را بیدار (v v v v ملکه) کند

اساختار واقعی سمافور، p و v به صورت زیر است.

Struct semaphore
{
List of process l;
Int value:
}

توفییح:وقتی پردازشی عمل p , p امرا کرده و سمافور را غیر مثبت می یابر، باید صبر کند. اما به بای ملقه p منتقل می کردد انتظار مربوط به آن سمافور قرار داده می شود و عالت پردازش به p block تغییر می یابر. سپس کنترل به زمانبند p منتقل می کردد تا پردازش دیگری را برای امرا، انتفاب کند. فرایندی که p block شده بر اثر امرای عمل p توسط فرایند ریگر از سر گرفته می شود. این فرایند توسط یک عمل wakeup بیرا, شده و از عالت انتظار به عالت آماده می رود و در صف p Re p قرار داده می شود. p میرانیز توسط یک عمل wakeup بیرا, شده و از عالت انتظار به عالت آماده می رود و در صف p قرار داده می شود. p در ساختار مدید مقدار سمافور می تواند منفی باشر، که قرر مطلق این مقدار برابر تعراد پردازه هائی است که منتظر این سمافور هستند p کند p سختار بردازه هائی است که منتظر این سمافور هستند p کند p سختار بردازه هائی است که منتظر این سمافور هستند p مسئله تولیر کننره و مصرف کننده و مصرف کننده و مور در در که به طور همروند امرا می شوند، تولیر کننده یک سری اقلام اطلاعاتی را تولیر می کند و در یک بافر که اندازه آن ممرود است قرار می دهد. پردازه مصرف کننده این اقلام اطلاعاتی را تولیر می کند.

Int Buffer[max]:

Int Buffer[max];
Int count=0;
Producer(){
While(1){
Produce an item;
Buffer[count]=item;
Count ++;
}
Concumer(){
Count--;
Item=Buffer[count];
Consum an item;
}


نكته: رستورات ++ count -- و count به صورت زير عمل مي كننر.

_Count	Count++
Mov Ax,Count;	Mov Ax,Count;
Sub Ax,1;	Add Ax,1;
Mov Count,Ax;	Mov Count,Ax;


 \Box ممرودیت هائی که در این مسئله وبود دارند عبارتند از: \Box اگر بافر پر باشد و تولید کننده بغواهد یک قلع اطلا عاتی را در بافر قرار دهد، می بایست صبر کند تا بافر غالی شود. \Box اگر بافر غالی باشد ومصرف کننده بغواهد یک قلع اطلا عاتی را از بافر بردارد، می بایست صبر کند تا اطلاعاتی در بافر قرار داده شود. \Box مشکل دیگر مربوط به متغییر مشترک count می باشد، به طور مثال فرض کنید C اشد، و پردازه مصرف کننده بغواهد یک قلع اطلاعاتی را از بافر بردارد، در این صورت اگر این پردازه به دستور ;Mov Ax,Count برسد سه را در A قرار می دهد، عال قبل از اینکه مقدار تغییر یافته count یعنی دو در A نوشته شود، C Context switching رخ می دهد و پردازه تولید کننده امرا می شود.این پردازه مقدار تغییر یافته count براین سه را در A قرار می دهد. اگر پردازه تولید کننده ابتدا، مقدار تغییر یافته count بنویسد و بعد از آن پردازه مقدار تغییر یافته count را استفاده از په رواهد شد. که هر دو عالت نادرست هستند، زیرا مقدار نهائی باید سه باشد، پس این مشکلاات می بایست عل شوند. با استفاده از سمافور ها می توانیع برنامه تولید کننده و مصرف کننده را به شکل زیر بنویسیم.

```
Semaphor mutex=1, Count=0;
                                                   Consumer(){
Semaphor empty=max;
                                                    while(1){
Semaphor full=0;
                                                    P(full):
Producer(){
                                                    P(mutex);
While(1){
                                                    Count - -:
Produce an item;
                                                    item=Buffer[count];
P(empty);
                                                    V(mutex);
P(mutex);
                                                    V(empty);
Buffer[count] = item;
                                                    consum the item;
Count ++;
                                                     }}
V(mutex);
```

مثال: فرض کنیر پردازه های p_3, p_2, p_1, p_0 می خواهنر به صورت هم رونر امِرا شونر. با استفاره از سمافور ها دستوراتی بنویسیر، که هماهنگی بین پردازه ها را به صورت شکل فوق فراهم کننر p_0



Semaphor
$$S_{12} = 0$$
 Semaphore $S_3 = 0$ Cobegin() { $p_0(), p_1(), p_2(), p_3()$ }



$$P_{1}() \{$$

$$P(S_{12})$$

$$\vdots$$

$$V(S_{3})$$

$$\}$$

$$P_{2}() \{$$

$$P(S_{12})$$


$$\vdots$$

$$V(S_{3})$$

$$\}$$

$$P_3()$$
{
 $P(S_3)$
 $P(S_3)$
 \vdots
}

مثال: فرض کنید پررازه های $p_6, p_5, p_3, p_2, p_1, p_1$ می فواهند به صورت هم روند امِرا شوند. با استفاره از سمافور ها رستوراتی بنویسید، که هماهنگی بین پررازه ها را به صورت شکل فوق فراهم کنند



semaphor
$$s_1 = 0$$
, $s_{234} = 0$;
Cobegin(){
$$p_1(), p_2(), p_3(), p_4(), p_5(), p_6()$$
 }

$$p_1() \{$$
 \vdots
 $V(s_1);$
 $V(s_1);$
 $V(s_1);$
 $V(s_1);$

$$p_{2}() \{ P(s_{1}) \\ \vdots \\ V(s_{234}); \}$$

$$p_{3}()$$
{
 $P(s_{1})$
 \vdots
 $V(s_{234});$
}

$$p_4()$$
{
 $P(s_1)$
 \vdots
 $V(s_{234});$
}

$$p_5()$$
{
 $P(s_{234});$
 $P(s_{234});$
 $P(s_{234});$
 \vdots
}

$$p_6()\{$$
 \vdots
 $comands$
 \vdots
 $\}$

مل:

Pnu-Soal.ir