# الجمن علمي كالبيوتر

### Pnu-Soal.ir

جلسه ششع

```
      Semaphor a = 1, b = 1;

      P_0:
      p_1:

      p(a);
      p(b);

      p(b);
      p(a);

      p(a);
      p(a);

      p(a);
```

سمافورها می توانند سبب بن بست شوند دو پردازه  $p_0$ ,  $p_1$  را در نظر بگرید. فرض کنید  $p_0$  رستور p(a); را امرا کرده باشد، در همین لفظه عمل تعویف متن رخ دهد و پردازه  $p_1$  رستور  $p_2$  رستور  $p_3$  را امرا کند، یال اگر پرداز  $p_3$  رستور  $p_4$  را امرا کند، یال پردازه  $p_4$  رستور  $p_5$  را امرا کند، یا پردازه می شوند (هر دو منتظر هم باقی می مانند)، در این می کوئیم بین پردازه ها بن بست رخ دا ده است، پس سمافور ها می توانند سبب بن بست شوند.

#### 7- مانيتور (monitor)؛

سمافور ها با همه مزایائی که دارنر،پیپیره می باشنر به عبارتی، در استفاده از سمافورها می بایست فیلی دقت کرد، زیرا یک دستور ۷ اضافی سبب مشکل می شود. مانیتور ها ابزارهای سطح بالائی هستنر که این مشکل را نرارنر، مانیتور یک سافتمان داده ای شامل توابع،متغیر های معمولی، متغیر های شرطی می باشند، که این متغیر های شرطی فقط از طریق دستورات signal قابل دستیابی هستند، اگر پردازه ای در دافل مانیتور دستور باشد، که این پردازه در لیست پردازه های آن متغیر شرطی قرار کرفته، و بلاک می شود و پردازه های دیگر می تواند در هر مانیتور شوند، یکی از توابع دافل مانیتور را امرا کنند. در هر لفظه فقط یک پردازه می تواند در دافل مانیتور باشد. یعنی فقط یک پردازه می تواند در هر ایال امرای توابع دافل مانیتور باشد.

∐متغیر های شرطی، مقدار دهی نمی شوند و مقدار نمی کیرند. □ دستور signal سبب می شود اکر پردازه ای در صف بلاک آن متغیر شرطی باشد، بیدار شود و وارد مانیتور شده و اجرایش را از مملی که قبلا

بلاک شره بور، ارامه رهر. [] کنترل ورور به نامیه بمرانی را به هنگام استفاره از مانیتور، کامپایلر انبام می رهر، به طوری که کامپایلر ابازه نمی رهر بیش از یک پررازه رر مانیتور اجرا شور، پس بهتر است نوامی بمرانی رر مانیتور نوشته شور.

مسئله تولير كننره-مصرف كننره با استفاره از مانيتور

```
Monitor Tolid - Masraf
Condition full, empty
garardadan (){
                            Bardash tan(){
                                                         producer (){
                                                                                           consumer (){
if (count == max)
                           if (count = 0)
                                                         while (1){
                                                                                            while (1){
wait (full);
                              wait (empty);
                                                       produce an item;
                                                                                           Tolid - masraf .bardash tan();
Buffer [count ]=item;
                                                        tolid – masraf .garardadan ()
                           count --;
                                                                                             consum item;
count ++;
                              item = Buffer [count ];
if (count == 1)
                             if (count == max - 1)
                                                          }}
                                                                                            }}
signal (empty)
                           signal (full);
```

S. Hemmati 2006

یک تربید می است این کند، ولی برای استفاره سمافور لزومی به بشتبیانی از طرف کامیابلر نیست، فقط کافی است

مانیتور را می بایست متما کامپایلر پشتیبانی کنر، ولی برای استفاره سمافور لزومی به پشتیبانی از طرف کامپایلر نیست، فقط کافی است سیستم عامل سمافور را پشتیبانی کنر، که در این صورت می توان با استفاره از دستورات p,v پیاره سازی کرد.

#### بن بست پررازه ها(Process Deadlocks)

اگر مجموعه ای از پررازه ها در سیستم منتظر وقوع مارثه ای باشنر که توسط ریگری انبام شور و هیچ کاری در سیستم پیش نرود، کوئیم سیسیتم رپار بن بست شره است.

شرایط وقوع بن بست: برای رخ رادن یک بن بست هر چهار شرط زیر باید برقرار باشنر.

- 1- انعمار متقابل (Mutual Exclusion)
- 2- گرفتن و منتظر مانرن(Hold and wait)-2
- (No preemption)(نهماری بورن)(حدم پس کرفتن (انهماری بورن)
  - 4- انتظار چرفشی (Circular Wait)

انعمار متقابل برین معناست که منبع یا منابع درهر آن، فقط توسط یک پردازه قابل استفاده باشنر.

گرفتن و منتظر مانرن یعنی پردازه یک سری منابع مورد نیازش را در اختیار کرفته، و منتظر منابعی است که در اختیار دیگر پردازه ها است عرم پس گرفتن برین معناست که به اجبار نمی توان منبع یا منابعی را از پردازه پس گرفتن

انتظار پرفشی یعنی بایستی مجموعه ای از پردازش ها  $\{p_0\,,p_1\,,\cdots\,p_n\}$  وجود داشته باشد به طوری که  $p_0$  منتظر منبعی از  $p_1\,,p_1\,$  باشد.

 $G(V,E) \leftarrow \text{(Resource Graph)}$ روش توصیف بی بست: استفاره از گراف تفصیص منابع

مستطیل = R منابع  $R_1$ 

 $\langle p_0 \rangle = P = \langle p_0 \rangle$ 


در گراف تفصیص منابع، گره ها از نوع منابع یا پررازه انر، که منابع با مستطیل نمایش راره می شوند و تعرار نمونه های آن با نقطه رافل آن مشفص می شوند و پررازه ها با رایره مشفص می شوند.


یال های گراف تفصیص منابع جهت دار می باشنر که یا از پردازه به منابع می باشر(برین معناست که پردازه  $p_i$  منتظر منبع  $R_j$  است ) به این شکل.

یا از منبع به پررازه می باشر(برین معنا است که یک نمونه از منبع  $R_j$   $R_j$  می باشر) به این شکل.

 $R_j$   $p_i$ 

می توا اثبات کرد که اگر گراف دارای هیچ سیکلی(ملقه یا loop) نباشد، هیچ پردازشی در سیستم در بنبست نفواهد بود.  $\Box$  اگر گراف دارای سیکلی باشد، اعتمال دارد بن بست وجود داشته باشد. پس وجود ملقه در گراف شرط لازم برای بن بست است و نه شرط کافی






مل: فير

توضیح: (, شکل گفته شره (, گراف ملقه وجور (ار ولی سیستم(پررازه ها) (, بن بست نیستند، (پرا پررازه ) به منابع (پکری نیاز ندار ( ) و بنابراین

 $p_1$  امرایش را به اتمام رسانره و منبع  $R_2$  را رها می سازر با رها سافتن منبع  $R_2$  بن بست شکسته میشود. منبع  $R_2$  به پردازه ی الزر در این مال تفصیص داده میشود پردازه  $P_1$  تمام منابع موردنیازش را در افتیار دارد، امرایش را به اتمام رسانره و منابع را آزاد می سازد. در این مال منبع  $P_2$  داده، پردازه  $P_3$  نیز با در افتیار داشتن تمام منابع مورد نیازش، امرایش را به پایان رسانره و تمام منابع را آزاد می سازد. که یکی از منابع  $P_3$  است. منبع  $P_3$  به پردازه  $P_3$  تفصیص داده شره و این پردازه با در افتیار داشتن منابع امرایش را به پایان منابع امرایش را به پایان میاند.



مثال: آیا گراف های زیر در بن بست قرار دارنر مل:بله در هر دو بن بست وجود دارد.

مثال: آیا گراف زیر در بن بست قرار دارد.

### فراینر استفاره از منبع:

- 1- در فواست منبع(Request): اگر پردازه ای به منبعی نیاز داشته باشد، دستور سیستمی درفواست منبع را می دهد، که اگر آن منبع آزاد باشد، به پردازه درفواست کننده تفصیص داده می شود، و گرنه پردازه می بایست منتظر منبع باشد
  - 2- بکارگیری منبع(allocation): در صورت وجود منبع درخواست شده، منبع به پردازه درخواست کننده توسط سیستم تفصیص داده می شود. 3- آزاد کردن منبع(Release): پردازه پس از استفاده از منبع تفصیص یافته، منبع را به سیستم برمی رداند.
- open رر خواست منبع و آزار کررن آن، توسط رستورات سیستم عامل(System Call) انهام می شور. مثلا برای فایل رستورات و موارد سیستم عامل(signal) و برای سمافور wait و signal انبام می شور. و همواره سیستم کلیه درخواست ها، تفصیص ها و آزاد شدن منابع را تمت نظر دارد پایان بلسه ششم.

## Pnu-Soal.ir