الجمن علمی کامپوتر دنشگاه آزاد اسانی واحد هش

فلسه ی روم:

عموما کارها در دو دسته قرار می گیرنر

- 1- کارهای I/O Limited) I/O bound):کارهائی که بفش زیاری از اجرای آنها در ارتباط با دستگاههای ورودی افروجی بوره و مفاسبات زیاری ندارند.مثل برنامه ای که می بایست کارنامه ی دانشجویان را چاپ کند
- 2- **کارهای CPU Limited) CPU bound):** کار هائی که همع زیاری مماسبات راشته و بفش عمره نیاز آنها برای امرا وقت پردازنره است.مثل برنامه ای که می بایست یک رستگاه معارله ی صر ممهولی را مل کنر

زكرته

در مورد کاهای CPU bound و I/O bound استفاره از بافر تاثیر زیاری در بهبود اهرا ندارد.

زمانبند بلند مدت می بایست تلفیق مناسبی از کارهای I/O bound و I/O bound را انتفاب کند.

هالت پایدار:زمانی که نرخ ایوار پررازها برابر با نرخ فروج یا فاتمه پررازه ها باشر .بنا بر این زمانبند بلند مدت سعی می کند که سیستم به مالت پایدار برسر.

الگوریتم های زمانبنری کوتاه مدت(پردازنده)؛

عمل زمانبندی کوتاه مدت بر اساس الگوریتم های زمانبندی انبام می شور.این اکوریتم ها سعی در بر آورده کردن معیارهای زیر را دارند.

- 1- عرالت:یعنی سهم پررازه ها از CPU به به طور منصفانه باشر
- 2- **افزایش کارائی:** هرف از کارائی مشغول بورن CPU به طور ایره آل است.
- 3- **افزایش گذررهی:**منظور تعرار پررازه های انهام شره در وامر معینی از زمان می باشر.
- **4۔ کاهش زمان پاسخ:**زمان ما بین مطرح شرن یک پردازه تا اولین امِرای آن پردازه می باشر.

این اهداف کاملا باهم در تناقض انر بنا براین می بایست سعی شود مصالمه ای بین این اهداف صورت گیرد.

نمان انتظار (waiting Time)؛ مدت زمانی را که پررازه در عالت آماده است و منتظر CPU می باشر را زمان انتظار کوینر \Box
کے زمان اجرا(Runing Time): مدت زمانی را که پردازه بر روی CPU در عال اجراست را زمان اجرا کوینر
🗆 زمان ۱/۵ : مرت زمانی است که پررازه نیاز به عمل ۱/۵ رارر

🗖 **زمان گررش کار(Turnatound Time)؛** مرت زمان ما بین ورود یک پردازه به سیستم تا اجرای کامل یک پردازه را زمان کردش کار کوینر.

'טק	<i>گر</i> رش ُ	= زما <u>ن</u>	انتظار	+زمان	اجرا	(daj +	I/O	مت <i>ن+زمان</i>	تعویش] زمان	
-----	----------------	----------------	--------	-------	------	--------	-----	------------------	-------	--------	--

☐ **زمان تعویف متن:**زمانی است که برای تعویف پررازه ها بر روی CPU صرف میشور.که این عمل شامل زفیره عالت پررازه رر عال اجراو Update ثبات های سیستع به مقاریر پررازه جریر می باشر.

الكوريتم هاى زمانبندى به رو رسته تقسيم مى شوند.

1-اندهاری یا انقطاع نا پزیر(Preemptive):در این اکورریتم ها تا زمان فاتمه پردازه و یا تا زمان نیاز به عمل ۱/۵ نمی توان CPU را از پردازه در عال امِرا کرفت و به پردازه دیکری انتساب داد.

Pnu-Soal.ir

2-غیر انمصاری یا انقطاع پذیر(Non Preemptive): در این الکوریتم ها در پایان برش زمانی (Time Slice) و یا تغییر شرایط سیستم، مدیر زمانبندی می تواند کنترل پردازنده را از یک پردازه در عال اجرا کرفته و به پردازه دیکری بدهد.

الگوریتم الویت با اولین وروری-FCFS-FCFS یا Frist Out یا Frist Out الگوریتم

این الکوریتم به سارگی هر پردازه ورودی را در صف FIFO قرار داده و از سر صف امِرایش را شروع می کند و امِرای پردازه ها را به طور انمصاری انبام میرهد.

مزايا:

ساركي اجرا- عملي بورن

معايب:

1-زیار بورن میانگین زمان انتظار (زمان کررش کار)

2-انقطاع نا پزیری و غیر قابل استفاره بورن در سیستم های اشتراک زمانی است

اللوريتم الويت باكوتاهترين كار - Shortest Job Frist) SJF):

این الگوریتم از بین پررازه های موبور در صف آماره، پررازه ای را جهت اجرا انتفاب می کند که زمان اجرای کمتری نیاز راشته باشرو پررازه در عال اجرا اجرایش را به صورت انقطاع ناپذیر ارامه می رهد.

معایب:

1- نیاز به راشتن اطلاعات مقاطع زمانی مور نیاز قبل از شروع اجرا

2- امتمال به تعویق افتارن کارهای طولانی

3- انقطاع نا پزیری

مزایا:درارا بودن کمترین زمان برکشت یا زمان انتظار ما بین تمام الکوریتم ها

(Shortest Remaining Time) SRT - الويت با كمترين زمان باقيمانره

در این الکوریتم انتفاب بر اساس کمترین زمان مورد نیاز برای کامل شرن صورت میگیرد. این الکوریتم غیر انمصاری بوره و با ورود هر پردازه به صف آماده، بر رسی زمان باقیمانده پردازه ها انبام می گیرد، اگر پردازه تازه وارد شده، زمان کمتری برای کامل شدن لازم دارد، پردازنده در افتیار آن قرار می گیرد.

معایب:امتمال تعویق کارهای طولانی-نیاز به رانستن زمان مورد نیاز پررازه ها

مزایا:انقطاع پذیری - زمان پاسخ نسبتا مناسب

مثال: در سیستمی سه پردازه P_0 و P_1 و P_2 مطابق برول زیر با زمان های ورود و ابرای داده شره قرار دارنر مطلوب است مماسبه میانگین زمان انتظار و میانگین زمان کردش کار در مالت های زیر

الف:برای زمانبندی پررازه ها از الگوریتم FCFS استفاره شور.

ب:برای زمانبندی پررازه ها از الکوریتم SJF استفاره شور.

ج:برای زمانبندی پررازه ها از الکوریتم SRT استفاره شور.

پردازه	زمان رسیرن	زمان اجرا
P_0	t	4
P_1	t+1	2
P_2	t+2	1



الف:


انتظار
$$=\frac{0+3+4}{3}=\frac{7}{3}$$
 میانگیری زمان کررش کار $=\frac{(0+4)+(3+2)+(4+1)}{3}=\frac{14}{3}$

ب)در این شرایط اگر پردازه ای شروع به اجرا شور تا انتها ادامه می یابد در مرمله ی بعد پردازه ای برای اجرا انتفاب می شور که کمترین زمان اجرا را دارد بنا براین اول PO (در این لفظه فقط همین را داریم) تا لفظه ی4 اجرا میشود در این لفظه دو تا پردازه آماده داریم که P1 در این کمتری را برای اجرا می فواهد پس تا لفظه ی 5 اجرا می شود از 5 تا 7 زمان اجرای P1 می باشد.

انتظار (مان انتظار P0=0s , P1=4s , P2=2s

$$=\frac{(0+4)+(4+2)+(2+1)}{3}=\frac{13}{3}$$
 هیانگین زمان انتظار $=\frac{0+4+2}{3}=\frac{13}{3}$ هیانگین زمان کررش کار

ج) در این شرایط در تمامی لفظه های امرا اگر پردازه ای از را ه برسر که زمان امرایش کمتر از زمان باقیمانره پردازه در عال امرا باشر پردازنره را در اختیار کرفته و شروع به امرا می کنر P0=3s,p1=0s,p2=15 ؛ زمان انتظار



انتظار
$$=\frac{3+0+1}{3}=\frac{4}{3}$$

$$\lambda_{\zeta}(\hat{\omega}) = \frac{(3+4)+(0+2)+(1+1)}{3} = \frac{11}{3}$$

پردازه	زمان رسیرن	زمان اجرا
P_0	0	4
P_1	0	3
P_2	1	1

مثال: مثال قبل را با مِرول زیر مل کنید(برای قسمت ب و ج)



SJF (ψ

ردش (مان کردش
$$ATT = \frac{(4+4)+(0+3)+(2+1)}{3} = \frac{14}{3}$$

میانگین زمان انتظار
$$AWT=rac{4+0+2}{3}=2$$

SRT (ج

$$ATT = \frac{(4+4)+(1+3)+(0+1)}{3} = \frac{13}{3}$$

$$AWT = \frac{4+1+0}{3} = \frac{5}{3}$$

پایان فلسه روم

Pnu-Soal.ir