

- ¿Por qué usar VLSM? Un ejemplo
- Con VLSM:
  - Máscara de 24 bits en los segmentos LAN para los 250 hosts.
  - ☐ Máscara de 30 bits para el enlace WAN.




Otro ejemplo teniendo asignada la subred 172.16.32.0/20



- Paso 1 Calcular la máscara para la/s subred/es de mayor cantidad de hosts:
  - En el ejemplo se requieren 6 bits para hosts → la máscara es 255.255.255.192 o /26
- Paso 2
  Escribir 172.16.32.0 en forma binaria
- Paso 3
  Dibujar una línea vertical por el límite original de la subred (/20)

- Paso 4
  Dibujar una línea vertical por el segundo límite de subred (/26)
- Paso 5
  Calcular las 64 direcciones de subred usando los bits entre las 2 líneas. La figura muestra las primeras 5 subredes disponibles



- Las primeras 4 subredes se pueden usar para las LANs
- Siguientes pasos: a la 5ta subred la podemos dividir para obtener las direcciones de los enlaces WAN, usando una máscara /30, siguiendo el mismo procedimiento

