


### REPASO CLASE ANTERIOR

### Esquemas de ejecución:

- Estático:
  - Todos los registros de activación cargados en la memoria
  - No permite recursión
- Basado en pila:
  - Registros de activación activos
  - · Permite recursión
  - · Permanente cambio en zona de datos

### procesador



- Casos C1 y C2 sobre esquema Estático
- Casos C3, C4 y C5 sobre esquema Basado en Pila
- Caso C6 sobre esquema Dinámico

### Esquema Estático

- Casos C1 y C2 sobre
  - Con el caso C2 se vio la necesidad de colocar en el RA el "punto de retorno"


celda para i
celda para j
Registro de activación

Variables estáticas
Pto de retorno

### Esquema Basado en Pila

- Casos C3
  - Necesidad de colocar "Valor de Retorno", "Link dinámico" y trabajar con el "Current" y el "Free"
- Caso C4
  - Necesidad de "Link estático"

Variables automáticas



### Esquema Basado en Pila

- Casos C5
  - Variables Semidinámicas, los datos se guardan en la pila
  - Variables Dinámicas, los datos se almacenan en la Heap

### Esquema Dinámico

Todo en la Heap

- Conjunto de sentencias que representan acción abstracta.
- Representan una unidad de programa.
- Amplían el lenguaje
- El ejemplo mas usual y útil presente desde los primeros lenguajes ensambladores son las subprogramas, unidades de programa con llamada explicita, que responden al esquema de call/return.
- A nivel de diseño permite definir una operación creada por el usuario a semejanza de las operaciones primarias integradas en el lenguaje

### Formas de subprogramas

- Procedimientos
  - Definen nuevas sentencias creadas por el usuario.
  - Los resultados los produce en variables no locales o en parámetros que cambian su valor.
  - En Fortran se los llaman subrutinas, pero en general se los llama procedimientos.

#### Funciones

- Define un nuevo operador.
- Similar a las funciones matemáticas ya que solo producen un valor y no producen efectos laterales.
- Se las invoca dentro de expresiones con su lista de parámetros reales.
- El valor que produce reemplaza a la invocación dentro de la expresión

### Subprogramas

- Definición
  - Especificación o encabezado
    - Contiene el nombre y la lista de parámetros.
  - Implementación
    - Contiene la definición de las variables locales y las sentencias que forman su código.

#### Uso

 El subprograma se lo invoca por su nombre, indicando la lista de argumentos que se usurarán y generando una instancia de la unidad.

### Conclusiones:

- Al diseñar un subprograma el programador se concentra en cómo trabaja dicho subprograma.
- Cuando se usa el subprograma se ignorara el cómo y se concentra en el qué se puede hacer. Es decir la implementación permanece oculta.
- Con una sola definición se pueden crear muchas activaciones. La definición de un subprograma es un patrón para crear activaciones durante la ejecución.
- Un subprograma es la implementación de una acción abstracta y su invocación representa el uso de dicha abstracción.
- Codificar un subprograma es como si hubiéramos incorporado una nueva sentencia a nuestro lenguaje.

Formas de compartir datos entre diferentes unidades:

- A través del acceso al ambiente no local
- A través del uso de parámetros

- A través del acceso al ambiente no local
  - Ambiente común explícito
    - Ejemplos:
      - COMMON de FORTRAN
      - Con uso de paquetes de ADA
      - Con variables externas de PL/1
  - Ambiente no local implícito
    - Utilizando regla de alcance dinámico
    - Utilizando regla de alcance estático

```
Procedure Main;
  var x,z,n: integer;
  Procedure A1()
       var m: integer;
       Begin
       m:=3; x:=x+m+1; z:=z+1+n;
       end;
   Procedure A2()
        var x, z: integer;
        Procedure A3();
               var z, n: integer;
               begin
               n:=3; z:= x + n; A1();
               end;
       begin
       x:= 1; z:= x + n; A3();
       end;
   begin
  x:=2; z:=1; n:=4; A2();
  end.
```

- Pasaje de Parámetros
  - El pasaje de parámetros es el mas flexible y permite la transferencia de diferentes datos en cada llamada.
  - Proporciona ventajas en legibilidad y modificabilidad.
  - Nos permiten compartir los datos en forma abstracta ya que indican con precisión qué es exactamente lo que se comparte

### Lista de parámetros:

- Conjunto de datos que se van a compartir
  - Parámetros reales
    - Parámetros que se codifican en la invocación del subprograma.
    - Puede ser local a la unidad llamadora, o ser a su vez un parámetro formal de ella o un dato no local pero visible en dicha unidad o una expresión
  - Parámetros formales
    - Parámetros declarados en la especificación del subprograma
    - Contiene los nombres y los tipos de los datos compartidos
    - En general son similares a variables locales

Si es una función debe darse el tipo de lo que ser retorna

- Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales
  - Evaluación:
    - En general en el momento de la invocación primero se evalúa los parámetros reales, y luego se hace la ligadura antes de transferir el control a la unidad llamada.
  - Ligadura:
    - Posicional: Se corresponden con la posición que ocupan en la lista
    - Palabra clave o nombre: Se corresponden con el nombre por lo tanto pueden estar colocados indistintamente en la lista.

En Ada pueden mezclarse ambos métodos. En C++, Ada, Python los parámetros formales pueden tener valores por defecto, con lo cual a veces no es necesario listarlos todos en la invocación




- Clases de parámetros: Datos y Subprograma
  - Parámetros datos

Hay diferentes formas de transmitir los parámetros hacia y desde el programa llamado.

Desde el punto de vista semántico los parámetros formales pueden ser:

- Modo IN: El parámetro formal recibe el dato desde el parámetro real
- Modo out: El parámetro formal envía el dato al parámetro real
- Modo IN/OUT: El parámetro formal recibe el dato del parámetro real y el parámetro formal le envía el dato al parámetro real



#### **Por Valor:**

- El valor del parámetro real se usa para inicializar el correspondiente parámetro real al invocar la unidad.
- Se transfiere el dato real.
- En este caso el parámetro formal actúa como una variable local de la unidad llamada.

Desventaja: consume el tiempo para hacer la copia y el almacenamiento para duplicar el dato.

Ventaja: protege los datos de la unidad llamadora, el parámetro real no se modifica.

```
Ejemplo:
Procedure A;
      Var x: integer;
      Procedure B( y:integer);
             Begin
              y := y + 1;
               Write (x,y);
             End;
      Begin
        x := 9;
               B(x);
        Write (x);
      End;
```

#### Por valor constante:

- No indica si se realiza o no la copia, lo que establece es que la implementación debe verificar que el parámetro real no sea modificado.
- Ejemplo: parámetros IN de ADA.

Desventaja: requiere realizar mas trabajo para implementar los controles.

Ventaja: protege los datos de la unidad llamadora, el parámetro real no se modifica

```
Ejemplo en C/C++
void ActualizarMax( const int x, const int y )
{if ( x > y ) Max= x ;
else Max= y ;}
```

#### Modo OUT

→ Por **Resultado** 

#### Por Resultado:

**Resultado de funciones** 

- El valor del parámetro formal se copia al parámetro real al terminar de ejecutarse la unidad llamada.
- El parámetro formal es una variable local, sin valor inicial.
- Desventaja:
  - Consume tiempo y espacio
  - Si se repiten los parámetros reales los resultados pueden ser diferentes.
  - Se debe tener en cuenta el momento en que se evalúa el parámetro real
- Ventaja: protege los datos de la unidad llamadora, el parámetro real no se modifica en la ejecución de la unidad llamada

#### Por resultado de funciones:

 El resultado de una función puede devolverse con el return como en Python, C, etc., o como en Pascal en el nombre de la función (ultimo valor asignado) que se considera como una variable local.

```
Ej: En C

En Pascal

int f1(int m);

Function F1(m:integer):integer;


begin

return(m)

F1:=m + 5;

end;
```

 Dicho resultado reemplaza la invocación en la expresión que contiene el llamado.



#### Por Valor/Resultado:

- Copia a la entrada y a la salida de la activación de la unidad llamadora.
- El parámetro formal es una variable local que se recibe una copia a la entrada del contenido del parámetro real y a la salida el parámetro real recibe una copia de lo que tiene el parámetro formal.
- Cada referencia al parámetro formal es una referencia local.
- Tiene las desventajas y las ventajas de ambos.

```
Ejemplo:
Procedure A ();
var m:integer;
Procedure B (valor-resultado j:integer);
      begin
       j:=j+5; j:=j+m;
       write (j,m);
      end;
begin
 m:=4; B(m);
 write (m);
end;
```

#### Por Referencia:

- Se transfiere la dirección del parámetro real al parámetro formal.
- El parámetro formal será una variable local a la unidad llamadora que contiene la dirección en el ambiente no local.
- Cada referencia al parámetro formal será a un ambiente no local. Esto significa que cualquier cambio que se realice en el parámetro formal dentro del cuerpo del subprograma quedará registrado en el parámetro real.
- El parámetro real es compartido por la unidad llamada.

#### Desventajas:

- El acceso al dato es mas lento por la indirección
- Se pueden modificar el parámetro real inadvertidamente
- Se pueden generar alias y estos afectan la legibilidad y por lo tanto la confiabilidad, hacen muy difícil la verificación de programas.

#### Ventaja:

Eficiente en tiempo y espacio. No se realizan copias del dato

```
Ejemplo en Pascal:
Procedure A ();
var m:integer;
Procedure B (var j:integer);
      begin
       j:=j+5; j:=j+m;
       write (j,m);
      end;
begin
 m:=4; B(m);
 write (m);
end;
```

#### **Por Nombre:**

- El parámetro formal es sustituido textualmente por el parámetro real.
  - Es decir se establece la ligadura entre parámetro formal y parámetro real en el momento de la invocación pero la ligadura de valor se difiere hasta el momento en que se lo utiliza.
- El objetivo es otorgar mayor flexibilidad a través de esta evolución de valor diferida.
- Si el dato a compartir es:
  - Un único valor se comporta exactamente igual que el pasaje por referencia.
  - Si es una constante es equivalente a por valor.
  - Si es un elemento de un arreglo puede cambiar el suscripto entre las distintas referencias
  - Si es una expresión se evalúa cada vez

```
Procedure A ();
    var m:integer;
a: array[1..10] of integer;
Procedure B (nombre j:integer);
      begin
       j:=j+5;
       m:=m+1;
       j:=j+m; write (j,m);
      end;
begin
 for m=1 to 10 begin a[m]=m; end;
 m:=4; B(a(m));
 write (m);
end;
```

#### Por Nombre (continuación):

- Para implementarlo se utilizan los thunks que son procedimientos sin nombre. Cada aparición del parámetro formal se reemplaza en el cuerpo de la unidad llamado por un invocación a un thunks que en el momento de la ejecución activara al procedimiento que evaluará el parámetro real en el ambiente apropiado.
- Es un método mas flexible pero mas lento, ya que debe evaluarse cada vez que se lo usa.
- Es difícil de implementar y genera soluciones confusas para el lector y el escritor.

### Pasaje de parámetros en funciones

- Las funciones no deberían producir efectos laterales. Es decir no deben alterar el valor de ningún dato (local ni no local) solo producir un resultado.
- Los parámetros formales deberían ser siempre modo IN. (no Pascal y C, si ADA)
- Ortogonalidad. Los resultados deberían poder ser de cualquier tipo.

Ejemplo: Ada

Pascal y Modula solo permiten escalares

### Pasaje de parámetros en algunos lenguajes:

- C:
  - Por valor, (si se necesita por referencia se usan punteros).
  - C, permite pasaje por valor constante, agregándole const

#### Modula II y Pascal:

- Por valor (por defecto)
- Por referencia (opcional: var)

#### - C++:

Igual que C más pasaje por referencia

#### Java:

El único mecanismo contemplado es el paso por copia de valor.
 Pero como las variables de tipos NO primitivos son todas referencias a variables anónimas en el Heap, el paso por valor de una de estas variables constituye en realidad un paso por referencia de la variable.

#### Python:

 Contempla el pasaje por valor, pero si lo que se pasa es un objeto "mutable", ejemplo: listas, no se hace una copia sino que se trabaja sobre él.

### Pasaje de parámetros en algunos lenguajes:

- C:
  - Por valor, (si se necesita por referencia se usan punteros).
  - C, permite pasaje por valor constante, agregándole const

#### Modula II y Pascal:

- Por valor (por defecto)
- Por referencia (opcional: var)

#### - C++:

Igual que C más pasaje por referencia

#### Java:

El único mecanismo contemplado es el paso por copia de valor.
 Pero como las variables de tipos NO primitivos son todas referencias a variables anónimas en el Heap, el paso por valor de una de estas variables constituye en realidad un paso por referencia de la variable.

#### Python:

Envía objetos que pueden ser "inmutables" o "mutables". Si es inmutable actuará como por valor y, si es mutable, ejemplo: listas, no se hace una copia sino que se trabaja sobre él.

- Pasaje de parámetros en distintos lenguajes (continuación):
  - ADA:
    - Por copia IN (por defecto)
    - Por resultado OUT
    - IN OUT.
      - Para los tipos primitivos indica por valor-resultado,
      - Para los tipos no primitivos, datos compuestos (arreglos, registro) se hace por referencia
    - Particularidad de ADA:
      - En las funciones solo se permite el paso por copia de valor, lo cual evita parcialmente la posibilidad de efectos laterales.

### Subprogramas como parámetro:

 En algunas situaciones es conveniente poder manejar como parámetros los nombres de los subprogramas.

**Ejemplo:** supongamos un subprograma que acepta como parámetro una referencia o puntero a un arreglo de enteros, y cuyo efecto sea ordenarlo según un criterio de ordenación, que no siempre es el mismo.


# Sería natural que el nombre del procedimiento que ordena sea un parámetro.

**Ada** no contempla los subprogramas como valores. Utiliza unidades genéricas.

**Pascal** permite que una referencia a un procedimiento sea pasada a un subpograma

C permite pasaje de funciones como parámetros.

- Ambiente de referencia para las referencias no locales dentro del cuerpo del subprograma pasado como parámetro.
  - Debe determinarse cuál es el ambiente de referencia no local correcto para un subprograma que se ha invocado y que ha sido pasado como parámetro.
  - Hay varias opciones:
    - Ligadura shallow o superficial: El ambiente de referencia, es del subprograma que tiene el parámetro formal subprograma. Ejemplo: SNOBOL.
    - Ligadura deep o profunda: El ambiente es el del subprograma donde esta declarado el subprograma usado como parámetro real. Se utiliza en los lenguajes con alcance estático y estructura de bloque.
    - El ambiente del subprograma donde se encuentra el llamado a la unidad que tiene un parámetro subprograma. Poco natural.



Ambiente para el caso de "Profundo". Unidad donde está declarado el subprograma parámetro real: Procedimiento B

El ambiente del subprograma donde se encuentra **el llamado** a la unidad que tiene un parámetro subprograma

**Procedimiento Z** 

Ambiente para el caso de "Superficial". Unidad donde está el parámetro formal: Procedimiento C

end A

- Los parámetros subrutinas se comportan muy diferente en lenguajes con reglas de alcance estático que dinámico.
- La ligadura shallow o superficial no es apropiada para lenguajes con estructuras de bloques ya que se puede acceder a ambientes que estáticamente no le eran visibles.
- Para lenguajes de alcance estático se utiliza la ligadura deep y se necesita que en el momento de la invocación a la unidad con parámetro subprograma además del puntero al código, se indique cual debe ser su ambiente de referencia, es decir un puntero al lugar de la cadena estática correspondiente.

- Unidades genéricas
  - Una unidad genérica es una unidad que puede instanciarse con parámetros formales de distinto tipo.
     Como todas las unidades instanciadas tienen el mismo nombre, da la sensación que una unidad pudiera ejecutarse con parámetros de distinto tipo.
  - Por ejemplo una unidad genérica que ordena elementos de un arreglo, podrá instanciarse para elementos enteros, flotantes, etc.
  - Como pueden usarse diferentes instancias con diferentes subprogramas proveen la funcionalidad del parámetro subprograma.

```
generic
    type Elemento is private;
package Conjuntos is
    type Conjunto is private;
    function Vacio return Conjunto;
    procedure Inserta (E : Elemento; C : in out Conjunto);
    procedure Extrae (E : Elemento; C : in out Conjunto);
    -- pertenencia
    function ">" (E: Elemento; C: Conjunto) return Boolean;
    function "+" (X,Y: Conjunto) return Conjunto; -- Unión
    function "*" (X,Y: Conjunto) return Conjunto; -- Intersección
    function "-" (X,Y: Conjunto) return Conjunto; -- Diferencia
    function "<" (X,Y: Conjunto) return Boolean; -- Inclusión
    No Cabe: exception;
    private
    Max_Elementos : constant Integer:=100;
    type Conjunto is ...;
end Conjuntos;
```

package Conjuntos\_Reales is new Conjuntos (Float);
package Conjuntos\_Enteros is new Conjuntos (Integer);