Databázové a informační systémy projekt

Systém pro monitorování webových služeb

Richard Vašek - VAS0122

1 Zadání

Proč

Potřebujeme jednoduchý systém pro sledování dostupnosti a stavu webových služeb. Pro služby potřebujeme statistiky o jejich dostupnosti, stavové a administrativní GUI.

Kdo

Zákazník chce vidět stav jeho webových služeb a jejich statistiky o dostupnosti.

Chce mít možnost se podívat na detailní informace o sledovaných službách, chce mít možnost přidávání nových sledovaných entit, nastavení jejich konfigurací, možnost sledování entity vypnout při naplánovaném odstavení.

Vstupy

Konfigurace observerů a entit Nastavování pravidel pro vyhodnocování kvalit sledované služby


Výstupy

Informace o aktuálním i dlouhodobém stavu jednotlivých entit.


Funkce

Systém bude zejména řešit přidávání a úpravu entit a jejich konfigurací uživatelem pro měření jeho služeb. Dále pak bude schopen na základě naměřených dat vyhodnotit stav měřené entity, zobrazit její aktuální stav a historii záznamů z měření. Dále bude systém umožňovat administrátorovi vkládání nových lokací, observerů a monitorovacích typů a manipulaci s nimi. Systém bude poskytovat API pro komunikaci s dalšími moduly systému, jako jsou observery.

Use Case diagram



2 Konceptuální model



Lineární zápis typů entit

Primární klíč, cizí klíč

- snapshot(**snapshot_id**, timestamp, response_time, return_value, return_desc, status_id, request, response, <u>entity_id</u>, <u>observer_id</u>)
- entity(entity_id, name, uri, params, user id, monitoring type id)
- sniff_config(sniff_config_id, entity id, observer id, status rules id, frequency, subscription_to, auto_subscribe, enabled)
- observer(observer_id, name, changed, monitoring type id, location id)
- location(location_id, country, city)
- monitoring_type(monitoring_type_id, name, day_price)
- status_rules(status_rules_id, threshold_warning, threshold_error, quantity)
- user(user_id, name, bundle)

Lineární zápis typů vztahů

entity_snapshot(entity, snapshot)	1:N
observer_snapshot(observer, snapshot)	1:N
monType_observer(monitoring_type, observer)	1:N
monType_entity(monitoring_type, entity)	1:N
location_observer (location, observer)	1:N
observer_sniffConfig(observer, sniff_config)	1:N
entity_sniffConfig(entity, sniff_config)	1:N
statusRules_sniffConfig(status_rules, sniff_config)	1:N
user_entity(user, entity)	1:N

3 Datový model

Datový slovník

observer

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
observer_id	int		PK	ne	ano	identifikace observeru,
						autoincrement
name	varchar	100	ne	ne	ne	jméno
changed	Datetime		ne	ne	ne	Kdy byla naposled změněna
						konfigurace
entity_capacity_left	int		ne	ne	ne	Zbývající kapacita pro entity
monitoring_type_id	int		FK	ne	ano	monitorovací typ
location_id	int		FK	ne	ano	Lokace

monitoring_type

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
monitoring_type_id	Int		PK	ne	ano	identifikátor autoincrement
name	varchar	100	ne	ne	Ne	jméno
day_price	int		ne	ne	ne	Cena za den měření

sniff_config

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
Sniff_config_id	Int		PK	ne	Ano	Identifikátor, autoincrement
Frequency	Int		Ne	Ne	Ne	Frekvence jak často se má entita
						sledovat [s]
Enabled	Boolean		Ne	Ne	Ne	Zapnutí/vypnutí měření
Subscribe_to	Datetime		Ne	Ano	Ne	Měření předplaceno do
Auto_subscription	Boolean		ne	Ne	Ne	Automatické předplácení měření
observer_id	int		PFK	ne	ano	identifikátor observer
entity_id	int		PFK	ne	ano	identifikátor entity

entity

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
entity_id	int		PK	ne	Ano	Identifiklátor, autoincrement
name	varchar	100	Ne	ne	Ne	zobrazované jméno
Uri	varchar	2048	Ne	Ne	Ne	Uri
Params	varchar	2048	Ne	Ano	Ne	Přídavné parametry potřebné k
						měření
User_id	Int		PFK	Ne	Ano	Identifikátor uživatele
Monitoring_type_id	int		PFK	Ne	Ano	ldentifikátor mon. Typu

location

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
location_id	int		PK	ne	ano	Identifikátor, autoincrement
country	varchar	100	ne	ne	ne	stat
city	varchar	100	ne	ne	ne	město

snapshot

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
snapshot_id	int		PK	ne	ano	Identifikátor, autoincrement
timestamp	datetime		ne	ne	ne	čas měření
response_time	int		ne	ano	ne	doba odezvy
orig_return value	varchar	250	ne	ne	ne	návratová hodnota měřené entity
orig_return_desc	varchar	1000	ne	ne	ne	návratový popis z měření entity
orig_status_id	Int		ne	ne	ne	stav měřené služby: 1=OK,
						2=Warning, 3=Error, 4=Unknown
orig_request	varchar	4000	ne	ano	ne	originální dotaz na službu
orig_response	varchar	4000	ne	ano	ne	originální odpověď služby
observer_id	Int		FK	ne	ano	observer který službu měřil
entity_id	int		FK	ne	ano	entita která byla měřena

Status_rules

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
Status_rule_id	int		PK	ne	ano	Identifikátor, autoincrement
Threshold_warning	int		ne	ne	ne	Spoušť pro upozornění [ms]
Threshold_error	int		ne	ne	ne	Spoušť pro chybu [ms]
Quantity	Int		ne	ne	ne	Počet snapshotů potřebných
						k vypočtení statusu služby

user

Název	Тур	Velikost	Klíč	Null	Index	Popis
user_id	int		PK	ne	ano	Identifikátor, autoincrement
Name	varchar	100	ne	ne	ne	Jméno uživatele
bundle	int		ne	ne	ne	Měnová jednotka za kterou si může
						předplatit měření entit

4 Stavová analýza

Definujeme tyto stavy u sniff_config:

- Automatické prodlužování zakoupené doby měření (Tabulka: sniff_onfig Sloupec:auto_subscribe)
 - 1 Zapnuto
 - o 0 Vypnuto
- Měření entity observerem (Tabulka: sniff_onfig Sloupec:enabled)
 - 1 Zapnuto
 - o 0 Vypnuto

Definujeme tyto stavy u Snapshotu:

- Stav měřené služby (Tabulka: snapshot Sloupec:orig_status_id)
 - 1=OK
 - o 2=Warning
 - o 3=Error
 - o 4=Unknown

Definujeme tyto stavy u služby na uživatelské:

- Výstup funkce 7.4
 - 1 OK
 - o 2 Warn
 - o 3 − Error

5 Funkční analýza

5.1. Seznam funkcí

1. Evidence Uživatelů

Tabulka: User

- 1.1 Vložení uživatele
- 1.2 Aktualizace uživatele
- 1.3 Zrušení uživatele
- 1.4 Entity uživatele

Zodpovědnost: Admin, User

Vstupem je ID uživatele

Budou zobrazeny:

- Entity vlastněné uživatelem
- 1.5 Entity s observery uživatele
 - Vstupem je ID uživatele
 - Výstupem jsou všechny kombinace entit a observerů, kde entita je vlastněna daným uživatelem.

2. Evidence Monitorovacích typů

Tabulka Monitoring_type; Zodpovědnost: Admin

- 2.1 Vložení
- 2.2 Aktualizace
- 2.3 Zrušení
- 2.4 Výpis úplného seznamu

Zodpovědnost: Uživatel

- Výstupem bude seznam všech monitorovacích typů

3. Evidence Observerů

Tabulka: Observer; Zodpovědnost: Admin

- 3.1 Vložení
- 3.2 Aktualizace
- 3.3 Zrušení
- 3.4 Výpis úplného seznamu

Zodpovědnost: Uživatel, Admin

- Výstupem bude seznam všech observerů
- **3.5 Výpis observerů s volným místem** pro měření pro daný monitorovací typ Zodpovědnost: Uživatel, Admin

4. Evidence Lokací

Tabulka Location; Zodpovědnost: Admin

- 4.1 Vložení
- 4.2 Aktualizace
- 4.3 Zrušení
- 4.4 Výpis úplného seznamu

Zodpovědnost: Uživatel, Admin

- Výstupem bude seznam všech lokací

5. Evendence Entit

Tabulka Entity; Zodpovědnost: Uživatel

- 5.1 Vložení
- 5.2 Aktualizace
- 5.3 Zrušení
 - Jedná se o normální funkci, která při svém spuštění smaže entitu a všechny záznamy, které se na ní odkazují, také uvolní zabrané pozice v tabulce observer sloupci entity left
- 5.4 Detail entity
- 5.5 Seznam observerů s lokací pro entitu
 - Vstupem je ID entity
 - Výstupem je seznam observerů a jejich lokací, které měří danou entitu

6. Evidence Konfigurací

Tabulka: Všechny; Zodpovědnost: Uživatel

- 6.1 Vložení nové konfigurace
- 6.2 Prodloužení předplatného měření
- 6.3 Zrušení konfigurace
 - Jedná se o normální funkci, která při svém spuštění smaže záznam v tabulce sniff_config a všechny záznamy, které se na ní odkazují, také uvolní zabrané pozice v tabulce observer sloupci entity_left
- 6.4 Změna observeru konfigurace
- 6.5 Detail konfigurace
 - Výstupem je jeden záznam konfigurace pro zadané ID s příslušnými daty z tabulky status rules, entity a observer.
- 6.6 Výpis konfigurací pro entitu
 - Vstupem je entity ID
 - Výstupem je seznam konfigurací, které obsahují dané ID ve sloupci entity_id
- 6.7 Výpis konfigurace pro entitu a observer
 - Vstupem jsou ID entity a observeru
 - Výstupem je jeden záznam z tabulky sniff_config, který obsahuje tyto ID
- 6.8 Úprava konfigurace
 - Jedná se o update nad tabulkami sniff config a status rules
- 6.9 Výpis konfigurací od uživatele
 - Vstupem je ID uživatele
 - Výstupem je seznam příslušných konfigurací entit, které uživatel vlastní.

7. Evidence Dat z měření

Tabulka Snapshot; Zodpovědnost: Systém

- 7.1 Vložení
- 7.2 Zrušení

Zodpovědnost: Uživatel

• 7.3 Výpis

Zodpovědnost: Uživatel, Systém

- Vstupem je číslo a velikost stránky
- Výstupem je seznam snapshotů
- Funkce podporuje stránkování, abychom zamezili vrácení všech záznamů uživateli, když se chce podívat na historii měření
- 7.4 Výpis aktuálního statusu

Zodpovědnost: Uživatel

• 7.5 Statistika přesahů thresholdů

Zodpovědnost: Uživatel

7.6 Časy odezvy posledních N záznamů z měření entity

Zodpovědnost: Uživatel

5.2. Detailní popis funkcí

3.5 Výpis observerů s volným místem pro měření pro daný monitorovací typ

```
Vstupní parameter je ID monitorovacího typu (p_monitoring_type_id)

SELECT * FROM observer WHERE monitoring_type_id= p_monitoring_type_id

AND entity_capacity > 0;
```

6.1 Vložení nové konfigurace

Pro vložení nové konfigurace se musí provést několik operací v jedné transakci pro předejití nekonzistence databáze:

Vstupní parametry: p_threshold_warn (v sekundách),
 p_threshold_error(v sekundách),
 p_quantity(počet snapshotů, pro které se bude počítat status funkcí 7.4),
 p_frequency (frekvence měření v s),
 p_enabled (zapnutí/vypnutí měření),
 p_subscribe_to(datum konce předplatného),
 p_auto_subscription (automatické prodlužování předplatného),
 p_entity_id (ID entity),
 p_observer_id (ID observeru)

• ověření zda je u observeru dostatečná kapacita pro měření entit

```
SELECT entity_capacity FROM observer WHERE observer_id=p_observer_id;
IF entity_capacity > 0
```

snížení zbylé kapacity u observeru

```
UPDATE observer SET entity_capacity=entity_capacity-1 WHERE
observer_id=p_observer_id;
```

• vložení záznamu do status_rules

```
INSERT INTO status_rules VALUES (null, p_threshold_warn, p_threshold_error, p_quantity);
```

vložení záznamu do sniff_config

```
INSERT INTO sniff_config VALUES (null, p_frequency, p_enabled, p_subscribe_to,
p_auto_subscription, p_entity_id, p_collector_id, v_status_rule_id);
```

6.2 Prodloužení předplatného měření

Pro prodloužení předplatného měření se musí provést několik operací v jedné transakci: Vstupní parametry: p date (datum, do kterého se prodlouží předplatné) , p sniff config id

spočtení dnů z dat

```
SELECT subscribe_to, day_price
FROM sniff_config sc

JOIN observer o ON o.observer_id=sc.observer_id

JOIN monitorint_type mt ON mt.monitoring_type_id=o.monitoring_type_id

WHERE sniff_config_id=p_sniff_config;
v_days = Diff(DAY, p_date, subscribe_to)
```

spočtení celkové ceny v_days*monitoring_type.day_price

```
v_price = v_days*day_price
```

ověření zda má uživatel dost peněz k zaplacení

```
SELECT bundle, u.user_id INTO v_user_id
FROM user u
```

```
JOIN entity e ON e.user_id=u.user_id

JOIN sniff_config sc ON sc.entity_id=e.entity_id

WHERE sniff_config_id=p_sniff_config_id;

IF user has enought money
```

• odečtení peněz uživatele

UPDATE user SET bundle=bundle-v price WHERE user id=v user id;

prodloužení sniff_config.subscription_to o počet dnů
 UPDATE sniff_config SET subscribe_to=p_date;

6.4 Změna observeru konfigurace

Pro změnu observeru v konfiguraci se musí provést několik operací v jedné transakci: Vstupní parametry: p_observer_id (id nového observeru), p_sniff_config (id konfigurace)

ověření zbývající kapacity u nového observeru

```
SELECT entity_capacity FROM observer WHERE observer_id=p_observer_id;
IF entity_capacity > 0
```

změna kapacity u nového observeru

```
UPDATE observer SET entity_capacity=entity_capacity-1
WHERE observer_id=p_observer_id;
```

změna kapacity u starého observeru

```
SELECT observer_id INTO v_observer_id, entity_id INTO v_entity_id
FROM sniff_config
WHERE sniff_config_id=p_sniff_config_id;
UPDATE observer SET entity_capacity=entity_capacity+1
WHERE observer_id=v_observer_id;
```

změna observer id v tabulce sniff config

```
UPDATE sniff_config SET observer_id=p_observer_id
WHERE sniff_config_id=p_sniff_config_id;
```

změna observer_id v tabulce snapshots

```
UPDATE snapshot SET observer_id=p_observer_id
WHERE entity_id=v_entity_id AND observer_id=v_observer_id;
```

6.5 Detail konfigurace

```
Vstupni parametr je ID konfigurace (sniff_config_id)
SELECT sniff_config_id, frequency, enabled, subscription_to, auto_subscribe,
quantity, threshold_warning, threshold_error
    FROM sniff_config sc
    JOIN status_rules sr ON sr.status_rules_id=sc.status_rules_id
    WHERE sniff_config_id= p_sniff_config_id;
```

7.4 Výpis aktuálního statusu

Vstupní parametry jsou: p_entity_id, p_observer_id

Zjistit ID konfigurace

```
SELECT sniff_config_id INTO v_sniff_config_id FROM sniff_config
WHERE entity_id=p_entity_id AND observer_id=p_observer_id
```

Zjistit kolik posledních snapshotů máme brát v úvahu a thresholdy

```
SELECT threshold_warning, threshold_error, quantity FROM status_rules WHERE sniff_config_id=v_sniff_config_id
```

Vytvoření kurzoru pro snapshoty

SELECT response_time, original_status FROM snapshot WHERE entity_id=p_entity_id AND observer_id=p_observer_id ORDER BY timestamp DESC

Výpočet status služby

```
v_status = 1
LOOP in range (0, quantity)
  IF original_status >= 3
    v_status = 3
```

```
ELSE IF original_status == 2
   v_status = 2
ELSE IF v_status > 1 && original_status == 1
   v_status -=1
IF response_time > threshold_error
   IF v_status < 3
   v_status += 1
ELSE IF respose_time > threshold_warning
   IF v_status == 1
    v_status == 2
```

 Vrácení vypočteného stavu služby RETURN v status

7.5 Statistika přesahů thresholdů


Vstupni parametry jsou: p_since (datum od kdy chceme data), p_to (datum, do kdy chceme data), p_entity_id, p_observer_id

- Zjistit ID konfigurace
 SELECT sniff_config_id INTO v_sniff_config_id FROM sniff_config WHERE entity_id=p_entity_id AND observer_id=p_observer_id
- Zjistit velikosti thresholdů (error a warning)
 SELECT threshold_warning INTO v_warn, threshold_error INTO v_err FROM status_rules WHERE sniff_config_id= v_sniff_config_id
- V cyklu pro každý den v zadaném rozmezí
 - Zjistit celkový počet snapshotů za den SELECT COUNT(*) FROM snapshot WHERE entity_id=p_entity_id AND observer_id=p_observer_id AND timestamp>=v_day_start AND timestamp<= v_day_end
 - O Zjistit počet snapshotů které přesáhly threshold_warning za den SELECT COUNT(*) FROM snapshot WHERE entity_id=p_entity_id AND observer_id=p_observer_id AND timestamp>=v_day_start AND timestamp<= v_day_end AND response_time>v_warn
 - Zjistit počet snapshotů které přesáhly threshold_error za den SELECT COUNT(*) FROM snapshot WHERE entity_id=p_entity_id AND observer_id=p_observer_id AND timestamp>=v_day_start AND timestamp<= v_day_end AND response_time>v_err
 - Procentuální výpočet a přidání do výsledného stringu nový rádek s datumem,
 přesahem warningu[0-100%], přesahem erroru[0-100%]
- Vrácení výsledného stringu uživateli

6 Návrh uživatelského rozhraní


6.2 Menu

1. Create entity (zodpovědnost: Uživatel)




2. My Entities (zodpovědnost: Uživatel)

Formulář modifikace entity




3. Define measurement (zodpovědnost: Uživatel)




4. Modify measurement (zodpovědnost: Uživatel)

Formulář modifikace konfigurace měření



4. Dashboard (zodpovědnost: Uživatel)



5. Prodloužení předplatného (zodpovědnost: Uživatel)

Formulář Prodloužení předplatného

