V-OS

Ein grafisches Betriebssystem für den Amstrad CPC 6128

Handbuch

Erstellt aus docs/manual/de/*.md und sdk/README.de.md mit tools/mkdocs.py (make docs).

Inhalt

V-OS ist ein grafisches Betriebssystem für den Amstrad CPC 6128, von Grund auf in Z80-Assembler geschrieben. Es bietet:

- eine Menüleiste, verschiebbare Fenster, Dialoge und Schaltflächen, bedienbar mit der Tastatur oder einer AMX-Maus
- drei Ansichten für Dateien und Programme (Schreibtisch, Programme, Commander) und die Einstellungen (Optionen)
- sechs Sprachen als Plugins: Englisch, Griechisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch
- Programme, die nebeneinander laufen und dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, ein Zubehörprogramm und Programme im Hintergrund
- Studio, einen Block-Editor im Stil von Scratch, der auf dem CPC selbst läuft
- eine API mit 42 Aufrufen und ein SDK für Programme in Assembler

Dieses Handbuch gibt es auch auf Griechisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

- 1. Erste Schritte
- 2. Die Ansichten
- 3. Programme
- 4. Sprachen
- 5. Studio: Programme mit Blöcken
- 6. Blöcke auf dem PC: der Web-Editor und `vbc.py`
- 7. Das V-OS-SDK: Programme in Assembler
- 8. V-OS entwickeln
- 9. Auf einem echten CPC

1. Erste Schritte

Was du brauchst

- Einen Amstrad CPC 6128 oder einen Emulator dafür. V-OS wird mit Caprice32 getestet.
- Die V-OS-Diskette in Laufwerk A:, also die `build/vos.dsk`, die `make` erzeugt, und die Diskette der Programme, `build/apps.dsk`, in B:.
- Optional:
  - eine AMX-Maus
  - ein zweites Laufwerk (B:)
  - eine Speichererweiterung (z. B. 512K), für mehr Programme gleichzeitig

Starten

Aus BASIC:

```
RUN"VOS
```

V-OS lädt den Kernel, schaltet die ROMs ab und übernimmt die ganze Maschine. Eine Speichererweiterung erkennt es von selbst.

- **Erste Ansicht:** der Schreibtisch. Du kannst das in den Optionen ändern, in der Zeile START-ANSICHT.
- **Sprache:** Englisch. Liegt eine `SETUP.CFG` auf der Diskette, startet es mit der Sprache und den Einstellungen, die dort gespeichert sind.
- **Beenden:** DATEI > ZURÜCK ZU BASIC (CONTROL+Q in den Ansichten). Es fragt nach einer Bestätigung und startet den CPC neu.

Der Bildschirm

V-OS nutzt den ganzen Bildschirm (Overscan): 384×272 Pixel in Modus 1 (4 Farben) oder 192×272 in Modus 0 (16 Farben).

- **Menüleiste** (oben): die Menüs der Ansicht oder des Programms, meist DATEI oder das Menü des Programms, ANSICHT und HILFE. Rechts steht die Tastatursprache (EN, EΛ, ...).
- **Unterste Zeile:** in jeder Ansicht die Tasten, die dort funktionieren.

Tasten, die überall funktionieren

Taste	Was sie tut
F1	Schreibtisch
F2	Programme
F3	Commander
F4	Optionen
F5	öffnet und schließt das Zubehörprogramm (ZUBEHÖR)
F6	die laufenden Programme, um eines auszuwählen
ESC	öffnet das erste Menü. In den Menüs wechseln ←/→ das Menü, ↑/↓ wählen einen Eintrag, RETURN führt ihn aus, ESC schließt

CONTROL+Buchstabe	die Kurzbefehle der Menüs (z. B. ^Q, ^L)
CONTROL+L	Sprache wechseln (ANSICHT > SPRACHE WECHSELN)
CONTROL+K	der Dialog mit den Tasten (HILFE > TASTEN)
CONTROL+SHIFT	wechselt die Tastatur: Englisch, die des Pakets und, mit TASTATUREN: ALLE SECHS in Setup, die der anderen Sprachen
TAB, SHIFT+TAB	bewegen den Fokus zwischen den Schaltflächen. RETURN, ENTER oder SPACE drücken die Schaltfläche, die den Fokus hat

F1–F6 sind die Tasten f1–f6 auf dem Ziffernblock des CPC.

Der Zeiger und die Maus

- **Mit einer AMX-Maus:** Der Zeiger bewegt sich mit der Maus, und ihre Taste klickt. Die Maus wird in den Optionen eingeschaltet und eingestellt (AMX-MAUS, AMX-LESEART).
- **Ohne Maus:** Der Zeiger bewegt sich mit den Pfeiltasten, und COPY klickt. In Ansichten, die die Pfeiltasten zum Auswählen nutzen (Schreibtisch, Programme, Commander), wählen die Pfeile Dateien und Programme aus, statt den Zeiger zu bewegen.

Das meiste funktioniert mit beidem: Ein Klick auf eine Datei oder ein Programm wählt es aus, ein zweiter Klick öffnet es.

Fenster und Dialoge

- **Verschieben:** Jedes Fenster lässt sich an seiner Titelleiste verschieben: die Dialoge, das Fenster DATEIEN des Schreibtischs, das Zubehörprogramm und die Fenster von Blockprogrammen. Solange du die Taste hältst, wird ein gestrichelter Umriss gezeigt, und das Fenster wird dort neu gezeichnet, wo du loslässt.
- **Dialoge:** warten auf eine Antwort. TAB und ←/→ wechseln die Schaltfläche, RETURN drückt sie, und ESC wählt die letzte (meist NEIN oder ABBRUCH).
- **Texteingabe** (z. B. beim Umbenennen): Du tippst am Ende, DEL löscht, RETURN übernimmt und ESC bricht ab. Du kannst auch in der Sprache des Sprachpakets tippen.

Disketten und Dateien

- **Format:** V-OS liest und schreibt AMSDOS-Disketten (Format DATA oder SYSTEM) in A: und B:. Auch BASIC kann seine Dateien lesen.
- **Namen:** 8 Zeichen plus 3 für den Typ (`NAME.TYP`).

Typen, denen du begegnen wirst:

Typ	Was es ist
`.BIN`	ein V-OS-Programm (oder eine Binärdatei)
`.VBN`	ein V-OS-Programm, das mit Blöcken erstellt wurde
`.VBS`	ein Studio-Programm (sein Quelltext)
`.OVL`, `.MSG`, `.LNG`	Teile von V-OS selbst: Ansichten, Texte, Sprachen
`.SYS`	Systemdateien (z. B. `VBRUN.SYS`, der Player von Studio)
`SETUP.CFG`	die Einstellungen

Die Einstellungen, Sprachen und Ansichten werden von A: gelesen, deshalb muss die V-OS-Diskette dort bleiben.

Fehlermeldungen

Diskettenfehler werden in einem Dialog angezeigt: NICHT BEREIT, SCHREIBGESCHÜTZT, DATEI NICHT GEFUNDEN, DISKETTE VOLL, VERZEICHNIS VOLL, NAME SCHON VERGEBEN, UNGÜLTIGER NAME und andere.

Zwei weitere betreffen Programme:

- **KEIN V-OS-PROGRAMM:** Die Datei hat nicht den Kopf eines Programms.
- **ERST EIN ANDERES PROGRAMM SCHLIESSEN:** Es ist kein Platz frei. Siehe Kapitel 3.

2. Die Ansichten

V-OS hat vier „Ansichten“: Arten, die Dateien und Programme zu sehen, und die Einstellungen. Du wechselst die Ansicht mit F1–F4 oder über das Menü ANSICHT. Jede Ansicht merkt sich, welche Datei ausgewählt war, und die nächste wählt dieselbe Datei aus.

Die gemeinsamen Menüs

Die letzten beiden Menüs sind in allen Ansichten und in Programmen gleich:

ANSICHT		**HILFE**	
SCHREIBTISCH	F1	TASTEN	^K
PROGRAMME	F2	ÜBER V-OS	
COMMANDER	F3		
OPTIONEN	F4		
PROGRAMME (laufende)	F6		
SPRACHE WECHSELN	^L		

HILFE > ÜBER V-OS zeigt die Version (0.15 Beta; jeder Meilenstein fügt 0.01 hinzu), das Datum des Builds, den Hersteller (Revive8bit, 2026) und den Architekten (Vasper).

Schreibtisch, F1

Modus 1. Ein Fenster DATEIEN zeigt die Dateien eines Laufwerks als Symbole, vier pro Reihe. Der Typ steht im Symbol und der Name darunter, und eine `.VBN` hat daneben ein „Play“-Zeichen. Rechts wählen zwei Symbole A: oder B:. Die Titelleiste zeigt das Diskettenformat und die Anzahl der Dateien, und unten wird der freie Platz angezeigt.

Taste	**Was sie tut**
Pfeile	eine Datei auswählen (↑/↓ eine Reihe)
TAB	das nächste Laufwerk: A:, B:, DISK (mit einer M4-Karte)
RETURN, ENTER	öffnen: ein Programm startet, eine Datei bekannten Typs öffnet sich in ihrem Programm, andere zeigen ihre Info
^C	auf das nächste Laufwerk kopieren (von DISK: auf A:)
^D	löschen (fragt vorher)
^N	umbenennen
^R	die Disketten neu lesen
Maus	Klick auf eine Datei: auswählen, noch einmal: öffnen. Klick auf ein Laufwerk: öffnet es

- **Menü DATEI:** ÖFFNEN, DATEI-INFO (^I), AUFS NÄCHSTE LAUFWERK, LÖSCHEN, UMBENENNEN, DISKETTEN NEU LESEN, DESKTOP BEHALTEN (^S), ZURÜCK ZU BASIC.
- **DESKTOP BEHALTEN** (^S) schreibt das Dateifenster so, wie es ist (wo, seine Größe, sein Laufwerk oder geschlossen), in `A:SETUP.CFG`: beim nächsten Start öffnet der Desktop es gleich so. Das ^S von Setup behält es auch.
- **Das Fenster DATEIEN** lässt sich an seinem Titel verschieben und bleibt dort, auch wenn du die Ansicht wechselst.
- **Am Anfang gibt es kein Fenster und kein gewähltes Laufwerk:** man sieht den Hintergrund (und sein Bild). Ein Laufwerk (ein Klick auf sein Symbol, oder TAB) öffnet sein Fenster; das X im Titel schließt es, ebenso ein Klick auf das offene Laufwerk. Das kleine

Quadrat in der Ecke unten rechts macht das Fenster in ganzen Symbolen größer oder kleiner (2–5 pro Reihe, 1–5 Reihen; am Anfang vier mal fünf), und die Leiste rechts zeigt, welcher Teil der Liste zu sehen ist: ein Klick über oder unter ihrem dunklen Teil blättert um ein Fenster. Die Größe bleibt, wie der Platz.

- **Öffnen nach Typ** (auch im Commander): `.TXT`-Dateien öffnen sich in NOTEPAD, `.MD` in MARKDOWN, `.PIC` und `.LYR` in PAINT, `.VDB` in DATABASE, `.VSH` in SHEET, `.MUS` in MUSIC, das sie gleich abspielt. Das Programm wird auf dem Laufwerk der Datei gesucht, dann auf A:, dann auf B:. Wird es nicht gefunden, erscheint „KEIN PROGRAMM FÜR DIESE DATEI“. Hat das Programm ungespeicherte Änderungen, fragt es zuerst.

Programme, F2

Modus 0, 16 Farben. Zeigt nur die Programme eines Laufwerks (`.BIN`, `.VBN`, `.BAS`), zuerst A:, als Kacheln in einem 3×3-Raster, mit den weiteren Seiten darunter. Die Seitenzeile beginnt mit dem Laufwerk (`A:`, `B:`). Jedes Programm, das ein Symbol hat, zeigt es auf seiner Kachel. Die ausgewählte Kachel ist weiß.

Taste	Was sie tut
Pfeile	auswählen (↑/↓ eine Reihe. Über den Rand hinaus die nächste oder vorige Seite)
RETURN, ENTER	startet das Programm. Läuft es bereits, macht es dort weiter, wo es war
^A	lädt es als Zubehörprogramm (ALS ZUBEHÖR). F5 öffnet es dann
^R	die Diskette neu lesen
TAB	das nächste Laufwerk (NÄCHSTES LAUFWERK): A:, B:, DISK. Ein Programm, das von B: gestartet wurde, kehrt zu B: zurück
Maus	Klick: auswählen, noch einmal: starten

Menü DATEI: STARTEN, ALS ZUBEHÖR, NÄCHSTES LAUFWERK, DISKETTEN NEU LESEN, ZURÜCK ZU BASIC.

Commander, F3

Modus 1, zwei Felder mit Dateilisten: A: links, B: rechts. Jedes Feld zeigt in seinem Titel das Format und die Anzahl der Dateien, und unten den freien Platz. Das aktive Feld hat einen dunklen Titel und eine Auswahl.

Taste	Was sie tut
↑/↓	auswählen (mit SHIFT: eine Seite)
TAB, ←/→	das andere Feld
RETURN, ENTER	öffnen, wie auf dem Schreibtisch. Die Info (Größe, Typ, Ladeadresse, die ersten Bytes) mit ^I
^C	in das andere Feld kopieren, in beliebiger Größe. Gibt es eine Datei mit demselben Namen, fragt es vorher
^D	löschen
^N	umbenennen
^R	beide Disketten neu lesen
^G	das nächste Laufwerk für das aktive Feld: A:, B:, DISK (auch ein Klick auf seinen Titel)
^F	Dateien suchen: ein Name mit `*` und `?` (`*.TXT`, `README.*`, `NOTE?AD.BIN`; ohne Punkt jede Endung), gesucht auf A:, B: und DISK (in dem Ordner, in dem du bist). Das aktive Feld listet, was gefunden wurde, bis zu 64 Dateien, jede mit ihrem Laufwerk (`B:README.TXT`). RETURN geht zur Datei auf ihrem Laufwerk; ^C, ^D, ^N und ^V wirken auf die gefundenen Dateien, so wie sie sind; ^R oder ^G beendet die Liste

^V	Text zeigen: die ersten Zeilen der gewählten Datei im anderen Feld, bis es neu gezeichnet wird. Ein Bild (`.SCR`, wie PAINT und CHART von SHEET es speichern) erscheint im ganzen Bildschirm in Modus 0 mit seinen eigenen Farben; eine Taste oder ein Klick bringt den Commander zurück
^E	Diskette kopieren: die ganze Diskette des aktiven Feldes auf die des anderen Feldes (A: und B:), Spur für Spur, jede Spur zuerst wie die der Quelle formatiert (DATA oder SYSTEM). Es fragt vorher: die Dateien der anderen Diskette gehen verloren
Maus	Klick: auswählen, noch einmal: öffnen

Menü DATEI: ÖFFNEN, DATEI-INFO (^I), TEXT ZEIGEN (^V), SUCHEN (^F), DISKETTE KOPIEREN (^E), INS ANDERE FELD KOPIEREN, LÖSCHEN, UMBENENNEN, DISKETTEN NEU LESEN, NÄCHSTES LAUFWERK (^G), FORMATIEREN (DATA), ZURÜCK ZU BASIC.

> FORMATIEREN löscht alle Dateien auf der Diskette des aktiven Feldes. Es fragt vorher.

DISK: die SD-Karte der M4

Mit einer M4-Karte hat der Schreibtisch ein drittes Laufwerkssymbol, DISK, unter A: und B:, und TAB geht von A: zu B: und zu DISK. Auch die Programme-Ansicht und die Felder des Commanders (^G) erreichen es. Der Titel zeigt den Ordner, in dem du bist, z. B. `DISK:/GAMES/`.

- **Ordner** erscheinen als Ordner (ein Symbol mit Reiter, oder DIR im Commander). RETURN auf einem geht hinein, und `..`, der erste Eintrag, wieder hinauf. In der Programme-Ansicht sind sie auch da, damit du die Programme darin erreichst.
- **Alles wie auf einer Diskette:** Programme starten von dort, Dateien öffnen sich in ihren Programmen, und ^C, ^D und ^N kopieren, löschen und benennen um. Kopien zwischen DISK und einer Diskette gehen bis 16K. Ordner und Dateien haben Namen wie auf dem CPC (8.3: `NAME.EXT`); längere Namen erscheinen nicht.
- **M4.SYS** (auf `vos.dsk`) wird von A: geladen, wenn DISK das erste Mal gebraucht wird.
- **Uhrzeit und Datum:** Die Menüleiste zeigt die Uhrzeit der M4 („09:25“, links von der Tastatursprache) in jeder Ansicht und jedem Programm, wo Platz ist, und DATEI-INFO (^I) nennt unter der Größe Datum und Uhrzeit einer Datei auf der Karte. Die Zeit kommt vom Zeitserver der M4 (mit `NETSET` am CPC eingestellt).
- **In den Programmen:** OTHER DRIVE (^W in SHEET) geht A: → B: → DISK, und die untere Zeile zeigt `DISK:NAME.TXT`. Die Liste von OPEN zeigt auch die Ordner: RETURN auf einem (oder auf `..`) zeigt diesen Ordner, und SAVE schreibt in den Ordner, aus dem geöffnet wurde. READER schreibt die Karte als `C:` in seinen Adressen.
- **Datenbanken** gehen auch auf DISK: das ^W von DATABASE erreicht es, und STREETS, von der Karte gestartet, hält dort seine STREETS.VDB.
- **Noch nicht:** die SD-Karte wird nicht in V-OS formatiert. V-OS selbst startet weiter von einer Diskette in A: (tippe `|DISC` vor `RUN"VOS"`: mit einer M4-Karte startet der CPC auf der SD-Karte).

Optionen, F4

Modus 1. Eine Zeile für jede Einstellung. Änderungen wirken sofort. Beim Speichern (RETURN oder ^S) werden sie in `A:SETUP.CFG` geschrieben und gelten auch beim nächsten Start.

Einstellung	Werte
START-ANSICHT	SCHREIBTISCH, PROGRAMME, COMMANDER
SPRACHE	ENGLISH, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL, DEUTSCH, ITALIANO
VERZÖGERUNG	wie lange du eine Taste hältst, bevor sie sich wiederholt: KURZ, MITTEL, LANG
WIEDERHOLRATE	LANGSAM, MITTEL, SCHNELL

AMX-MAUS	AN, AUS
AMX-LESEART	PEGEL (anfangs) oder IMPULSE: wie die Maus gelesen wird. PEGEL zählt jedes Lesen mit Bewegung, IMPULSE nur den Beginn der Impulse. Bewegt sich der Zeiger zu schnell oder zu langsam, versuche die andere
HINTERGRUND	BLAU, SCHWARZ, GRÜN, ROT
TASTATUREN	EN + SPRACHE, ALLE SECHS (die CONTROL+SHIFT durchgeht)
DESIGN	HELL, DUNKEL (Leisten, Menüs, Dialoge, Fenster und Listen schwarz mit weißer Schrift; in Programmen ihre Menüs und Dialoge)
HINTERGRUNDBILD	KEINS, oder ein `.SCR`-Bild: LINKS/RECHTS gehen durch KEINS, A:, B: und DISK, und auf einem Laufwerk werden seine `.SCR`-Dateien zur Wahl gelistet. Der Schreibtisch zeigt es in der Mitte, die Hintergrundfarbe darum; ein PAINT-Bild (Modus 0, 16 Farben) in den vier Farben des Schreibtischs. Es braucht eine Speichererweiterung (ihre letzte 16K-Bank hält das Bild); ohne: BRAUCHT EINE SPEICHERERWEITERUNG. Nach drei Minuten ohne Eingabe auf dem Schreibtisch zeigt sich das Bild allein (ein Bildschirmschoner); jede Taste oder die Maus bringt den Schreibtisch zurück

Taste	Was sie tut
↑/↓	eine Einstellung auswählen
←/→	den Wert ändern (auch ein Klick auf die Zeile)
RETURN, ^S	speichern

Wenn du die SPRACHE änderst, wird das Sprachpaket sofort von A: geladen. Siehe Kapitel 4.

3. Programme

Starten und Beenden

Ein Programm startet auf eine dieser Arten:

- aus der Ansicht Programme: auswählen und RETURN drücken, oder zweimal klicken
- vom Schreibtisch oder aus dem Commander: DATEI > STARTEN
- aus einem anderen Programm, etwa Studio, das alles startet, was du erstellst

Jedes Programm hat sein eigenes Menü neben den gemeinsamen Menüs ANSICHT und HILFE. Es endet über sein Menü (meist BACK oder STOP, CONTROL+Q) und kehrt zu der Ansicht zurück, aus der es gestartet wurde.

Mehrere Programme gleichzeitig

Es gibt zwei Arten von V-OS-Programmen:

- **Kleine, mit einer Relokationstabelle:** DEMO, MIXED und CLOCK, die Beispiele des Web-Editors (PONG, CATCH, STARCAT, COUNTER) und alles, was das SDK erzeugt. Sie teilen sich 12K Speicher, und so viele, wie hineinpassen, laufen zusammen.
- **Programme, die den ganzen Speicher brauchen:** STUDIO und alles, was Studio erzeugt (CALC, MINES, FLAP, TICKER und deine eigenen). Ebenso MARKDOWN und READER, die über 12K groß sind. Ohne Speichererweiterung laufen sie nur allein. Läuft schon eines, erscheint „ERST EIN ANDERES PROGRAMM SCHLIESSEN“.

Wenn du zu einer Ansicht wechselst (F1–F4), während ein Programm läuft:

- Ein kleines Programm bleibt im Speicher. Du holst es in der Ansicht Programme (RETURN darauf) oder mit F6 wieder hervor, und es macht genau dort weiter, wo es war.
- Ein Programm, das den ganzen Speicher hat, endet, außer es gibt eine Speichererweiterung.

F6 (ANSICHT > PROGRAMME) zeigt die Liste der laufenden Programme. Du wählst eines mit den Pfeilen und RETURN. Läuft keines, erscheint „KEIN PROGRAMM LÄUFT“.

Mit einer Speichererweiterung (z. B. 512K, die V-OS beim Start von selbst findet) bekommt jedes Programm, das den ganzen Speicher braucht, eine eigene Bank. So können STUDIO, CALC, DEMO und PONG alle zusammen laufen. Seit M43 bekommt jedes Programm auch eine eigene Datenbank von 16K, wenn es sie braucht: was es dort hält, geht nicht verloren, wenn andere Programme oder Ansichten laufen.

Im Hintergrund

Ein Programm hinter einem anderen oder hinter einer Ansicht **friert** normalerweise **ein** und macht weiter, wenn es wieder nach vorne kommt.

Manche Programme verlangen, auch im Hintergrund **weiterzulaufen**, z. B. TICKER, das die Zeit zählt. Solange sie dort sind, zeichnen sie nicht und spielen keinen Ton. Wenn sie wieder nach vorne kommen, haben sie auch die Zeit mitgezählt, in der sie weg waren.

In Studio wählst du das für dein Programm mit STUDIO > IN BACKGROUND.

MUSIC ist die Ausnahme: Sein Lied spielt aus dem Interrupt, 50-mal pro Sekunde, und läuft deshalb gleichmäßig hinter allem weiter. Es hält nur kurz an, während die Diskette gelesen wird.

Fenster

Mit einer **Speichererweiterung** öffnen CLOCK, SYSINFO, DIARY, TELNET, MAIL, FTP, WEBGET und DATABASE in einem **Fenster** auf dem Schreibtisch, über den Fenstern der anderen laufenden Programme. Ebenso ein Studio-Programm im Modus 1, das ein eigenes Fenster öffnet (wie CALC): das Fenster zeigt dessen Inneres mit seinen Knöpfen. DIARY, TELNET, MAIL, FTP, WEBGET und DATABASE zeigen im Fenster ihren Bildschirm wie bisher; verkleinert zeigt es den oberen linken Teil davon. Auch NOTEPAD, MARKDOWN, READER und SHEET öffnen in einem Fenster und richten ihren Text darin ein: so viele Spalten und Zeilen, wie hineinpassen, die Statuszeile darunter, und erneut, wann immer man die Größe ändert. Ihre Seite (^M) und das Diagramm von SHEET erscheinen im Vollbild; ^M bringt das Fenster wieder dorthin zurück, wo es war, so groß, wie es war. Jedes Fenster behält eine Kopie von sich im Speicher; verschiebt man ein Fenster über die anderen, erscheinen diese sofort wieder, ohne dass ihre Programme sie neu zeichnen. Unter den Fenstern ist das Bild des Schreibtischs zu sehen (BACKGROUND im Setup). Auch das Dateifenster und die Laufwerkssymbole des Schreibtischs sind unter den Fenstern: sie erscheinen hinter den Programmen, und auf dem Schreibtisch (F1) erscheinen die Fenster der Programme auf seiner Fläche. Ein Klick auf ein Fenster holt es nach vorn, ein Klick auf das Fenster oder die Symbole des Schreibtischs holt den Schreibtisch. Das X eines Fensters bittet sein Programm zu schließen wie ^Q, sodass etwa NOTEPAD zuerst nach ungespeicherten Änderungen fragt. Ein Programm im Fenster ändert die Farben des Bildschirms nicht. TELNET, MAIL und FTP im Fenster empfangen weiter, solange sie dahinter liegen und kein anderes Fenster sie verdeckt. Das Zubehör (F5) und die Programmliste (F6) öffnen über den Fenstern. Die übrigen Programme öffnen noch im Vollbild.

- Die Menüleiste bleibt oben und gehört dem Fenster **vorn**. Ein Klick auf ein anderes Fenster holt es mit seiner Leiste nach vorn.
- Den **Titel** eines Fensters ziehen verschiebt es, seine **rechte untere Ecke** ändert seine Größe. Das Programm ordnet seinen Inhalt für die neue Größe an.
- Das **+** im Titel oder **F7** gibt dem Programm den ganzen Bildschirm (unter der Leiste) und wieder ein Fenster. **X** schließt das Programm.
- Die Uhr **läuft weiter**, während ein anderes Fenster vorn ist, solange keines sie verdeckt.

Das Zubehörprogramm (ZUBEHÖR)

Ein kleines Programm wie CLOCK kann sich in einem Fenster **über allem** öffnen: über einer Ansicht oder einem Programm.

1. Wähle in der Ansicht Programme CLOCK aus und dann DATEI > ALS ZUBEHÖR (^A).
2. Ab dann öffnet und schließt **F5** es, wo du auch bist. Auch ESC schließt es.

Solange es offen ist, bekommt es die Tasten und Klicks. Sein Fenster lässt sich an seinem Titel verschieben. Wenn es sich schließt, wird neu gezeichnet, was darunter war.

Die Seite (Modus 2)

NOTEPAD, MARKDOWN, READER und SHEET haben PAGE (MODE 2) in ihrem Menü, ^M. Der Bildschirm wechselt in Modus 2: schwarze Schrift auf weißem Papier, 768 Pixel breit, auch Menüs und Dialoge schwarz auf weiß. Die Editoren (NOTEPAD und MARKDOWN) zeigen 80 Spalten zwischen den Rändern der Seite, eine Linie, wo jede Seite von 60 Zeilen endet, und PAGE n in der letzten Zeile. Die Vorschau von MARKDOWN und READER zeigen die Seite in 80 Spalten mit ihren Stilen. SHEET zeigt 10 Spalten (A–J) mit Linien dazwischen. ^M noch einmal kehrt zu Modus 1 zurück.

Die Programme auf der Diskette

Eine CPC-Diskette fasst 180K, darum kommt V-OS auf zwei. `vos.dsk` (A:) hat das System, DEMO, MIXED, STUDIO und CLOCK und die `.VBS`-Quellen der VB-Programme, die Studio von A: öffnet. `apps.dsk` (B:) hat die anderen, von PONG bis WEBGET: im Launcher zeigt TAB das Laufwerk B:. Manche Programme haben eine eigene Diskette, wie die Tabelle sagt.

Programm	Was es ist
STUDIO	der Block-Editor: Du erstellst Programme auf dem CPC (Kapitel 5)
DEMO	das erste V-OS-Programm: ein Quadrat, das sich von selbst bewegt. Die Pfeile steuern es, und SPACE ändert seine Farbe
MIXED	der „gemischte Bildschirm“: ein Streifen mit 16 Farben (Modus 0) zwischen Streifen in Modus 1. Ein Klick zeigt die Koordinaten
CLOCK	die Zeit seit dem Start von V-OS; mit einer M4-Karte die echte Uhrzeit und, als Programm, das Datum (vom Zeitserver der M4, eingestellt mit `NETSET` auf dem CPC). Läuft auch als Zubehörprogramm
CALC	ein Taschenrechner in einem Fenster mit Schaltflächen, erstellt in Studio (es gibt auch `CALC.VBS`)
MINES	ein Minesweeper mit 8×6 Feldern und 8 Minen, erstellt in Studio. Ein Klick deckt ein Feld auf, und NEW startet ein neues Spiel
BRICKS	Mauerbrechen: ein Schläger mit ←/→, 32 Steine, 3 Leben, Level mit einem immer schnelleren Ball. Bei GAME OVER startet SPACE ein neues Spiel
VROUVES	Tower Defence, nach dem CPC-Spiel LET'S GO FOR VROUVES: 7 Level, vom Kafenio bis zum Friedhof, mit je 10 Wellen. Es steht auf seiner eigenen Diskette, `vrouves.dsk`: in B:, und TAB im Launcher. Die Pfeile bewegen den Cursor, 1–6 wählt einen Verteidiger, SPACE baut, S verkauft, N holt die nächste Welle, P pausiert. Punkte für jeden Eindringling und für die Dorfbewohner, die am Ende eines Levels übrig sind. Die Diskette speichert `VROUVES.SAV`: CONTINUE beginnt mit dem erreichten Level, HIGH SCORES zeigt die besten fünf mit Namen. Mit dem SDK geschrieben (`myapps/vrouves`)
NOTEPAD	ein Texteditor in Modus 1, 48×22, für Dateien bis 4K, oder bis 16K mit einer Speichererweiterung: dann hält es etwa 2,5K um den Cursor in seinem Speicher und den Rest in seiner eigenen Datenbank, und SELECT ALL nimmt dieses Stück. NEW, OPEN (nur `.TXT`-Dateien), SAVE, SAVE AS, OTHER DRIVE. Pfeile, DEL, CLR und RETURN; ein Klick setzt den Cursor. Die untere Zeile zeigt Zeile und Spalte. Menü EDIT: COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A; SHIFT und die Pfeile markieren. Die Zwischenablage (bis 1K) teilen sich alle Programme. PRINT ^P druckt den Text auf einem Drucker. UNDO ^Z (Menü EDIT) nimmt die letzte Änderung zurück: was getippt oder eingefügt wurde, oder was DEL, CLR, CUT oder Tippen über eine Markierung entfernt hat (bis zu 256 Zeichen); noch einmal ^Z macht es wieder. FIND ^F (Menü EDIT) sucht einen Text ab dem Cursor im ganzen Text (A–Z ohne Groß-/Kleinschreibung) und markiert ihn; FIND AGAIN ^G den nächsten; REPLACE ^R fragt nach dem Text und dem Ersatz und ändert ihn im ganzen Text (NOT FOUND, wenn er nicht da ist) (`myapps/notepad`)

PAINT	Malen in Modus 0 mit 16 Farben: ein Bild des ganzen CPC-Bildschirms, 160×200 ohne Overscan (`.SCR`, 16K, das auch BASIC und andere CPC-Programme laden; ohne Speichererweiterung 128×128, `.PIC`), oder 64×64 mit 2×-Zoom in 3 Ebenen (`.LYR`, NEW LAYERS). Werkzeuge: P Stift, B Pinsel, L Linie, X Rechteck, F Füllen, C Kreis (von seiner Mitte bis dahin, wo die Taste losgelassen wird); TAB wechselt die Farbe. Pfeile und COPY malen ohne Maus. Das Fenster zeigt 128×128 des Bildes: die Leisten rechts und darunter zeigen, welchen Teil, und ein Klick oder Ziehen darauf verschiebt es. Unter den Farben: wo der Zeiger im Bild ist, und VIEW, die linke obere Ecke des Fensters. Ebenen: 1–3 wählt eine, H blendet sie aus oder ein, U und D schieben sie nach oben und unten, E ist der Radierer. UNDO ^Z nimmt das letzte Werkzeug zurück, und noch einmal ^Z bringt es wieder (auch Füllen, auf dem ganzen Bildschirm über das Fenster hinaus; nachdem ein anderes Programm gelaufen ist, gibt es nichts zurückzunehmen). EXPORT .SCR (für das 128×128-Bild und die Ebenen; der ganze Bildschirm ist schon eine `.SCR`): das Bild (die Ebenen, wie sie zu sehen sind) als CPC-Bildschirm, eine 16K-Datei `NAME.SCR` (Modus 0, in der Mitte, mit der Palette), für BASIC oder andere Programme. In BASIC: `MODE 0:LOAD"NAME.SCR",&C000:FOR I=0 TO 15:INK I,PEEK(&C7D0+I):NEXT:BORDER PEEK(&C7E0)` (`myapps/paint`)
MUSIC	spielt Songs von Arkos Tracker 3 (`.MUS`, mit `make songs` erzeugt), mit drei Lautstärkebalken. Es steht auf seiner eigenen Diskette, `music.dsk`, in B:. OPEN, SPACE spielt und stoppt. Die Musik läuft hinter anderen Ansichten und Programmen gleichmäßig weiter, auch während ein anderes Programm lädt oder zeichnet: Sie spielt aus dem Interrupt. Studios MUSIC-Block startet es mit einem Lied hinter einem Programm (`myapps/music`)
MARKDOWN	ein Editor für Markdown-Dateien (`.MD`, bis 6K), wie NOTEPAD. ^P zeigt die Seite: `#`-Überschriften, **fett**, *kursiv*, `Code`, Listen, Zitate, Linien, Codeblöcke und unterstrichene Links, ohne die Zeichen. Aufeinanderfolgende Zeilen werden ein Absatz (zwei Leerzeichen am Ende brechen die Zeile um). Die Pfeile blättern die Seite, RETURN oder ^P führen zurück zum Text. Es steht auf seiner eigenen Diskette, `markdown.dsk`, mit einer `README.MD`. Menü EDIT: COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A; SHIFT und die Pfeile markieren. Die Zwischenablage (bis 1K) teilen sich alle Programme (`myapps/markdown`)
DIARY	die Tage und was an ihnen ist: der Monat in Modus 1, eine Woche pro Zeile ab Montag, der gewählte Tag invertiert und die Tage mit Notizen mit `*` markiert, darunter die Notizen des gewählten Tages (bis zu 10, je 40 Zeichen). Die Pfeile gehen einen Tag und eine Woche weiter, `<` und `>` einen Monat, TAB geht zu den Notizen (UP/DOWN wählen eine, RETURN ändert sie, DEL löscht sie). ^A fügt eine Notiz hinzu, ^T geht zu heute. Mit einer M4-Karte beginnt es mit heute, ohne sie mit dem letzten Tag mit einer Notiz. Die Notizen stehen in `DIARY.VDB` auf dem Laufwerk, von dem es gestartet wurde (^W das andere Laufwerk), beim ersten Mal angelegt, über `DB.SYS` (`myapps/diary`)
SHOW	die `.SCR`-Bilder eines Laufwerks eins nach dem anderen, in Modus 0, mit ihren eigenen Farben (denen von PAINT): das nächste alle fünf Sekunden, → und ← von Hand, SPACE hält an und macht weiter, ^W das andere Laufwerk (A:, B:, DISK). Bis zu 48 Bilder (`myapps/show`)
SYSINFO	zeigt die Versionen von V-OS und der API, den Speicher (den ganzen und den für Programme freien) und den freien Platz auf den Disketten in A: und B: (^R erneut). Ein Beispiel für `VOS_EXT` (`myapps/sysinfo`)
TELNET	Text über das Netz mit der M4-Karte: ^O CONNECT fragt nach `HOST:PORT` (ein Name wie `bbs.example.org` oder Zahlen wie `192.168.1.10`; ohne Port 23) und verbindet per TCP. Was ankommt, wird ins Fenster geschrieben, das am Ende nach oben rollt; Farben und andere ANSI-Codes werden weggelassen, Griechisch in ISO 8859-7 erscheint, wie es ist, und auf die Telnet-Optionen sagt es, dass es `V-OS` ist (TTYPE), damit ein Server wie V-OS NET es erkennt; solange die Gegenseite das Echo macht (ECHO, für ein Passwort), zeigt die getippte Zeile unten `*` für jedes Zeichen; die anderen Optionen werden abgelehnt. Die unten getippte Zeile geht mit RETURN hinaus. ^D CLOSE beendet die Verbindung, wie es auch die Gegenseite kann; die erste Zeile zeigt den Zustand (CONNECTED, NO CONNECTION…). Ohne M4-Karte: NO M4 BOARD (`myapps/telnet`)

MAIL	E-Mail mit der M4-Karte: ACCOUNT fragt nach dem POP3- und dem SMTP-Server (`HOST:PORT`; ohne Port 110 und 25), dem Benutzer, dem Passwort und deiner Adresse und speichert sie in `MAIL.CFG` neben MAIL. ^G GET MAIL listet die 20 neuesten Nachrichten, die neueste zuerst (von wem, der Betreff); RETURN liest die gewählte (UP/DOWN eine Zeile, LEFT/RIGHT eine Seite, RETURN oder DEL die Liste): Quoted-Printable und Base64 werden dekodiert, UTF-8 und kodierte Betreffzeilen werden zu Griechisch, und von einer Nachricht in Teilen erscheint ihr Text. ^S SAVE AS TEXT schreibt sie als `.TXT`, ^D DELETE löscht sie auf dem Server (wenn die Verbindung endet). ^W WRITE fragt nach TO und SUBJECT und sendet eine `.TXT` des angezeigten Laufwerks (in NOTEPAD geschrieben; OTHER DRIVE wechselt es), und ^R REPLY antwortet auf die gelesene mit „Re: “. Unter dem Text stehen die Anhänge, und ^A SAVE ATTACHMENT speichert einen: auf DISK beliebig groß, auf A: oder B: bis 16K. Eine Nachricht, die größer ist als der Platz, zeigt ihren Anfang und sagt es. Nur einfache Verbindungen (kein SSL/TLS), also ein eigener Server oder einer, der sie erlaubt; das Passwort wird so gespeichert, wie es ist (`myapps/mail`)
FTP	Dateien zu und von einem FTP-Server mit der M4-Karte: ^O CONNECT fragt nach `HOST:PORT` (ohne Port 21), dem Benutzer (keiner: anonymous) und dem Passwort und listet den Ordner des Servers: Ordner als `<DIR>`, Dateien mit ihrer Größe. UP/DOWN wählen, RETURN öffnet einen Ordner oder holt eine Datei, DEL (oder ^U) geht einen Ordner hinauf. ^G GET THE FILE speichert sie (unter einem 8.3-Namen, nach dem es fragt) auf dem angezeigten Laufwerk (OTHER DRIVE): auf DISK wird sie auf die Karte geschrieben, während sie ankommt, beliebig groß, so wie sie ist; auf A: oder B: bis 16K. ^P PUT A FILE sendet eine Datei dieses Laufwerks (von DISK beliebig groß), und ^D DELETE THE FILE löscht sie auf dem Server. ^K CLOSE beendet die Verbindung; die erste Zeile zeigt den Zustand und den Ordner (`myapps/ftp`)
WEBGET	lädt Dateien aus dem Web mit der M4-Karte: GET A FILE (^G) fragt nach einer Adresse (HTTP, z. B. `example.com/index.html`) und einem Namen, und die Datei (bis 16K) wird auf dem angezeigten Laufwerk gespeichert (OTHER DRIVE). Es zeigt auch den Netzwerkstatus. Ohne M4-Karte: „NO M4 BOARD“ (`myapps/webget`)
READER	liest Markdown-Seiten (`.MD`, bis 6K) von der Diskette oder mit der M4-Karte aus dem Web, so dargestellt wie die Vorschau von MARKDOWN. TAB wählt den nächsten Link (invertiert), RETURN öffnet ihn, DEL geht zur vorigen Seite zurück (es merkt sich 4). Ein Link ohne `http://` öffnet sich neben der Seite, auf der Diskette oder auf derselben Website. OPEN A FILE und OPEN AN ADDRESS (^U, HTTP, z. B. `example.com/README.md`). `https://`-Adressen lassen sich nicht öffnen. Es ist auf einer eigenen Diskette, `reader.dsk`, mit `INDEX.MD` und `ABOUT.MD` (`myapps/reader`)
STREETS	ein Straßenverzeichnis in einer V-OS-Datenbank: tippe die ersten Buchstaben einer Straße und sieh die Straßen, die so beginnen, mit Gebiet und Postleitzahl; DEL löscht einen Buchstaben. ^A fügt eine Straße hinzu, ^D löscht die erste der Liste. Die Straßen sind in `STREETS.VDB` auf seiner Diskette, `streets.dsk`, in B:; beim ersten Mal legt es sie mit Straßen Athens an. Ein Beispiel der Datenbank-API (`myapps/streets`) Beim Suchen zählen Groß- und Kleinschreibung und Akzente nicht.

DATABASE	Datenbanken, wie ein kleines Access: ^N eine neue Datenbank (`NAME.VDB`), ^O eine öffnen, ^T eine neue Tabelle (ihr Name und Felder: ein Name, TEXT bis 40 Zeichen oder ZAHL 0–65535, und ob sie nach dem ersten sortiert wird). Die Liste zeigt einen Datensatz pro Zeile und die Felder in Spalten; die Pfeile wählen und blättern, TAB geht zur nächsten Tabelle, und hat die Tabelle einen Schlüssel, springt das Getippte zu den Datensätzen, die so beginnen (ohne Groß-/Kleinschreibung und Akzente). RETURN öffnet das Formular: ein Feld pro Zeile, RETURN ändert es, ^S speichert, ^B zurück zur Liste. ^A ein neuer Datensatz, ^D löschen, ^W das andere Laufwerk, ^P druckt die Tabelle so, wie die Liste sie zeigt, alle Datensätze. PRINT LETTERS ^L druckt eine `.TXT` des Laufwerks (einen in NOTEPAD geschriebenen Brief) einmal für jeden Datensatz der Tabelle, jeden auf eine Seite: der Name eines Feldes in geschweiften Klammern, `{NAME}`, wird zu dem, was der Datensatz darin hat (ohne Groß-/Kleinschreibung; ein unbekannter Name bleibt, wie er ist). IMPORT CSV fügt der benutzten Tabelle für jede Zeile einer `.CSV` einen Datensatz hinzu: die Felder der Reihe nach, durch Kommas oder Semikolons getrennt, Texte auf ihre Länge gekürzt, Zahlen aus ihren Ziffern; eine erste Zeile, die mit dem Namen des ersten Feldes beginnt (die Überschriften), wird übersprungen. Es öffnet auch die `.VDB` von STREETS (`myapps/database`)
SHEET	eine Tabellenkalkulation: 16 Spalten (A–P) und 64 Zeilen, 5 Spalten und 19 Zeilen auf dem Bildschirm. Eine Zelle enthält, bis zu 40 Zeichen, eine Zahl (`12`, `-3.5`; das Dezimalzeichen ist ein Punkt), Text oder eine Formel nach `=`: `+ - * /`, Klammern, Zellen (`B3`), SUM, AVG, MIN, MAX und COUNT von Zellen und Bereichen (`=SUM(B2:B9)`), ABS, INT, ROUND(x, 0–2). Zahlen haben zwei Dezimalstellen, bis ±21474836.46. Die Pfeile bewegen den Cursor, RETURN ändert die Zelle, Tippen beginnt einen neuen Text, DEL (oder CLR) leert sie; nach jeder Änderung werden alle Formeln neu berechnet. Die erste Zeile zeigt den Text der Zelle. Eine Zelle mit Fehler zeigt `#ERR`, eine zu breite Zahl `########`. ^N neu, ^O öffnen, ^S speichern, ^A speichern unter (`NAME.VSH`, eine Textdatei, eine Zeile je Zelle: `B3 =B1*2`), ^W das andere Laufwerk, ^P druckt das Blatt so, wie die Seite es zeigt, die Spalten A–H und dann I–P, bis zur letzten benutzten Zeile. ^G CHART: ein Bereich einer Spalte oder einer Zeile (`B2:B9`, bis zu 16 Zellen; zuerst die Spalte des Cursors bis zu ihrer letzten Zahl) als Balken in Modus 0, jeder so hoch, wie die Zelle im Verhältnis zur größten ist, mit den Texten der Spalte A (oder der Zeile 1) darunter; ^S speichert das Diagramm als `.SCR` (die Balken, ohne die Texte), das PAINT und BASIC öffnen, jede andere Taste geht zurück. OPEN CSV liest eine `.CSV` (aus einer PC-Tabellenkalkulation oder einer Datenbank): eine Zeile je Tabellenzeile, die Felder ab Spalte A, getrennt durch Kommas oder Semikolons (die erste Zeile zeigt, welche); Felder in Anführungszeichen dürfen sie enthalten, und mit Semikolons ist `1,5` die Zahl 1.5. Gespeichert wird daraus eine `.VSH` mit demselben Namen. Die Formeln berechnet `CALC.SYS` auf A:, das jedes Programm benutzen kann (`VX_CALC`). Es ist auf einer eigenen Diskette, `sheet.dsk`, mit dem Beispiel `BUDGET.VSH` (`myapps/sheet`)
PONG	ein Ball und ein Schläger mit den Pfeilen, Punkte und Leben
CATCH	fange die fallenden Sterne
STARCAT	eine Katze mit Kostümen, die läuft, ein Stern, eine Melodie aus einer Liste
COUNTER	ein Zähler mit den Schaltflächen +1, −1 und 0, in Modus 1
FLAP	ein Vogel, der mit den Flügeln schlägt (Kostüme), und ein Stern, der jede Sekunde das Kostüm wechselt
TICKER	zählt Sekunden und läuft im Hintergrund weiter

- Blockprogramme sind `.VBN`-Dateien. Sie haben ein Menü PROGRAM > STOP (CONTROL+Q).
- Die, die auch eine `.VBS` haben (CALC, MINES, FLAP, TICKER), lassen sich in Studio öffnen, damit du sie ansehen oder ändern kannst.
- `VBRUN.SYS` ist kein Programm: Es ist der „Player“, den Studio braucht.

Drucken

NOTEPAD, SHEET und DATABASE drucken mit ^P (PRINT in ihrem Menü) auf einem Drucker am

Druckerport des CPC (Centronics), etwa dem Amstrad DMP2000 oder einem Epson-kompatiblen.

- **Sieben Bit:** Der Port des CPC sendet 7 Bit, daher gehen Buchstaben über 127 als einfache Buchstaben hinaus: Akzente fallen weg (É → E, ñ → n, ß → s), und Griechisch wird als Greeklish geschrieben, Buchstabe für Buchstabe (Α → A, Θ → 8, Ξ → 3, Ψ → 4, Ω → W).
- **Die Seiten:** Jede Seite beginnt mit einer Kopfzeile, dem Namen der Datei und der Seitenzahl (`NOTES.TXT SEITE 2`), und nach 60 Zeilen beginnt von selbst eine neue Seite.
- **Das Ende:** Jeder Ausdruck endet mit einer neuen Seite.
- **Kein Drucker:** Bleibt der Drucker zwei Sekunden lang belegt (keiner angeschlossen, offline, kein Papier), erscheint DER DRUCKER IST NICHT BEREIT, und das Drucken hört auf.
- Programme drucken mit dem Aufruf `VX_PRINT` (Kapitel 7).

4. Sprachen

V-OS spricht sechs Sprachen. Englisch ist eingebaut. Die anderen fünf sind **Sprachpakete**, Dateien auf der Diskette, die drei Dinge mitbringen: alle Systemtexte, die Tastatur und die Buchstaben (Schrift) der Sprache.

Sprache	Datei	Tastatur
English	eingebaut (`ENGLISH.MSG`)	die englische des CPC
Ελληνικά	`GREEK.LNG`	Griechisch, mit Akzenten
Français	`FRENCH.LNG`	AZERTY, Ziffern mit SHIFT, Tottasten ^ und ¨
Español	`SPANISH.LNG`	Ñ auf der Taste `:`, Tottasten ´ ¨ ` ^, und ¡ ¿
Deutsch	`GERMAN.LNG`	QWERTZ, Ü Ö Ä ß, Tottasten ´ und `
Italiano	`ITALIAN.LNG`	è é ò à ù ì auf eigenen Tasten

Die Sprache wechseln

- **Dauerhaft:** In den Optionen (F4) geht die Zeile SPRACHE der Reihe nach durch alle Sprachen. Jede wird sofort von A: geladen, und der ganze Bildschirm wird in ihr neu gezeichnet. Speichern (^S) behält sie auch für den nächsten Start.
- **Schnell:** CONTROL+L (ANSICHT > SPRACHE WECHSELN) schaltet zwischen Englisch und der Sprache des geladenen Pakets um.
- **Nur die Tastatur:** CONTROL+SHIFT wechselt die Tastatur. Die Menüleiste zeigt rechts, welche aktiv ist (EN, EΛ, FR, ...). Mit TASTATUREN in Setup auf EN + SPRACHE geht es zwischen der englischen und der des Pakets; auf ALLE SECHS durch alle: EN, die des Pakets, die vier anderen und wieder EN. So kannst du Französisch mit der französischen Tastatur tippen, während das System auf Griechisch ist. Jedes Paket enthält die Tastaturen aller.

Die Zeichen `@ # [ ] { } \ |` gibt es auf den Tastaturen der Pakete nicht, weil der CPC keine AltGr-Taste hat. Tippe sie mit der englischen Tastatur.

Die Texte der Programme

Programme haben ihre eigenen Texte in **zwei Sprachen**: Englisch und, optional, einer weiteren (heute Griechisch). Ein Programm erscheint nur dann in seiner zweiten Sprache, wenn das Paket in dieser Sprache ist. Sonst erscheint es auf Englisch. Mit Französisch erscheint Studio also auf Englisch. Die Programme von Studio dagegen können ihre Texte in allen sechs Sprachen haben (Kapitel 5): CALC heißt auf Deutsch „RECHNER“.

Ein Alphabet für alle

Alle Sprachen schreiben mit demselben Zeichensatz, dem **V-OS-Zeichensatz**, und jedes Paket hat alle seine Buchstaben. So kann ein Text oder eine Datenbank Griechisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch mischen, und alles erscheint richtig, welche Sprache auch aktiv ist: in Setup zeigt LANGUAGE ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL mit ihren eigenen Buchstaben.

Die Codes 128 bis 255 sind die griechischen von ISO 8859-7, unverändert, und die Codes, die es frei lässt, tragen À Á Â Ä Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Ö Ù Ú Û Ü, ihre Kleinbuchstaben, ß und ¡ ¿. Der Akzent ´ wird als griechischer Tonos (΄) geschrieben und µ als µ. Es gibt kein ÿ, Œ oder œ. Die Tabelle steht in `tools/voscs.py`. Eine griechische Textdatei vom PC (ISO 8859-7) wird so gelesen, wie sie ist; eine französische oder deutsche in Latin-1 muss umgewandelt werden.

Mit der englischen Tastatur gibt SHIFT und ^ das £.

Dateien in **UTF-8**, vom PC oder aus dem Web, öffnen NOTEPAD und READER und wandeln sie in den V-OS-Zeichensatz um; was er nicht hat (etwa Chinesisch), wird `?`. Auf dem PC wandelt `tools/voscv.py` Dateien in V-OS und zurück um (UTF-8, Latin-1 und andere) und sagt, was eine Datei ist (`check`).

Eine neue Sprache erstellen

Die Quellen der Sprachen liegen in `lang/<code>/`:

- `messages.txt`: die Systemtexte. Die Grundliste legt `lang/en/messages.txt` fest, und was in einem Paket fehlt, erscheint auf Englisch.
- `keymap.txt`: die Tasten, die sich von der englischen Tastatur unterscheiden.
- `pack.txt`: der Code, der Name, der Zeichensatz und die Schrift.

`tools/mklng.py` macht daraus eine `.LNG`, und das Makefile legt sie auf die Diskette. Alle Pakete haben dieselbe Schrift, `lang/vos/font.txt`, und `charset vos`.

5. Studio: Programme mit Blöcken

STUDIO ist ein Block-Editor im Stil von Scratch, der auf dem CPC selbst läuft.

- Du baust Sprites und Skripte aus Blöcken.
- Das Programm läuft sofort mit CONTROL+R.
- Es wird ein normales V-OS-Programm (`.VBN`), das auch aus der Ansicht Programme startet.

Der Bildschirm

Studio nutzt einen „geteilten" Bildschirm mit zwei Zonen:

- **Oben, in Modus 0 (16 Farben):**
  - **links die Bühne** in halber Größe
  - **rechts das Feld SPRITES:** die Sprites mit ihrer Farbe und Position, die Größe des ausgewählten (W, H), der Hintergrund und der Modus des Programms (z. B. `STAGE 2 M1`) sowie der Dateiname
- **Unten, in Modus 1:**
  - **links die Palette** mit den Blöcken einer Kategorie (`< EVENTS >`)
  - **rechts das Skript**, eine Zeile pro Block
  - **ganz unten die Statuszeile**, mit den Tasten, die dort funktionieren, wo du gerade bist

TAB geht vom Skript zur Palette, dann zur Bühne und zurück zum Skript.

Menüs

STUDIO		EDIT
NEW	^N	DELETE LINE
OPEN (`.VBS`)	^O	+ SPRITE (bis zu 6)
SAVE	^S	− SPRITE
SAVE AS		BACKGROUND (die Farbe der Bühne)
RUN	^R	SCREEN MODE (0 oder 1)
IN BACKGROUND		TEXT LANGUAGE (^T)
BACK	^Q	

- **RUN (^R):** speichert `NAME.VBS`, schreibt `NAME.VBN` und startet es. Das Programm endet über sein eigenes Menü (PROGRAM > STOP, ^Q), und dann startet Studio wieder mit demselben Programm geöffnet.
- **IN BACKGROUND:** fragt, ob das Programm weiterläuft, wenn es hinter einem anderen oder hinter einer Ansicht liegt, oder pausiert, was die Voreinstellung ist.
- **SCREEN MODE:**
  - **Modus 0:** 16 Farben, 192 Pixel breit.
  - **Modus 1:** 4 Farben (Stifte 0–3), 384 Pixel breit, und mehr Text.

Die Palette

←/→ wechseln die Kategorie, ↑/↓ wählen einen Block, und RETURN fügt ihn unter der Skriptzeile ein. Ein Klick auf einen Block der Palette tut dasselbe.

Ein Block, der sich öffnet (FOREVER, REPEAT, IF), kommt zusammen mit seinem END hinein und wird zusammen mit ihm gelöscht. Ein Block mit Text fragt sofort nach dem Text.

Das Skript

Taste	Was sie tut
↑/↓	Zeile
←/→	Feld der Zeile (die Felder sind die Werte im Block)
RETURN	ohne ausgewähltes Feld: fügt den Block der Palette ein. Auf einem Textfeld: den Text ändern. Auf einem Tastenfeld: wartet, bis du die Taste drückst
CLR	löscht die Zeile
DEL	löscht die letzte Ziffer einer Zahl
Maus	Klick auf ein Feld: wählt es aus. Zweiter Klick: ändert seine Art

Das Programm ist eine Liste von Zeilen:

- Jedes `WHEN …` beginnt ein Skript, für ein Sprite oder für die Bühne. Das Skript reicht bis zum nächsten `WHEN`.
- Die Einrückung ergibt sich von selbst aus den Blöcken, die sich öffnen und schließen.
- Zeilen vor dem ersten `WHEN` werden ignoriert.
- Was offen bleibt, wird am Ende des Skripts geschlossen.

Was in ein Feld kommt

Die Statuszeile sagt immer, was das Feld annimmt.

Wertfeld:

Taste	Wert
0–9, −	Zahl, eine ganze Zahl von −32768 bis 32767
A–H	Variable. Derselbe Buchstabe noch einmal: A1, A2 … A15, und zurück zu A
X, Y	die Position des Sprites des Skripts
R und Ziffern	RANDOM: eine Zahl von 1 bis n
K und eine Taste	KEY: 1, solange sie gedrückt ist, sonst 0
T und eine Ziffer	TOUCHING: 1, wenn das Sprite das Sprite n berührt
Z	AT EDGE: 1, wenn das Sprite am Rand der Bühne ist
P	BUTTON: die Nummer der zuletzt gedrückten Schaltfläche
U	COSTUME: die Nummer des Kostüms des Sprites (0: kein Kostüm)

Andere Arten von Feldern:

- **Variable:** A–H, und derselbe Buchstabe noch einmal für A1…A15.
- **Vergleich:** `<`, `=`, `>`. SPACE ergibt „keiner“, und dann prüft IF nur, ob der erste Wert nicht 0 ist.
- **Sprite** (in den `WHEN`-Blöcken): 0 die Bühne, 1–6 ein Sprite.
- **Taste** (in `WHEN KEY`): RETURN und dann die Taste.
- **Text:** RETURN, und du tippst bis zu 14 Zeichen.

- **Variablengruppe** (SAVE/LOAD VARS): A–H geht zur nächsten Achtergruppe (A-H, A1-H1 … A15-H15), und SPACE ergibt ALL.

Die Buchstaben werden als Tasten gelesen, deshalb funktionieren sie auch mit der griechischen Tastatur.

Die Bühne und die Sprites

Taste	Was sie tut
Pfeile	bewegen das ausgewählte Sprite
1–6	ein Sprite auswählen
C	nächste Farbe
W, H	Breite, Höhe
K	welches Kostüm es trägt (keines, 1, 2, …)
E	sein Kostüm zeichnen (ein neues, wenn es keines hat)
Klick auf die Bühne	setzt das Sprite dorthin

Ein Sprite ohne Kostüm ist ein farbiges Rechteck.

Kostüme

E öffnet den Kostüm-Editor an der Stelle der Bühne. Er hat ein 16×16-Raster mit den 16 Stiften darunter.

Taste	Was sie tut
Pfeile	Zelle
SPACE, RETURN	malt die Zelle
0–9, A–F	Stift
.	transparent
E, TAB	fertig
Klick	auf eine Zelle: malt. Auf die Reihe der Stifte: wählt einen Stift

Ein Programm hat bis zu 8 Kostüme, die alle Sprites gemeinsam nutzen. Ein Sprite mit Kostüm ist 16×16 groß. Auf der Bühne wird x auf ein ganzes Byte gerundet (2 Pixel in Modus 0, 4 in Modus 1).

Alle Blöcke

In der Spalte „Block“ erscheinen die Felder wie im Skript.

EVENTS

Block	Was er tut
WHEN START *sprite*	das Skript startet zusammen mit dem Programm
WHEN KEY *key sprite*	startet, wenn die Taste gedrückt wird
WHEN CLICKED *sprite*	startet mit einem Klick auf das Sprite (oder auf die Bühne)
WHEN I RECEIVE *n sprite*	startet, wenn Nachricht n gesendet wird
SEND *n*	sendet Nachricht n (n kann auch eine Variable sein)

> Eine Nachricht startet jedes Skript, das auf sie wartet, **von vorne**, auch wenn es schon lief. Deshalb sollte ein Skript keine Nachricht an sich selbst senden.

CONTROL

Block	Was er tut
FOREVER … END	wiederholt für immer
REPEAT *n* … END	n-mal
IF *a comparison b* … [ELSE …] END	führt die Zeilen nur aus, wenn der Vergleich zutrifft
WAIT *n*	wartet n Frames (50 = eine Sekunde)
WAIT UNTIL *a comparison b*	wartet, bis der Vergleich zutrifft
STOP	beendet dieses Skript

MOTION

Block	Was er tut
GO TO *x y*	das Sprite geht zu x, y
CHANGE X *n*, CHANGE Y *n*	bewegt um n
SPEED *vx vy*	setzt seine Geschwindigkeit
MOVE	ein Schritt mit seiner Geschwindigkeit
BOUNCE	kehrt am Rand der Bühne die Geschwindigkeit um

LOOKS/SOUND

Block	Was er tut
COLOUR *n*	der Stift des Rechtecks
COSTUME *n*	trägt Kostüm n (1–8. 0 ändert nichts)
NEXT COSTUME	das nächste, und nach dem letzten wieder das erste
SHOW, HIDE	
PRINT *value* AT *x y*	gibt eine Zahl aus
STYLE *n*	der Stil der folgenden PRINT und TEXT: 1 fett, 2 kursiv, 4 unterstrichen, addiert (7: alle), 0 normal
NOTE *n* FOR *frames*	spielt eine Note (MIDI-Nummer: 60 = C, 69 = A 440 Hz) und wartet, bis sie zu Ende ist
MUSIC *"Name"*	spielt das Lied *Name*`.MUS` von der Diskette des Programms, hinter ihm, mit dem Programm MUSIC (auf A: oder B:). Es läuft nach dem Ende des Programms weiter, bis zu MUSICs STOP (F6). Es braucht eine Speichererweiterung; ohne sie: „ERST EIN ANDERES PROGRAMM SCHLIESSEN“. Ein Name, den es nicht gibt (oder leer), hält die Musik an

VARIABLES

Block	Was er tut
SET *variable* TO *value*	
CHANGE *variable* BY *value*	Addition
DECREASE *variable* BY *value*	Subtraktion
MULTIPLY *variable* BY *value*	
DIVIDE *variable* BY *value*	ganzzahlige Division
REMAINDER *variable* BY *value*	der Rest der Division
SAVE VARS *group* TO *"name"*	schreibt die Variablen in eine Textdatei (siehe unten)
LOAD VARS *group* FROM *"name"*	liest sie zurück

WINDOWS

Block	Was er tut
WINDOW *"title" width height*	ein Fenster in der Mitte der Bühne, wie die Dialoge von V-OS. Ein neues Fenster nimmt den Platz des vorigen und seiner Schaltflächen ein
BUTTON *"text"* AT *x y*	eine System-Schaltfläche. Sie wird mit einem Klick oder mit TAB und RETURN gedrückt. Die Schaltflächen werden ab 0 nummeriert, in der Reihenfolge, in der sie erscheinen
WHEN BUTTON *sprite*	startet, wenn irgendeine Schaltfläche gedrückt wird. Der Wert BUTTON (P) sagt, welche
TEXT *"text"* AT *x y*	schreibt Text
LABEL *button* TO *"text"*	ändert den Text einer Schaltfläche

Ist ein Fenster offen, zählen TEXT, BUTTON und PRINT ab der linken oberen Ecke seines Inneren. Das Fenster wird an seinem Titel verschoben, zusammen mit seinen Schaltflächen.

Variablen

Es gibt 128 Variablen, die alle Skripte gemeinsam nutzen, mit den Namen A–H, A1–H1, …, A15–H15. Am Anfang sind alle 0, und sie enthalten ganze Zahlen von −32768 bis 32767.

Speichern und Wiederherstellen (SAVE VARS, LOAD VARS)

- `SAVE VARS ALL TO "GAME"` schreibt alle 128 in die Datei `GAME.TXT`. Das `.TXT` wird angehängt, wenn der Name keinen Typ hat.
- Mit einer Gruppe (`A-H`, `A1-H1`, …) schreibt es nur diese 8.
- Die Datei ist Text, eine Zeile pro Variable:

```
A=12 B=0 A1=-5
```

- `LOAD VARS ALL FROM "GAME"` ändert die Variablen, die die Datei nennt. Mit einer Gruppe ändert es nur die, die auch in der Gruppe sind. Zeilen, die es nicht versteht, werden ignoriert, und fehlt die Datei, ändert sich nichts.
- So kann eine Datei alle Variablen wiederherstellen oder nur eine Achtergruppe, z. B. die gespeicherten Positionen eines Spiels.

Die Texte in anderen Sprachen

Die Texte eines Programms (Fenster, Knöpfe, TEXT, LABEL) können in jeder Sprache von V-OS eine Übersetzung haben. Das Programm zeigt sie in der Sprache, in der V-OS beim Start ist. So heißt CALC auf Griechisch „ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ“, auf Englisch „CALCULATOR“, auf Deutsch „RECHNER“.

- **EDIT > TEXT LANGUAGE (^T):** geht durch die Sprachen EN, EL, FR, ES, DE, IT und zurück zu den eigenen Texten des Programms. Unter den Sprites, neben dem Namen, steht der Code der Sprache (z. B. `CALC DE`).
- In einer Sprache zeigen und ändern die Textfelder die Texte in dieser Sprache. Ein Text ohne Übersetzung zeigt seinen eigenen, und wenn du ihn änderst, wird das seine Übersetzung. Ein neuer Text, den du in einer Sprache schreibst, wird auch sein eigener.
- Die Übersetzungen werden in der `.VBS` (und der `.VBN`) gespeichert, alle sechs zusammen, etwa 3K.
- In einer `.vbt` schreibt man sie mit `LANG DE` und darunter Zeilen `"Text" "Übersetzung"`.

Dateien

- **`NAME.VBS`:** das Programm, so wie du es bearbeitest. OPEN öffnet es, und bis zu 9K werden gelesen.
- **`NAME.VBN`:** das startbereite Programm. RUN schreibt es, und es startet auch aus der Ansicht Programme. Es ist der Player (`VBRUN.SYS`) zusammen mit dem Programm. Der Player übersetzt die Blöcke beim Start in Z80-Code, deshalb laufen die Programme schnell.

Eine `.VBS` lässt sich auch aus Text auf dem PC erzeugen, mit `tools/mkvbs.py`. Die Syntax ist am Anfang der Datei beschrieben, und Beispiele sind `blocks/examples/*.vbt` (CALC, MINES, FLAP, TICKER, VARS). CALC und MINES haben auch Übersetzungen (`LANG`).

Grenzen

Zeilen (Blöcke)	240
Sprites	6
Skripte (`WHEN …`)	16
Variablen	128
REPEAT in einem Programm	64 (darüber hinaus teilen sie sich einen Zähler)
Ineinander verschachtelte offene Blöcke	16
Texte	32, je bis zu 14 Zeichen, und in 6 Sprachen
Kostüme	8, 16×16
Schaltflächen	64
Code	mindestens 4.000 Bytes, auch für das größte Programm. Was nicht hineinpasst, wird ignoriert

Tipps

- **Skripte der Bühne:** Die Bewegungs- und Aussehen-Blöcke tun nichts, und X, Y, TOUCHING und AT EDGE ergeben 0.
- **TOUCHING:** trifft nur zu, wenn beide Sprites sichtbar sind.
- **Zeitablauf:** Die Skripte laufen „zusammen“. Jedes Skript gibt seinen Zug am Ende jeder Schleife und bei jedem WAIT ab. Soll ein Skript auf ein anderes warten, nimm eine Variable und `WAIT UNTIL` (siehe MINES).
- **Fertige Beispiele:** CALC, MINES, FLAP und TICKER lassen sich in Studio öffnen (OPEN).

6. Blöcke auf dem PC: der Web-Editor und `vbc.py`

Neben Studio, das auf dem CPC läuft, gibt es auch einen Block-Editor für den PC. Die Sprache ist dieselbe, mit ein paar zusätzlichen Blöcken: Listen, Rauschen, Sprite-Größe, farbiger Text.

Der Editor

Öffne `blocks/editor.html` in einem Browser. Er basiert auf Blockly und gibt es auf Griechisch oder Englisch.

- **Kategorien:** Ereignisse, Steuerung, Bewegung, Aussehen, Text, Operatoren, Fühlen, Variablen, Listen und Fenster.
- **Sprites:** Rechtecke oder Kostüme. Sie werden in einer Tabelle festgelegt, und die Bühne zeigt sie in den Farben des CPC. Sie lassen sich mit der Maus verschieben.
- **Dateien:** Er öffnet und speichert `.vbp`-Dateien. Sie sind JSON mit dem ganzen Programm, deshalb kann man sie auch von Hand schreiben.

Übersetzen

```
python3 blocks/vbc.py pong.vbp --dsk build/vos.dsk
```

`vbc.py` schreibt `build/NAME.ASM`, mit einem Kommentar für jeden Block. Es assembliert sie mit RASM zu `NAME.VBN`, mit einer Relokationstabelle, damit sie neben anderen Programmen läuft, und mit `--dsk` legt es sie auf die Diskette.

Option	Was sie tut
`-o build`	Ausgabeordner
`--asm-only`	nur die `.ASM`
`--dsk build/vos.dsk`	auch auf die Diskette

Das Format `.vbp`

Die vollständige Beschreibung steht am Anfang von `blocks/vbc.py`: Ereignisse, Befehle, Werte, Kostüme, Symbol. Kurz gesagt:

```
{"name": "PONG", "mode": 0, "background": 0,
 "sprites": [{"name": "ball", "x": 90, "y": 100, "w": 6, "h": 6,
              "colour": 8, "vx": 2, "vy": 2, "visible": true}],
 "variables": {"score": 0},
 "scripts": [{"sprite": "ball", "when": {"event": "start"},
              "do": [{"block": "forever", "do": [{"block": "move"}, {"block": "bounce"}
```

- **Variablen und Listen:** Sie haben Namen, keine Buchstaben. Listen haben eine feste Höchstlänge.
- **Symbol:** `"icon"` gibt ein Symbol für die Ansicht Programme an.
- **Ein Programm mit vielen ähnlichen Teilen:** Ein Python-Skript kann es schreiben. Siehe `tools/mkbricks.py`, das `bricks.vbp` mit 32 Steinen schreibt.

Beispiele

In `blocks/examples/`:

Datei	Programm
`pong.vbp`	PONG
`catch.vbp`	CATCH
`starcat.vbp`	STARCAT: Kostüme, eine Melodie aus einer Liste
`counter.vbp`	COUNTER: ein Fenster und Schaltflächen
`bricks.vbp`	BRICKS (geschrieben von `tools/mkbricks.py`)

Die Dateien `*.vbt` sind Studio-Programme als Text, für `tools/mkvbs.py`. Siehe Kapitel 5.

Studio oder Web-Editor?

	Studio	Web-Editor
Wo	auf dem CPC	auf dem PC
Datei	`.VBS`	`.vbp`
Variablen	128, A–H15	mit Namen
Listen, Rauschen, Sprite-Größe	nein	ja
SAVE/LOAD VARS	ja	nein
Textstil, `.MUS`-Musik	ja	ja
Das Programm	braucht den ganzen Speicher	klein, läuft neben anderen

7. Das V-OS-SDK: Programme in Assembler

Mit diesem SDK schreibst du deine eigenen Programme in Z80-Assembler. Sie laufen in V-OS wie DEMO oder CLOCK: Sie erscheinen in den Ansichten Programme, Schreibtisch und Commander, und sie haben ihr eigenes Menü, Schaltflächen, Dialoge, Ton und Dateien. Sie laufen auch neben anderen Programmen.

Schnellstart

```
make new-app NAME=hello
```

Das legt den Ordner `myapps/hello/` aus `sdk/template/` an. Er enthält drei Dateien:

- `hello.asm`: das Programm. Die Pfeile bewegen ein Kästchen, es gibt eine Schaltfläche BEEP, einen Sekundenzähler und ein eigenes Menü (ABOUT, BACK) neben ANSICHT und HILFE.
- `texts.txt`: seine Texte, auf Englisch und Griechisch.
- `icon.txt`: sein Symbol, 16×16, für die Ansicht Programme.

```
make app NAME=hello
```

Das baut `build/HELLO.BIN` und legt es auf die Diskette der Programme, `build/apps.dsk`. `make run` legt sie in B: ein; im Launcher zeigt TAB das Laufwerk B:.

```
make run
```

Das öffnet die Diskette in Caprice32. HELLO steht in der Ansicht Programme, auf der letzten Seite.

- Ein einfaches `make` baut alle Programme in `myapps/` und legt sie zusammen mit V-OS auf die Diskette.
- Der Name hat 1–8 Kleinbuchstaben oder Ziffern und beginnt mit einem Buchstaben. Er darf nicht der Name eines V-OS-Programms sein (z. B. demo).
- Du brauchst RASM, Python 3 und iDSK, wie für ganz V-OS.
- In Caprice32 startest du das Programm selbst, aus der Ansicht Programme.

Ein größeres Programm:

- Leg weitere `.asm`-Dateien in seinen Ordner (z. B. `art.asm` mit Sprites) und hol sie mit `include "art.asm"` herein. Der Build findet sie und baut das Programm neu, wenn sie sich ändern.
- Was du in den Unterordner `disc/` legst (z. B. `disc/LEVEL1.DAT`), kommt unverändert auf die Diskette, für `VOS_LOAD`.
- Mit einem Unterordner `owndisc/` bekommt das Programm auch eine eigene Diskette, `build/<name>.dsk`, mit der `.BIN` und den Dateien aus `owndisc/`. Es kommt nicht auf `apps.dsk`. Du legst sie in B: ein und startest es aus dem Launcher (TAB, das andere Laufwerk). Von welchem Laufwerk es gestartet wurde, damit es seine Dateien von dort lädt, steht in `VOS_SELF`: `db Laufwerk`, dann sein Name (11 Bytes).
- **Eine Datei zum Öffnen (Version 14):** wenn RETURN auf dem Schreibtisch oder im Commander eine Datei in deinem Programm öffnet, enthält `VOS_OPEN` (`#B000`) `db 1, Laufwerk, 11-Byte-Name` (0: keine). Lies es in `init`, mit A = 0 und auch mit A = 2 (das Programm lief schon), und schreibe danach 0 hinein. Die Typen und ihre Programme stehen

in der Tabelle `ft_open` des Kernels (`src/kernel/files_ext.asm`).

- Ein Programm mit Relocation-Tabelle (wie die des SDK) läuft bis 12K neben anderen; ein größeres (bis 16K) läuft ohne Speichererweiterung allein, wie eines ohne Tabelle (MARKDOWN, READER). Für den Rest lädst du Dateien in die Daten-Bank.

Wie ein Programm funktioniert

Ein Programm ist eine `.BIN`, gebaut für `VOS_APP_ADDR` (`#4000`). Es beginnt so:

```
        include "api/vos_api.inc"
        org VOS_APP_ADDR
        jp init                 ; +0
        jp event                ; +3  HL -> das Ereignis
        jp redraw               ; +6
        db "VA", VOS_API_VERSION
        include "app_icon.asm"  ; +12 das Symbol (optional)
```

- **`init`** setzt Modus, Palette, Menü und Schaltflächen, schaltet bei Bedarf `VE_FRAME` ein und zeichnet alles.
  - ○ A = 0: ein frischer Start.
  - ○ A = 2: Das Programm kehrt aus einer Ansicht oder einem anderen Programm zurück. Sein Zustand ist so, wie es ihn verlassen hat; es setzt das oben Genannte erneut und zeichnet.
- **`event`** wird für jedes Ereignis aufgerufen und kehrt sofort zurück. Ein Programm wartet nie selbst (keine Warteschleife). Für Bewegung oder Zeit `VOS_TICKS` mit A = 1, dann kommt 50-mal pro Sekunde ein `VE_FRAME`.
- **`redraw`** zeichnet alles neu, z. B. wenn sich die Sprache ändert oder das Zubehörprogramm sich schließt.
- **Beenden:** `VOS_EXIT`, das zu der Ansicht zurückkehrt, die es gestartet hat.

Die Reihenfolge in `event`

```
event:  ld a,(hl)
        cp VE_FRAME : jp z,frame        ; die Frames
        push hl
        call VOS_UI_EVENT               ; Menüs, Schaltflächen, CONTROL+Buchstabe
        pop hl
        or a : jr nz,command            ; A = der Befehl
        call VOS_MENU_OPEN : ret nz     ; Menü offen: die Tasten gehören ihm
        ...                             ; deine eigenen Tasten und Klicks
command: ...
        jp VOS_COMMAND                  ; was nicht deins ist (VIEW, HELP)
```

Solange ein Menü offen ist, zeichne nicht. Sonst zeichnest du darüber. Bei `VE_FRAME` aktualisiere den Zustand, aber zeichne nur, wenn `VOS_MENU_OPEN` Z ergibt. Dialoge (`VOS_DIALOG`, `VOS_INPUT`, `VOS_FILE_PICK`) haben ihre eigene Schleife, deshalb kommt kein Ereignis an, solange sie offen sind.

Die Ereignisse

`HL` → 8 Bytes: `db type, code, char, mods; dw x, y`.

type	was	code / char / x, y

VE_KEY_DOWN 1, VE_KEY_REPEAT 3, VE_KEY_UP 2	Taste	code = Tastennummer (VK_*, Tastaturreihe·8 + Bit), char = das Zeichen in der Sprache des Pakets
VE_PTR_DOWN 5, VE_PTR_UP 6, VE_PTR_MOVE 4	Zeiger	x, y in Pixeln des Modus
VE_FRAME 8	Frame (mit VOS_TICKS)	—
VE_LANG 7	die Tastatursprache hat sich geändert	—

Drei Arten von Programmen

- **Mit Relokationstabelle (die Voreinstellung des SDK):** `make app` baut es zweimal, bei `#4000` und bei `#4100`. `tools/mkreloc.py` fügt die Tabelle aus dem Unterschied hinzu.
  - Es läuft neben anderen Programmen, in den 12K ab `#5000`, und macht dort weiter, wo es aufgehört hat (F6 zeigt die laufenden Programme).
  - Seine Daten müssen in seinen eigenen Bytes liegen (Labels, `ds`), nie an festen Adressen.
  - Gibt `mkreloc.py` einen Fehler aus, wird irgendwo eine Adresse so benutzt, dass sie die Relokation nicht übersteht. Z. B. `ld a,label & 255`, oder nur das niedrige Byte einer Adresse.
- **Ohne Tabelle:** Es nimmt die ganze Bank (bis zu 16K, Code und Daten), läuft aber nur allein, außer es gibt eine Speichererweiterung. Dafür brauchst du eine eigene Regel im Makefile (siehe `STUDIO.BIN`).
- **Zubehörprogramm:** bis zu 4K, mit Tabelle. Es öffnet sich mit F5 über allem, und `init` bekommt A = 1. Siehe `apps/clock/clock.asm` und die Beschreibung in `src/api/vos_api.inc`.

Regeln

- **Register:** Aufrufe verändern alle Register außer IX. Argumente kommen in A, BC, DE, HL (IX für `VOS_RECT` und `VOS_BLIT`). Ergebnisse kommen in A oder HL zurück. Bei einem Fehler ist Carry gesetzt und A = Fehlernummer, die `VOS_ERROR` anzeigt.
- **Speicher:** Blende keine andere Bank bei `#4000` ein, denn dann verschwindet das Programm unter dir. Für 16K mehr gibt es die Daten-Bank (`VOS_BANK_GET`, `VOS_BANK_PUT`, `VOS_DATA`). Sie wird mit Ansichten und anderen Programmen geteilt und behält ihre Daten nur, solange das Programm läuft. Mit einer Speichererweiterung (API 21) bekommt jedes Programm eine eigene, die ihren Inhalt bis zu seinem Ende behält, was auch immer dazwischen läuft; `VX_DATA` sagt, welche gilt (A = 1: eine eigene).
- **Koordinaten:** x in Pixeln des Modus (Modus 0: 0–191, Modus 1: 0–383, Modus 2: 0–767), y von 0 bis 258. Die Menüleiste belegt y 0–11.
- **RASM:** Bei Labels spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle (`BOX` und `box` sind dasselbe). Hex wird mit `#` geschrieben und nicht mit `&`.

Die Datenformate

- **Menüleiste** (`VOS_SET_BAR`): `db count; dw menu, ...`. Die gemeinsamen Menüs VIEW und HELP (auf dem Bildschirm ANSICHT und HILFE) kommen von `VOS_MENU_VIEW` und `VOS_MENU_HELP`.
- **Menü:** `db title, count` und für jeden Eintrag `db text, command, letter, 0`.

    - text: `VOS_SEPARATOR` für eine Linie
    - command: 1.., was `VOS_UI_EVENT` zurückgibt
    - letter: Kurzbefehl CONTROL+Buchstabe, oder 0

- **Schaltflächen** (`VOS_SET_WIDGETS`, dann `VOS_DRAW_WIDGETS`): `db count`, und für jede Schaltfläche `dw x, y; db Breite in Zeichen, text, command, 0`.
- **Dialog** (`VOS_DIALOG` → A = Schaltfläche, 0 die erste, ESC ergibt die letzte): `db title, text, Anzahl der Schaltflächen (1-3), button, ...`. Für die Schaltflächen `VM_OK`, `VM_YES` und `VM_NO`.
- **Texte** (`VOS_TEXTS`): erzeugt von `tools/mktexts.py` aus `texts.txt`, mit Zeilen `NAME | English | Greek`. Beide Spalten werden in UTF-8 geschrieben und werden zu Bytes des V-OS-Zeichensatzes (`tools/voscs.py`), der Griechisch und die lateinischen Buchstaben von Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch enthält.
    - Es liefert `T_NAME` (`VT_FIRST` = `#C0` und aufwärts) und die Tabelle `texts:`. Bis zu 64 Texte.
    - Ein `|` ohne Leerzeichen davor und danach beginnt in Dialogen eine neue Zeile.
    - Texte gehen überall dorthin, wo ein „Text“ verlangt wird (Menüs, Schaltflächen, Dialoge). Mit `VOS_MSG` bekommst du ihre Adresse für `VOS_PRINT`.
- **Palette** (`VOS_PALETTE`): 17 Firmware-Farben (0–26): 16 Stifte und der Rand. In Modus 1 zählen die Stifte 0–3.
- **Rechteck** (`VOS_RECT`, IX →): `dw x, y, w, h; db pen`.
- **Symbol:** 16 Zeilen mit 16 Zeichen in `icon.txt`. Jedes Zeichen ist ein Stift in Hex (Modus 0, Palette der Ansicht Programme) oder `.` für transparent. Die Ansicht Programme liest es von der Diskette: solange das Programm läuft, sind die 256 Bytes nach "IC" frei für Puffer (PAINT legt dort seine Zeilen ab).
- **Dateinamen** (`VOS_LOAD`, `VOS_SAVE`, `VOS_DELETE`, `VOS_RUN`): 11 Bytes, `"NAME EXT"`. Laufwerk 0 = A:, 1 = B:.

Die API (Version 22)

Aufruf	Eingabe → Ausgabe	Was er tut
`VOS_EXIT`	—	Ende, zurück zu der Ansicht, die es gestartet hat
`VOS_TICKS`	A = 1 / 0 (+ `VOS_PTR_KEYS`)	`VE_FRAME` 50-mal pro Sekunde, oder keines. Mit `VOS_PTR_KEYS` (2) bewegen die Pfeile und COPY auch den Zeiger und klicken
`VOS_FRAMES`	→ HL (und A Bits 16–23)	Frames seit dem Start
`VOS_RANDOM`	→ A	0–255
`VOS_COMMAND`	A = Befehl	die gemeinsamen Befehle von VIEW und HELP (6–19). Nummeriere deine eigenen Befehle ab `VC_APP` (32), sonst startet ein Eintrag von VIEW oder HELP einen deiner Befehle
`VOS_ERROR`	A = Fehler	Fehlerdialog

VOS_MODE	A = 0 / 1 / 2	Modus 0 (192×259, 16 Stifte), 1 (384×259, 4 Stifte) oder 2 (768×259, 2 Stifte, 96 Textspalten; Version 25). In Modus 2 zeichnen Menüs und Dialoge mit Stift 1 auf Stift 0: Stift 0 weiß und 1 schwarz ergeben schwarze Schrift auf weißem Papier (NOTEPAD, MARKDOWN, READER, SHEET mit ^M)
VOS_PALETTE	HL → 17 Farben	
VOS_CLS	A = Stift	löscht den Bildschirm
VOS_PLOT	HL = x, DE = y, A = Stift	ein Pixel
VOS_RECT	IX → Rechteck	gefülltes Rechteck
VOS_COLOURS	A = Textstift (+ VOS_BOLD, VOS_ITALIC, VOS_UNDERLINE), C = Hintergrund	für VOS_PRINT und VOS_CHAR. Die Stile entstehen aus derselben Schrift, für jede Sprache
VOS_PRINT	HL = x, DE = y, BC → Text, 0	
VOS_CHAR	HL = x, DE = y, A = Zeichen	
VOS_MSG	A = Text → HL	die Adresse eines Textes (T_* oder eines Systemtextes)
VOS_SET_BAR, VOS_DRAW_BAR	HL → Menüleiste	
VOS_UI_EVENT	(das aktuelle Ereignis) → A	Befehl von Menü, Schaltfläche oder Kurzbefehl, 0 für keinen
VOS_DIALOG	HL → Dialog → A	
VOS_INPUT	A = Titel, HL → Text, C = Maximum → Carry bei Abbruch	Texteingabe (braucht C + 2 Bytes)
VOS_SET_WIDGETS, VOS_DRAW_WIDGETS	HL → Schaltflächen	
VOS_MENU_VIEW, VOS_MENU_HELP	→ HL	die gemeinsamen Menüs
VOS_CATALOG	A = Laufwerk → A = Dateien, HL → Liste	je 16 Bytes: 11 der Name, bei +12 die Größe in K. Mit A = Laufwerk + VOS_CAT_EXT und HL → "EXT" nur die Dateien mit dieser Endung
VOS_FILE_PICK	A = Titel → A = Datei, Carry bei Abbruch	Auswahldialog, nach VOS_CATALOG
VOS_LOAD	A = Laufwerk, HL → Name, DE = wohin → BC = Länge	
VOS_SAVE	A = Laufwerk, HL → Name, DE = ab, BC = Länge	Binärdatei, ersetzt die alte. Mit A + VOS_LOAD_IX (#40, Version 20) sagt ihr Header, dass sie bei IX lädt, nicht bei DE (eine .SCR: IX = #C000)
VOS_DELETE	A = Laufwerk, HL → Name	
VOS_TEXTS	HL → Texttabelle	die Texte des Programms
VOS_MENU_OPEN	→ NZ, wenn ein Menü offen ist	
VOS_KEY_HELD	A = Taste → NZ, solange gedrückt	für Spiele

VOS_BLIT	IX → dw x, y; db bytes, lines; dw source; db source stride	Bild: Paare (Maske, Pixel)
VOS_SOUND	A = Kanal 0–2, HL = Periode (Bit 15: Rauschen), C = Lautstärke 0–15, B = Frames	eine Note; 440 Hz ist Periode 142
VOS_SPLIT	HL → dw y1, y2; db 8 colors (0 = schaltet ab)	gemischter Bildschirm: Modus 0 zwischen y1 und y2
VOS_RUN	A = Laufwerk, HL → Name	startet ein anderes Programm, und danach startet dieses wieder
VOS_KEEP	→ HL → 16 Bytes	Speicher, der zwischen Programmen erhalten bleibt
VOS_BANK_GET, VOS_BANK_PUT	HL = ab, DE = nach, BC = Bytes	Kopieren aus der und in die Daten-Bank
VOS_BACKGROUND	A = 1 / 0	läuft weiter oder friert ein, wenn es hinter einem anderen liegt
VOS_DRAG	HL = x, DE = y, BC = w, A = h → Carry: neue HL, DE	ein Fenster an seinem Titel verschieben
VOS_FIT	dasselbe → HL, DE	holt ein Fenster in den Bildschirm hinein
VOS_EXT	A = ein VX_*-Aufruf, BC, DE, HL wie er es will → A, HL, C, DE, Carry	die Aufrufe nach der Tabelle (Version 15), unten

Laufwerke: 0 = A:, 1 = B:, 2 = DISK, die SD-Karte einer M4 (Version 28), in dem Ordner, in den der Schreibtisch oder der Commander zuletzt ging. Dateiaufrufe und VX_FREE gehen dort wie auf einer Diskette (8.3-Namen; ohne M4: Carry, A = 35), und der Katalog hat auch die Ordner (bei +13 eine 1). Datenbanken (VX_DB) gehen dort auch (Version 29). Ab Version 29 behält VOS_CAT_EXT die Ordner, und VOS_FILE_PICK geht in einen gewählten Ordner (oder ..) und listet ihn so, wie der letzte VOS_CATALOG es verlangte: was es liefert, ist immer eine Datei, im aktuellen Ordner. VX_DRIVE C = Laufwerk → A = das nächste (A: → B: → DISK mit einer M4 → A:), für einen Befehl OTHER DRIVE; src/api/vos_drive.inc hat vos_next_drive (A: ↔ B: auf einem älteren V-OS) und vos_drive_text (A:, B:, DISK:).

Netz: src/api/vos_net.inc (per include nach vos_api.inc) gibt TCP-Verbindungen über die M4-Karte für deine eigenen Protokolle, so viele gleichzeitig du willst (ein Name wird jeweils nachgeschlagen). Jede Verbindung sind NC_SIZE Bytes von dir bei IX, anfangs alle 0. net_open HL → "name", "name:port" oder "1.2.3.4:port", DE = der Port, wenn keiner dabei ist → nachgeschlagen und verbunden (Carry, A = NE_NO_M4 oder NE_FAILED: nicht). net_poll bei jedem VE_FRAME, erneut, solange es nicht NE_NONE gibt → A = NE_CONNECTED, NE_LINE (HL → eine Zeile ohne ihr CR LF, 0 am Ende, B = ihre Länge; eine lange kommt in Stücken mit net_long = 1), NE_DATA (mit NC_RAW: HL → Bytes, BC = wie viele), NE_CLOSED, NE_FAILED, NE_NO_M4. net_say HL → eine Zeile: mit CR LF gesendet; net_send HL, BC (bis 240); net_ready → Carry, solange die Karte noch sendet; net_close; net_reply HL → eine Zeile einer SMTP- oder FTP-Antwort → Carry, wenn es nicht die letzte ist, sonst DE = ihre Nummer. Beispiele: MAIL (myapps/mail: POP3 und SMTP) und FTP (myapps/ftp: zwei Verbindungen, PASV). Kein SSL/TLS. Zum Testen ohne Karte: tools/m4net.py (eine M4-Karte und Server in Python).

Die Dateien der Karte Stück für Stück: src/api/vos_m4file.inc schreibt und liest eine Datei der SD-Karte der M4 (Laufwerk DISK, im Ordner, in dem V-OS ist) nach und nach, sodass sie größer sein darf als die 16K eines VOS_LOAD oder VOS_SAVE. m4f_create HL → "NAME.EXT" (eine neue Datei), m4f_open HL → ein Name → DE:HL = ihre Größe, m4f_write HL, BC (bis 252), m4f_read DE, BC, m4f_close, m4f_header HL → 128 Bytes → NC, wenn sie ein AMSDOS-Header sind, BC = die

Länge darin. Carry: die Karte lehnte ab, oder es gibt keine. Eine Datei auf einmal, die Bytes so, wie sie sind. FTP (holen und senden) und MAIL (Anhänge) benutzen es.

Die Aufrufe von `VOS_EXT`: `VX_VERSION` → A = API, HL = V-OS-Version (BCD). `VX_FREE` C = Laufwerk → A = freie K. Unbekannt: Carry `VX_CLIP_PUT` HL = Text, BC = Bytes → die Zwischenablage (bis 1K). `VX_CLIP_GET` DE = wohin, BC = Platz → HL = Größe (Version 16). `VX_M4` HL → ein Befehl für die M4-Karte (db Größe, dw Befehl, Daten), DE → die Antwort, BC = Bytes; Carry: keine M4-Karte (Version 17); HL = 0: BC Bytes des `sock_info` der M4-ROM nach DE, 16 pro Socket (sein Zustand, sein letzter Befehl, die empfangenen Bytes, eine IP und ein Port; Socket 0 gehört C_NETHOSTIP, seine IP ist die des gesuchten Namens) (Version 32; so wartet TELNET). `VX_MEM` → HL = der RAM in K, DE = die freien K für Programme (Version 18). `VX_BEHIND` DE → db Laufwerk, 11-Byte-Name einer Datei: ihr Programm (nach Typ) startet hinter diesem, mit `init` A = 3 und der Datei in `VOS_OPEN` (Version 19; MUSIC kennt es). `VX_DATA` → A = 1, wenn die Daten-Bank die eigene ist (Speichererweiterung), 0, wenn es die geteilte Bank 4 ist (Version 21; NOTEPAD hält so Text bis 16K). `VX_DB` C = ein `DB_*`-Aufruf, DE, HL → eine Datenbank (Version 22, unten). `VX_UTF8` HL → ein Text, BC = Bytes, E = 0 im Speicher des Programms oder `VOS_DATA` in seiner Datenbank-Bank: ist er UTF-8 (vom PC oder aus dem Web), wird er dort zum V-OS-Zeichensatz → BC = Bytes jetzt, A = 1; A = 0: er war kein UTF-8 und bleibt, wie er war (Version 23; so machen es NOTEPAD und READER). `VX_CALC` C = ein `CALC_*`-Aufruf, DE → ein Block, HL → Text → Formeln und Zahlen (Version 24, unten). `VX_LANG` → HL = der Code der Sprache, die V-OS zeigt (`"EN"`, `"EL"`, `"FR"`…; L der erste Buchstabe) (Version 26; so zeigt VBRUN die Übersetzungen der Studio-Programme). `VX_IRQ` HL = eine Routine des Programms → der Kernel ruft sie einmal pro Bild aus dem Interrupt auf, vorne oder dahinter, mit ihrer Bank eingeblendet und gesperrten Interrupts; 0 hält sie an, ebenso das Ende des Programms; Carry: nicht für ein Zubehör oder ein Programm allein in Bank 5 (Version 27; so spielt MUSIC seine Lieder, die nicht mehr anhalten, während ein anderes Programm lädt oder zeichnet). Sie muss kurz sein, IY, EXX und AF' erhalten, nur den eigenen Speicher und den AY beschreiben und nichts von V-OS aufrufen. `VX_PRINT` HL → ein Text, BC = Bytes, E = 0 im Speicher des Programms oder `VOS_DATA` in seiner Datenbank-Bank → an den Drucker (den Centronics-Port des CPC, 7 Bit), so wie er ist: 13, 10 beenden eine Zeile, 12 beginnt eine neue Seite; Buchstaben über 127 gehen als einfaches ASCII hinaus (ohne Akzente, Griechisch als Greeklish: Θ 8, Ξ 3, Ψ 4); Carry, A = 41: der Drucker blieb zwei Sekunden lang belegt (keiner, offline, kein Papier) (Version 30; so drucken NOTEPAD, SHEET und DATABASE mit ^P). Nach 60 Zeilen beginnt von selbst eine neue Seite; BC = 0 mit HL → dem 11-Byte-Namen einer Datei (wie `VOS_CATALOG` ihn gibt) beginnt einen Ausdruck, dessen Seiten eine Kopfzeile haben, `NOTES.TXT SEITE 2`; HL = 0: ohne Kopfzeilen (Version 31). `VX_VIEW` HL → dw x, y, w, h: von da an zeichnet das Programm mit (0, 0) bei (x, y) und nichts außerhalb dieses Rechtecks (auf den Bildschirm gekürzt): `VOS_CLS` füllt es, `VOS_RECT` wird darauf gekürzt, ein Punkt, ein Zeichen (jedes von `VOS_PRINT`) oder ein Bild von `VOS_BLIT` wird nur gezeichnet, wenn es ganz darin liegt; Menüs, Dialoge und die Leiste sind nicht betroffen; HL = 0: keine; nach `VOS_MODE` und in `redraw` neu setzen (sie endet, wenn ein anderes Programm nach vorn kommt); Carry: keine Speichererweiterung (Version 33; der erste Schritt zu Programmen in Fenstern, docs/WINDOWS.md). `VX_WINDOW` HL → dw w, h: das Programm in einem Fenster auf dem Schreibtisch, sein Inneres w × h (w ein Vielfaches von 8) als Ansicht und seine Zeigerereignisse mit x, y von dort; zuerst in init aufrufen, jedes Mal (auch mit A = 2: so werden die Fenster dahinter über ihr init neu gezeichnet); der Titel verschiebt es, X beendet es, + oder F7 schalten auf Vollbild und zurück, ein Klick auf ein anderes holt dieses mit seiner Leiste nach vorn; Modus 1, die Farben des Themas; Carry: keine Speichererweiterung oder kein `WM.SYS` auf A: (Vollbild wie bisher; Version 34). Ab Version 35 schreibt `VX_WINDOW` bei HL die jetzige Größe seines Inneren zurück (Vollbild: der Bildschirm unter der Leiste), init ordnet seinen Inhalt dafür an; die rechte untere Ecke ändert die Größe (und init wird mit A = 2 erneut aufgerufen); mit `VOS_BACKGROUND` zeichnet das Programm auch von hinten in sein Fenster, solange keines es verdeckt (`VOS_CLS`, `PLOT`, `RECT`, `COLOURS`, `PRINT`, `CHAR`, `BLIT`; nicht `VOS_MSG`). Beispiele: `apps/clock`, `myapps/sysinfo`. Ab Version 36 zeigt HL auf dw w, h, x0, y0: das Fenster zeigt den Teil des Bildschirms des Programms ab x0, y0 (0, 0: wie bisher), so zeichnet ein für den ganzen Bildschirm gemachtes Programm wie bisher, und seine Widgets

und Ereignisse folgen (z. B. `dw 376, 232, 0, 12` in `myapps/telnet`); ein Programm mit Version 36 im Kopf gibt immer alle vier an. Ruft es dies außerhalb von init auf, zeichnet es danach seine Leiste neu (`VOS_DRAW_BAR`). Ab V-OS 0.49 wird ein Fenster dahinter, das eine Kopie von sich hat (genommen, solange nichts es verdeckte), stattdessen zurückkopiert: sein init wird dann nicht aufgerufen, ein Programm darf also nicht damit rechnen, dahinter zum Zeichnen aufgerufen zu werden; eines, das im Hintergrund weiterläuft (`VOS_BACKGROUND`), zeichnet wie bisher, solange es unverdeckt ist. Auch das Dateifenster und die Laufwerkssymbole des Schreibtischs sind unter den Fenstern (0.50): bis zu acht Fenster insgesamt. Ab 0.51 tut `VOS_PALETTE` nichts, solange das Programm im Fenster vorn ist (im Vollbild wirkt es); das X eines Fensters schickt dem Programm CONTROL+Q, sein BACK darf also zuerst fragen; ein Programm dahinter, das nichts verdeckt, hat auch `VOS_EXT` (TELNET empfängt dort), und ein `VOS_EXT`, das verdeckt nichts tat, lässt die Puffer, wie sie waren: zuerst markieren, wie TELNET es tut. Mit w = 0 (V-OS 0.48) verlässt das Programm die Fenster: sein Fenster verschwindet (Carry), und es setzt Modus und Palette und zeichnet im Vollbild, etwa für eine Seite in Modus 2; fragt es später wieder, kommt das Fenster dorthin zurück, wo es war, so groß, wie es war. Mit der zurückgeschriebenen Größe richtet sich ein Programm für sein Fenster ein: NOTEPAD, MARKDOWN, READER und SHEET (`set_mode`) nehmen w / 8 Spalten und so viele Zeilen, wie passen, bei jeder Größenänderung neu, und verlassen die Fenster für ihre Seite (^M).

Datenbanken (Version 22)

`VOS_EXT` mit A = `VX_DB` und C = einem `DB_*`-Aufruf arbeitet mit einer Datenbank: einer Datei `NAME.VDB` aus 1K-Seiten, so groß wie die Diskette erlaubt (bis 255K). Sie hat bis zu 8 Tabellen; eine Tabelle hat bis zu 10 Felder, Text (bis 255 Zeichen) oder eine Zahl (2 Bytes), und kann ein Schlüsselfeld haben (Text bis 64 Zeichen, oder eine Zahl) mit einem Index, damit FIND schnell ist. Ein Datensatz sind seine Felder hintereinander; seine Kennung (rid) ist eine 16-Bit-Zahl. Eine Datenbank ist jeweils offen, für das Programm, das sie geöffnet hat. Jeder Aufruf schreibt seine Änderungen auf die Diskette, bevor er zurückkehrt. Der Kernel lädt die Maschine, `DB.SYS`, beim ersten Mal von Laufwerk A:.

Aufruf	Ein → aus
`DB_CREATE`, `DB_OPEN`	DE → db Laufwerk, 11-Byte-Name (`"STREETS VDB"`); OPEN → A = 1: Latin-1 (von V-OS 0.15)
`DB_CLOSE`	
`DB_TABLE`	DE → Name (8), Felder, Schlüsselfeld (0: keins), dann jedes Feld: Name (8), Typ, Länge → A = Tabelle
`DB_USE`	E = die Tabelle, die die Aufrufe unten nutzen
`DB_INFO`	E = Tabelle, HL → 124 Bytes: ihre Beschreibung → A = Tabellen
`DB_ADD`	HL → Datensatz → DE = rid
`DB_GET`, `DB_PUT`	DE = rid, HL → der Datensatz
`DB_DEL`	DE = rid
`DB_FIND`	HL → Schlüssel wie im Datensatz (Platz für einen Datensatz), E = zählende Bytes (0: alle) → DE = der erste Datensatz mit diesem Schlüssel oder danach
`DB_FIRST`, `DB_LAST`, `DB_NEXT`, `DB_PREV`	HL → Platz für den Datensatz, oder 0 → DE = rid, nach Schlüssel; Carry am Ende
`DB_COUNT`	→ HL = Datensätze

Fehler: Carry und A (`DB_ERR_*`, und die Fehler der Diskette), die `VOS_ERROR` zeigt. Text wird gespeichert, wie er getippt wurde, im V-OS-Zeichensatz, in allen Sprachen demselben: eine Datenbank kann Griechisch, Französisch und Deutsch zusammen enthalten. Nur eine Datenbank von V-OS 0.15 mit lateinischen Buchstaben (Latin-1) ist anders: `DB_OPEN` gibt dann A = 1; zeige `DB_ERR_ALPHABET` mit `VOS_ERROR`. Sortieren und FIND vergleichen Bytes: in einem `DB_TEXT`-

Schlüssel sind Groß- und Kleinbuchstaben, und solche mit Akzent, verschieden. Ein DB_ALPHA-Feld (Typ 2, ab Version 23) ist Text wie DB_TEXT, wird als Schlüssel aber ohne Groß-/Kleinschreibung und Akzente sortiert und gefunden: ΕΛΕΝΗ, Ελένη und ελένη, oder Élodie und ELODIE, sind dasselbe; der Datensatz behält den Text, wie er getippt wurde. Beispiele sind STREETS (myapps/streets), ein Straßenverzeichnis, und DATABASE (myapps/database), ein ganzes Datenbankprogramm mit Tabellen, Liste und Formular; tools/vdb.py zeigt und prüft eine .VDB-Datei auf dem PC.

Formeln (Version 24)

VOS_EXT mit A = VX_CALC und C = einem CALC_*-Aufruf berechnet Formeln, wie eine Tabellenkalkulation. Der Kernel lädt die Engine, CALC.SYS, beim ersten Mal von Laufwerk A:. Eine Zahl hat 32 Bit, in Hundertsteln (1234 ist 12.34), von -21474836.46 bis 21474836.46. Eine Formel hat + - * /, Klammern, Zahlen (12, 3.5, .25; eine dritte Dezimalstelle rundet), Zellen (A1 bis Z255) und die Funktionen SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT (von Werten, Zellen und Bereichen wie B2:D9, getrennt durch , oder ;), ABS(x), INT(x) (abwärts auf eine ganze Zahl) und ROUND(x) oder ROUND(x, 0–2), groß oder klein geschrieben. Produkte und Quotienten werden auf das Hundertstel gerundet.

DE → der Block des Programms, CB_SIZE (10) Bytes: CB_RESULT (eine Zahl, 4 Bytes), CB_COLS, CB_ROWS, CB_GRID (dw), CB_BANK, CB_AT. Die Zellen sind ein Raster des Programms: CB_COLS × CB_ROWS Zahlen zu 4 Bytes, Zeile für Zeile, bei CB_GRID, in seiner Daten-Bank, wenn CB_BANK = VOS_DATA. Eine Zelle CALC_NONE hat keine Zahl (leer oder Text: 0 in + - * /, von den Funktionen ausgelassen); CALC_BAD hat einen Fehler.

Aufruf	Eingabe → Ausgabe
CALC_EVAL	HL → Formel, 0 (mit = davor oder nicht) → CB_RESULT und DE:HL (DE der hohe Teil)
CALC_NUMBER	HL → Text: nur eine Zahl? → wie CALC_EVAL
CALC_TEXT	CB_RESULT → Text bei HL (Platz für 13 Bytes: -12.5), A = seine Länge
CALC_CELL	HL → Text: eine Zelle (b12) am Anfang? → D = Spalte, E = Zeile (ab 0), A = ihre Zeichen

Fehler: Carry und A (CALC_ERR_*: 30 falsche Formel, 31 Division durch null, 32 Zahl zu groß, 33 Zelle außerhalb des Rasters, 34 eine benutzte Zelle hat einen Fehler, 29 CALC.SYS ist nicht auf A:), die VOS_ERROR zeigt; dann ist CB_RESULT = CALC_BAD und CB_AT = die Stelle im Text. Das Beispiel ist SHEET (myapps/sheet), eine Tabellenkalkulation, die ihre Werte in ihrer Daten-Bank hält und die Formeln nach jeder Änderung neu berechnet.

Alle Details, z. B. zum Hintergrund, zum Zubehörprogramm und zu VOS_SPLIT, stehen in src/api/vos_api.inc. Beispiele findest du in apps/demo/demo.asm (Modus 0, Bewegung), apps/clock/clock.asm (Zubehör) und apps/mixed/mixed.asm (gemischter Bildschirm). Ein ganzes Spiel mit Sprites, einem Level aus einer Datei und Ton ist myapps/vrouves/.

Ein KI-Assistent, der ein Programm schreibt, sollte AI.md lesen (auf Englisch): dieselben Regeln, kürzer, mit den Fallen von RASM und der Datenbank.

Testen

make test-sdk baut die Vorlage als TEMPLATE.BIN und öffnet sie in Caprice32 aus der Ansicht Programme, mit Tastendrücken, die src/kernel/test_script.asm festlegt (Skript 15). Es macht Screenshots in build/shots: seinen Bildschirm, das Kästchen nach der Bewegung, sein Menü, den Dialog ABOUT und die Rückkehr zur Ansicht Programme.

Für deinen eigenen automatischen Test kopiere Skript 15 und das Ziel test-sdk des Makefiles.

8. V-OS entwickeln

Für alle, die an V-OS selbst arbeiten. Programme *für* V-OS beschreibt das SDK.

Was du brauchst

- RASM, den Assembler
- iDSK, für die Disketten-Images
- Python 3, für die Werkzeuge. `make docs` braucht außerdem `markdown` und `pymupdf`.
- GNU make 4.3 oder neuer
- zum Testen Caprice32 (snap `caprice32`)

Build

Befehl	Was er tut
`make`	`build/vos.dsk` (A:): der Kernel, die Ansichten, die Sprachen, DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK und die `.VBS`-Quellen; `build/apps.dsk` (B:): die anderen Programme und `myapps/*`; und die Diskette jedes Programms mit `owndisc/`. Passt eine Datei nicht auf eine echte Diskette (180K), bricht es mit einem Fehler ab
`make run`	öffnet die Diskette in Caprice32 (`RUN"VOS"`)
`make shot`	startet ohne Fenster und macht einen Screenshot
`make docs`	das Handbuch als PDFs: `docs/V-OS.pdf` (Griechisch) und `docs/V-OS-en.pdf`, `-fr`, `-es`, `-de`, `-it`
`make windows`	`build/V-OS-windows.zip`: `V-OS.exe` für Windows, mit CPCEMU 3.0.2 (CPC 6128, 576K, AMX-Maus, M4-Karte), `vos.dsk` in A:, `apps.dsk` in B: und die eigenen Disketten der Programme daneben. V-OS startet von selbst. Braucht WSL und das portable Zip von CPCEMU (`CPCEMU_ZIP=…`)
`make linux`	`build/V-OS-linux.tar.gz`: das Skript `V-OS` für Linux (x86_64), mit CPCEMU 2.5 (3.0.2 gibt es für Linux nicht) und denselben Einstellungen und Disketten. Braucht SDL2 auf dem System und das Linux-tar.gz von CPCEMU (`CPCEMU_TGZ=…`)
`make songs`	die Songs von Arkos Tracker 3 als `.MUS`-Dateien in `myapps/music/owndisc` (`tools/mkmusic.py`; braucht Arkos Tracker 3, `ARKOS=…`)
`make new-app NAME=x`, `make app NAME=x`	dein eigenes Programm (SDK)
`make clean`	löscht `build/`

Aufbau des Repos

Ordner	Inhalt
`src/vos.asm`	die Wurzel des Builds: Lader und Kernel, Schreiben auf die Diskette
`src/boot/`	der Lader, den AMSDOS bei `#4000` startet, Erkennung der RAM-Erweiterung
`src/kernel/`	Vektoren, Interrupts, Dateisystem, Ansichten, API (`api.asm`), Einstellungen, Kernel-Erweiterung (`ext.asm`), Testskripte (`test_script.asm`)
`src/drivers/`	Gate Array, CRTC, Tastatur, AMX-Maus, FDC, AY
`src/gfx/`	Overscan-Grafik, Text, gemischter Bildschirm
`src/ui/`	Menüs, Schaltflächen, Dialoge, Texteingabe, Dateiauswahl

`src/shell/`	die Ansichten als Overlays: Schreibtisch, Programme, Commander, Optionen
`src/api/ vos_api.inc`	die API für Programme
`lang/`	die Sprachen (Texte, Tastaturen, Schriften)
`apps/`	die Programme in Assembler: DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK, und ihre Symbole
`blocks/`	der Web-Editor, `vbc.py`, `runtime.asm`, der Player von Studio (`player.asm`), Beispiele
`sdk/`	das SDK: Anleitung und Programmvorlage
`tools/`	Werkzeuge: Schriften, Sprachen, Texte, Symbole, Relokation, `.VBS` aus Text, Screenshots, PDF
`docs/`	dieses Handbuch auf Griechisch (`manual/`) und auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch (`manual/en/`, `fr/`, `es/`, `de/`, `it/`), die PDFs, die Anforderungen (`REQUIREMENTS.md`)

Speicher, kurz gefasst

Bereich	Was er enthält
`#0000-#3DFF`	der Kernel. In Seite null, nach den Restart-Vektoren, die API-Tabelle bei `#0108`
bis `#4000`	der Stack des Kernels
`#4000-#7FFF`	das „Fenster“ für die Bänke
`#8000-#FFFF`	der 32K-Overscan-Bildschirm. In seinen Lücken Puffer des Kernels

Die Bänke, die in das Fenster kommen:

Bank	Was sie enthält
4	Datei- und Ladepuffer, und die Daten-Bank des laufenden Programms
5	die Ansicht bei `#4000-#4FFF`, und ab `#5000` die Programme mit Relokationstabelle (oder ein Programm ohne Tabelle in der ganzen Bank)
6	was die Menüs und Dialoge verdecken, und ab `#7000` das Zubehörprogramm
7	das Sprachpaket, die Listen des Commanders, die englischen Texte, und ab `#7000` die Kernel-Erweiterung

Mit einer Speichererweiterung nehmen ihre Bänke Programme auf. Die Details, Adresse für Adresse, stehen in `docs/REQUIREMENTS.md` (§4.2 und in jedem Abschnitt „Υλοποίηση M…“ (Umsetzung)).

Konventionen

- **RASM:** Hex wird `#C000` geschrieben und nicht `&C000`, weil RASM `&` als AND liest. Bei Labels spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.
- **Kommentare:** auf Englisch, kurz, wie im vorhandenen Code. Jede Datei beginnt mit einem Block, der sagt, was sie tut.
- **Dokumentation:** auf Griechisch. `MILESTONES.md` (Englisch), `MILESTONES.el.md` (Griechisch) und `docs/REQUIREMENTS.md` haben einen Abschnitt für jeden Meilenstein. Das Handbuch wird auf Griechisch geschrieben und in die anderen fünf Sprachen von V-OS übersetzt.
- **Texte:** Die Systemtexte stehen in `lang/*/messages.txt`, die Texte der Programme in `texts.txt` (für `tools/mktexts.py`).

Tests

Die Tests starten V-OS in Caprice32 ohne Fenster und machen Screenshots in `build/shots/`

`<delay>/`.

Wie sie funktionieren:

- Caprice32 ohne Fenster kann keine Pfeile, kein COPY und keine f-Tasten drücken. Deshalb werden die Tastendrücke von einem besonderen Build erzeugt: Ein `-DTEST_SCRIPT=n` fügt Skript n in `src/kernel/test_script.asm` ein, eine Tabelle von Tasten pro Frame.
- Jedes Ziel `make test-…` baut eine Diskette mit seinem Skript und macht bei jeder Verzögerung in `…_SHOTS` einen Screenshot.
- Die Verzögerung wird in „Z“-Drücken gemessen: jeweils etwa 2,5–3,5 Frames. Die Zuordnung ist nicht fest, deshalb fängst du einen Moment mit zwei oder drei Verzögerungen um ihn herum ein.
- Sobald V-OS auf die Diskette schreibt, schließt sich Caprice32 nicht mehr von selbst, und der Test endet mit einem Timeout. Das ist bei test-vars, test-costume und anderen zu erwarten.
- Die Screenshots siehst du dir selbst an, z. B. zu einem Bild zusammengesetzt mit `ffmpeg … hstack/vstack`.

Ziel	Was es testet
`test-input`	Tasten, Studio: Blöcke, Dateien, Starten
`test-calc`	CALC mit Klicks, dann `CALC.VBS` in Studio und sein Titel auf Englisch und Französisch (^T)
`test-costume`	Kostüm in Studio, Starten, erneutes Öffnen
`test-acc`	die Uhr als Zubehörprogramm
`test-multi`, `test-switch`, `test-expand`, `test-behind`	mehrere Programme, F6, Speichererweiterung, Hintergrund
`test-drag`	Fenster verschieben
`test-langs`, `test-lang`	die Sprachen, Speichern der Sprache
`test-mines`, `test-bricks`	die Spiele
`test-vars`	die 128 Variablen, SAVE/LOAD VARS
`test-sdk`	die SDK-Vorlage
`test-apps`	die zwei Disketten, wie sie ausgegeben werden, `vos.dsk` (mit den Test-Tasten) in A: und `apps.dsk` in B:: der Launcher zeigt B:, und PONG läuft von dort
`test-vrouves`	VROUVES von seiner Diskette in B:, über den Launcher (TAB): Bauen, Welle 1, das Geld, HIGH SCORES
`test-notepad`	NOTEPAD: Tippen, DEL, der Speicherdialog, OPEN mit nur `.TXT`-Dateien; dann ^M: die Seite (Modus 2)
`test-notepad-big`	NOTEPADs Textfenster in einem Z80-Emulator (`tools/notepad_check.py`): eine 12K-Datei mit eigener Datenbank, Bewegen, Tippen und SAVE, Text bis 16K, und 4K auf einem 6128
`test-data`	(576K) NOTEPAD mit 15K Text bis Zeile 33, dazwischen MARKDOWN, dann NOTEPAD zurück zum Anfang: die Zeilen aus seiner eigenen Datenbank
`test-paint`	PAINT: Linie, Rechteck, Füllen, die Menüs, dann die Ebenen (eine ausblenden), OTHER DRIVE und EXPORT .SCR nach B: ("SAVED AS .SCR")
`test-paint-big`	PAINT auf dem ganzen Bildschirm (576K): Linien, das Fenster mit seinen Leisten verschoben (Klick und Ziehen), seine Position, als `B:NONAME.SCR` gespeichert und wieder geöffnet

`test-paint-undo`	UNDO von PAINT in einem Z80 (`tools/paint_check.py`): Rechteck, Linie, Stift, Kreis und Füllen zurückgenommen und wieder, auf einem 128×128-Bild und auf dem ganzen Bildschirm (auch mit verschobenem Fenster, das Füllen darüber hinaus); die Ebenen, mit eigener Datenbank oder ohne
`test-scr`	PAINTs EXPORT .SCR (sein Code in einem Z80-Emulator, `tools/scr_check.py`) wird in BASIC von Diskette geladen, mit der Palette; jedes Pixel des Bildschirms wird geprüft
`test-about`	HILFE > ÜBER V-OS
`test-music`	MUSIC von `music.dsk` in B:: ein Song spielt und läuft hinter dem Launcher weiter
`test-markdown`	MARKDOWN von `markdown.dsk` in B:: `README.MD` geöffnet, die Seite mit ^P, einen Bildschirm weiter, zurück zum Text; dann ^M: die Seite (Modus 2)
`test-open`	Öffnen nach Typ im Commander: `README.MD` in MARKDOWN von B:, eine `.TXT` in NOTEPAD von A:
`test-sysinfo`	SYSINFO aus dem Commander: Version, API, Speicher, freie K auf A: und B:, ^R, ^Q. Mit `SYSINFO_RAM=576` mit einer 512K-Erweiterung
`test-clip`	die Zwischenablage: Markieren mit SHIFT, ^C und ^V in NOTEPAD, ^A, ^X, ^V, dann ^V in MARKDOWN
`test-webget`	von Hand, im CPCEMU von `make linux` (M4-Karte; braucht einen Bildschirm und das Internet): WEBGET lädt `example.com/index.html`. Schließe CPCEMU mit F12, wenn SAVED erscheint; dann wird `INDEX.HTM` auf der Diskette gesucht
`test-reader`	READER von `reader.dsk` in B: öffnet `INDEX.MD`, TAB wählt einen Link, RETURN öffnet `ABOUT.MD`, DEL geht zurück, und ein `https://`-Link gibt eine Meldung; dann ^M: die Seite (Modus 2)
`test-db`	die Datenbank-Maschine in einem Z80-Emulator (`tools/db_check.py`): tausende zufällige Aufrufe auf vier Tabellen, gegen ein Modell geprüft, die Datei Seite für Seite (`tools/vdb.py`), bis die Diskette voll ist
`test-db-disc`	`DB.SYS` mit dem Dateisystem des Kernels auf einem DSK-Abbild (`tools/db_disc_check.py`)
`test-streets`	STREETS von `streets.dsk` in B:: ein neues `STREETS.VDB` mit 24 Straßen, Suchen, eine neue Straße
`test-database-z80`	DATABASE in einem Z80-Emulator, die Datenbank in Python und der Bildschirm als Text: zwei Tabellen, 47 Datensätze aus dem Formular, die Reihenfolge ohne Groß-/Kleinschreibung und Akzente, Suchen, eine Änderung, ein Löschen, Blättern
`test-database`	DATABASE in Caprice32: eine neue Datenbank auf B:, eine Tabelle, drei Datensätze aus dem Formular, die Liste, Suchen, eine Änderung
`test-calc-sys`	die Formel-Engine `CALC.SYS` in einem Z80-Emulator (`tools/calc_check.py`): feste Formeln und 40.000 zufällige, Zahlen und Texte, mit einem Modell in Python verglichen
`test-sheet-z80`	SHEET in einem Z80-Emulator mit `CALC.SYS` selbst und dem Bildschirm als Text: Werte, `#ERR`, Zellen, die einander benutzen, Blättern, SAVE und OPEN, eine UTF-8-Datei, `BUDGET.VSH`, ein volles Blatt; dann ^M: die Seite (Modus 2)
`test-sheet`	SHEET in Caprice32: Zahlen und eine Formel getippt, `CALC.SYS` von A:, das Blatt auf B: gespeichert; dann ^M: die Seite (Modus 2)
`test-kbds`	TASTATUREN: ALLE SECHS in Setup, dann in NOTEPAD die Tasten `:` und Z mit jeder Tastatur: `:z`, `:ζ`, `mw`, `ñz`, `öy`, `òz`
`test-charset`, `test-reader-utf8`	UTF-8-Dateien auf Griechisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch in NOTEPAD und in READER
`test-utf8`	der Code von `VX_UTF8` in einem Z80-Emulator, gegen `tools/voscs.py`

`test-view`	`VX_VIEW`: VIEWT (`apps/viewt`) zeichnet durch eine Ansicht von 160 × 96, Pixel für Pixel geprüft (`tools/view_check.py`): die Ansicht gefüllt, ein Rechteck gekürzt, 19 von 20 Zeichen, das letzte Pixel, ein Bild drinnen und eines draußen; mit 128K: NO EXPANSION
`test-wm`	`VX_WINDOW` und `WM.SYS` (576K): WINA und WINB (`apps/wint`) in Fenstern; sieben Bildschirmfotos geprüft (`tools/wm_check.py`): eines vor dem anderen, mit einem Klick nach vorn geholt samt Leiste, ein Klick darin von seiner Ecke aus, am Titel verschoben, Vollbild mit F7 und zurück, mit X geschlossen bis zum Commander
`test-wm-apps`	CLOCK, SYSINFO und WINA zugleich in Fenstern (576K); fünf Bildschirmfotos geprüft (`tools/wm_apps_check.py`): die drei übereinander, CLOCK mit einem Klick nach vorn geholt und verschoben, SYSINFO vorn und CLOCK läuft dahinter weiter, unverdeckt, SYSINFO an seiner Ecke verkleinert
`test-wm-apps2`	DIARY, TELNET und CALC in Fenstern (576K, API 36: das Fenster zeigt einen Teil des Bildschirms des Programms); vier Bildschirmfotos geprüft (`tools/wm_apps2_check.py`): DIARY, TELNET darüber, CALC mit seinen Knöpfen in seinem Fenster, und 1 + 2 = 3 dort geklickt
`test-wm-net`	MAIL und FTP in Fenstern (576K): FTP über MAIL; ein Klick auf das X von FTP: es endet (^Q), MAIL wieder vorne; auf das X von MAIL: der Commander; vier Bildschirmfotos geprüft (`tools/wm_net_check.py`)
`test-wm-launch`	NOTEPAD aus dem Launcher (Modus 0) in einem Fenster seiner Größe (576K), mit Eingabe; zwei Bildschirmfotos geprüft (`tools/wm_launch_check.py`)
`test-wm-notepad`	NOTEPAD in einem Fenster mit einer NOTES.TXT (576K): an seiner Ecke verkleinert, Spalten und Zeilen auf das Fenster gekürzt, die Statuszeile darunter; die Seite (^M) im Vollbild und das Fenster wieder, wo es war (`tools/wm_notepad_check.py`)
`test-wm-pages`	MARKDOWN mit INDEX.MD und seiner Vorschau, READER (auf die Fensterbreite umbrochen) und SHEET (4 Spalten, 18 Zeilen) in Fenstern (576K); die Seite von SHEET und zurück (`tools/wm_pages_check.py`)
`test-wm-copies`	Kopien der Fenster (576K): WINB von SYSINFO und WINA weg, über sie und wieder weg verschoben; WINA und WINB schreiben, wie oft sie gezeichnet haben, und zeigen weiter 001, darunter das Bild des Schreibtischs (`tools/wm_copies_check.py`)
`test-wm-desktop`	der Schreibtisch unter den Fenstern (576K, SETUP.CFG mit dem Fenster von A:): WINA mit Fenster und Symbolen des Schreibtischs dahinter; der Schreibtisch (F1) mit WINA auf seiner Fläche; jedes per Klick nach vorn (`tools/wm_desktop_check.py`)
`test-wm-keys`	F5, F6, X und die Palette unter Fenstern (576K): CLOCK als Zubehör, WINA und WINB; die Programmliste (F6) und das Zubehör über den Fenstern, die Fenster wieder, wenn sie schließen; WINAs Rot (P) lässt die Farben, wie sie sind; WINAs X: ^Q, WINB vorn (`tools/wm_keys_check.py`)
`test-mail`	MAIL auf einem Z80 in Python (`tools/mail_check.py`), mit der M4-Karte von `tools/m4net.py` und POP3- und SMTP-Servern in Python: das Konto in `MAIL.CFG`, die 20 neuesten von 22 Nachrichten mit dekodierten Betreffzeilen, eine einfache, eine in Quoted-Printable UTF-8 und eine in Teilen (Base64, nicht ihr HTML), Rollen, SAVE AS TEXT, DELETE beim QUIT, WRITE und REPLY über SMTP (AUTH LOGIN, „.“ verdoppelt, der griechische Betreff in Q), eine Ablehnung, ein falsches Passwort, keine Antwort, keine Karte; eine Nachricht, die gekürzt wird; drei Anhänge einer Nachricht mit Teilen in Teilen: auf B: über die Bank (einer über 16K abgelehnt), auf DISK auf die Karte, während sie ankommen (die Dateien der M4-Karte von `tools/m4net.py`)
`test-ftp`	FTP auf einem Z80 in Python (`tools/ftp_check.py`), mit einem FTP-Server in Python: anonymous, PASV zur Adresse der Steuerverbindung, LIST in Unix- und DOS-Zeilen, RETR unter einem 8.3-Namen, CWD und CDUP, STOR in Stücken, DELE, über 16K nicht gespeichert, ein falsches Passwort, keine Karte; auf DISK Dateien beliebiger Größe zur und von der Karte (70000 Bytes; eine mit AMSDOS-Header ohne ihn gesendet)

`test-mail-m4`, `test-ftp-m4`	MAIL und FTP im Emulator 1984 mit einer M4-Karte (Skripte 60 und 61), mit den Servern `tools/mail_server.py` und `tools/ftp_server.py` auf diesem PC: die Liste, eine Nachricht, eine gesendete `.TXT`; die Liste von FTP, eine Datei auf die Karte und eine von ihr
`test-vosnet`	der Server V-OS NET (`server/`, .NET 10) auf diesem PC, auf Port 2323, und TELNET im Emulator 1984 mit einer M4-Karte (Skript 62): die Begrüßung, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ein Gast, das Hauptmenü; das Protokoll des Servers sagt, dass TELNET auf TTYPE mit „V-OS“ antwortete und das Profil V-OS war. Die Tests des Servers selbst (xUnit, mit einem falschen V-OS-Client): `dotnet test server/VosNet.sln`
`test-styles`	STYLES.VBN (`blocks/examples/styles.vbt`) aus dem Commander: normal, fett, kursiv, unterstrichen und alle drei, mit dem STYLE-Block
`test-music-block`	mit 576K: TUNE.VBN (`blocks/examples/tune.vbt`) startet MUSIC (von B:) hinter sich mit AGANAMEM.MUS; F6 zeigt „> TUNE“ und MUSIC, und RETURN holt MUSIC nach vorn: A:AGANAMEM, PLAYING. Mit `MBLOCK_RAM=128`: „ERST EIN ANDERES PROGRAMM SCHLIESSEN“
`test-amsdos`, `test-reboot`, `test-system`	V-OS-Dateien in BASIC, Neustart, SYSTEM-Diskette

Neues Skript:

1. Füge ein `IF TEST_SCRIPT == n` am Anfang der Kette in `test_script.asm` hinzu, mit `ELSE` vor dem nächsten und einem weiteren `ENDIF` am Ende.
2. Füge im Makefile ein Ziel hinzu, wie `test-sdk`.

Jede Taste wird als `dw from, to : db row, bit` der Tastatur geschrieben. Die Tastennummer ist Reihe·8 + Bit, z. B. RETURN = 18 = Reihe 2, Bit 2.

Ohne Emulator: Der Code eines Programms läuft auch auf einem Z80 in Python (das Paket `z80`). Du lädst die `.BIN` bei `#4000` und lässt die API-Aufrufe sofort zurückkehren (oder tun, was nötig ist, z. B. Dateien in einem Dictionary). Dann rufst du init und event auf und liest den Speicher. Das ist bei Fehlern in Zahlen, Dateien und Sprüngen viel schneller als Screenshots. Die Adressen der Labels kommen von `rasm … -s -sl` (eine `.sym`-Datei). Die `VX_M4`-Aufrufe der Netzprogramme beantwortet `tools/m4net.py`, eine M4-Karte in Python mit Servern in Python auf der anderen Seite.

Bei jedem Meilenstein

1. Code, und ein Test in Caprice32: neu oder vorhanden, mit Screenshots.
2. Die Tests, die die Änderung berührt.
3. Ein Abschnitt in `MILESTONES.md` und `MILESTONES.el.md`, und ein Abschnitt „Υλοποίηση M…“ (Umsetzung) in `docs/REQUIREMENTS.md`.
4. **Das Handbuch in allen sechs Sprachen aktualisieren** (`docs/manual/` auf Griechisch, `docs/manual/<code>/` für en, fr, es, de, it, und `sdk/README.md`, `sdk/README.<code>.md`, wenn sich die API ändert), dann `make docs` für alle PDFs.
5. Commit und Push.

9. Auf einem echten CPC

V-OS wurde bisher nur in Emulatoren getestet: Caprice32, 1984 und CPCEMU. Ein echter CPC kann sich anders verhalten, beim Diskettenlaufwerk, bei der Tastatur, beim CRTC, beim Monitor oder mit einer AMX-Maus. Dieses Kapitel ist eine Liste von Dingen zum Ausprobieren, und was jedes tun soll. Wenn etwas etwas anderes tut, sag es uns bitte. Auch „alles hat funktioniert“ hilft.

V-OS auf den CPC bringen

Die Veröffentlichung hat zwei Disketten-Images, `vos.dsk` (A:) und `apps.dsk` (B:). Jedes passt auf eine 3"-Diskette (180K). Einige Wege, sie zu nutzen:

- **Gotek oder HxC** anstelle eines Laufwerks: kopiere die `.dsk`-Dateien auf seinen USB-Stick.
- **Ein 3,5"-PC-Laufwerk**, als Laufwerk B: an den CPC angeschlossen: schreibe die Images auf Disketten (zum Beispiel mit SAMdisk oder DiskImager unter Windows).
- **Eine M4-Karte:** kopiere die Images auf ihre SD-Karte und binde sie über ihr Menü ein.

Dann, in BASIC: `RUN"VOS`.

Was du zuerst notierst

- Das Modell (CPC 6128 oder 6128 Plus) und, wenn du ihn kennst, den CRTC-Typ (0 bis 4).
- Die Speichererweiterung (keine, 64K, 512K...), die Laufwerke, die Maus, eine M4-Karte.
- Den Monitor (CTM644 Farbe, GT65 grün, ein Fernseher über einen Adapter...).

Die Liste

Jede Zeile: was du tun sollst, und was du sehen solltest.

Starten - [ ] `RUN"VOS` von A:. Nach wenigen Sekunden: der Schreibtisch, die Menüleiste oben, die Laufwerkssymbole rechts. Nichts flackert oder springt. - [ ] Das Bild füllt die ganze Röhre (Overscan, 384×272), an den Seiten und unten ist nichts abgeschnitten. - [ ] HILFE > ÜBER V-OS zeigt die Versionsnummer der Veröffentlichung. - [ ] SYSINFO (in der Programme-Ansicht, F2) zeigt den Speicher, den du hast.

Das Diskettenlaufwerk - [ ] TAB auf dem Schreibtisch öffnet das Fenster von A:, mit seinen Dateien als Symbole. Ein zweites TAB: B:. - [ ] Kopiere im Commander (F3) eine Datei von A: nach B: (^C). Verlasse dann V-OS (CONTROL+Q): in BASIC zeigt `CAT` auf B: die Datei, und `LOAD` liest sie. - [ ] Benenne eine Datei auf B: um (^N) und lösche sie (^D). - [ ] FORMATIEREN (DATA) im Menü DATEI des Commanders, auf einer Diskette, die du nicht brauchst. Dann `CAT` in BASIC: eine leere Diskette. - [ ] Auch eine Diskette im SYSTEM-Format (dem von CP/M) wird gelesen. - [ ] Optionen (F4): ändere die SPRACHE, ^S. Starte erneut mit `RUN"VOS`: V-OS startet in dieser Sprache. - [ ] Ohne Diskette in B: sagt der Commander das, und V-OS hängt sich nicht auf.

Die Tastatur - [ ] Jede Taste in NOTEPAD: Buchstaben, Ziffern, Zeichen, SHIFT, CAPS LOCK, die Pfeiltasten, DEL, CLR, COPY. - [ ] CONTROL+SHIFT wechselt die Tastatursprache (EN, EΛ, ..., rechts in der Menüleiste). Griechische Buchstaben und Umlaute kommen richtig heraus. - [ ] Eine gehaltene Taste wiederholt sich im Tempo von VERZÖGERUNG und WIEDERHOLRATE in den Optionen. - [ ] Die Funktionstasten: F1 Schreibtisch, F2 Programme, F3 Commander, F4 Optionen, F6 die laufenden Programme.

Die AMX-Maus - [ ] Optionen: AMX-MAUS auf AN. Der Zeiger folgt der Maus waagrecht und senkrecht gleich schnell, in Modus 1 (der Schreibtisch) und in Modus 0 (die Programme-Ansicht). - [ ] Springt er oder läuft er in die falsche Richtung, versuche den anderen Wert von AMX-LESEART. - [

] Linke Taste: ein Klick; auf dem Titel eines Fensters verschiebt sie es; an der Ecke unten rechts ändert sie seine Größe.

Speicher - [ ] Ohne Erweiterung: NOTEPAD und PONG zusammen, mit F6 hin und her; STUDIO läuft allein. - [ ] Mit Erweiterung: vier Programme gleichzeitig, jedes da, wo du es verlassen hast. PAINT mit einem großen Bild. Ein Bild auf dem Schreibtisch (Optionen, HINTERGRUNDBILD).

Der Bildschirm - [ ] PAINT und die Programme-Ansicht in Modus 0 (16 Farben): die Farben stimmen. - [ ] READER oder NOTEPAD mit einer Seite in Modus 2 (80 Spalten): lesbar, auch auf einem Farbmonitor. - [ ] Der gemischte Bildschirm von Studio (Modus 0 oben, Modus 1 unten): die Trennlinie bleibt still, nichts flackert. - [ ] Das dunkle Design (Optionen, DESIGN).

Ton - [ ] MUSIC spielt ein Lied; es spielt weiter, während du zum Schreibtisch gehst und ein anderes Programm startest. - [ ] Die Spiele (VROUVES, BRICKS, PONG) haben ihre Töne.

Die M4-Karte (wenn du eine hast) - [ ] TAB auf dem Schreibtisch geht von B: weiter zu DISK, der SD-Karte, mit ihren Ordnern. - [ ] NOTEPAD speichert eine Datei auf DISK und öffnet sie wieder. - [ ] Die Menüleiste zeigt die Uhrzeit der M4; DATEI-INFO einer Datei auf DISK nennt ihr Datum. - [ ] WEBGET lädt eine Datei herunter; READER öffnet eine Seite aus dem Web. - [ ] TELNET verbindet sich mit einem Server (einer BBS) und zeigt, was er schickt. - [ ] MAIL holt Nachrichten von einem POP3-Server und sendet eine über SMTP. - [ ] FTP listet den Ordner eines Servers, holt eine Datei und sendet eine.

Geschwindigkeit (wie lange, mit einer Uhr) - [ ] Von `RUN"VOS` bis zum Schreibtisch. - [ ] Von F2 bis zur Programme-Ansicht, und vom Symbol eines Programms bis zum Programm. - [ ] SHEET: BUDGET.VSH geöffnet und berechnet.

Uns Bescheid geben

Öffne ein Issue auf https://github.com/vaspervnp/V-OS-CPC/issues mit:

- dem, was du zuerst notiert hast (das Modell, der Speicher, der Monitor...);
- den Zeilen, die etwas anderes getan haben, und was sie getan haben;
- einem Foto des Bildschirms, wenn etwas falsch aussieht.