V-OS

Un sistema operativo grafico per l'Amstrad CPC 6128

Manuale

Generato da docs/manual/it/*.md e sdk/README.it.md con tools/mkdocs.py (make docs).

Indice

V-OS è un sistema operativo grafico per l'Amstrad CPC 6128, scritto da zero in assembly Z80. Offre:

- una barra dei menu, finestre trascinabili, dialoghi e pulsanti, che si usano con la tastiera o con un mouse AMX
- tre viste per file e programmi (Scrivania, Launcher, Commander) e le impostazioni (Impostazioni)
- sei lingue come plugin: inglese, greco, francese, spagnolo, tedesco e italiano
- programmi che girano uno accanto all'altro e riprendono da dove si erano fermati, un accessorio di scrivania e programmi in background
- Studio, un editor a blocchi in stile Scratch che gira sul CPC stesso
- un'API con 42 chiamate e un SDK per programmi in assembly

Questo manuale esiste anche in greco (../00-index.md), inglese (../en/00-index.md), francese (../fr/00-index.md), spagnolo (../es/00-index.md) e tedesco (../de/00-index.md).

- 1. Per iniziare
- 2. Le viste
- 3. I programmi
- 4. Le lingue
- 5. Studio: programmi con i blocchi
- 6. I blocchi sul PC: l'editor web e `vbc.py`
- 7. L'SDK di V-OS: programmi in assembly
- 8. Sviluppare V-OS
- 9. Su un CPC vero

1. Per iniziare

Cosa serve

- Un Amstrad CPC 6128 o un suo emulatore. V-OS è testato su Caprice32.
- Il dischetto di V-OS nell'unità A:, cioè il `build/vos.dsk` creato da `make`, e il dischetto dei programmi, `build/apps.dsk`, in B:.
- Facoltativamente:
  - un mouse AMX
  - una seconda unità (B:)
  - un'espansione di memoria (ad es. 512K), per più programmi insieme

Avvio

Dal BASIC:

```
RUN"VOS
```

V-OS carica il kernel, disattiva le ROM e prende il controllo di tutta la macchina. Rileva da solo l'espansione di memoria.

- **Prima vista:** la Scrivania. Si può cambiare nelle Impostazioni, alla riga VISTA INIZIALE.
- **Lingua:** inglese. Se sul dischetto c'è un `SETUP.CFG`, parte con la lingua e le impostazioni salvate lì.
- **Uscita:** FILE > ESCI IN BASIC (CONTROL+Q nelle viste). Chiede conferma e riavvia il CPC.

Lo schermo

V-OS usa tutto lo schermo (overscan): 384×272 pixel in modo 1 (4 colori) o 192×272 in modo 0 (16 colori).

- **Barra dei menu** (in alto): i menu della vista o del programma, di solito FILE o il menu del programma, VISTA e AIUTO. A destra c'è la lingua della tastiera (EN, EΛ, ...).
- **Riga in basso:** in ogni vista, i tasti che funzionano lì.

Tasti che funzionano ovunque

Tasto	Cosa fa
F1	Scrivania
F2	Launcher
F3	Commander
F4	Impostazioni
F5	apre e chiude l'accessorio di scrivania (ACCESSORIO)
F6	i programmi in esecuzione, per sceglierne uno
ESC	apre il primo menu. Nei menu, ←/→ cambiano menu, ↑/↓ scelgono una voce, RETURN la esegue, ESC chiude
CONTROL+lettera	le scorciatoie dei menu (ad es. ^Q, ^L)

CONTROL+L	cambia lingua (VISTA > CAMBIA LINGUA)
CONTROL+K	il dialogo con i tasti (AIUTO > TASTI)
CONTROL+SHIFT	cambia la tastiera: inglese, quella del pacchetto e, con TASTIERE: TUTTE SEI in Setup, quelle delle altre lingue
TAB, SHIFT+TAB	spostano il focus tra i pulsanti. RETURN, ENTER o SPAZIO premono il pulsante che ha il focus

F1–F6 sono i tasti f1–f6 del tastierino numerico del CPC.

Il puntatore e il mouse

- **Con un mouse AMX:** il puntatore si muove con il mouse, e il suo pulsante fa clic. Il mouse si attiva e si configura nelle Impostazioni (MOUSE AMX, LETTURA AMX).
- **Senza mouse:** il puntatore si muove con i tasti freccia, e COPY fa clic. Nelle viste che usano le frecce per scegliere (Scrivania, Launcher, Commander), le frecce scelgono file e programmi invece di muovere il puntatore.

Quasi tutto funziona in entrambi i modi: un clic su un file o un programma lo seleziona, e un secondo clic lo apre.

Finestre e dialoghi

- **Trascinamento:** ogni finestra si può trascinare per la sua barra del titolo: i dialoghi, la finestra FILE della Scrivania, l'accessorio di scrivania e le finestre dei programmi a blocchi. Mentre tieni premuto il pulsante si vede un contorno tratteggiato, e la finestra viene ridisegnata dove lo rilasci.
- **Dialoghi:** aspettano una risposta. TAB e ←/→ cambiano pulsante, RETURN lo preme, ed ESC sceglie l'ultimo (di solito NO o ANNULLA).
- **Inserimento di testo** (ad es. per rinominare): scrivi alla fine, DEL cancella, RETURN accetta ed ESC annulla. Puoi scrivere anche nella lingua del pacchetto.

Dischetti e file

- **Formato:** V-OS legge e scrive dischetti AMSDOS (formato DATA o SYSTEM) in A: e B:. Anche il BASIC può leggere i suoi file.
- **Nomi:** 8 caratteri più 3 per il tipo (`NAME.TYP`).

Tipi che incontrerai:

Tipo	Cos'è
`.BIN`	un programma V-OS (o un file binario)
`.VBN`	un programma V-OS fatto con i blocchi
`.VBS`	un programma di Studio (il suo sorgente)
`.OVL`, `.MSG`, `.LNG`	parti di V-OS stesso: viste, testi, lingue
`.SYS`	file di sistema (ad es. `VBRUN.SYS`, il player di Studio)
`SETUP.CFG`	le impostazioni

Le impostazioni, le lingue e le viste vengono lette da A:, quindi il dischetto di V-OS deve restare lì.

Messaggi di errore

Gli errori del disco compaiono in un dialogo: UNITÀ NON PRONTA, DISCO PROTETTO, FILE NON TROVATO, DISCO PIENO, DIRECTORY PIENA, NOME GIÀ USATO, NOME NON VALIDO e altri.

Altri due riguardano i programmi:

- **NON È UN PROGRAMMA V-OS:** il file non ha l'intestazione di un programma.
- **CHIUDI PRIMA UN ALTRO PROGRAMMA:** non c'è spazio. Vedi il capitolo 3.

2. Le viste

V-OS ha quattro "viste": modi di vedere i file e i programmi, e le impostazioni. Si cambia vista con F1–F4 o dal menu VISTA. Ogni vista ricorda quale file era selezionato, e la successiva seleziona lo stesso file.

I menu comuni

Gli ultimi due menu sono uguali in tutte le viste e nei programmi:

VISTA		**AIUTO**	
SCRIVANIA	F1	TASTI	^K
PROGRAMMI	F2	INFORMAZIONI SU V-OS	
COMMANDER	F3		
IMPOSTAZIONI	F4		
PROGRAMMI (in esecuzione)	F6		
CAMBIA LINGUA	^L		

AIUTO > INFORMAZIONI SU V-OS mostra la versione (0.15 beta; ogni milestone aggiunge 0.01), la data della compilazione, l'autore (Revive8bit, 2026) e l'architetto (Vasper).

Scrivania, F1

Modo 1. Una finestra FILE mostra i file di un'unità come icone, quattro per riga. Il tipo è scritto dentro l'icona e il nome sotto, e un `.VBN` ha accanto un segno di "play". A destra, due icone scelgono A: o B:. La barra del titolo mostra il formato del disco e il numero di file, e lo spazio libero è mostrato in basso.

Tasto	**Cosa fa**
frecce	scelgono un file (↑/↓ una riga)
TAB	l'unità seguente: A:, B:, DISK (con una scheda M4)
RETURN, ENTER	apri: un programma si avvia, un file di un tipo noto si apre nel suo programma, gli altri mostrano le loro informazioni
^C	copia sull'unità seguente (da DISK: su A:)
^D	elimina (chiede prima)
^N	rinomina
^R	rilegge i dischi
mouse	clic su un file: selezione, di nuovo: apertura. Clic su un'unità: la apre

- **Menu FILE:** APRI, INFO SUL FILE (^I), COPIA SULL'UNITÀ SEGUENTE, ELIMINA, RINOMINA, RILEGGI I DISCHI, MANTIENI IL DESKTOP (^S), ESCI IN BASIC.
- **MANTIENI IL DESKTOP** (^S) scrive la finestra dei file così com'è (dove, la sua dimensione, la sua unità, o chiusa) in `A:SETUP.CFG`: al prossimo avvio il Desktop la apre subito così. Anche il ^S di Setup la mantiene.
- **La finestra FILE** si può trascinare per il suo titolo e resta lì, anche quando cambi vista.
- **All'inizio non c'è finestra né unità scelta:** si vede lo sfondo (e la sua immagine). Un'unità (un clic sulla sua icona, o TAB) apre la sua finestra; la X del titolo la chiude, come un clic sull'unità aperta. Il quadratino nell'angolo in basso a destra ingrandisce o rimpicciolisce la finestra a icone intere (2–5 per riga, 1–5 righe; quattro per cinque all'inizio), e la barra a

destra mostra quale parte della lista si vede: un clic sopra o sotto la sua parte scura scorre di una finestra. La dimensione resta, come il posto.

- **Apertura per tipo** (anche nel Commander): i `.TXT` si aprono in NOTEPAD, i `.MD` in MARKDOWN, i `.PIC` e `.LYR` in PAINT, i `.VDB` in DATABASE, i `.VSH` in SHEET, i `.MUS` in MUSIC, che comincia a suonarli. Il programma si cerca sull'unità del file, poi su A:, poi su B:. Se non si trova, appare "NESSUN PROGRAMMA PER QUESTO FILE". Se il programma ha modifiche non salvate, chiede prima.

Launcher (PROGRAMMI), F2

Modo 0, 16 colori. Mostra solo i programmi di un'unità (`.BIN`, `.VBN`, `.BAS`), all'inizio A:, come riquadri in una griglia 3×3, con le pagine successive sotto. La riga della pagina comincia con l'unità (`A:`, `B:`). Ogni programma che ha un'icona la mostra sul suo riquadro. Il riquadro selezionato è bianco.

Tasto	Cosa fa
frecce	scelgono (↑/↓ una riga. Oltre il bordo, la pagina successiva o precedente)
RETURN, ENTER	avvia il programma. Se è già in esecuzione, riprende da dove era
^A	lo carica come accessorio di scrivania (COME ACCESSORIO). Poi F5 lo apre
^R	rilegge il dischetto
TAB	l'unità seguente (UNITÀ SEGUENTE): A:, B:, DISK. Un programma avviato da B: torna a B:
mouse	clic: selezione, di nuovo: avvio

Menu FILE: AVVIA, COME ACCESSORIO, UNITÀ SEGUENTE, RILEGGI I DISCHI, ESCI IN BASIC.

Commander, F3

Modo 1, due pannelli con elenchi di file: A: a sinistra, B: a destra. Ogni pannello mostra nel titolo il formato e il numero di file, e in basso lo spazio libero. Il pannello attivo ha il titolo scuro e una selezione.

Tasto	Cosa fa
↑/↓	scelgono (con SHIFT: una pagina)
TAB, ←/→	l'altro pannello
RETURN, ENTER	apri, come nella Scrivania. Le informazioni (dimensione, tipo, indirizzo di caricamento, i primi byte) con ^I
^C	copia nell'altro pannello, di qualsiasi dimensione. Se c'è un file con lo stesso nome, chiede prima
^D	elimina
^N	rinomina
^R	rilegge entrambi i dischi
^G	l'unità seguente per il pannello attivo: A:, B:, DISK (anche con un clic sul suo titolo)
^F	cerca file: un nome con `*` e `?` (`*.TXT`, `README.*`, `NOTE?AD.BIN`; senza punto, qualsiasi estensione), cercato su A:, B: e DISK (la cartella in cui è). Il pannello attivo elenca ciò che è stato trovato, fino a 64 file, ognuno con la sua unità (`B:README.TXT`). RETURN va al file sulla sua unità; ^C, ^D, ^N e ^V agiscono sui file trovati così come sono; ^R o ^G chiude l'elenco
^V	mostra il testo: le prime righe del file scelto nell'altro pannello, finché non viene ridisegnato. Un'immagine (`.SCR`, come la salvano PAINT e il CHART di SHEET) appare su tutto lo schermo in modo 0 con i suoi inchiostri; un tasto o un clic riporta il Commander

^E	copia il disco: tutto il disco del pannello attivo su quello dell'altro pannello (A: e B:), traccia per traccia, ogni traccia prima formattata come quella di origine (DATA o SYSTEM). Chiede prima: i file dell'altro disco si perdono
mouse	clic: selezione, di nuovo: apertura

Menu FILE: APRI, INFO SUL FILE (^I), MOSTRA IL TESTO (^V), CERCA (^F), COPIA IL DISCO (^E), COPIA DI FRONTE, ELIMINA, RINOMINA, RILEGGI I DISCHI, UNITÀ SEGUENTE (^G), FORMATTA IL DISCO (DATA), ESCI IN BASIC.

> FORMATTA IL DISCO cancella tutti i file sul dischetto del pannello attivo. Chiede prima.

DISK: la scheda SD della M4

Con una scheda M4, la Scrivania ha una terza icona di unità, DISK, sotto A: e B:, e TAB passa da A: a B: e a DISK. Ci arrivano anche il Launcher e i pannelli del Commander (^G). Il titolo mostra la cartella in cui sei, ad es. `DISK:/GAMES/`.

- **Le cartelle** appaiono come cartelle (un'icona con linguetta, o DIR nel Commander). RETURN su una ci entra, e `..`, la prima voce, risale. Nel Launcher ci sono anche loro, per arrivare ai programmi che contengono.
- **Tutto come su un dischetto:** i programmi si avviano da lì, i file si aprono nei loro programmi, e ^C, ^D e ^N copiano, eliminano e rinominano. Le copie tra DISK e un dischetto arrivano fino a 16K. Cartelle e file hanno nomi come sul CPC (8.3: `NOME.EXT`); i nomi più lunghi non appaiono.
- **M4.SYS** (su `vos.dsk`) viene caricato da A: la prima volta che si usa DISK.
- **L'ora e le date:** la barra dei menu mostra l'ora della M4 («09:25», a sinistra della lingua della tastiera) in ogni vista e programma dove c'è spazio, e INFO SUL FILE (^I) dà la data e l'ora di un file della scheda sotto la sua dimensione. L'ora viene dal server dell'ora della M4 (impostato con `NETSET` sul CPC).
- **Nei programmi:** OTHER DRIVE (^W in SHEET) passa da A: a B: e a DISK, e la riga in basso dice `DISK:NOME.TXT`. La lista di OPEN mostra anche le cartelle: RETURN su una (o su `..`) mostra quella cartella, e SAVE scrive nella cartella da cui hai aperto. READER scrive la scheda come `C:` nei suoi indirizzi.
- **I database** vanno anche su DISK: il ^W di DATABASE ci arriva, e STREETS avviato dalla scheda tiene lì il suo STREETS.VDB.
- **Non ancora:** la scheda SD non si formatta da V-OS. V-OS stesso parte ancora da un dischetto in A: (scrivi `|DISC` prima di `RUN"VOS"`: con una scheda M4, il CPC parte sulla scheda SD).

Impostazioni, F4

Modo 1. Una riga per ogni impostazione. Le modifiche hanno effetto subito. Quando vengono salvate (RETURN o ^S) sono scritte in `A:SETUP.CFG` e valgono anche al prossimo avvio.

Impostazione	Valori
VISTA INIZIALE	SCRIVANIA, PROGRAMMI, COMMANDER
LINGUA	ENGLISH, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL, DEUTSCH, ITALIANO
RITARDO RIPETIZ.	quanto a lungo tieni premuto un tasto prima che inizi a ripetersi: BREVE, MEDIO, LUNGO
VELOC. RIPETIZ.	LENTA, MEDIO, VELOCE
MOUSE AMX	SÌ, NO

LETTURA AMX	LIVELLI (all'inizio) o IMPULSI: come viene letto il mouse. LIVELLI conta ogni lettura con movimento, IMPULSI solo l'inizio degli impulsi. Se il puntatore si muove troppo veloce o troppo lento, prova l'altro
COLORE SFONDO	BLU, NERO, VERDE, ROSSO
TASTIERE	EN + LINGUA, TUTTE SEI (quelle che CONTROL+SHIFT percorre)
TEMA	CHIARO, SCURO (barre, menu, dialoghi, finestre e liste in nero con testo bianco; nei programmi, i loro menu e dialoghi)
SFONDO	NESSUNO, o un'immagine `.SCR`: SINISTRA/DESTRA passano per NESSUNO, A:, B: e DISK, e su un'unità si elencano i suoi `.SCR` per sceglierne uno. La Scrivania la mostra al centro dello sfondo, col colore dello sfondo intorno; un'immagine di PAINT (modo 0, 16 colori) nei quattro colori della Scrivania. Serve un'espansione di memoria (il suo ultimo banco da 16K tiene l'immagine); senza: SERVE UN'ESPANSIONE DI MEMORIA. Dopo tre minuti senza far nulla sulla Scrivania, l'immagine si mostra da sola (un salvaschermo); un tasto qualsiasi o il mouse riportano la Scrivania

Tasto	Cosa fa
↑/↓	scelgono un'impostazione
←/→	cambiano il valore (anche un clic sulla riga)
RETURN, ^S	salvano

Cambiare la LINGUA carica subito il pacchetto di lingua da A:. Vedi il capitolo 4.

3. I programmi

Avvio e chiusura

Un programma si avvia in uno di questi modi:

- dal Launcher: selezionalo e premi RETURN, oppure fai clic due volte
- dalla Scrivania o dal Commander: FILE > AVVIA
- da un altro programma, come Studio, che avvia quello che crei

Ogni programma ha il proprio menu accanto ai comuni VISTA e AIUTO. Si chiude dal suo menu (di solito BACK o STOP, CONTROL+Q) e torna alla vista da cui era stato avviato.

Più programmi insieme

I programmi V-OS sono di due tipi:

- **Piccoli, con una tabella di rilocazione:** DEMO, MIXED e CLOCK, gli esempi dell'editor web (PONG, CATCH, STARCAT, COUNTER) e tutto quello che crea l'SDK. Condividono 12K di memoria, e ne girano insieme quanti ce ne stanno.
- **Programmi che hanno bisogno di tutta la memoria:** STUDIO e quello che crea Studio (CALC, MINES, FLAP, TICKER e i tuoi). Così anche MARKDOWN e READER, che superano i 12K. Senza un'espansione di memoria girano da soli. Se uno è già in esecuzione, compare "CHIUDI PRIMA UN ALTRO PROGRAMMA".

Quando passi a una vista (F1–F4) mentre un programma è in esecuzione:

- Un programma piccolo resta in memoria. Lo riprendi dal Launcher (RETURN su di esso) o con F6, e riprende esattamente da dove era.
- Un programma che ha tutta la memoria si chiude, a meno che non ci sia un'espansione di memoria.

F6 (VISTA > PROGRAMMI) mostra l'elenco dei programmi in esecuzione. Ne scegli uno con le frecce e RETURN. Se non ce n'è nessuno, compare "NESSUN PROGRAMMA IN ESECUZIONE".

Con un'espansione di memoria (ad es. 512K, che V-OS trova da solo all'avvio), ogni programma che ha bisogno di tutta la memoria riceve un proprio banco. Così STUDIO, CALC, DEMO e PONG possono girare tutti insieme. Dalla M43 ogni programma riceve anche un proprio banco dati di 16K quando gli serve: ciò che vi tiene non si perde mentre girano altri programmi o viste.

In background

Un programma dietro un altro, o dietro una vista, normalmente **si blocca** e riprende quando torna in primo piano.

Alcuni programmi chiedono di **continuare a girare** anche in background, ad es. TICKER, che conta il tempo. Mentre sono lì non disegnano e non suonano. Quando tornano in primo piano, hanno contato anche il tempo in cui erano via.

In Studio lo scegli per il tuo programma con STUDIO > IN BACKGROUND.

MUSIC è l'eccezione: la sua canzone suona dall'interrupt, 50 volte al secondo, e quindi continua senza interruzioni dietro a tutto. Si ferma solo un attimo mentre si legge il dischetto.

Finestre

Con un'**espansione di memoria**, CLOCK, SYSINFO, DIARY, TELNET, MAIL, FTP, WEBGET e DATABASE si aprono in una **finestra** sulla scrivania, sopra le finestre degli altri programmi in esecuzione. Così anche un programma di Studio in modo 1 che apre una finestra propria (come CALC): la finestra ne mostra l'interno, con i suoi pulsanti. DIARY, TELNET, MAIL, FTP, WEBGET e DATABASE mostrano nella finestra il loro schermo com'era; rimpicciolita, ne mostra la parte in alto a sinistra. Anche NOTEPAD, MARKDOWN, READER e SHEET si aprono in una finestra e vi dispongono il loro testo: tante colonne e righe quante ne entrano, la riga di stato sotto, e di nuovo ogni volta che la ridimensioni. La loro pagina (^M), e il grafico di SHEET, vanno a schermo intero; ^M di nuovo riporta la finestra dov'era, grande com'era. Ogni finestra tiene una copia di sé in memoria, così quando sposti una finestra sopra le altre queste ricompaiono subito, senza che i loro programmi le ridisegnino. Sotto le finestre si vede l'immagine della scrivania (BACKGROUND in Setup). Anche la finestra dei file e le icone delle unità della scrivania sono tra le finestre: si vedono dietro i programmi, e sulla scrivania (F1) le finestre dei programmi si vedono sulla sua superficie. Un clic su una finestra la porta davanti, e un clic sulla finestra o sulle icone della scrivania riporta la scrivania. La X di una finestra chiede al suo programma di chiudersi come ^Q, così NOTEPAD, per esempio, chiede prima delle modifiche non salvate. Un programma in una finestra non cambia i colori dello schermo. TELNET, MAIL e FTP in una finestra continuano a ricevere quando sono dietro, se nessun'altra finestra li copre. L'accessorio (F5) e l'elenco dei programmi (F6) si aprono sopra le finestre. Gli altri programmi si aprono ancora a schermo intero.

- La barra dei menu resta in alto ed è quella della finestra **davanti**. Un clic su un'altra finestra la porta davanti, con la sua barra.
- Trascina il **titolo** di una finestra per spostarla, e il suo **angolo in basso a destra** per cambiarne la dimensione. Il programma dispone ciò che mostra per la nuova dimensione.
- Il **+** nel titolo, o **F7**, dà al programma tutto lo schermo (sotto la barra), e di nuovo una finestra. **X** chiude il programma.
- L'orologio **continua a scorrere** mentre un'altra finestra è davanti, purché nessuna lo copra.

L'accessorio di scrivania (ACCESSORIO)

Un programma piccolo, come CLOCK, può aprirsi in una finestra **sopra qualsiasi cosa**: una vista o un programma.

1. Nel Launcher, seleziona CLOCK e scegli FILE > COME ACCESSORIO (^A).
2. Da quel momento, **F5** lo apre e lo chiude, ovunque tu sia. Anche ESC lo chiude.

Mentre è aperto, riceve i tasti e i clic. La sua finestra si può trascinare per il titolo. Quando si chiude, quello che c'era sotto viene ridisegnato.

La pagina (modo 2)

NOTEPAD, MARKDOWN, READER e SHEET hanno PAGE (MODE 2) nel loro menu, ^M. Lo schermo passa al modo 2: testo nero su carta bianca, 768 pixel di larghezza, con menu e dialoghi anch'essi neri su bianco. Gli editor (NOTEPAD e MARKDOWN) mostrano 80 colonne tra i bordi della pagina, una riga dove finisce ogni pagina di 60 righe, e PAGE n nell'ultima riga. L'anteprima di MARKDOWN e READER mostrano la pagina in 80 colonne con i suoi stili. SHEET mostra 10 colonne (A–J) con righe tra loro. ^M di nuovo torna al modo 1.

I programmi sul dischetto

Un dischetto del CPC contiene 180K, così V-OS arriva su due. `vos.dsk` (A:) ha il sistema, DEMO,

MIXED, STUDIO e CLOCK, e i sorgenti `.VBS` dei programmi VB, che Studio apre da A:. `apps.dsk` (B:) ha gli altri, da PONG a WEBGET: nel Launcher, TAB mostra B:. Alcuni programmi hanno un dischetto proprio, come dice la tabella.

Programma	Cos'è
STUDIO	l'editor a blocchi: crei programmi sul CPC (capitolo 5)
DEMO	il primo programma V-OS: un quadrato che si muove da solo. Le frecce lo guidano e SPAZIO ne cambia il colore
MIXED	lo "schermo misto": una fascia a 16 colori (modo 0) tra fasce in modo 1. Un clic mostra le coordinate
CLOCK	il tempo trascorso dall'avvio di V-OS; con una scheda M4 l'ora reale e, come programma, la data (dal server dell'ora della M4, impostato con `NETSET` sul CPC). Gira anche come accessorio di scrivania
CALC	una calcolatrice in una finestra con pulsanti, fatta in Studio (c'è anche `CALC.VBS`)
MINES	un campo minato 8×6 con 8 mine, fatto in Studio. Un clic apre una casella, e NEW inizia una nuova partita
BRICKS	rompi-mattoni: una racchetta con ←/→, 32 mattoni, 3 vite, livelli con una palla sempre più veloce. A GAME OVER, SPAZIO per una nuova partita
VROUVES	tower defence, dal gioco per CPC LET'S GO FOR VROUVES: 7 livelli, dal Kafenio al cimitero, con 10 ondate ciascuno. È sul suo dischetto, `vrouves.dsk`: in B:, e TAB nel Launcher. Le frecce muovono il cursore, 1–6 sceglie un difensore, SPAZIO costruisce, S vende, N chiama l'ondata successiva, P mette in pausa. Punti per ogni invasore e per gli abitanti rimasti alla fine di un livello. Il dischetto conserva `VROUVES.SAV`: CONTINUE riparte dal livello raggiunto, HIGH SCORES mostra i cinque migliori con i nomi. Scritto con l'SDK (`myapps/vrouves`)
NOTEPAD	un editor di testo in modo 1, 48×22, per file fino a 4K, o fino a 16K con un'espansione di memoria: allora tiene circa 2,5K intorno al cursore nella sua memoria e il resto nel suo banco dati, e SELECT ALL prende quella parte. NEW, OPEN (solo file `.TXT`), SAVE, SAVE AS, OTHER DRIVE. Frecce, DEL, CLR e RETURN; un clic posiziona il cursore. La riga in basso mostra riga e colonna. Menu EDIT: COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A; SHIFT e le frecce selezionano. Gli appunti (fino a 1K) sono comuni a tutti i programmi. PRINT ^P stampa il testo su una stampante. UNDO ^Z (menu EDIT) annulla l'ultima modifica: ciò che è stato digitato o incollato, o ciò che hanno tolto DEL, CLR, CUT o la digitazione sopra una selezione (fino a 256 caratteri); ^Z di nuovo la rifà. FIND ^F (menu EDIT) cerca un testo dal cursore in poi, in tutto il testo (A–Z senza maiuscole), e lo seleziona; FIND AGAIN ^G il seguente; REPLACE ^R chiede il testo e cosa mettere al suo posto, e lo cambia in tutto il testo (NOT FOUND se non c'è) (`myapps/notepad`)
PAINT	disegno in modo 0 con 16 colori: un'immagine di tutto lo schermo del CPC, 160×200 senza l'overscan (`.SCR`, 16K, che caricano anche il BASIC e gli altri programmi del CPC; senza espansione di memoria 128×128, `.PIC`), o 64×64 con zoom 2× in 3 livelli (`.LYR`, NEW LAYERS). Strumenti: P matita, B pennello, L linea, X rettangolo, F riempimento, C cerchio (dal centro a dove si rilascia il pulsante); TAB cambia il colore. Frecce e COPY disegnano senza mouse. La finestra mostra 128×128 dell'immagine: le barre alla sua destra e sotto mostrano quale parte, e un clic o un trascinamento su di esse la sposta. Sotto i colori: dov'è il puntatore nell'immagine, e VIEW, l'angolo in alto a sinistra della finestra. Livelli: 1–3 ne sceglie uno, H lo nasconde o lo mostra, U e D lo spostano su e giù, E è la gomma. UNDO ^Z annulla l'ultimo strumento, e ^Z di nuovo lo ripristina (anche il riempimento, su tutto lo schermo oltre la finestra; dopo che è stato eseguito un altro programma non c'è niente da annullare). EXPORT .SCR (per l'immagine 128×128 e i livelli; tutto lo schermo è già un `.SCR`): l'immagine (i livelli come si vedono) come schermo del CPC, un `NOME.SCR` di 16K (modo 0, al centro, con la palette), per il BASIC o altri programmi. In BASIC: `MODE 0:LOAD"NAME.SCR",&C000:FOR I=0 TO 15:INK I,PEEK(&C7D0+I):NEXT:BORDER PEEK(&C7E0)` (`myapps/paint`)

MUSIC	suona brani di Arkos Tracker 3 (`.MUS`, fatti con `make songs`), con tre barre del volume. È sul suo dischetto, `music.dsk`, in B:. OPEN, SPAZIO suona e ferma. La musica continua dietro altre viste e programmi, senza interruzioni, anche mentre un altro programma carica o disegna: suona dall'interrupt. Il blocco MUSIC di Studio lo avvia dietro un programma con una canzone (`myapps/music`)
MARKDOWN	un editor di file Markdown (`.MD`, fino a 6K), come NOTEPAD. ^P mostra la pagina: titoli `#`, **grassetto**, *corsivo*, `codice`, elenchi, citazioni, linee, blocchi di codice e link sottolineati, senza i segni. Le righe una dopo l'altra formano un paragrafo (due spazi alla fine spezzano la riga). Le frecce scorrono la pagina, RETURN o ^P tornano al testo. È sul suo dischetto, `markdown.dsk`, con un `README.MD`. Menu EDIT: COPY ^C, CUT ^X, PASTE ^V, SELECT ALL ^A; SHIFT e le frecce selezionano. Gli appunti (fino a 1K) sono comuni a tutti i programmi (`myapps/markdown`)
DIARY	i giorni e cosa c'è in essi: il mese in modo 1, una settimana per riga dal lunedì, il giorno scelto invertito e i giorni con note segnati `*`, e sotto le note del giorno scelto (fino a 10, di 40 caratteri). Le frecce si muovono di un giorno e di una settimana, `<` e `>` di un mese, TAB va alle note (UP/DOWN ne scelgono una, RETURN la cambia, DEL la elimina). ^A aggiunge una nota, ^T va a oggi. Con una scheda M4 parte da oggi; senza dall'ultimo giorno con una nota. Le note sono tenute in `DIARY.VDB` sull'unità da cui è stato avviato (^W l'altra unità), creato la prima volta, tramite `DB.SYS` (`myapps/diary`)
SHOW	le immagini `.SCR` di un'unità una dopo l'altra, in modo 0, con i loro colori (quelli di PAINT): la seguente ogni cinque secondi, → e ← a mano, SPACE ferma e riprende, ^W l'altra unità (A:, B:, DISK). Fino a 48 immagini (`myapps/show`)
SYSINFO	mostra le versioni di V-OS e dell'API, la memoria (tutta e quella libera per i programmi) e lo spazio libero sui dischetti in A: e B: (^R di nuovo). Un esempio di `VOS_EXT` (`myapps/sysinfo`)
TELNET	testo attraverso la rete con la scheda M4: ^O CONNECT chiede `HOST:PORTA` (un nome come `bbs.example.org`, o numeri come `192.168.1.10`; senza porta, 23) e si collega in TCP. Ciò che arriva si scrive nella finestra, che scorre verso l'alto alla fine; i colori e gli altri codici ANSI vengono tralasciati, il greco in ISO 8859-7 appare così com'è, e alle opzioni telnet dice di essere `V-OS` (TTYPE), così che un server come V-OS NET lo riconosca; finché l'altro capo fa l'eco (ECHO, per una password), la riga scritta in basso mostra `*` per ogni carattere; le altre opzioni vengono rifiutate. La riga scritta in basso parte con RETURN. ^D CLOSE chiude la connessione, come può fare l'altro capo; la prima riga mostra lo stato (CONNECTED, NO CONNECTION...). Senza scheda M4: NO M4 BOARD (`myapps/telnet`)
MAIL	posta elettronica con la scheda M4: ACCOUNT chiede i server POP3 e SMTP (`HOST:PORTA`; senza porta, 110 e 25), l'utente, la password e il tuo indirizzo, e li tiene in `MAIL.CFG` accanto a MAIL. ^G GET MAIL elenca i 20 messaggi più recenti, il più recente per primo (da chi, l'oggetto); RETURN legge quello scelto (UP/DOWN una riga, LEFT/RIGHT una pagina, RETURN o DEL l'elenco): il quoted-printable e il base64 vengono decodificati, l'UTF-8 e gli oggetti codificati diventano greco, e di un messaggio in più parti si vede il testo. ^S SAVE AS TEXT lo scrive come `.TXT`, ^D DELETE lo cancella sul server (quando la connessione finisce). ^W WRITE chiede TO e SUBJECT e invia un `.TXT` dell'unità mostrata (scritto in NOTEPAD; OTHER DRIVE la cambia), e ^R REPLY risponde a quello che leggi con «Re: ». Sotto il testo sono elencati gli allegati, e ^A SAVE ATTACHMENT ne salva uno: su DISK di qualsiasi dimensione, su A: o B: fino a 16K. Un messaggio più grande dello spazio mostra il suo inizio e lo dice. Solo connessioni semplici (niente SSL/TLS), quindi un server tuo o uno che le accetta; la password è tenuta così com'è (`myapps/mail`)
FTP	file da e verso un server FTP con la scheda M4: ^O CONNECT chiede `HOST:PORTA` (senza porta, 21), l'utente (nessuno: anonymous) e la password, ed elenca la cartella del server: le cartelle come `<DIR>`, i file con la loro dimensione. UP/DOWN scelgono, RETURN apre una cartella o prende un file, DEL (o ^U) sale di una cartella. ^G GET THE FILE lo salva (con un nome 8.3 che chiede) sull'unità mostrata (OTHER DRIVE): su DISK viene scritto sulla scheda man mano che arriva, di qualsiasi dimensione, così com'è; su A: o B: fino a 16K. ^P PUT A FILE invia un file di quell'unità (da DISK di qualsiasi dimensione), e ^D DELETE THE FILE lo cancella sul server. ^K CLOSE chiude la connessione; la prima riga mostra lo stato e la cartella (`myapps/ftp`)

WEBGET	scarica file dal web con la scheda M4: GET A FILE (^G) chiede un indirizzo (HTTP, p. es. `example.com/index.html`) e un nome, e il file (fino a 16K) si salva sull'unità mostrata (OTHER DRIVE). Mostra anche lo stato della rete. Senza scheda M4: "NO M4 BOARD" (`myapps/webget`)
READER	legge pagine Markdown (`.MD`, fino a 6K) dal dischetto o dal web con la scheda M4, mostrate come l'anteprima di MARKDOWN. TAB sceglie il collegamento successivo (invertito), RETURN lo apre, DEL torna alla pagina precedente (ne tiene 4). Un collegamento senza `http://` si apre accanto alla pagina, sul dischetto o sullo stesso sito. OPEN A FILE e OPEN AN ADDRESS (^U, HTTP, p. es. `example.com/README.md`). Gli indirizzi `https://` non si aprono. È sul suo dischetto, `reader.dsk`, con `INDEX.MD` e `ABOUT.MD` (`myapps/reader`)
STREETS	uno stradario in un database di V-OS: scrivi le prime lettere di una via e vedi le vie che iniziano così, con zona e CAP; DEL cancella una lettera. ^A aggiunge una via, ^D cancella la prima della lista. Le vie sono in `STREETS.VDB` sul suo disco, `streets.dsk`, in B:; la prima volta lo crea con vie di Atene. Un esempio dell'API dei database (`myapps/streets`) La ricerca ignora maiuscole, minuscole e accenti.
DATABASE	database, come un piccolo Access: ^N un database nuovo (`NOME.VDB`), ^O aprirne uno, ^T una tabella nuova (il suo nome, e campi: un nome, TESTO fino a 40 caratteri o NUMERO 0–65535, e se è ordinata per il primo). La lista mostra un record per riga e i campi in colonne; le frecce scelgono e scorrono, TAB passa alla tabella seguente, e se la tabella ha una chiave, ciò che scrivi va ai record che iniziano così (senza maiuscole né accenti). RETURN apre il modulo: un campo per riga, RETURN lo cambia, ^S salva, ^B torna alla lista. ^A un record nuovo, ^D cancella, ^W l'altra unità, ^P stampa la tabella come la mostra la lista, tutti i record. PRINT LETTERS ^L stampa un `.TXT` dell'unità (una lettera scritta in NOTEPAD) una volta per ogni record della tabella, una pagina ciascuna: il nome di un campo tra graffe, `{NAME}`, diventa ciò che il record vi contiene (senza maiuscole; un nome sconosciuto resta com'è). IMPORT CSV aggiunge un record per ogni riga di un `.CSV` alla tabella in uso: i campi in ordine, separati da virgole o da punti e virgola, i testi tagliati alla loro lunghezza, i numeri dalle loro cifre; una prima riga che inizia col nome del primo campo (le intestazioni) viene saltata. Apre anche i `.VDB` di STREETS (`myapps/database`)
SHEET	un foglio di calcolo: 16 colonne (A–P) e 64 righe, 5 colonne e 19 righe sullo schermo. Una cella contiene, fino a 40 caratteri, un numero (`12`, `-3.5`; il separatore decimale è un punto), testo, o una formula dopo `=`: `+ - * /`, parentesi, celle (`B3`), SUM, AVG, MIN, MAX e COUNT di celle e intervalli (`=SUM(B2:B9)`), ABS, INT, ROUND(x, 0–2). I numeri hanno due decimali, fino a ±21474836.46. Le frecce muovono il cursore, RETURN cambia la cella, digitando si comincia un testo nuovo, DEL (o CLR) la svuota; dopo ogni modifica tutte le formule si ricalcolano. La prima riga mostra il testo della cella. Una cella con un errore mostra `#ERR`, un numero che non ci sta `########`. ^N nuovo, ^O apri, ^S salva, ^A salva come (`NOME.VSH`, un file di testo, una riga per cella: `B3 =B1*2`), ^W l'altra unità, ^P stampa il foglio come lo mostra la pagina, le colonne A–H e poi I–P, fino all'ultima riga usata. ^G CHART: un intervallo di una colonna o di una riga (`B2:B9`, fino a 16 celle; all'inizio la colonna del cursore fino al suo ultimo numero) come barre in modo 0, ognuna alta quanto la cella rispetto alla più grande, con i testi della colonna A (o della riga 1) sotto; ^S salva il grafico come `.SCR` (le barre, senza i testi), che PAINT e il BASIC aprono, ogni altro tasto torna indietro. OPEN CSV legge un `.CSV` (da un foglio di calcolo del PC, o da un database): una riga del file per riga, i campi dalla colonna A, separati da virgole o da punti e virgola (la prima riga mostra quali); i campi tra virgolette possono contenerli, e con i punti e virgola `1,5` è il numero 1.5. Salvato, diventa un `.VSH` con lo stesso nome. Le formule le calcola `CALC.SYS` su A:, che ogni programma può usare (`VX_CALC`). È su un suo dischetto, `sheet.dsk`, con l'esempio `BUDGET.VSH` (`myapps/sheet`)
PONG	una palla e una racchetta con le frecce, punteggio e vite
CATCH	prendi le stelle che cadono
STARCAT	un gatto con costumi che cammina, una stella, una melodia da una lista
COUNTER	un contatore con i pulsanti +1, −1 e 0, in modo 1
FLAP	un uccello che batte le ali (costumi), e una stella che cambia costume ogni secondo

TICKER	conta i secondi e continua in background

- I programmi a blocchi sono file `.VBN`. Hanno un menu PROGRAM > STOP (CONTROL+Q).
- Quelli che hanno anche un `.VBS` (CALC, MINES, FLAP, TICKER) si aprono in Studio, così puoi guardarli o modificarli.
- `VBRUN.SYS` non è un programma: è il "player" di cui Studio ha bisogno.

Stampa

NOTEPAD, SHEET e DATABASE stampano con ^P (PRINT nel loro menu) su una stampante collegata alla porta stampante del CPC (Centronics), come la Amstrad DMP2000 o una compatibile Epson.

- **Sette bit:** la porta del CPC invia 7 bit, quindi le lettere sopra 127 escono come lettere semplici: gli accenti vengono tolti (É → E, ñ → n, ß → s) e il greco è scritto in Greeklish, lettera per lettera (Α → A, Θ → 8, Ξ → 3, Ψ → 4, Ω → W).
- **Le pagine:** ogni pagina inizia con un'intestazione, il nome del file e il numero della pagina (`NOTES.TXT PAGINA 2`), e dopo 60 righe una pagina nuova inizia da sola.
- **La fine:** ogni stampa termina con una pagina nuova.
- **Nessuna stampante:** se la stampante resta occupata per due secondi (nessuna collegata, fuori linea, senza carta), appare LA STAMPANTE NON È PRONTA e la stampa si ferma.
- I programmi stampano con la chiamata `VX_PRINT` (capitolo 7).

4. Le lingue

V-OS parla sei lingue. L'inglese è integrato. Le altre cinque sono **pacchetti di lingua**, file sul dischetto che portano tre cose: tutti i testi di sistema, la tastiera e le lettere (il font) della lingua.

Lingua	File	Tastiera
English	integrato (`ENGLISH.MSG`)	quella inglese del CPC
Ελληνικά	`GREEK.LNG`	greca, con gli accenti
Français	`FRENCH.LNG`	AZERTY, cifre con SHIFT, tasti morti ^ e ¨
Español	`SPANISH.LNG`	Ñ sul tasto `:`, tasti morti ´ ¨ ` ^, e ¡ ¿
Deutsch	`GERMAN.LNG`	QWERTZ, Ü Ö Ä ß, tasti morti ´ e `
Italiano	`ITALIAN.LNG`	è é ò à ù ì su tasti propri

Cambiare lingua

- **In modo permanente:** nelle Impostazioni (F4), la riga LINGUA passa ciclicamente per tutte le lingue. Ognuna si carica subito da A:, e tutto lo schermo viene ridisegnato in quella lingua. Salvando (^S) resta anche per il prossimo avvio.
- **Rapidamente:** CONTROL+L (VISTA > CAMBIA LINGUA) passa dall'inglese alla lingua del pacchetto caricato e viceversa.
- **Solo la tastiera:** CONTROL+SHIFT cambia la tastiera. La barra dei menu mostra a destra quale è attiva (EN, EΛ, FR, ...). Con TASTIERE di Setup su EN + LINGUA va tra quella inglese e quella del pacchetto; su TUTTE SEI passa per tutte: EN, quella del pacchetto, le altre quattro, e di nuovo EN. Così puoi scrivere in francese con la tastiera francese mentre il sistema è in greco. Ogni pacchetto contiene le tastiere di tutti.

I simboli `@ # [ ] { } \ |` non sono sulle tastiere dei pacchetti, perché il CPC non ha AltGr. Scrivili con la tastiera inglese.

I testi dei programmi

I programmi hanno i propri testi in **due lingue**: l'inglese e, facoltativamente, un'altra (oggi il greco). Un programma appare nella sua seconda lingua solo quando il pacchetto è in quella lingua. Altrimenti appare in inglese. Quindi, con il francese, Studio appare in inglese. I programmi di Studio, invece, possono avere i loro testi in tutte e sei le lingue (capitolo 5): CALC si chiama «CALCOLATRICE» in italiano.

Un alfabeto per tutte

Tutte le lingue scrivono con lo stesso set di caratteri, il **set di V-OS**, e ogni pacchetto ha tutte le sue lettere. Così un testo o un database può mescolare greco, francese, tedesco, spagnolo e italiano, e tutto si vede bene qualunque sia la lingua attiva: in Setup, LANGUAGE mostra ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL con le loro lettere.

I codici da 128 a 255 sono quelli del greco in ISO 8859-7, così come erano, e i codici che lascia liberi contengono À Á Â Ä Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Ö Ù Ú Û Ü, le loro minuscole, ß e ¡ ¿. L'accento ´ si scrive come il tonos greco (΄) e µ come µ. Non ci sono ÿ, Œ né œ. La tabella è in `tools/voscs.py`. Un file di testo greco da un PC (ISO 8859-7) si legge così com'è; uno francese o tedesco in Latin-1 va convertito.

Con la tastiera inglese, SHIFT e ^ dà £.

I file in **UTF-8**, da un PC o dal web, li aprono NOTEPAD e READER, che li portano nel set di V-OS; ciò che non ha (il cinese, per esempio) diventa `?`. Sul PC, `tools/voscv.py` converte file da e verso V-OS (UTF-8, Latin-1 e altri) e dice che cos'è un file (`check`).

Creare una nuova lingua

I sorgenti delle lingue sono in `lang/<code>/`:

- `messages.txt`: i testi di sistema. L'elenco di base è definito da `lang/en/messages.txt`, e quello che manca in un pacchetto appare in inglese.
- `keymap.txt`: i tasti diversi dalla tastiera inglese.
- `pack.txt`: il codice, il nome, il set di caratteri e il font.

`tools/mklng.py` li trasforma in un `.LNG`, e il Makefile lo mette sul dischetto. Tutti i pacchetti hanno lo stesso font, `lang/vos/font.txt`, e `charset vos`.

5. Studio: programmi con i blocchi

STUDIO è un editor a blocchi in stile Scratch che gira sul CPC stesso.

- Crei sprite e script con i blocchi.
- Il programma parte subito con CONTROL+R.
- Diventa un normale programma V-OS (`.VBN`) che si avvia anche dal Launcher.

Lo schermo

Studio usa uno schermo "diviso", con due zone:

- **In alto, in modo 0 (16 colori):**
  - **a sinistra, lo stage** (il palcoscenico) a metà dimensione
  - **a destra, il pannello SPRITES:** gli sprite con il loro colore e la loro posizione, la dimensione di quello selezionato (W, H), lo sfondo e il modo del programma (ad es. `STAGE 2 M1`), e il nome del file
- **In basso, in modo 1:**
  - **a sinistra, la palette** con i blocchi di una categoria (`< EVENTS >`)
  - **a destra, lo script**, una riga per blocco
  - **in fondo, la riga di stato**, con i tasti che funzionano dove ti trovi

TAB va dallo script alla palette, poi allo stage, e di nuovo allo script.

Menu

STUDIO		EDIT
NEW	^N	DELETE LINE
OPEN (`.VBS`)	^O	+ SPRITE (fino a 6)
SAVE	^S	− SPRITE
SAVE AS		BACKGROUND (il colore dello stage)
RUN	^R	SCREEN MODE (0 o 1)
IN BACKGROUND		TEXT LANGUAGE (^T)
BACK	^Q	

- **RUN (^R):** salva `NAME.VBS`, scrive `NAME.VBN` e lo avvia. Il programma si ferma dal proprio menu (PROGRAM > STOP, ^Q), e poi Studio riparte con lo stesso programma aperto.
- **IN BACKGROUND:** chiede se il programma continua a girare quando è dietro un altro o dietro una vista, oppure si mette in pausa, che è il comportamento predefinito.
- **SCREEN MODE:**
  - **Modo 0:** 16 colori, 192 pixel di larghezza.
  - **Modo 1:** 4 colori (penne 0–3), 384 pixel di larghezza, e più testo.

La palette

←/→ cambiano la categoria, ↑/↓ scelgono un blocco, e RETURN lo aggiunge sotto la riga dello script.

Un clic su un blocco della palette fa lo stesso.

Un blocco che si apre (FOREVER, REPEAT, IF) entra insieme al suo END, e viene cancellato insieme a esso. Un blocco con un testo chiede subito il testo.

Lo script

Tasto	Cosa fa
↑/↓	riga
←/→	casella della riga (le caselle sono i valori dentro il blocco)
RETURN	senza casella selezionata: aggiunge il blocco della palette. Su una casella di testo: cambia il testo. Su una casella di tasto: aspetta che tu prema il tasto
CLR	cancella la riga
DEL	cancella l'ultima cifra di un numero
mouse	clic su una casella: la seleziona. Secondo clic: ne cambia il tipo

Il programma è un elenco di righe:

- Ogni `WHEN …` inizia uno script, per uno sprite o per lo stage. Lo script arriva fino al `WHEN` successivo.
- Il rientro viene da solo dai blocchi che si aprono e si chiudono.
- Le righe prima del primo `WHEN` vengono ignorate.
- Tutto quello che resta aperto viene chiuso alla fine dello script.

Cosa va in una casella

La riga di stato dice sempre che cosa accetta la casella.

Casella di valore:

Tasto	Valore
0–9, −	numero, un intero da −32768 a 32767
A–H	variabile. Di nuovo la stessa lettera: A1, A2 … A15, e di nuovo A
X, Y	la posizione dello sprite dello script
R e cifre	RANDOM: un numero da 1 a n
K e un tasto	KEY: 1 mentre è tenuto premuto, altrimenti 0
T e una cifra	TOUCHING: 1 quando lo sprite tocca lo sprite n
Z	AT EDGE: 1 quando lo sprite è al bordo dello stage
P	BUTTON: il numero dell'ultimo pulsante premuto
U	COSTUME: il numero del costume dello sprite (0: nessun costume)

Altri tipi di casella:

- **Variabile:** A–H, e di nuovo la stessa lettera per A1…A15.
- **Confronto:** `<`, `=`, `>`. SPAZIO dà "nessuno" (NONE), e allora IF controlla solo che il primo valore non sia 0.
- **Sprite** (nei blocchi `WHEN`): 0 lo stage, 1–6 uno sprite.
- **Tasto** (in `WHEN KEY`): RETURN e poi il tasto.
- **Testo:** RETURN, e scrivi fino a 14 caratteri.
- **Gruppo di variabili** (SAVE/LOAD VARS): A–H passa al gruppo di otto successivo (A-H, A1-H1 … A15-H15), e SPAZIO dà ALL.

Le lettere vengono lette come tasti, quindi funzionano anche con la tastiera greca.

Lo stage e gli sprite

Tasto	Cosa fa
frecce	muovono lo sprite selezionato
1–6	selezionano uno sprite
C	colore successivo
W, H	larghezza, altezza
K	quale costume indossa (nessuno, 1, 2, ...)
E	disegna il suo costume (uno nuovo, se non ne ha)
clic sullo stage	mette lì lo sprite

Uno sprite senza costume è un rettangolo colorato.

Costumi

E apre l'editor dei costumi al posto dello stage. Ha una griglia 16×16 con le 16 penne sotto.

Tasto	Cosa fa
frecce	casella
SPAZIO, RETURN	colora la casella
0–9, A–F	penna
.	trasparente
E, TAB	fatto
clic	su una casella: colora. Sulla riga delle penne: sceglie una penna

Un programma ha fino a 8 costumi, condivisi da tutti gli sprite. La dimensione di uno sprite con un costume è 16×16. Sullo stage, x viene arrotondata a un byte intero (2 pixel in modo 0, 4 in modo 1).

Tutti i blocchi

Nella colonna "Blocco", le caselle appaiono come nello script.

EVENTS

Blocco	Cosa fa
WHEN START *sprite*	lo script parte insieme al programma
WHEN KEY *tasto sprite*	parte quando si preme il tasto
WHEN CLICKED *sprite*	parte con un clic sullo sprite (o sullo stage)
WHEN I RECEIVE *n sprite*	parte quando viene inviato il messaggio n
SEND *n*	invia il messaggio n (n può essere anche una variabile)

> Un messaggio fa ripartire **dall'inizio** ogni script che lo aspetta, anche se era già in esecuzione. Per questo uno script non dovrebbe inviare un messaggio a se stesso.

CONTROL

Blocco	Cosa fa
FOREVER ... END	ripete per sempre
REPEAT *n* ... END	n volte
IF *a confronto b* ... [ELSE ...] END	esegue le righe solo se il confronto è vero

WAIT *n*	aspetta n frame (50 = un secondo)
WAIT UNTIL *a confronto b*	aspetta finché il confronto è vero
STOP	termina questo script

MOTION

Blocco	Cosa fa
GO TO *x y*	lo sprite va in x, y
CHANGE X *n*, CHANGE Y *n*	si sposta di n
SPEED *vx vy*	imposta la sua velocità
MOVE	un passo alla sua velocità
BOUNCE	al bordo dello stage, inverte la velocità

LOOKS/SOUND

Blocco	Cosa fa
COLOUR *n*	la penna del rettangolo
COSTUME *n*	indossa il costume n (1–8. 0 non cambia nulla)
NEXT COSTUME	il successivo, e dopo l'ultimo di nuovo il primo
SHOW, HIDE	
PRINT *valore* AT *x y*	stampa un numero
STYLE *n*	lo stile di PRINT e TEXT che seguono: 1 grassetto, 2 corsivo, 4 sottolineato, sommati (7: tutti), 0 normale
NOTE *n* FOR *frame*	suona una nota (numero MIDI: 60 = do, 69 = la 440 Hz) e aspetta che finisca
MUSIC *"nome"*	suona la canzone *nome*`.MUS` dal dischetto del programma, dietro di esso, con il programma MUSIC (su A: o B:). Continua anche dopo la fine del programma, fino allo STOP di MUSIC (F6). Serve un'espansione di memoria; senza: "CHIUDI PRIMA UN ALTRO PROGRAMMA". Un nome che non c'è (o vuoto) ferma la musica

VARIABLES

Blocco	Cosa fa
SET *variabile* TO *valore*	
CHANGE *variabile* BY *valore*	addizione
DECREASE *variabile* BY *valore*	sottrazione
MULTIPLY *variabile* BY *valore*	
DIVIDE *variabile* BY *valore*	divisione intera
REMAINDER *variabile* BY *valore*	il resto della divisione
SAVE VARS *gruppo* TO *"nome"*	scrive le variabili in un file di testo (vedi sotto)
LOAD VARS *gruppo* FROM *"nome"*	le rilegge

WINDOWS

Blocco	Cosa fa
WINDOW *"titolo" larghezza altezza*	una finestra al centro dello stage, come i dialoghi di V-OS. Una nuova finestra prende il posto della precedente e dei suoi pulsanti

BUTTON *"testo"* AT *x y*	un pulsante di sistema. Si preme con un clic o con TAB e RETURN. I pulsanti sono numerati da 0, nell'ordine in cui appaiono
WHEN BUTTON *sprite*	parte quando viene premuto un pulsante qualsiasi. Il valore BUTTON (P) dice quale
TEXT *"testo"* AT *x y*	scrive un testo
LABEL *pulsante* TO *"testo"*	cambia il testo di un pulsante

Con una finestra aperta, TEXT, BUTTON e PRINT contano dall'angolo in alto a sinistra del suo interno. La finestra si trascina per il titolo, insieme ai suoi pulsanti.

Le variabili

Ci sono 128 variabili, condivise da tutti gli script, chiamate A–H, A1–H1, …, A15–H15. All'inizio valgono tutte 0, e contengono interi da −32768 a 32767.

Salvare e ripristinare (SAVE VARS, LOAD VARS)

- `SAVE VARS ALL TO "GAME"` scrive tutte le 128 nel file `GAME.TXT`. Il `.TXT` viene aggiunto quando il nome non ha un tipo.
- Con un gruppo (`A-H`, `A1-H1`, …) scrive solo quelle 8.
- Il file è di testo, una riga per variabile:

```
A=12 B=0 A1=-5
```

- `LOAD VARS ALL FROM "GAME"` cambia le variabili che il file nomina. Con un gruppo, cambia solo quelle che sono anche nel gruppo. Le righe che non capisce vengono ignorate, e se il file manca non cambia nulla.
- Così un file può ripristinare tutte le variabili o solo un gruppo di otto, ad es. le posizioni salvate di un gioco.

I testi in altre lingue

I testi di un programma (finestre, pulsanti, TEXT, LABEL) possono avere una traduzione in ogni lingua di V-OS. Il programma li mostra nella lingua in cui è V-OS quando parte. Così CALC si chiama «APIΘMOMHXANH» in greco, «CALCULATOR» in inglese, «CALCOLATRICE» in italiano.

- **EDIT > TEXT LANGUAGE (^T):** passa per le lingue EN, EL, FR, ES, DE, IT e torna ai testi del programma stesso. Sotto gli sprite, accanto al nome, si vede il codice della lingua (es. `CALC IT`).
- In una lingua, le caselle di testo mostrano e cambiano i testi in quella lingua. Un testo senza traduzione mostra il suo, e quando lo cambi diventa la sua traduzione. Un testo nuovo scritto in una lingua diventa anche il suo.
- Le traduzioni si salvano dentro il `.VBS` (e il `.VBN`), tutte e sei insieme, circa 3K.
- In un `.vbt` si scrivono con `LANG IT` seguito da righe `"testo" "traduzione"`.

I file

- **`NAME.VBS`:** il programma come lo modifichi. OPEN lo apre, e vengono letti fino a 9K.
- **`NAME.VBN`:** il programma pronto da eseguire. RUN lo scrive, e si avvia anche dal Launcher. È il player (`VBRUN.SYS`) insieme al programma. Il player compila i blocchi in codice Z80 all'avvio, quindi i programmi sono veloci.

Un `.VBS` si può creare anche da un testo sul PC, con `tools/mkvbs.py`. La sintassi è descritta all'inizio del file, e gli esempi sono `blocks/examples/*.vbt` (CALC, MINES, FLAP, TICKER, VARS). CALC e MINES hanno anche le traduzioni (`LANG`).

Limiti

Righe (blocchi)	240
Sprite	6
Script (`WHEN …`)	16
Variabili	128
REPEAT in un programma	64 (oltre, condividono un contatore)
Blocchi aperti annidati uno dentro l'altro	16
Testi	32, fino a 14 caratteri ciascuno, e in 6 lingue
Costumi	8, 16×16
Pulsanti	64
Codice	almeno 4.000 byte, anche per il programma più grande. Quello che non ci sta viene ignorato

Consigli

- **Script dello stage:** i blocchi di movimento e di aspetto non fanno nulla, e X, Y, TOUCHING e AT EDGE danno 0.
- **TOUCHING:** vale solo quando entrambi gli sprite sono visibili.
- **Tempi:** gli script girano "insieme". Ogni script cede il turno alla fine di ogni ciclo e a ogni WAIT. Per far aspettare uno script un altro, usa una variabile e `WAIT UNTIL` (vedi MINES).
- **Esempi pronti:** CALC, MINES, FLAP e TICKER si aprono in Studio (OPEN).

6. I blocchi sul PC: l'editor web e `vbc.py`

Oltre a Studio, che gira sul CPC, c'è anche un editor a blocchi per il PC. Il linguaggio è lo stesso, con qualche blocco in più: liste, rumore, dimensione degli sprite, testo colorato.

L'editor

Apri `blocks/editor.html` in un browser. È basato su Blockly ed è disponibile in greco o in inglese.

- **Categorie:** eventi, controllo, movimento, aspetto, testo, operatori, sensori, variabili, liste e finestre.
- **Sprite:** rettangoli o costumi. Si definiscono in una tabella, e lo stage li mostra con i colori del CPC. Si possono trascinare con il mouse.
- **File:** apre e salva file `.vbp`. Sono JSON con tutto il programma, quindi si possono anche scrivere a mano.

Compilazione

```
python3 blocks/vbc.py pong.vbp --dsk build/vos.dsk
```

`vbc.py` scrive `build/NAME.ASM`, con un commento per ogni blocco. Lo assembla con RASM in `NAME.VBN`, con una tabella di rilocazione perché giri accanto ad altri programmi, e con `--dsk` lo mette sul dischetto.

Opzione	Cosa fa
`-o build`	cartella di uscita
`--asm-only`	solo il `.ASM`
`--dsk build/vos.dsk`	anche sul dischetto

Il formato `.vbp`

La descrizione completa è all'inizio di `blocks/vbc.py`: eventi, comandi, valori, costumi, icona. In breve:

```
{"name": "PONG", "mode": 0, "background": 0,
 "sprites": [{"name": "ball", "x": 90, "y": 100, "w": 6, "h": 6,
              "colour": 8, "vx": 2, "vy": 2, "visible": true}],
 "variables": {"score": 0},
 "scripts": [{"sprite": "ball", "when": {"event": "start"},
              "do": [{"block": "forever", "do": [{"block": "move"}, {"block": "bounce"}
```

- **Variabili e liste:** hanno nomi, non lettere. Le liste hanno una lunghezza massima fissa.
- **Icona:** `"icon"` dà un'icona per il Launcher.
- **Un programma con molte parti simili:** può scriverlo uno script Python. Vedi `tools/mkbricks.py`, che scrive `bricks.vbp` con 32 mattoni.

Esempi

In `blocks/examples/`:

File	Programma
`pong.vbp`	PONG

`catch.vbp`	CATCH
`starcat.vbp`	STARCAT: costumi, una melodia da una lista
`counter.vbp`	COUNTER: una finestra e pulsanti
`bricks.vbp`	BRICKS (scritto da `tools/mkbricks.py`)

I file `*.vbt` sono programmi di Studio in forma di testo, per `tools/mkvbs.py`. Vedi il capitolo 5.

Studio o editor web?

	Studio	**editor web**
Dove	sul CPC	sul PC
File	`.VBS`	`.vbp`
Variabili	128, A–H15	con nomi
Liste, rumore, dimensione degli sprite	no	sì
SAVE/LOAD VARS	sì	no
Stile del testo, musica `.MUS`	sì	sì
Il programma	ha bisogno di tutta la memoria	piccolo, gira accanto ad altri

7. L'SDK di V-OS: programmi in assembly

Con questo SDK scrivi i tuoi programmi in assembly Z80. Girano dentro V-OS come DEMO o CLOCK: compaiono nel Launcher, nella Scrivania e nel Commander, e hanno il proprio menu, pulsanti, dialoghi, suono e file. Girano anche accanto ad altri programmi.

Avvio rapido

```
make new-app NAME=hello
```

Questo crea la cartella `myapps/hello/` da `sdk/template/`. Contiene tre file:

- `hello.asm`: il programma. Le frecce muovono un riquadro, c'è un pulsante BEEP, un contatore dei secondi e un menu proprio (ABOUT, BACK) accanto a VISTA e AIUTO.
- `texts.txt`: i suoi testi, in inglese e in greco.
- `icon.txt`: la sua icona, 16×16, per il Launcher.

```
make app NAME=hello
```

Questo costruisce `build/HELLO.BIN` e lo mette sul dischetto dei programmi, `build/apps.dsk`. `make run` lo mette in B:; nel Launcher, TAB mostra B:.

```
make run
```

Questo apre il dischetto in Caprice32. HELLO è nel Launcher, nell'ultima pagina.

- Il semplice `make` costruisce tutti i programmi in `myapps/` e li mette sul dischetto, insieme a V-OS.
- Il nome ha 1–8 lettere minuscole o cifre e inizia con una lettera. Non può essere il nome di un programma di V-OS (ad es. demo).
- Servono RASM, Python 3 e iDSK, come per tutto V-OS.
- In Caprice32 il programma lo avvii tu, dal Launcher.

Un programma più grande:

- Metti altri file `.asm` nella sua cartella (ad es. `art.asm` con gli sprite) e includili con `include "art.asm"`. Il build li trova, e ricostruisce il programma quando cambiano.
- Quello che metti nella sottocartella `disc/` (ad es. `disc/LEVEL1.DAT`) va così com'è sul dischetto, per `VOS_LOAD`.
- Con una sottocartella `owndisc/`, il programma ha anche un dischetto suo, `build/<nome>.dsk`, con il `.BIN` e i file di `owndisc/`. Non va su `apps.dsk`. Lo metti in B: e lo avvii dal Launcher (TAB, l'altra unità). Il drive da cui è partito, per caricare da lì i suoi file, è in `VOS_SELF`: `db drive`, poi il suo nome (11 byte).
- **Un file da aprire (versione 14):** quando RETURN nella Scrivania o nel Commander apre un file nel tuo programma, `VOS_OPEN` (`#B000`) contiene `db 1, unità, nome di 11 byte` (0: nessuno). Leggilo in `init`, con A = 0 e anche con A = 2 (il programma era già in esecuzione), poi scrivici 0. I tipi e i loro programmi sono nella tabella `ft_open` del kernel (`src/kernel/files_ext.asm`).
- Un programma con tabella di rilocazione (come quelli dell'SDK) gira accanto ad altri fino a 12K; uno più grande (fino a 16K) gira da solo senza espansione di memoria, come uno senza

tabella (MARKDOWN, READER). Per il resto, carica file nel banco dati.

Come funziona un programma

Un programma è un `.BIN`, costruito per `VOS_APP_ADDR` (`#4000`). Inizia così:

```
        include "api/vos_api.inc"
        org VOS_APP_ADDR
        jp init                 ; +0
        jp event                ; +3  HL -> l'evento
        jp redraw               ; +6
        db "VA", VOS_API_VERSION
        include "app_icon.asm"  ; +12 l'icona (facoltativa)
```

- **`init`** imposta modo, palette, menu e pulsanti, attiva `VE_FRAME` se serve, e disegna tutto.
  - A = 0: un avvio da zero.
  - A = 2: il programma torna da una vista o da un altro programma. Il suo stato è come l'aveva lasciato; imposta di nuovo quanto sopra e disegna.
- **`event`** viene chiamata per ogni evento e ritorna subito. Un programma non aspetta mai da solo (nessun ciclo di attesa). Per movimento o tempo, `VOS_TICKS` con A = 1, e poi arriva un `VE_FRAME` 50 volte al secondo.
- **`redraw`** ridisegna tutto, ad es. quando cambia la lingua o si chiude l'accessorio di scrivania.
- **Uscita:** `VOS_EXIT`, che torna alla vista che l'ha avviato.

L'ordine dentro `event`

```
event:  ld a,(hl)
        cp VE_FRAME : jp z,frame        ; i frame
        push hl
        call VOS_UI_EVENT               ; menu, pulsanti, CONTROL+lettera
        pop hl
        or a : jr nz,command            ; A = il comando
        call VOS_MENU_OPEN : ret nz     ; menu aperto: i tasti sono suoi
        ...                             ; i tuoi tasti e clic
command: ...
        jp VOS_COMMAND                  ; quello che non è tuo (VISTA, AIUTO)
```

Mentre un menu è aperto, non disegnare. Altrimenti disegnerai sopra di esso. Su `VE_FRAME`, aggiorna lo stato, ma disegna solo se `VOS_MENU_OPEN` dà Z. I dialoghi (`VOS_DIALOG`, `VOS_INPUT`, `VOS_FILE_PICK`) hanno un proprio ciclo, quindi mentre sono aperti non arriva nessun evento.

Gli eventi

`HL` → 8 byte: `db type, code, char, mods; dw x, y`.

type	cosa	code / char / x, y
`VE_KEY_DOWN` 1, `VE_KEY_REPEAT` 3, `VE_KEY_UP` 2	tasto	code = numero del tasto (`VK_*`, riga della tastiera·8 + bit), char = il carattere nella lingua del pacchetto
`VE_PTR_DOWN` 5, `VE_PTR_UP` 6, `VE_PTR_MOVE` 4	puntatore	x, y in pixel del modo
`VE_FRAME` 8	frame (con `VOS_TICKS`)	—

`VE_LANG` 7	la lingua della tastiera è cambiata	—

Tre tipi di programma

- **Con una tabella di rilocazione (il predefinito dell'SDK):** `make app` lo costruisce due volte, a `#4000` e a `#4100`. `tools/mkreloc.py` aggiunge la tabella dalla differenza.
  - Gira accanto ad altri programmi, nei 12K da `#5000`, e riprende da dove si era fermato (F6 mostra i programmi in esecuzione).
  - I suoi dati devono stare dentro i suoi stessi byte (etichette, `ds`), mai a indirizzi fissi.
  - Se `mkreloc.py` dà un errore, da qualche parte un indirizzo è usato in un modo che non sopravvive alla rilocazione. Ad es. `ld a,label & 255`, o solo il byte basso di un indirizzo.
- **Senza tabella:** prende tutto il banco (fino a 16K, codice e dati), ma gira solo da solo, a meno che non ci sia un'espansione di memoria. Serve una tua regola nel Makefile (vedi `STUDIO.BIN`).
- **Accessorio di scrivania:** fino a 4K, con una tabella. Si apre con F5 sopra qualsiasi cosa, e `init` riceve A = 1. Vedi `apps/clock/clock.asm` e la descrizione in `src/api/vos_api.inc`.

Regole

- **Registri:** le chiamate alterano tutti i registri tranne IX. Gli argomenti vanno in A, BC, DE, HL (IX per `VOS_RECT` e `VOS_BLIT`). I risultati tornano in A o HL. In caso di errore, il carry è impostato e A = numero dell'errore, che `VOS_ERROR` mostra.
- **Memoria:** non mappare un altro banco a `#4000`, perché il programma ti sparirebbe da sotto. Per altri 16K c'è il banco dati (`VOS_BANK_GET`, `VOS_BANK_PUT`, `VOS_DATA`). È condiviso con le viste e con altri programmi, e conserva i suoi dati solo mentre il programma è in esecuzione. Con un'espansione di memoria (API 21) ogni programma ne riceve uno suo, che conserva ciò che contiene fino alla fine del programma, qualunque cosa giri nel frattempo; `VX_DATA` dice quale (A = 1: il suo).
- **Coordinate:** x in pixel del modo (modo 0: 0–191, modo 1: 0–383, modo 2: 0–767), y da 0 a 258. La barra dei menu occupa y 0–11.
- **RASM:** le etichette non distinguono maiuscole e minuscole (`BOX` e `box` sono la stessa). L'esadecimale si scrive con `#` e non con `&`.

I formati dei dati

- **Barra dei menu** (`VOS_SET_BAR`): `db count; dw menu, ...`. I comuni VISTA e AIUTO vengono da `VOS_MENU_VIEW` e `VOS_MENU_HELP`.
- **Menu:** `db title, count` e per ogni voce `db text, command, letter, 0`.
  - text: `VOS_SEPARATOR` per una linea
  - command: 1.., quello che restituisce `VOS_UI_EVENT`
  - letter: scorciatoia CONTROL+lettera, o 0
- **Pulsanti** (`VOS_SET_WIDGETS`, poi `VOS_DRAW_WIDGETS`): `db count`, e per ogni pulsante `dw x, y; db larghezza in caratteri, text, command, 0`.
- **Dialogo** (`VOS_DIALOG` → A = pulsante, 0 il primo, ESC dà l'ultimo): `db title, text, numero di pulsanti (1-3), pulsante, ...`. Per i pulsanti, `VM_OK`, `VM_YES` e `VM_NO`.

- **Testi** (`VOS_TEXTS`): creati da `tools/mktexts.py` a partire da `texts.txt`, con righe `NAME | English | Greek`. Le due colonne si scrivono in UTF-8 e diventano byte del set di caratteri di V-OS (`tools/voscs.py`), che contiene il greco e le lettere latine di francese, spagnolo, tedesco e italiano.
  - Dà `T_NAME` (`VT_FIRST` = `#C0` e oltre) e la tabella `texts:`. Fino a 64 testi.
  - Un `|` senza spazi intorno inizia una nuova riga nei dialoghi.
  - I testi vanno dove viene chiesto un "testo" (menu, pulsanti, dialoghi). Con `VOS_MSG` ottieni il loro indirizzo per `VOS_PRINT`.
- **Palette** (`VOS_PALETTE`): 17 colori del firmware (0–26): 16 penne e il bordo. In modo 1 contano le penne 0–3.
- **Rettangolo** (`VOS_RECT`, IX →): `dw x, y, w, h; db pen`.
- **Icona:** 16 righe di 16 caratteri in `icon.txt`. Ogni carattere è una penna in esadecimale (modo 0, palette del Launcher) o `.` per trasparente. Il Launcher la legge dal disco: mentre il programma gira, i 256 byte dopo "IC" sono liberi per dei buffer (PAINT ci tiene le sue righe).
- **Nomi di file** (`VOS_LOAD`, `VOS_SAVE`, `VOS_DELETE`, `VOS_RUN`): 11 byte, `"NAME EXT"`. Unità 0 = A:, 1 = B:.

L'API (versione 22)

Chiamata	Ingresso → uscita	Cosa fa
`VOS_EXIT`	—	fine, ritorno alla vista che l'ha avviato
`VOS_TICKS`	A = 1 / 0 (+ `VOS_PTR_KEYS`)	`VE_FRAME` 50 volte al secondo, o nessuno. Con `VOS_PTR_KEYS` (2) le frecce e COPY muovono anche il puntatore e fanno clic
`VOS_FRAMES`	→ HL (e A bit 16–23)	frame dall'avvio
`VOS_RANDOM`	→ A	0–255
`VOS_COMMAND`	A = comando	i comandi comuni di VISTA e AIUTO (6–19). Numera i tuoi comandi da `VC_APP` (32) in su, altrimenti una voce di VISTA o AIUTO esegue uno dei tuoi
`VOS_ERROR`	A = errore	dialogo di errore
`VOS_MODE`	A = 0 / 1 / 2	modo 0 (192×259, 16 penne), 1 (384×259, 4 penne) o 2 (768×259, 2 penne, 96 colonne di testo; versione 25). In modo 2 menu e dialoghi si disegnano con la penna 1 sulla 0: penna 0 bianca e 1 nera danno testo nero su carta bianca (NOTEPAD, MARKDOWN, READER, SHEET con ^M)
`VOS_PALETTE`	HL → 17 colori	
`VOS_CLS`	A = penna	cancella lo schermo
`VOS_PLOT`	HL = x, DE = y, A = penna	un pixel
`VOS_RECT`	IX → rettangolo	rettangolo pieno
`VOS_COLOURS`	A = penna del testo (+ `VOS_BOLD`, `VOS_ITALIC`, `VOS_UNDERLINE`), C = sfondo	per `VOS_PRINT` e `VOS_CHAR`. Gli stili nascono dallo stesso font, per ogni lingua
`VOS_PRINT`	HL = x, DE = y, BC → testo, 0	
`VOS_CHAR`	HL = x, DE = y, A = carattere	

`VOS_MSG`	A = testo → HL	l'indirizzo di un testo (`T_*` o uno di sistema)
`VOS_SET_BAR`, `VOS_DRAW_BAR`	HL → barra dei menu	
`VOS_UI_EVENT`	(l'evento corrente) → A	comando di menu, pulsante o scorciatoia, 0 per nessuno
`VOS_DIALOG`	HL → dialogo → A	
`VOS_INPUT`	A = titolo, HL → testo, C = massimo → carry se annullato	inserimento di testo (servono C + 2 byte)
`VOS_SET_WIDGETS`, `VOS_DRAW_WIDGETS`	HL → pulsanti	
`VOS_MENU_VIEW`, `VOS_MENU_HELP`	→ HL	i menu comuni
`VOS_CATALOG`	A = unità → A = file, HL → elenco	16 byte ciascuno: 11 il nome, a +12 la dimensione in K. Con A = unità + `VOS_CAT_EXT` e HL → `"EXT"`, solo i file con quell'estensione
`VOS_FILE_PICK`	A = titolo → A = file, carry se annullato	dialogo di scelta, dopo `VOS_CATALOG`
`VOS_LOAD`	A = unità, HL → nome, DE = dove → BC = lunghezza	
`VOS_SAVE`	A = unità, HL → nome, DE = da, BC = lunghezza	file binario, che sostituisce il vecchio. Con A + `VOS_LOAD_IX` (#40, versione 20) la sua intestazione dice che si carica a IX, non a DE (un `.SCR`: IX = #C000)
`VOS_DELETE`	A = unità, HL → nome	
`VOS_TEXTS`	HL → tabella dei testi	i testi del programma
`VOS_MENU_OPEN`	→ NZ se un menu è aperto	
`VOS_KEY_HELD`	A = tasto → NZ mentre è premuto	per i giochi
`VOS_BLIT`	IX → `dw x, y; db bytes, lines; dw source; db source stride`	immagine: coppie (maschera, pixel)
`VOS_SOUND`	A = canale 0–2, HL = periodo (bit 15: rumore), C = volume 0–15, B = frame	una nota; 440 Hz è il periodo 142
`VOS_SPLIT`	HL → `dw y1, y2; db 8 colors` (0 = disattiva)	schermo misto: modo 0 tra y1 e y2
`VOS_RUN`	A = unità, HL → nome	avvia un altro programma, e poi questo riparte
`VOS_KEEP`	→ HL → 16 byte	memoria che resta tra un programma e l'altro
`VOS_BANK_GET`, `VOS_BANK_PUT`	HL = da, DE = a, BC = byte	copia da e verso il banco dati
`VOS_BACKGROUND`	A = 1 / 0	continua a girare o si blocca quando è dietro un altro
`VOS_DRAG`	HL = x, DE = y, BC = w, A = h → carry: nuovi HL, DE	trascinamento di una finestra per il titolo
`VOS_FIT`	come sopra → HL, DE	riporta una finestra dentro lo schermo

VOS_EXT	A = una chiamata VX_*, BC, DE, HL come vuole → A, HL, C, DE, carry	le chiamate dopo la tabella (versione 15), sotto

Unità: 0 = A:, 1 = B:, 2 = DISK, la scheda SD di una M4 (versione 28), nella cartella in cui la Scrivania o il Commander sono entrati per ultimi. Le chiamate di file e VX_FREE funzionano lì come su un dischetto (nomi 8.3; senza M4: carry, A = 35), e il catalogo ha anche le cartelle (a +13, 1). I database (VX_DB) funzionano anche lì (versione 29). Dalla versione 29, VOS_CAT_EXT tiene le cartelle, e VOS_FILE_PICK entra in una cartella scelta (o ..) e la elenca come ha chiesto l'ultimo VOS_CATALOG: ciò che restituisce è sempre un file, nella cartella attuale. VX_DRIVE C = unità → A = la seguente (A: → B: → DISK con una M4 → A:), per un comando OTHER DRIVE; src/api/vos_drive.inc ha vos_next_drive (A: ↔ B: su un V-OS più vecchio) e vos_drive_text (A:, B:, DISK:).

Rete: src/api/vos_net.inc (con include dopo vos_api.inc) dà connessioni TCP tramite la scheda M4 per i tuoi protocolli, quante ne vuoi insieme (un nome cercato alla volta). Ogni connessione sono NC_SIZE byte tuoi in IX, tutti a 0 all'inizio. net_open HL → "nome", "nome:porta" o "1.2.3.4:porta", DE = la porta se non ce l'ha → cercato e collegato (carry, A = NE_NO_M4 o NE_FAILED: no). net_poll a ogni VE_FRAME, di nuovo finché non dà NE_NONE → A = NE_CONNECTED, NE_LINE (HL → una riga senza il suo CR LF, 0 alla fine, B = la sua lunghezza; una lunga arriva a pezzi con net_long = 1), NE_DATA (con NC_RAW: HL → byte, BC = quanti), NE_CLOSED, NE_FAILED, NE_NO_M4. net_say HL → una riga: inviata con CR LF; net_send HL, BC (fino a 240); net_ready → carry finché la scheda sta ancora inviando; net_close; net_reply HL → una riga di una risposta SMTP o FTP → carry se non è l'ultima, altrimenti DE = il suo numero. Esempi: MAIL (myapps/mail: POP3 e SMTP) e FTP (myapps/ftp: due connessioni, PASV). Niente SSL/TLS. Per provare senza scheda: tools/m4net.py (una scheda M4 e server in Python).

I file della scheda a pezzi: src/api/vos_m4file.inc scrive e legge un file della scheda SD della M4 (unità DISK, nella cartella dove è V-OS) un po' alla volta, quindi può superare i 16K di un VOS_LOAD o VOS_SAVE. m4f_create HL → "NOME.EXT" (un file nuovo), m4f_open HL → un nome → DE:HL = la sua dimensione, m4f_write HL, BC (fino a 252), m4f_read DE, BC, m4f_close, m4f_header HL → 128 byte → NC se sono un'intestazione AMSDOS, BC = la lunghezza che dà. Carry: la scheda ha rifiutato, o non c'è. Un file alla volta, i byte così come sono. Lo usano FTP (prendere e inviare) e MAIL (gli allegati).

Le chiamate di VOS_EXT: VX_VERSION → A = API, HL = versione di V-OS (BCD). VX_FREE C = unità → A = K liberi. Sconosciuta: carry VX_CLIP_PUT HL = testo, BC = byte → gli appunti (fino a 1K). VX_CLIP_GET DE = dove, BC = spazio → HL = dimensione (versione 16). VX_M4 HL → un comando per la scheda M4 (db dimensione, dw comando, dati), DE → la risposta, BC = byte; carry: niente scheda M4 (versione 17); HL = 0: BC byte del sock_info della ROM della M4 in DE, 16 per socket (il suo stato, il suo ultimo comando, i byte ricevuti, un ip e una porta; il socket 0 è quello di C_NETHOSTIP, il suo ip quello del nome cercato) (versione 32; così aspetta TELNET). VX_MEM → HL = la RAM in K, DE = i K liberi per i programmi (versione 18). VX_BEHIND DE → db unità, nome di 11 byte di un file: il suo programma (per tipo) parte dietro questo, con init A = 3 e il file in VOS_OPEN (versione 19; MUSIC lo conosce). VX_DATA → A = 1 se il banco dati è del programma (espansione di memoria), 0 se è il banco 4 condiviso (versione 21; NOTEPAD tiene così testo fino a 16K). VX_DB C = una chiamata DB_*, DE, HL → un database (versione 22, sotto). VX_UTF8 HL → un testo, BC = byte, E = 0 nella memoria del programma o VOS_DATA nel suo banco dati: se è in UTF-8 (da un PC o dal web), diventa lì il set di caratteri di V-OS → BC = byte ora, A = 1; A = 0: non era UTF-8 e resta com'era (versione 23; così fanno NOTEPAD e READER). VX_CALC C = una chiamata CALC_*, DE → un blocco, HL → testo → formule e numeri (versione 24, sotto). VX_LANG → HL = il codice della lingua che mostra V-OS ("EN", "EL", "FR"...; L la prima lettera) (versione 26; così VBRUN mostra le traduzioni dei programmi di Studio). VX_IRQ HL = una routine del programma → il kernel la chiama una volta per fotogramma dall'interrupt, davanti o dietro, con il suo banco al suo posto e gli interrupt disattivati; 0 la ferma, come la fine del programma; carry: non per un accessorio né per un programma da solo nel banco 5 (versione 27; così MUSIC suona le sue canzoni, che non si fermano

più mentre un altro programma carica o disegna). Deve essere breve, conservare IY, EXX e AF', scrivere solo la propria memoria e l'AY, e non chiamare nulla di V-OS. `VX_PRINT` HL → un testo, BC = byte, E = 0 nella memoria del programma o `VOS_DATA` nel suo banco dati → alla stampante (la porta Centronics del CPC, 7 bit), così com'è: 13, 10 chiudono una riga, 12 inizia una pagina nuova; le lettere sopra 127 escono come ASCII semplice (senza accenti, il greco in Greeklish: Θ 8, Ξ 3, Ψ 4); carry, A = 41: la stampante è rimasta occupata per due secondi (nessuna, fuori linea, senza carta) (versione 30; così NOTEPAD, SHEET e DATABASE stampano con ^P). Dopo 60 righe una pagina nuova inizia da sola; BC = 0 con HL → il nome di 11 byte di un file (come lo dà `VOS_CATALOG`) inizia una stampa le cui pagine hanno un'intestazione, `NOTES.TXT PAGINA 2`; HL = 0: senza intestazioni (versione 31). `VX_VIEW` HL → dw x, y, w, h: da lì in poi il programma disegna con (0, 0) in (x, y) e nulla fuori da quel rettangolo (tagliato allo schermo): `VOS_CLS` lo riempie, `VOS_RECT` vi è tagliato, un punto, un carattere (ognuno di `VOS_PRINT`) o un'immagine di `VOS_BLIT` è disegnato solo se tutto dentro; menu, dialoghi e barra non cambiano; HL = 0: nessuna; di nuovo dopo `VOS_MODE` e in `redraw` (finisce quando un altro programma passa davanti); carry: niente espansione di memoria (versione 33; il primo passo verso i programmi in finestre, docs/WINDOWS.md). `VX_WINDOW` HL → dw w, h: il programma in una finestra sulla scrivania, il suo interno w × h (w multiplo di 8) come vista e i suoi eventi del puntatore con x, y da lì; chiamarlo per primo in init, ogni volta (anche con A = 2: così le finestre dietro sono ridisegnate, con il loro init); il titolo la sposta, X lo termina, + o F7 la mettono a schermo intero e ritorno, un clic su un'altra la porta davanti con la sua barra; modo 1, i colori del tema; carry: niente espansione di memoria o niente `WM.SYS` su A: (schermo intero come prima; versione 34). Dalla versione 35 `VX_WINDOW` riscrive in HL la dimensione che ha ora il suo interno (schermo intero: lo schermo sotto la barra), così init dispone ciò che mostra per essa; l'angolo in basso a destra cambia la dimensione (e init viene richiamato con A = 2); con `VOS_BACKGROUND` il programma disegna nella sua finestra anche da dietro, finché nessuna la copre (`VOS_CLS`, `PLOT`, `RECT`, `COLOURS`, `PRINT`, `CHAR`, `BLIT`; non `VOS_MSG`). Esempi: `apps/clock`, `myapps/sysinfo`. Dalla versione 36 HL punta a dw w, h, x0, y0: la finestra mostra la parte dello schermo del programma da x0, y0 (0, 0: come prima), così un programma fatto per tutto lo schermo disegna come prima, e i suoi widget ed eventi lo seguono (p. es. `dw 376, 232, 0, 12` in `myapps/telnet`); un programma con la versione 36 nella sua intestazione dà sempre tutti e quattro. Se lo chiama fuori da init, ridisegna poi la sua barra (`VOS_DRAW_BAR`). Da V-OS 0.49 una finestra dietro che ha una copia di sé (presa mentre nulla la copriva) viene invece ricopiata: il suo init allora non è chiamato, quindi un programma non deve contare di essere chiamato a disegnare quando è dietro; uno che continua in background (`VOS_BACKGROUND`) disegna come prima finché non è coperto. Anche la finestra dei file e le icone delle unità della scrivania sono tra le finestre (0.50): fino a otto finestre in tutto. Dalla 0.51 `VOS_PALETTE` non fa nulla mentre il programma è davanti in una finestra (a schermo intero funziona); la X di una finestra manda al programma CONTROL+Q, così il suo BACK può chiedere prima; un programma dietro che nulla copre ha anche `VOS_EXT` (TELNET riceve lì), e un `VOS_EXT` che non ha fatto nulla mentre era coperto lascia i buffer come erano: segnali prima, come fa TELNET. Con w = 0 (V-OS 0.48) il programma esce dalle finestre: la sua finestra se ne va (carry), e imposta modo e palette e disegna a schermo intero, come per una pagina in modo 2; se la richiede più tardi, la finestra torna dov'era, grande com'era. Con la dimensione riscritta un programma si dispone per la sua finestra: NOTEPAD, MARKDOWN, READER e SHEET (`set_mode`) prendono w / 8 colonne e tante righe quante ne entrano, di nuovo a ogni ridimensionamento, ed escono dalle finestre per la loro pagina (^M).

Database (versione 22)

`VOS_EXT` con A = `VX_DB` e C = una chiamata `DB_*` lavora su un database: un file `NOME.VDB` di pagine da 1K, grande quanto il disco permette (fino a 255K). Ha fino a 8 tabelle; una tabella ha fino a 10 campi, testo (fino a 255 caratteri) o un numero (2 byte), e può avere un campo chiave (testo fino a 64 caratteri, o un numero) con un indice, perché FIND sia veloce. Un record è i suoi campi uno dopo l'altro; il suo id (rid) è un numero a 16 bit. È aperto un database alla volta, per il programma che lo ha aperto. Ogni chiamata scrive le sue modifiche sul disco prima di tornare. Il kernel carica il motore, `DB.SYS`, dall'unità A: la prima volta.

Chiamata	Ingresso → uscita
`DB_CREATE`, `DB_OPEN`	DE → db unità, nome di 11 byte (`"STREETS VDB"`); OPEN → A = 1: Latin-1 (di V-OS 0.15)
`DB_CLOSE`	
`DB_TABLE`	DE → nome (8), campi, campo chiave (0: nessuno), poi ogni campo: nome (8), tipo, lunghezza → A = tabella
`DB_USE`	E = la tabella che usano le chiamate sotto
`DB_INFO`	E = tabella, HL → 124 byte: la sua descrizione → A = tabelle
`DB_ADD`	HL → record → DE = rid
`DB_GET`, `DB_PUT`	DE = rid, HL → il record
`DB_DEL`	DE = rid
`DB_FIND`	HL → chiave come in un record (spazio per un record), E = byte che contano (0: tutti) → DE = il primo record con quella chiave o dopo
`DB_FIRST`, `DB_LAST`, `DB_NEXT`, `DB_PREV`	HL → spazio per il record, o 0 → DE = rid, in ordine di chiave; carry alla fine
`DB_COUNT`	→ HL = record

Errori: carry e A (`DB_ERR_*`, e gli errori del disco), che `VOS_ERROR` mostra. Il testo è tenuto come è scritto, nel set di caratteri di V-OS, lo stesso in tutte le lingue: un database può avere greco, francese e tedesco insieme. Solo un database di V-OS 0.15 con lettere latine (Latin-1) è diverso: `DB_OPEN` dà allora A = 1; mostra `DB_ERR_ALPHABET` con `VOS_ERROR`. L'ordinamento e FIND confrontano byte: in una chiave `DB_TEXT` maiuscole e minuscole, e lettere accentate, sono diverse. Un campo `DB_ALPHA` (tipo 2, dalla versione 23) è testo come `DB_TEXT`, ma come chiave si ordina e si trova senza maiuscole né accenti: ΕΛΕΝΗ, Ελένη ed ελένη, o Élodie ed ELODIE, sono la stessa cosa; il record tiene il testo com'è stato scritto. Esempi sono STREETS (`myapps/streets`), uno stradario, e DATABASE (`myapps/database`), un intero programma di database con tabelle, lista e modulo; `tools/vdb.py` mostra e controlla un file `.VDB` sul PC.

Formule (versione 24)

`VOS_EXT` con A = `VX_CALC` e C = una chiamata `CALC_*` calcola formule, come un foglio di calcolo. Il kernel carica il motore, `CALC.SYS`, dall'unità A: la prima volta. Un numero è di 32 bit, in centesimi (1234 è 12.34), da -21474836.46 a 21474836.46. Una formula ha `+ - * /`, parentesi, numeri (`12`, `3.5`, `.25`; un terzo decimale arrotonda), celle (da `A1` a `Z255`) e le funzioni SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT (di valori, celle e intervalli come `B2:D9`, separati da `,` o `;`), ABS(x), INT(x) (verso il basso, a un intero) e ROUND(x) o ROUND(x, 0–2), in maiuscolo o no. Prodotti e quozienti si arrotondano al centesimo.

DE → il blocco del programma, `CB_SIZE` (10) byte: `CB_RESULT` (un numero, 4 byte), `CB_COLS`, `CB_ROWS`, `CB_GRID` (dw), `CB_BANK`, `CB_AT`. Le celle sono una griglia del programma: `CB_COLS` × `CB_ROWS` numeri di 4 byte, riga dopo riga, a `CB_GRID`, nel suo banco dati quando `CB_BANK` = `VOS_DATA`. Una cella `CALC_NONE` non ha un numero (vuota, o testo: 0 in `+ - * /`, le funzioni la saltano); `CALC_BAD` ha un errore.

Chiamata	Ingresso → uscita
`CALC_EVAL`	HL → formula, 0 (con `=` davanti o no) → `CB_RESULT` e DE:HL (DE la parte alta)
`CALC_NUMBER`	HL → testo: solo un numero? → come `CALC_EVAL`
`CALC_TEXT`	`CB_RESULT` → testo in HL (spazio per 13 byte: `-12.5`), A = la sua lunghezza
`CALC_CELL`	HL → testo: una cella (`b12`) all'inizio? → D = colonna, E = riga (da 0), A = i suoi caratteri

Errori: carry e A (`CALC_ERR_*`: 30 formula sbagliata, 31 divisione per zero, 32 numero troppo grande, 33 cella fuori dalla griglia, 34 una cella usata ha un errore, 29 `CALC.SYS` non è su A:), che

VOS_ERROR mostra; allora CB_RESULT = CALC_BAD e CB_AT = il punto nel testo. L'esempio è SHEET (myapps/sheet), un foglio di calcolo che tiene i suoi valori nel suo banco dati e ricalcola le formule dopo ogni modifica.

I dettagli completi, ad es. sul background, sull'accessorio e su VOS_SPLIT, sono in src/api/vos_api.inc. Per esempi, vedi apps/demo/demo.asm (modo 0, movimento), apps/clock/clock.asm (accessorio) e apps/mixed/mixed.asm (schermo misto). Un gioco intero con sprite, un livello letto da file e suono è myapps/vrouves/.

Un assistente IA che scrive un programma deve leggere AI.md (in inglese): le stesse regole, più brevi, con le trappole di RASM e del banco dati.

Test

make test-sdk costruisce il modello come TEMPLATE.BIN e lo apre dal Launcher in Caprice32, con pressioni di tasti definite da src/kernel/test_script.asm (script 15). Cattura schermate in build/shots: la sua schermata, il riquadro dopo che si è mosso, il suo menu, il dialogo ABOUT e il ritorno al Launcher.

Per un tuo test automatico, copia lo script 15 e il target test-sdk del Makefile.

8. Sviluppare V-OS

Per chi lavora su V-OS stesso. I programmi *per* V-OS sono descritti nell'SDK.

Cosa serve

- RASM, l'assembler
- iDSK, per le immagini disco
- Python 3, per gli strumenti. `make docs` ha bisogno anche di `markdown` e `pymupdf`.
- GNU make 4.3 o successivo
- per i test, Caprice32 (snap `caprice32`)

Build

Comando	Cosa fa
`make`	`build/vos.dsk` (A:): il kernel, le viste, le lingue, DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK e i sorgenti `.VBS`; `build/apps.dsk` (B:): gli altri programmi e `myapps/*`; e il dischetto di ogni programma con `owndisc/`. Se un file non sta su un dischetto vero (180K), si ferma con un errore
`make run`	apre il dischetto in Caprice32 (`RUN"VOS"`)
`make shot`	si avvia senza finestra e cattura una schermata
`make docs`	il manuale in PDF: `docs/V-OS.pdf` (greco) e `docs/V-OS-en.pdf`, `-fr`, `-es`, `-de`, `-it`
`make windows`	`build/V-OS-windows.zip`: `V-OS.exe` per Windows, con CPCEMU 3.0.2 (CPC 6128, 576K, mouse AMX, scheda M4), `vos.dsk` in A:, `apps.dsk` in B: e i dischetti dei programmi accanto. V-OS parte da solo. Servono WSL e lo zip portatile di CPCEMU (`CPCEMU_ZIP=…`)
`make linux`	`build/V-OS-linux.tar.gz`: lo script `V-OS` per Linux (x86_64), con CPCEMU 2.5 (la 3.0.2 non è uscita per Linux) e le stesse impostazioni e dischetti. Servono SDL2 sul sistema e il tar.gz di CPCEMU per Linux (`CPCEMU_TGZ=…`)
`make songs`	i brani di Arkos Tracker 3 come file `.MUS` in `myapps/music/owndisc` (`tools/mkmusic.py`; serve Arkos Tracker 3, `ARKOS=…`)
`make new-app NAME=x`, `make app NAME=x`	il tuo programma (SDK)
`make clean`	cancella `build/`

Struttura del repository

Cartella	Contenuto
`src/vos.asm`	la radice della build: loader e kernel, scrittura sul dischetto
`src/boot/`	il loader che AMSDOS esegue a `#4000`, rilevamento dell'espansione RAM
`src/kernel/`	vettori, interrupt, file system, viste, API (`api.asm`), impostazioni, estensione del kernel (`ext.asm`), script di test (`test_script.asm`)
`src/drivers/`	Gate Array, CRTC, tastiera, mouse AMX, FDC, AY
`src/gfx/`	grafica overscan, testo, schermo misto
`src/ui/`	menu, pulsanti, dialoghi, inserimento di testo, selettore di file
`src/shell/`	le viste come overlay: Scrivania, Launcher, Commander, Impostazioni

`src/api/vos_api.inc`	l'API per i programmi
`lang/`	le lingue (testi, tastiere, font)
`apps/`	i programmi in assembly: DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK, e le loro icone
`blocks/`	l'editor web, `vbc.py`, `runtime.asm`, il player di Studio (`player.asm`), esempi
`sdk/`	l'SDK: guida e modello di programma
`tools/`	strumenti: font, lingue, testi, icone, rilocazione, `.VBS` da testo, schermate, PDF
`docs/`	questo manuale in greco (`manual/`) e in inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano (`manual/en/`, `fr/`, `es/`, `de/`, `it/`), i PDF, i requisiti (`REQUIREMENTS.md`)

La memoria, in breve

Area	Cosa contiene
`#0000–#3DFF`	il kernel. Nella pagina zero, dopo i vettori di restart, la tabella dell'API a `#0108`
fino a `#4000`	lo stack del kernel
`#4000–#7FFF`	la "finestra" dei banchi
`#8000–#FFFF`	lo schermo overscan da 32K. Nei suoi spazi vuoti, buffer del kernel

I banchi che entrano nella finestra:

Banco	Cosa contiene
4	buffer dei file e di caricamento, e il banco dati del programma in esecuzione
5	la vista a `#4000–#4FFF`, e da `#5000` i programmi con una tabella di rilocazione (o un programma senza tabella in tutto il banco)
6	quello che coprono i menu e i dialoghi, e da `#7000` l'accessorio di scrivania
7	il pacchetto di lingua, gli elenchi del Commander, i testi inglesi, e da `#7000` l'estensione del kernel

Con un'espansione di memoria, i suoi banchi ospitano programmi. I dettagli, indirizzo per indirizzo, sono in `docs/REQUIREMENTS.md` (§4.2 e in ogni sezione "Υλοποίηση M..." (implementazione)).

Convenzioni

- **RASM:** l'esadecimale si scrive `#C000` e non `&C000`, perché RASM legge `&` come AND. Le etichette non distinguono maiuscole e minuscole.
- **Commenti:** in inglese, brevi, come nel codice esistente. Ogni file inizia con un blocco che dice che cosa fa.
- **Documentazione:** in greco. `MILESTONES.md` (inglese), `MILESTONES.el.md` (greco) e `docs/REQUIREMENTS.md` hanno una sezione per ogni milestone. Il manuale è scritto in greco e tradotto nelle altre cinque lingue di V-OS.
- **Testi:** i testi di sistema sono in `lang/*/messages.txt`, e i testi dei programmi in `texts.txt` (per `tools/mktexts.py`).

Test

I test eseguono V-OS in Caprice32 senza finestra e catturano schermate in `build/shots/<delay>/`.

Come funzionano:

- Caprice32 senza finestra non può premere frecce, COPY o tasti f. Per questo le pressioni dei tasti sono fatte da una build speciale: un `-DTEST_SCRIPT=n` inserisce lo script n in `src/`

`kernel/test_script.asm`, una tabella di tasti per frame.

- Ogni target `make test-…` costruisce un dischetto con il suo script e cattura una schermata a ogni ritardo in `…_SHOTS`.
- Il ritardo si misura in pressioni di "Z": circa 2,5–3,5 frame ciascuna. La corrispondenza non è fissa, quindi un momento si cattura con due o tre ritardi intorno a esso.
- Quando V-OS scrive sul dischetto, Caprice32 non si chiude da solo, e il test finisce per timeout. Questo è previsto in test-vars, test-costume e altri.
- Le schermate le guardi tu, ad es. combinate in un'unica immagine con `ffmpeg … hstack/vstack`.

Target	Cosa testa
`test-input`	tasti, Studio: blocchi, file, esecuzione
`test-calc`	CALC con clic, poi `CALC.VBS` in Studio e il suo titolo in inglese e in francese (^T)
`test-costume`	costume in Studio, esecuzione, riapertura
`test-acc`	l'orologio come accessorio di scrivania
`test-multi`, `test-switch`, `test-expand`, `test-behind`	più programmi, F6, espansione di memoria, background
`test-drag`	trascinamento delle finestre
`test-langs`, `test-lang`	le lingue, il salvataggio della lingua
`test-mines`, `test-bricks`	i giochi
`test-vars`	le 128 variabili, SAVE/LOAD VARS
`test-sdk`	il modello dell'SDK
`test-apps`	i due dischetti come vengono dati, `vos.dsk` (con i tasti del test) in A: e `apps.dsk` in B:: il Launcher mostra B: e PONG parte da lì
`test-vrouves`	VROUVES dal suo dischetto in B:, tramite il Launcher (TAB): costruzione, l'ondata 1, i soldi, HIGH SCORES
`test-notepad`	NOTEPAD: scrittura, DEL, il dialogo di salvataggio, OPEN con solo file `.TXT`; poi ^M: la pagina (modo 2)
`test-notepad-big`	la finestra di testo di NOTEPAD in un emulatore Z80 (`tools/notepad_check.py`): un file di 12K con il suo banco dati, spostamenti, scrittura e SAVE, testo fino a 16K, e 4K su un 6128
`test-data`	(576K) NOTEPAD con un testo di 15K fino alla riga 33, MARKDOWN nel frattempo, poi NOTEPAD di nuovo all'inizio: le righe dal suo banco dati
`test-paint`	PAINT: linea, rettangolo, riempimento, i menu, poi i livelli (nasconderne uno), OTHER DRIVE ed EXPORT .SCR su B: ("SAVED AS .SCR")
`test-paint-big`	PAINT su tutto lo schermo (576K): linee, la finestra spostata dalle sue barre (un clic e un trascinamento), la sua posizione, salvata come `B:NONAME.SCR` e riaperta
`test-paint-undo`	l'UNDO di PAINT in uno Z80 (`tools/paint_check.py`): rettangolo, linea, matita, cerchio e riempimento annullati e ripristinati, su un'immagine 128×128 e su tutto lo schermo (anche con la finestra spostata, il riempimento oltre); i livelli, con un banco dati proprio o senza
`test-scr`	l'EXPORT .SCR di PAINT (il suo codice in un emulatore Z80, `tools/scr_check.py`) caricato in BASIC da un disco, con la palette; si controlla ogni pixel dello schermo
`test-about`	AIUTO > INFORMAZIONI SU V-OS

`test-music`	MUSIC da `music.dsk` in B:: un brano suona e continua dietro il Launcher
`test-markdown`	MARKDOWN da `markdown.dsk` in B:: apre `README.MD`, la pagina con ^P, una schermata più giù, ritorno al testo; poi ^M: la pagina (modo 2)
`test-open`	apertura per tipo nel Commander: `README.MD` in MARKDOWN da B:, un `.TXT` in NOTEPAD da A:
`test-sysinfo`	SYSINFO dal Commander: versione, API, memoria, K liberi su A: e B:, ^R, ^Q. Con `SYSINFO_RAM=576`, con un'espansione da 512K
`test-clip`	gli appunti: selezione con SHIFT, ^C e ^V in NOTEPAD, ^A, ^X, ^V, poi ^V in MARKDOWN
`test-webget`	a mano, nel CPCEMU di `make linux` (scheda M4; servono uno schermo e internet): WEBGET scarica `example.com/index.html`. Chiudi CPCEMU con F12 quando appare SAVED, e si cerca `INDEX.HTM` sul dischetto
`test-reader`	READER da `reader.dsk` in B: apre `INDEX.MD`, TAB sceglie un collegamento, RETURN apre `ABOUT.MD`, DEL torna indietro, e un collegamento `https://` dà un messaggio; poi ^M: la pagina (modo 2)
`test-db`	il motore dei database in un emulatore Z80 (`tools/db_check.py`): migliaia di chiamate a caso su quattro tabelle, controllate con un modello, il file pagina per pagina (`tools/vdb.py`), finché il disco è pieno
`test-db-disc`	`DB.SYS` con il file system del kernel su un'immagine DSK (`tools/db_disc_check.py`)
`test-streets`	STREETS da `streets.dsk` in B:: un nuovo `STREETS.VDB` con 24 vie, ricerca, una nuova via
`test-database-z80`	DATABASE in un emulatore Z80, con il database in Python e lo schermo come testo: due tabelle, 47 record dal modulo, l'ordine senza maiuscole né accenti, la ricerca, una modifica, una cancellazione, lo scorrimento
`test-database`	DATABASE in Caprice32: un database nuovo su B:, una tabella, tre record dal modulo, la lista, la ricerca, una modifica
`test-calc-sys`	il motore delle formule `CALC.SYS` in un emulatore Z80 (`tools/calc_check.py`): formule fisse e 40.000 casuali, numeri e testi, confrontati con un modello in Python
`test-sheet-z80`	SHEET in un emulatore Z80 con lo stesso `CALC.SYS` e lo schermo come testo: valori, `#ERR`, celle che si usano a vicenda, scorrimento, SAVE e OPEN, un file UTF-8, `BUDGET.VSH`, un foglio pieno; poi ^M: la pagina (modo 2)
`test-sheet`	SHEET in Caprice32: numeri e una formula digitati, `CALC.SYS` da A:, il foglio salvato su B:; poi ^M: la pagina (modo 2)
`test-kbds`	TASTIERE: TUTTE SEI in Setup, poi in NOTEPAD i tasti `:` e Z con ogni tastiera: `:z`, `:ζ`, `mw`, `ñz`, `öy`, `òz`
`test-charset`, `test-reader-utf8`	file UTF-8 in greco, francese, spagnolo, tedesco e italiano in NOTEPAD e in READER
`test-utf8`	il codice di `VX_UTF8` in un emulatore Z80, rispetto a `tools/voscs.py`
`test-view`	`VX_VIEW`: VIEWT (`apps/viewt`) disegna attraverso una vista di 160 × 96, controllata pixel per pixel (`tools/view_check.py`): la vista riempita, un rettangolo tagliato, 19 caratteri su 20, l'ultimo pixel, un'immagine dentro e una fuori; con 128K: NO EXPANSION
`test-wm`	`VX_WINDOW` e `WM.SYS` (576K): WINA e WINB (`apps/wint`) in finestre; sette schermate controllate (`tools/wm_check.py`): una davanti all'altra, portata davanti con un clic e la sua barra, un clic dentro dal suo angolo, spostata dal titolo, schermo intero con F7 e ritorno, chiuse con X fino al Commander
`test-wm-apps`	CLOCK, SYSINFO e WINA in finestre insieme (576K); cinque schermate controllate (`tools/wm_apps_check.py`): le tre una sull'altra, CLOCK portato davanti con un clic e spostato, SYSINFO davanti e CLOCK che scorre dietro, scoperto, SYSINFO rimpicciolito dal suo angolo

`test-wm-apps2`	DIARY, TELNET e CALC in finestre (576K, API 36: la finestra mostra una parte dello schermo del programma); quattro schermate controllate (`tools/wm_apps2_check.py`): DIARY, TELNET sopra, CALC con i suoi pulsanti nella sua finestra, e 1 + 2 = 3 cliccati lì
`test-wm-net`	MAIL e FTP in finestre (576K): FTP sopra MAIL; un clic sulla X di FTP: termina (^Q), MAIL di nuovo davanti; sulla X di MAIL: il Commander; quattro schermate controllate (`tools/wm_net_check.py`)
`test-wm-launch`	NOTEPAD dal Launcher (modo 0) in una finestra della sua misura (576K), con testo scritto; due schermate controllate (`tools/wm_launch_check.py`)
`test-wm-notepad`	NOTEPAD in una finestra con un NOTES.TXT (576K): rimpicciolita dal suo angolo, colonne e righe tagliate alla finestra, la riga di stato sotto; la pagina (^M) a schermo intero e la finestra di nuovo dov'era (`tools/wm_notepad_check.py`)
`test-wm-pages`	MARKDOWN con INDEX.MD e la sua anteprima, READER (a capo alla larghezza della finestra) e SHEET (4 colonne, 18 righe) in finestre (576K); la pagina di SHEET e il ritorno (`tools/wm_pages_check.py`)
`test-wm-copies`	copie delle finestre (576K): WINB spostata lontano da SYSINFO e WINA, sopra di loro e di nuovo lontano; WINA e WINB scrivono quante volte si sono disegnate e dicono ancora 001, sotto l'immagine della scrivania (`tools/wm_copies_check.py`)
`test-wm-desktop`	la scrivania tra le finestre (576K, SETUP.CFG con la finestra di A:): WINA con la finestra e le icone della scrivania dietro; la scrivania (F1) con WINA sulla sua superficie; ognuno davanti con un clic (`tools/wm_desktop_check.py`)
`test-wm-keys`	F5, F6, X e la palette tra le finestre (576K): CLOCK come accessorio, WINA e WINB; l'elenco dei programmi (F6) e l'accessorio sopra le finestre, le finestre di nuovo quando si chiudono; i rossi di WINA (P) lasciano i colori come sono; la X di WINA: ^Q, WINB davanti (`tools/wm_keys_check.py`)
`test-mail`	MAIL su uno Z80 in Python (`tools/mail_check.py`), con la scheda M4 di `tools/m4net.py` e server POP3 e SMTP in Python: l'account in `MAIL.CFG`, i 20 più recenti di 22 messaggi con gli oggetti decodificati, uno semplice, uno in quoted-printable UTF-8 e uno in più parti (base64, non il suo HTML), scorrimento, SAVE AS TEXT, DELETE al QUIT, WRITE e REPLY via SMTP (AUTH LOGIN, «.» raddoppiato, l'oggetto greco in Q), un rifiuto, una password sbagliata, nessuna risposta, nessuna scheda; un messaggio tagliato; tre allegati di un messaggio con parti dentro parti: su B: tramite il banco (uno oltre 16K rifiutato), su DISK sulla scheda man mano che arrivano (i file della scheda M4 di `tools/m4net.py`)
`test-ftp`	FTP su uno Z80 in Python (`tools/ftp_check.py`), con un server FTP in Python: anonymous, PASV verso l'indirizzo della connessione di controllo, LIST in righe Unix e DOS, RETR con un nome 8.3, CWD e CDUP, STOR a pezzi, DELE, oltre 16K non salvato, una password sbagliata, nessuna scheda; su DISK file di qualsiasi dimensione da e verso la scheda (70000 byte; uno con intestazione AMSDOS inviato senza)
`test-mail-m4`, `test-ftp-m4`	MAIL e FTP nell'emulatore 1984 con una scheda M4 (script 60 e 61), con i server `tools/mail_server.py` e `tools/ftp_server.py` su questo PC: l'elenco, un messaggio, un `.TXT` inviato; l'elenco di FTP, un file verso la scheda e uno da essa
`test-vosnet`	il server V-OS NET (`server/`, .NET 10) su questo PC, sulla porta 2323, e TELNET nell'emulatore 1984 con una scheda M4 (script 62): il benvenuto, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, un ospite, il menu principale; il registro del server dice che TELNET ha risposto «V-OS» a TTYPE e che il profilo è V-OS. I test del server stesso (xUnit, con un falso client V-OS): `dotnet test server/VosNet.sln`
`test-styles`	STYLES.VBN (`blocks/examples/styles.vbt`) dal Commander: normale, grassetto, corsivo, sottolineato e tutti e tre, con il blocco STYLE
`test-music-block`	con 576K: TUNE.VBN (`blocks/examples/tune.vbt`) avvia MUSIC (da B:) dietro di sé con AGANAMEM.MUS; F6 mostra "> TUNE" e MUSIC, e RETURN porta MUSIC davanti: A:AGANAMEM, PLAYING. Con `MBLOCK_RAM=128`: "CHIUDI PRIMA UN ALTRO PROGRAMMA"

`test-amsdos`, `test-reboot`, `test-system`	file di V-OS in BASIC, riavvio, dischetto SYSTEM

Nuovo script:

1. Aggiungi un `IF TEST_SCRIPT == n` all'inizio della catena in `test_script.asm`, con `ELSE` prima del successivo e un `ENDIF` in più alla fine.
2. Aggiungi un target al Makefile, come `test-sdk`.

Ogni tasto si scrive come `dw from, to : db row, bit` della tastiera. Il numero del tasto è riga·8 + bit, ad es. RETURN = 18 = riga 2, bit 2.

Senza emulatore: il codice di un programma gira anche su uno Z80 dentro Python (il pacchetto `z80`). Carichi il `.BIN` a `#4000` e fai sì che le chiamate dell'API ritornino subito (o facciano quello che serve, ad es. file in un dizionario). Poi chiami init ed event e leggi la memoria. È molto più veloce delle schermate per gli errori in numeri, file e salti. Gli indirizzi delle etichette vengono da `rasm … -s -sl` (un file `.sym`). Alle chiamate `VX_M4` dei programmi di rete risponde `tools/m4net.py`, una scheda M4 in Python con server in Python all'altro capo.

A ogni milestone

1. Codice, e un test in Caprice32: nuovo o esistente, con schermate.
2. I test che la modifica tocca.
3. Una sezione in `MILESTONES.md` e `MILESTONES.el.md`, e una sezione "Υλοποίηση M…" (implementazione) in `docs/REQUIREMENTS.md`.
4. **Aggiorna il manuale in tutte e sei le lingue** (`docs/manual/` in greco, `docs/manual/<code>/` per en, fr, es, de, it, e `sdk/README.md`, `sdk/README.<code>.md` se l'API cambia), poi `make docs` per tutti i PDF.
5. Commit e push.

9. Su un CPC vero

V-OS è stato provato solo su emulatori: Caprice32, 1984 e CPCEMU. Un CPC vero può comportarsi in modo diverso con l'unità a dischi, la tastiera, il CRTC, il monitor o con un mouse AMX. Questo capitolo è una lista di cose da provare, con quello che ciascuna deve fare. Se qualcosa fa altro, faccelo sapere. Anche "ha funzionato tutto" aiuta.

Portare V-OS sul CPC

La versione pubblicata ha due immagini di dischetto, `vos.dsk` (A:) e `apps.dsk` (B:). Ognuna sta su un dischetto da 3" (180K). Alcuni modi per usarle:

- **Un Gotek o un HxC** al posto di un'unità: copia i file `.dsk` sulla sua chiavetta USB.
- **Un'unità da 3,5" di un PC** collegata al CPC come unità B:: scrivi le immagini su dischetti (per esempio con SAMdisk o DiskImager su Windows).
- **Una scheda M4:** copia le immagini sulla sua scheda SD e montale dal suo menu.

Poi, in BASIC: `RUN"VOS`.

Cosa annotare prima

- Il modello (CPC 6128 o 6128 Plus) e, se lo sai, il tipo di CRTC (da 0 a 4).
- L'espansione di memoria (nessuna, 64K, 512K...), le unità, il mouse, una scheda M4.
- Il monitor (CTM644 a colori, GT65 verde, un televisore con un adattatore...).

La lista

Ogni riga: cosa fare, e cosa dovresti vedere.

L'avvio - [ ] `RUN"VOS` da A:. In pochi secondi: la Scrivania, la barra dei menu in alto, le icone delle unità a destra. Niente sfarfalla o salta. - [ ] L'immagine riempie tutto lo schermo (overscan, 384×272), senza nulla di tagliato ai lati o in basso. - [ ] AIUTO > INFORMAZIONI SU V-OS mostra il numero della versione pubblicata. - [ ] SYSINFO (nel Launcher, F2) mostra la memoria che hai.

L'unità a dischi - [ ] TAB sulla Scrivania apre la finestra di A:, con i suoi file come icone. Un secondo TAB: B:. - [ ] Nel Commander (F3), copia un file da A: a B: (^C). Poi esci da V-OS (CONTROL+Q) e, in BASIC, `CAT` su B: lo mostra e `LOAD` lo legge. - [ ] Rinomina (^N) ed elimina (^D) un file su B:. - [ ] FORMATTA IL DISCO (DATA) nel menu FILE del Commander, su un dischetto che non ti serve. Poi `CAT` in BASIC: un dischetto vuoto. - [ ] Si legge anche un dischetto in formato SYSTEM (quello di CP/M). - [ ] Impostazioni (F4): cambia la LINGUA, ^S. Riparti con `RUN"VOS`: V-OS parte in quella lingua. - [ ] Senza dischetto in B:, il Commander lo dice, e V-OS non si blocca.

La tastiera - [ ] Ogni tasto in NOTEPAD: lettere, cifre, simboli, SHIFT, CAPS LOCK, le frecce, DEL, CLR, COPY. - [ ] CONTROL+SHIFT cambia la lingua della tastiera (EN, ΕΛ, ..., a destra nella barra dei menu). Le lettere greche e accentate escono giuste. - [ ] Un tasto tenuto premuto si ripete alla velocità di RITARDO RIPETIZ. e VELOC. RIPETIZ. delle Impostazioni. - [ ] I tasti funzione: F1 Scrivania, F2 Launcher, F3 Commander, F4 Impostazioni, F6 i programmi in esecuzione.

Il mouse AMX - [ ] Impostazioni: MOUSE AMX su SÌ. Il puntatore segue il mouse alla stessa velocità in orizzontale e in verticale, in modo 1 (la Scrivania) e in modo 0 (il Launcher). - [ ] Se salta o va nella direzione sbagliata, prova l'altro valore di LETTURA AMX. - [ ] Pulsante sinistro: un clic; sul titolo di una finestra, la trascina; nell'angolo in basso a destra, la ridimensiona.

La memoria - [ ] Senza espansione: NOTEPAD e PONG insieme, F6 per passare dall'uno all'altro;

STUDIO gira da solo. - [ ] Con un'espansione: quattro programmi insieme, ognuno dove l'hai lasciato. PAINT con un'immagine grande. Un'immagine sulla Scrivania (Impostazioni, SFONDO).

Lo schermo - [ ] PAINT e il Launcher in modo 0 (16 colori): i colori sono giusti. - [ ] READER o NOTEPAD con una pagina in modo 2 (80 colonne): leggibile, anche su un monitor a colori. - [ ] Lo schermo misto di Studio (modo 0 sopra, modo 1 sotto): la linea di divisione resta ferma, niente sfarfalla. - [ ] Il tema scuro (Impostazioni, TEMA).

Il suono - [ ] MUSIC suona una canzone; continua a suonare mentre vai sulla Scrivania e avvii un altro programma. - [ ] I giochi (VROUVES, BRICKS, PONG) hanno i loro suoni.

La scheda M4 (se ne hai una) - [ ] TAB sulla Scrivania passa da B: a DISK, la scheda SD, con le sue cartelle. - [ ] NOTEPAD salva un file su DISK, e lo riapre. - [ ] La barra dei menu mostra l'ora della M4; INFO SUL FILE di un file su DISK dà la sua data. - [ ] WEBGET scarica un file; READER apre una pagina dal web. - [ ] TELNET si collega a un server (una BBS) e mostra ciò che invia. - [ ] MAIL prende messaggi da un server POP3 e ne invia uno via SMTP. - [ ] FTP elenca la cartella di un server, prende un file e ne invia uno.

La velocità (quanto tempo, con un orologio) - [ ] Da `RUN"VOS` alla Scrivania. - [ ] Da F2 al Launcher, e dall'icona di un programma al programma. - [ ] SHEET: BUDGET.VSH aperto e calcolato.

Farcelo sapere

Apri una issue su https://github.com/vaspervnp/V-OS-CPC/issues con:

- quello che hai annotato prima (il modello, la memoria, il monitor...);
- le righe che hanno fatto altro, e cosa hanno fatto;
- una foto dello schermo, se qualcosa sembra sbagliato.