V-OS

Γραφικό λειτουργικό σύστημα για τον Amstrad CPC 6128

Τεκμηρίωση

Φτιαγμένο από τα docs/manual/*.md και το sdk/README.md με το tools/mkdocs.py (make docs).

Περιεχόμενα

Το V-OS είναι γραφικό λειτουργικό σύστημα για τον Amstrad CPC 6128, γραμμένο από την αρχή σε Z80 assembly. Έχει:

- γραμμή μενού, παράθυρα που σέρνονται, διαλόγους και κουμπιά, με πληκτρολόγιο ή ποντίκι AMX
- τρεις όψεις για αρχεία και προγράμματα (Desktop, Launcher, Commander) και τις ρυθμίσεις (Setup)
- έξι γλώσσες ως plugins: αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά
- προγράμματα που τρέχουν δίπλα-δίπλα και συνεχίζουν όπου σταμάτησαν, ένα desk accessory και προγράμματα στο παρασκήνιο
- το Studio, έναν editor blocks τύπου Scratch που τρέχει πάνω στον ίδιο τον CPC
- ένα API με 42 κλήσεις και SDK για προγράμματα σε assembly

- 1. Ξεκίνημα
- 2. Οι όψεις
- 3. Προγράμματα
- 4. Γλώσσες
- 5. Studio: προγράμματα με blocks
- 6. Blocks στον υπολογιστή: ο web editor και το `vbc.py`
- 7. SDK του V-OS: προγράμματα σε assembly
- 8. Ανάπτυξη του V-OS
- 9. Σε πραγματικό CPC

1. Ξεκίνημα

Τι χρειάζεσαι

- Έναν Amstrad CPC 6128 ή έναν εξομοιωτή του. Το V-OS ελέγχεται στον Caprice32.
- Τη δισκέτα του V-OS στο drive A:, δηλαδή το `build/vos.dsk` που φτιάχνει το `make`, και τη δισκέτα των προγραμμάτων, `build/apps.dsk`, στο B:.
- Προαιρετικά:
  - ποντίκι AMX
  - δεύτερο drive (B:)
  - επέκταση μνήμης (π.χ. 512K), για περισσότερα προγράμματα μαζί

Εκκίνηση

Από τη BASIC:

```
RUN"VOS
```

Το V-OS φορτώνει τον kernel, κλείνει τις ROM και αναλαμβάνει όλο το μηχάνημα. Ανιχνεύει μόνο του την επέκταση μνήμης.

- **Πρώτη όψη:** το Desktop (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ). Αλλάζει στο Setup (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ), στη γραμμή ΟΨΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
- **Γλώσσα:** αγγλικά. Αν υπάρχει `SETUP.CFG` στη δισκέτα, ξεκινά με τη γλώσσα και τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν εκεί.
- **Έξοδος:** ΑΡΧΕΙΟ > ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ BASIC (CONTROL+Q στις όψεις). Ζητά επιβεβαίωση και ξαναξεκινά τον CPC.

Η οθόνη

Το V-OS χρησιμοποιεί όλη την οθόνη (overscan): 384×272 pixels σε mode 1 (4 χρώματα) ή 192×272 σε mode 0 (16 χρώματα).

- **Γραμμή μενού** (πάνω): τα μενού της όψης ή του προγράμματος, συνήθως ΑΡΧΕΙΟ ή το μενού του προγράμματος, ΠΡΟΒΟΛΗ και ΒΟΗΘΕΙΑ. Δεξιά φαίνεται η γλώσσα του πληκτρολογίου (EN, ΕΛ, ...).
- **Κάτω γραμμή:** σε κάθε όψη, τα πλήκτρα που ισχύουν εκεί.

Πλήκτρα που ισχύουν παντού

Πλήκτρο	Τι κάνει
F1	Desktop (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)
F2	Launcher (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
F3	Commander
F4	Setup (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
F5	ανοίγει και κλείνει το desk accessory (ΑΞΕΣΟΥΑΡ)
F6	τα προγράμματα που τρέχουν, για να διαλέξεις ένα

ESC	ανοίγει το πρώτο μενού. Στα μενού, ←/→ αλλάζουν μενού, ↑/↓ επιλογή, RETURN την εκτελεί, ESC κλείνει
CONTROL+γράμμα	οι συντομεύσεις των μενού (π.χ. ^Q, ^L)
CONTROL+L	εναλλαγή γλώσσας (ΠΡΟΒΟΛΗ > ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ)
CONTROL+K	ο διάλογος με τα πλήκτρα (ΒΟΗΘΕΙΑ > ΠΛΗΚΤΡΑ)
CONTROL+SHIFT	αλλάζει το πληκτρολόγιο: αγγλικό, του pack, και, με ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙ στο Setup, των άλλων γλωσσών
TAB, SHIFT+TAB	μετακινούν την εστίαση στα κουμπιά. RETURN, ENTER ή SPACE πατούν το κουμπί που έχει την εστίαση

Τα F1–F6 είναι τα πλήκτρα f1–f6 του αριθμητικού πληκτρολογίου του CPC.

Ο δείκτης και το ποντίκι

- **Με ποντίκι AMX:** ο δείκτης κινείται με το ποντίκι, και το κουμπί του κάνει κλικ. Το ποντίκι ενεργοποιείται και ρυθμίζεται στο Setup (ΠΟΝΤΙΚΙ AMX, ΑΝΑΓΝΩΣΗ AMX).
- **Χωρίς ποντίκι:** ο δείκτης κινείται με τα βελάκια, και το COPY κάνει κλικ. Σε όψεις που χρησιμοποιούν τα βελάκια για επιλογή (Desktop, Launcher, Commander), τα βελάκια επιλέγουν αρχεία και προγράμματα αντί να κινούν τον δείκτη.

Τα περισσότερα στοιχεία δουλεύουν και με τα δύο: ένα κλικ σε αρχείο ή πρόγραμμα το επιλέγει, και δεύτερο κλικ το ανοίγει.

Παράθυρα και διάλογοι

- **Σύρσιμο:** κάθε παράθυρο σέρνεται από τη γραμμή τίτλου του: οι διάλογοι, το παράθυρο ΑΡΧΕΙΑ του Desktop, το desk accessory, και τα παράθυρα των προγραμμάτων με blocks. Όσο κρατάς το κουμπί φαίνεται ένα σπαστό περίγραμμα, και το παράθυρο ξανασχεδιάζεται εκεί που το αφήνεις.
- **Διάλογοι:** περιμένουν απάντηση. Το TAB και τα ←/→ αλλάζουν κουμπί, το RETURN το πατά, και το ESC διαλέγει το τελευταίο (συνήθως ΟΧΙ ή ΑΚΥΡΟ).
- **Εισαγωγή κειμένου** (π.χ. μετονομασία): γράφεις στο τέλος, το DEL σβήνει, το RETURN δέχεται και το ESC ακυρώνει. Γράφεις και στη γλώσσα του pack.

Δισκέτες και αρχεία

- **Μορφή:** το V-OS διαβάζει και γράφει δισκέτες AMSDOS (μορφή DATA ή SYSTEM) στα A: και B:. Τα αρχεία του τα διαβάζει και η BASIC.
- **Ονόματα:** 8 χαρακτήρες και 3 για τον τύπο (`ΟΝΟΜΑ.ΤΥΠ`).

Τύποι που συναντάς:

Τύπος	Τι είναι
`.BIN`	πρόγραμμα του V-OS (ή αρχείο binary)
`.VBN`	πρόγραμμα του V-OS φτιαγμένο με blocks
`.VBS`	πρόγραμμα του Studio (η πηγή του)
`.OVL`, `.MSG`, `.LNG`	κομμάτια του ίδιου του V-OS: όψεις, κείμενα, γλώσσες
`.SYS`	αρχεία συστήματος (π.χ. `VBRUN.SYS`, ο παίκτης του Studio)
`SETUP.CFG`	οι ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις, οι γλώσσες και οι όψεις διαβάζονται από το A:, οπότε η δισκέτα του V-OS πρέπει να μένει εκεί.

Μηνύματα σφάλματος

Τα σφάλματα του δίσκου φαίνονται σε διάλογο: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ (το drive), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ (το αρχείο), ΓΕΜΑΤΗ ΔΙΣΚΕΤΑ, ΓΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΟΝΟΜΑ κ.ά.

Δύο ακόμα αφορούν προγράμματα:

- **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V-OS:** το αρχείο δεν έχει την κεφαλίδα ενός προγράμματος.
- **ΚΛΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:** δεν υπάρχει χώρος. Βλ. κεφάλαιο 3.

2. Οι όψεις

Το V-OS έχει τέσσερις «όψεις», δηλαδή τρόπους να δεις τα αρχεία και τα προγράμματα, και τις ρυθμίσεις. Αλλάζεις όψη με τα F1–F4 ή από το μενού ΠΡΟΒΟΛΗ. Η κάθε όψη θυμάται ποιο αρχείο ήταν επιλεγμένο, και η επόμενη επιλέγει το ίδιο.

Τα κοινά μενού

Τα δύο τελευταία μενού είναι ίδια σε όλες τις όψεις και στα προγράμματα:

ΠΡΟΒΟΛΗ		**ΒΟΗΘΕΙΑ**	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	F1	ΠΛΗΚΤΡΑ	^K
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Launcher)	F2	ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ V-OS	
COMMANDER	F3		
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	F4		
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (που τρέχουν)	F6		
ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ	^L		

Το ΒΟΗΘΕΙΑ > ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ V-OS δείχνει την έκδοση (0.15 beta· κάθε milestone προσθέτει 0.01), την ημερομηνία κατασκευής, τον δημιουργό (Revive8bit, 2026) και τον αρχιτέκτονα (Vasper).

Desktop (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ), F1

Mode 1. Ένα παράθυρο ΑΡΧΕΙΑ δείχνει τα αρχεία ενός drive ως εικονίδια, τέσσερα σε κάθε σειρά. Ο τύπος γράφεται μέσα στο εικονίδιο και το όνομα από κάτω, ενώ ένα `.VBN` έχει δίπλα ένα σημάδι «play». Δεξιά, δύο εικονίδια διαλέγουν το A: ή το B:. Στη γραμμή τίτλου φαίνονται η μορφή της δισκέτας και το πλήθος των αρχείων, και κάτω ο ελεύθερος χώρος.

Πλήκτρο	**Τι κάνει**
βελάκια	επιλογή αρχείου (↑/↓ μία σειρά)
TAB	η επόμενη μονάδα: A:, B:, DISK (με κάρτα M4)
RETURN, ENTER	άνοιγμα: ένα πρόγραμμα τρέχει, ένα αρχείο γνωστού τύπου ανοίγει στο πρόγραμμά του, τα άλλα δείχνουν τα στοιχεία τους
^C	αντιγραφή στην επόμενη μονάδα (από το DISK: στο A:)
^D	διαγραφή (ρωτά πρώτα)
^N	μετονομασία
^R	ξαναδιάβασμα των δισκετών
ποντίκι	κλικ σε αρχείο: επιλογή, ξανά: άνοιγμα. Κλικ σε drive: το ανοίγει

- **Μενού ΑΡΧΕΙΟ:** ΑΝΟΙΓΜΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (^I), ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΜΑ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (^S), ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ BASIC.
- **Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ** (^S) γράφει το παράθυρο των αρχείων όπως είναι (πού, το μέγεθός του, τη μονάδα του, ή κλειστό) στο `A:SETUP.CFG`: στην επόμενη εκκίνηση η Επιφάνεια το ανοίγει έτσι αμέσως. Το ^S του Setup το κρατά κι αυτό.
- **Το παράθυρο ΑΡΧΕΙΑ** σέρνεται από τον τίτλο του και μένει εκεί, ακόμα κι όταν αλλάζεις όψη.
- **Στην αρχή δεν υπάρχει παράθυρο ούτε επιλεγμένη μονάδα:** φαίνεται το φόντο (και η εικόνα του). Μια μονάδα (κλικ στο εικονίδιό της, ή TAB) ανοίγει το παράθυρό της· το X στον

τίτλο το κλείνει, όπως κι ένα κλικ στην ανοιχτή μονάδα. Το μικρό τετράγωνο στη γωνία κάτω δεξιά μεγαλώνει ή μικραίνει το παράθυρο σε ολόκληρα εικονίδια (2–5 σε κάθε σειρά, 1–5 σειρές· τέσσερα επί πέντε στην αρχή), και η μπάρα δεξιά δείχνει ποιο μέρος της λίστας φαίνεται: κλικ πάνω ή κάτω από το σκούρο κομμάτι της κυλά ένα παράθυρο πάνω ή κάτω. Το μέγεθος κρατιέται, όπως και η θέση.

- **Άνοιγμα ανά τύπο** (και στον Commander): τα `.TXT` ανοίγουν στο NOTEPAD, τα `.MD` στο MARKDOWN, τα `.PIC` και `.LYR` στο PAINT, τα `.VDB` στο DATABASE, τα `.VSH` στο SHEET, τα `.MUS` στο MUSIC, που αρχίζει να τα παίζει. Το πρόγραμμα αναζητείται στη μονάδα του αρχείου, μετά στο A: και μετά στο B:. Αν δεν βρεθεί, βγαίνει «ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ». Αν το πρόγραμμα έχει αλλαγές που δεν σώθηκαν, ρωτά πρώτα.

Launcher (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), F2

Mode 0, 16 χρώματα. Δείχνει μόνο τα προγράμματα μιας μονάδας (`.BIN`, `.VBN`, `.BAS`), στην αρχή του A:, ως πλακίδια σε πλέγμα 3×3, με τις επόμενες σελίδες από κάτω. Η γραμμή της σελίδας αρχίζει με τη μονάδα (`A:`, `B:`). Κάθε πρόγραμμα που έχει εικονίδιο το δείχνει στο πλακίδιό του. Το επιλεγμένο πλακίδιο είναι άσπρο.

Πλήκτρο	Τι κάνει
βελάκια	επιλογή (↑/↓ μία σειρά. Μετά την άκρη, η επόμενη ή η προηγούμενη σελίδα)
RETURN, ENTER	τρέχει το πρόγραμμα. Αν τρέχει ήδη, συνεχίζει από εκεί που ήταν
^A	το φορτώνει ως desk accessory (ΩΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ). Το F5 το ανοίγει μετά
^R	ξαναδιάβασμα της δισκέτας
TAB	η επόμενη μονάδα (ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ): A:, B:, DISK. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από το B: γυρίζει στο B:
ποντίκι	κλικ: επιλογή, ξανά: εκκίνηση

Μενού ΑΡΧΕΙΟ: ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΩΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΜΑ ΔΙΣΚΩΝ, ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ BASIC.

Commander, F3

Mode 1, δύο πάνελ με λίστες αρχείων: αριστερά το A:, δεξιά το B:. Κάθε πάνελ δείχνει στον τίτλο του τη μορφή και το πλήθος των αρχείων, και κάτω τον ελεύθερο χώρο. Το ενεργό πάνελ έχει σκούρο τίτλο και επιλογή.

Πλήκτρο	Τι κάνει
↑/↓	επιλογή (με SHIFT: μία σελίδα)
TAB, ←/→	το άλλο πάνελ
RETURN, ENTER	άνοιγμα, όπως στο Desktop. Τα στοιχεία (μέγεθος, τύπος, διεύθυνση φόρτωσης, τα πρώτα bytes) με ^I
^C	αντιγραφή στο άλλο πάνελ, οποιουδήποτε μεγέθους. Αν υπάρχει αρχείο με το ίδιο όνομα, ρωτά πρώτα
^D	διαγραφή
^N	μετονομασία
^R	ξαναδιάβασμα και των δύο δισκετών
^G	η επόμενη μονάδα για το ενεργό πάνελ: A:, B:, DISK (και με κλικ στον τίτλο του)

^F	αναζήτηση αρχείων: ένα όνομα με `*` και `?` (`*.TXT`, `README.*`, `NOTE?AD.BIN`· χωρίς τελεία, οποιαδήποτε κατάληξη), που αναζητείται στα A:, B: και DISK (στον φάκελο όπου βρίσκεται). Το ενεργό πάνελ δείχνει όσα βρέθηκαν, ως 64 αρχεία, το καθένα με τη μονάδα του (`B:README.TXT`). Το RETURN πηγαίνει στο αρχείο, στη μονάδα του· τα ^C, ^D, ^N και ^V δουλεύουν στα αρχεία που βρέθηκαν όπως είναι· το ^R ή το ^G τελειώνει τη λίστα
^V	προβολή κειμένου: οι πρώτες γραμμές του επιλεγμένου αρχείου στο άλλο πάνελ, ώσπου να ξανασχεδιαστεί. Μια εικόνα (`.SCR`, όπως τις σώζουν το PAINT και το ΓΡΑΦΗΜΑ του SHEET) φαίνεται σε όλη την οθόνη σε mode 0 με τα δικά της χρώματα· ένα πλήκτρο ή ένα κλικ φέρνει πίσω τον Commander
^E	αντιγραφή δισκέτας: όλη η δισκέτα του ενεργού πάνελ στη δισκέτα του άλλου πάνελ (A: και B:), τροχιά προς τροχιά, και κάθε τροχιά φορμάρεται πρώτα όπως εκείνη της πηγής (DATA ή SYSTEM). Ρωτά πρώτα: τα αρχεία της άλλης δισκέτας χάνονται
ποντίκι	κλικ: επιλογή, ξανά: άνοιγμα

Μενού ΑΡΧΕΙΟ: ΑΝΟΙΓΜΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (^I), ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (^V), ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (^F), ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΣΚΕΤΑΣ (^E), ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΜΑ ΔΙΣΚΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ (^G), ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ (DATA), ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ BASIC.

> Το ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ σβήνει όλα τα αρχεία της δισκέτας του ενεργού πάνελ. Ρωτά πρώτα.

DISK: η κάρτα SD της M4

Με κάρτα M4, το Desktop έχει τρίτο εικονίδιο μονάδας, το DISK, κάτω από τα A: και B:, και το TAB πηγαίνει A: → B: → DISK. Φτάνουν σε αυτό και ο Launcher και τα πάνελ του Commander (^G). Ο τίτλος δείχνει τον φάκελο όπου βρίσκεσαι, π.χ. `DISK:/GAMES/`.

- **Οι φάκελοι** φαίνονται ως φάκελοι (εικονίδιο με καρτέλα, ή DIR στον Commander). Το RETURN σε έναν μπαίνει μέσα, και το `..`, η πρώτη γραμμή, βγαίνει προς τα πάνω. Στον Launcher υπάρχουν κι αυτοί, για να φτάνεις στα προγράμματα μέσα τους.
- **Όλα όπως σε δισκέτα:** τα προγράμματα τρέχουν από εκεί, τα αρχεία ανοίγουν στα προγράμματά τους, και τα ^C, ^D, ^N αντιγράφουν, σβήνουν και μετονομάζουν. Οι αντιγραφές ανάμεσα στο DISK και σε δισκέτα φτάνουν ως τα 16K. Φάκελοι και αρχεία έχουν ονόματα όπως στον CPC (8.3: `ONOMA.EXT`). Τα μεγαλύτερα ονόματα δεν φαίνονται.
- **Το M4.SYS** (στη `vos.dsk`) φορτώνεται από το A: την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το DISK.
- **Η ώρα και οι ημερομηνίες:** η γραμμή μενού δείχνει την ώρα του M4 («09:25», αριστερά από τη γλώσσα του πληκτρολογίου) σε κάθε όψη και πρόγραμμα που έχει χώρο γι' αυτή, και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (^I) δίνουν κάτω από το μέγεθος την ημερομηνία και την ώρα ενός αρχείου της κάρτας. Η ώρα έρχεται από τον διακομιστή ώρας του M4 (ορίζεται με `NETSET` στο CPC).
- **Στα προγράμματα:** η ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ (^W στο SHEET) πηγαίνει A: → B: → DISK, και η κάτω γραμμή γράφει `DISK:ONOMA.TXT`. Η λίστα του ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ δείχνει και τους φακέλους: RETURN σε έναν (ή στο `..`) δείχνει εκείνον τον φάκελο, και η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ γράφει στον φάκελο απ' όπου άνοιξες. Το READER γράφει την κάρτα ως `C:` στις διευθύνσεις του.
- **Οι βάσεις δεδομένων** μπαίνουν και στο DISK: το ^W του DATABASE φτάνει εκεί, και το STREETS που τρέχει από την κάρτα κρατά εκεί το STREETS.VDB του.
- **Όχι ακόμα:** η κάρτα SD δεν φορμάρεται από το V-OS. Το ίδιο το V-OS ξεκινά ακόμα από δισκέτα στο A: (γράψε `|DISC` πριν από το `RUN"VOS"`: με κάρτα M4, ο CPC ξεκινά στην κάρτα SD).

Setup (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ), F4

Mode 1. Μία γραμμή για κάθε ρύθμιση. Οι αλλαγές ισχύουν αμέσως. Με αποθήκευση (RETURN ή ^S) γράφονται στο `A:SETUP.CFG` και ισχύουν και στην επόμενη εκκίνηση.

Ρύθμιση	Τιμές
ΟΨΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, COMMANDER
ΓΛΩΣΣΑ	ENGLISH, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL, DEUTSCH, ITALIANO
ΚΑΘΥΣΤ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	πόσο κρατάς ένα πλήκτρο ώσπου να αρχίσει να επαναλαμβάνεται: ΣΥΝΤΟΜΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ
ΤΑΧΥΤ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΑΡΓΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΗ
ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΜΧ	ΝΑΙ, ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΜΧ	ΣΤΑΘΜΕΣ (αρχικά) ή ΠΑΛΜΟΙ: πώς διαβάζεται το ποντίκι. Οι ΣΤΑΘΜΕΣ μετρούν κάθε ανάγνωση με κίνηση, οι ΠΑΛΜΟΙ μόνο τις αρχές των παλμών. Αν ο δείκτης κινείται πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, δοκίμασε το άλλο
ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ	ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΕΝ + ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙ (ποια αλλάζει το CONTROL+SHIFT)
ΘΕΜΑ	ΦΩΤΕΙΝΟ, ΣΚΟΥΡΟ (μπάρες, μενού, διάλογοι, παράθυρα και λίστες μαύρα με λευκά γράμματα· στα προγράμματα, τα μενού και οι διάλογοί τους)
ΕΙΚΟΝΑ ΦΟΝΤΟΥ	ΚΑΜΙΑ, ή μια εικόνα `.SCR`: τα ΑΡΙΣΤ./ΔΕΞΙΑ περνούν από ΚΑΜΙΑ, A:, B: και DISK, και σε μια μονάδα δείχνεται η λίστα με τα `.SCR` της για να διαλέξεις. Το Desktop τη δείχνει στη μέση του φόντου, με το χρώμα του φόντου γύρω της· μια εικόνα του PAINT (mode 0, 16 χρώματα) στα τέσσερα χρώματα του Desktop. Θέλει επέκταση μνήμης (η τελευταία bank 16K της κρατά την εικόνα)· χωρίς αυτήν: ΘΕΛΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. Μετά από τρία λεπτά χωρίς καμία ενέργεια στο Desktop, η εικόνα δείχνεται μόνη της (προφύλαξη οθόνης)· οποιοδήποτε πλήκτρο ή το ποντίκι φέρνει πίσω το Desktop

Πλήκτρο	Τι κάνει
↑/↓	επιλογή ρύθμισης
←/→	αλλαγή τιμής (και κλικ στη γραμμή)
RETURN, ^S	αποθήκευση

Η αλλαγή ΓΛΩΣΣΑΣ φορτώνει αμέσως το pack της γλώσσας από το A:. Βλ. κεφάλαιο 4.

3. Προγράμματα

Εκκίνηση και τέλος

Ένα πρόγραμμα ξεκινά με έναν από αυτούς τους τρόπους:

- από τον Launcher: επιλογή και RETURN, ή δύο κλικ
- από το Desktop ή τον Commander: ΑΡΧΕΙΟ > ΕΚΚΙΝΗΣΗ
- από άλλο πρόγραμμα, όπως το Studio που τρέχει ό,τι φτιάχνεις

Κάθε πρόγραμμα έχει δικό του μενού δίπλα στα κοινά ΠΡΟΒΟΛΗ και ΒΟΗΘΕΙΑ. Τελειώνει από το μενού του (συνήθως ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ή ΤΕΛΟΣ, CONTROL+Q) και γυρίζει στην όψη από την οποία ξεκίνησε.

Πολλά προγράμματα μαζί

Τα προγράμματα του V-OS είναι δύο ειδών:

- **Μικρά, με πίνακα relocation:** τα DEMO, MIXED και CLOCK, τα παραδείγματα του web editor (PONG, CATCH, STARCAT, COUNTER), και όσα φτιάχνει το SDK. Μοιράζονται 12K μνήμης και τρέχουν όσα χωράνε μαζί.
- **Προγράμματα που θέλουν όλη τη μνήμη:** το STUDIO και όσα φτιάχνει το Studio (CALC, MINES, FLAP, TICKER και τα δικά σου). Το ίδιο τα MARKDOWN και READER, που ξεπερνούν τα 12K. Χωρίς επέκταση μνήμης τρέχουν μόνα τους. Αν τρέχει ήδη κάποιο, βγαίνει «ΚΛΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ».

Όταν πας σε μια όψη (F1–F4) ενώ τρέχει ένα πρόγραμμα:

- Ένα μικρό πρόγραμμα μένει στη μνήμη. Το ξαναπιάνεις από τον Launcher (RETURN πάνω του) ή με το F6, και συνεχίζει ακριβώς από εκεί που ήταν.
- Ένα πρόγραμμα που έχει όλη τη μνήμη τελειώνει, εκτός αν υπάρχει επέκταση μνήμης.

Το F6 (ΠΡΟΒΟΛΗ > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) δείχνει τη λίστα με τα προγράμματα που τρέχουν. Διαλέγεις ένα με τα βελάκια και RETURN. Αν δεν τρέχει κανένα, βγαίνει «ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ».

Με επέκταση μνήμης (π.χ. 512K, που το V-OS βρίσκει μόνο του στην εκκίνηση), κάθε πρόγραμμα που θέλει όλη τη μνήμη παίρνει δική του bank. Έτσι το STUDIO, η CALC, το DEMO και το PONG μπορούν να τρέχουν όλα μαζί. Από το M43 κάθε πρόγραμμα παίρνει και δική του bank δεδομένων 16K, όταν τη χρειαστεί: ό,τι κρατά εκεί δεν χάνεται όταν τρέχουν άλλα προγράμματα ή όψεις.

Στο παρασκήνιο

Ένα πρόγραμμα πίσω από άλλο, ή πίσω από μια όψη, κανονικά **παγώνει** και συνεχίζει όταν ξανάρθει μπροστά.

Κάποια προγράμματα ζητούν να **συνεχίζουν να τρέχουν** και από πίσω, π.χ. το TICKER, που μετρά τον χρόνο. Εκεί δεν σχεδιάζουν και δεν παίζουν ήχο. Όταν ξανάρθουν μπροστά, έχουν μετρήσει και τον χρόνο που έλειπαν.

Στο Studio το επιλέγεις για το πρόγραμμά σου με STUDIO > ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ.

Το MUSIC είναι η εξαίρεση: το τραγούδι του παίζει από το interrupt, 50 φορές το δευτερόλεπτο, οπότε συνεχίζει χωρίς διακοπές πίσω από όλα. Σταματά μόνο για λίγο όσο διαβάζεται η δισκέτα.

Παράθυρα

Με **επέκταση μνήμης**, το ΡΟΛΟΙ (CLOCK), το SYSINFO, το DIARY, το TELNET, το MAIL, το FTP, το WEBGET και το DATABASE ανοίγουν σε **παράθυρο** πάνω στην επιφάνεια, πάνω από τα παράθυρα των άλλων προγραμμάτων που τρέχουν. Το ίδιο και ένα πρόγραμμα του Studio σε mode 1 που ανοίγει δικό του παράθυρο (όπως το CALC): το παράθυρο δείχνει το εσωτερικό του, με τα κουμπιά του. Το DIARY, το TELNET, το MAIL, το FTP, το WEBGET και το DATABASE δείχνουν στο παράθυρο την οθόνη τους όπως ήταν· αν το μικρύνεις, βλέπεις το πάνω αριστερό της κομμάτι. Το NOTEPAD, το MARKDOWN, το READER και το SHEET ανοίγουν κι αυτά σε παράθυρο και στήνουν το κείμενό τους σε αυτό: όσες στήλες και γραμμές χωρούν, με τη γραμμή κατάστασης από κάτω, και ξανά κάθε φορά που αλλάζεις το μέγεθός του. Η σελίδα τους (^M), και το διάγραμμα του SHEET, βγαίνουν σε όλη την οθόνη· με ^M ξανά το παράθυρο γυρίζει εκεί που ήταν, με το ίδιο μέγεθος. Κάθε παράθυρο κρατά ένα αντίγραφο του εαυτού του στη μνήμη, οπότε όταν μετακινείς ένα παράθυρο πάνω από τα άλλα αυτά ξαναεμφανίζονται αμέσως, χωρίς να τα ζωγραφίσουν ξανά τα προγράμματά τους. Κάτω από τα παράθυρα φαίνεται η εικόνα του Desktop (BACKGROUND στο Setup). Το παράθυρο αρχείων και τα εικονίδια των δίσκων του Desktop είναι κι αυτά ανάμεσα στα παράθυρα: φαίνονται πίσω από τα προγράμματα, και στο Desktop (F1) τα παράθυρα των προγραμμάτων φαίνονται στην επιφάνειά του. Ένα κλικ σε ένα παράθυρο το φέρνει μπροστά, και ένα κλικ στο παράθυρο ή στα εικονίδια του Desktop φέρνει το Desktop. Το X ενός παραθύρου ζητά από το πρόγραμμα να κλείσει όπως με το ^Q, οπότε το NOTEPAD, για παράδειγμα, ρωτά πρώτα για αλλαγές που δεν αποθηκεύτηκαν. Ένα πρόγραμμα σε παράθυρο δεν αλλάζει τα χρώματα της οθόνης. Το TELNET, το MAIL και το FTP σε παράθυρο συνεχίζουν να λαμβάνουν όσο είναι πίσω, αν δεν τα σκεπάζει άλλο παράθυρο. Το αξεσουάρ (F5) και η λίστα των προγραμμάτων (F6) ανοίγουν πάνω από τα παράθυρα. Τα άλλα προγράμματα ανοίγουν ακόμα σε όλη την οθόνη.

- Η μπάρα των μενού μένει πάνω και είναι του παραθύρου που είναι **μπροστά**. Ένα κλικ σε άλλο παράθυρο το φέρνει μπροστά, με τη μπάρα του.
- Σύρε τον **τίτλο** για να μετακινήσεις ένα παράθυρο και την **κάτω δεξιά γωνία** του για να αλλάξεις το μέγεθός του. Το πρόγραμμα στήνει ό,τι δείχνει στο νέο μέγεθος.
- Το **+** στον τίτλο, ή το **F7**, δίνει στο πρόγραμμα όλη την οθόνη (κάτω από τη μπάρα), και ξανά πίσω σε παράθυρο. Το **X** κλείνει το πρόγραμμα.
- Το ρολόι **συνεχίζει να χτυπά** όταν άλλο παράθυρο είναι μπροστά, αρκεί να μην το καλύπτει κανένα.

Το desk accessory (ΑΞΕΣΟΥΑΡ)

Ένα μικρό πρόγραμμα, όπως το ΡΟΛΟΙ (CLOCK), μπορεί να ανοίγει σε παράθυρο **πάνω από οτιδήποτε**: όψη ή πρόγραμμα.

1. Στον Launcher, επίλεξε το CLOCK και πάτησε ΑΡΧΕΙΟ > ΩΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (^A).
2. Από εκεί και πέρα, το **F5** το ανοίγει και το κλείνει, από όπου κι αν είσαι. Το κλείνει και το ESC.

Όσο είναι ανοιχτό, παίρνει αυτό τα πλήκτρα και τα κλικ. Το παράθυρό του σέρνεται από τον τίτλο του. Όταν κλείνει, ό,τι ήταν από κάτω ξανασχεδιάζεται.

Η σελίδα (mode 2)

Τα NOTEPAD, MARKDOWN, READER και SHEET έχουν στο μενού τους το ΣΕΛΙΔΑ (MODE 2), ^M. Η οθόνη περνά σε mode 2: μαύρα γράμματα σε λευκό χαρτί, 768 pixels στο πλάτος, και τα μενού και οι διάλογοι μαύροι σε λευκό. Οι editors (NOTEPAD και MARKDOWN) δείχνουν 80 στήλες ανάμεσα στις άκρες της σελίδας, μια γραμμή εκεί που τελειώνει κάθε σελίδα των 60 γραμμών, και ΣΕΛΙΔΑ n

στην τελευταία γραμμή. Η προεπισκόπηση του MARKDOWN και το READER δείχνουν τη σελίδα σε 80 στήλες με τα στυλ της. Το SHEET δείχνει 10 στήλες (A–J) με γραμμές ανάμεσά τους. Το ^M ξανά επιστρέφει στο mode 1.

Τα προγράμματα της δισκέτας

Μια δισκέτα του CPC χωράει 180K, οπότε το V-OS έρχεται σε δύο. Η `vos.dsk` (A:) έχει το σύστημα, τα DEMO, MIXED, STUDIO και CLOCK και τις πηγές `.VBS` των προγραμμάτων VB, που το Studio τις ανοίγει από το A:. Η `apps.dsk` (B:) έχει τα υπόλοιπα, από το PONG ως το WEBGET: στον Launcher, το TAB δείχνει το B:. Μερικά προγράμματα έχουν δική τους δισκέτα, όπως λέει ο πίνακας.

Πρόγραμμα	Τι είναι
STUDIO	ο editor blocks: φτιάχνεις προγράμματα πάνω στον CPC (κεφάλαιο 5)
DEMO	το πρώτο πρόγραμμα του V-OS: ένα τετράγωνο που κινείται μόνο του. Τα βελάκια το κατευθύνουν και το SPACE αλλάζει χρώμα
MIXED	η «μικτή οθόνη»: μια ζώνη με 16 χρώματα (mode 0) ανάμεσα σε ζώνες mode 1. Ένα κλικ δείχνει τις συντεταγμένες
CLOCK (ΡΟΛΟΙ)	ο χρόνος από την εκκίνηση του V-OS· με κάρτα M4 η πραγματική ώρα και, ως πρόγραμμα, η ημερομηνία (από τον time server της M4, που ρυθμίζεται με `NETSET` στο CPC). Τρέχει και ως desk accessory
CALC	αριθμομηχανή σε παράθυρο με κουμπιά, φτιαγμένη στο Studio (υπάρχει και το `CALC.VBS`)
MINES	ναρκαλιευτής 8×6 με 8 νάρκες, φτιαγμένος στο Studio. Κλικ ανοίγει κελί, και το NEW ξεκινά νέο παιχνίδι
BRICKS	σπάσιμο τούβλων: ρακέτα με ←/→, 32 τούβλα, 3 ζωές, επίπεδα με όλο και γρηγορότερη μπάλα. Στο GAME OVER, SPACE για νέο παιχνίδι
VROUVES	tower defence, από το LET'S GO FOR VROUVES του CPC: 7 πίστες, από το Καφενείο ως το νεκροταφείο, με 10 κύματα η καθεμιά. Είναι στη δική του δισκέτα, `vrouves.dsk`: στο B:, και TAB στον Launcher. Βελάκια για τον κέρσορα, 1–6 αμυντικός, SPACE χτίζει, S πουλά, N το επόμενο κύμα, P παύση. Πόντοι για κάθε εισβολέα και για τους χωριανούς που έμειναν στο τέλος της πίστας. Η δισκέτα κρατά το `VROUVES.SAV`: το ΣΥΝΕΧΕΙΑ ξεκινά από την πίστα που έφτασες, το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΚΟΡ δείχνει τα πέντε καλύτερα με τα ονόματα. Γραμμένο με το SDK (`myapps/vrouves`)
NOTEPAD	κειμενογράφος σε mode 1, 48×22, για αρχεία ως 4K, ή ως 16K με επέκταση μνήμης: τότε κρατά στη μνήμη του περίπου 2,5K γύρω από τον δρομέα και τα υπόλοιπα στη δική του bank δεδομένων, άρα το ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ παίρνει αυτό το κομμάτι. ΝΕΟ, ΑΝΟΙΓΜΑ (μόνο αρχεία `.TXT`), ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ, ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ. Βελάκια, DEL, CLR και RETURN· ένα κλικ βάζει εκεί τον κέρσορα. Η κάτω γραμμή δείχνει γραμμή και στήλη. Μενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ^C, ΑΠΟΚΟΠΗ ^X, ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ^V, ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ^A· SHIFT και βελάκια επιλέγουν. Το πρόχειρο (ως 1K) είναι κοινό σε όλα τα προγράμματα. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ^P τυπώνει το κείμενο σε εκτυπωτή. ΑΝΑΙΡΕΣΗ ^Z (μενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) παίρνει πίσω την τελευταία αλλαγή: ό,τι γράφτηκε ή επικολλήθηκε, ή ό,τι έβγαλαν το DEL, το CLR, η ΑΠΟΚΟΠΗ ή η πληκτρολόγηση πάνω σε επιλογή (ως 256 χαρακτήρες)· ξανά ^Z την ξανακάνει. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ^F (μενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ψάχνει ένα κείμενο από τον κέρσορα και μετά, σε όλο το κείμενο (A–Z χωρίς διάκριση κεφαλαίων), και το επιλέγει· η ΞΑΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ^G το επόμενο· η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ^R ρωτά το κείμενο και τι θα μπει στη θέση του, και το αλλάζει σε όλο το κείμενο (ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ αν δεν υπάρχει) (`myapps/notepad`)

PAINT	ζωγραφική σε mode 0 με 16 χρώματα: εικόνα όλης της οθόνης του CPC, 160×200 χωρίς το overscan (`.SCR`, 16K, που τη φορτώνουν και η BASIC και άλλα προγράμματα του CPC· χωρίς επέκταση μνήμης 128×128, `.PIC`), ή 64×64 με ζουμ 2× σε 3 επίπεδα (`.LYR`, ΝΕΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ). Εργαλεία: P μολύβι, B πινέλο, L γραμμή, X κουτί, F γέμισμα, C κύκλος (από το κέντρο του ως εκεί όπου αφήνεται το κουμπί)· TAB αλλάζει το χρώμα. Βελάκια και COPY ζωγραφίζουν χωρίς ποντίκι. Το παράθυρο δείχνει 128×128 της εικόνας: οι μπάρες δεξιά του και από κάτω δείχνουν ποιο κομμάτι, και ένα κλικ ή ένα σύρσιμο πάνω τους το μετακινεί. Κάτω από τα χρώματα: πού είναι ο pointer στην εικόνα, και ΟΨΗ, η πάνω αριστερή γωνία του παραθύρου. Επίπεδα: 1–3 διαλέγουν, H κρύβει ή δείχνει, U και D το ανεβάζουν και το κατεβάζουν, E η γόμα. ΑΝΑΙΡΕΣΗ ^Z παίρνει πίσω το τελευταίο εργαλείο, και ξανά ^Z το ξαναφέρνει (και το γέμισμα σε όλη την οθόνη, και έξω από το παράθυρο· αφού τρέξει άλλο πρόγραμμα δεν υπάρχει τίποτα να παρθεί πίσω). ΕΞΑΓΩΓΗ .SCR (για την εικόνα 128×128 και τα επίπεδα· όλη η οθόνη είναι ήδη `.SCR`): η εικόνα (τα επίπεδα όπως φαίνονται) ως οθόνη του CPC, `ONOMA.SCR` των 16K (mode 0, στη μέση, με την παλέτα), για BASIC ή άλλα προγράμματα. Στη BASIC: `MODE 0:LOAD"NAME.SCR",&C000:FOR I=0 TO 15:INK I,PEEK(&C7D0+I):NEXT:BORDER PEEK(&C7E0)` (`myapps/paint`)
MUSIC	παίζει τραγούδια του Arkos Tracker 3 (`.MUS`, από το `make songs`), με τρεις μπάρες έντασης. Είναι στη δική του δισκέτα, `music.dsk`, στο B:. ΑΝΟΙΓΜΑ, SPACE παίζει και σταματά. Η μουσική συνεχίζει πίσω από άλλες όψεις και προγράμματα, χωρίς διακοπές, ακόμα κι όσο άλλο πρόγραμμα φορτώνει ή σχεδιάζει: παίζει από το interrupt. Το block ΜΟΥΣΙΚΗ του Studio το ξεκινά πίσω από ένα πρόγραμμα με ένα τραγούδι (`myapps/music`)
MARKDOWN	κειμενογράφος για αρχεία Markdown (`.MD`, ως 6K), όπως το NOTEPAD. Το ^P δείχνει τη σελίδα: επικεφαλίδες `#`, **έντονα**, *πλάγια*, `κώδικας`, λίστες, παραθέσεις, γραμμές, μπλοκ κώδικα και συνδέσεις υπογραμμισμένες, χωρίς τα σημάδια. Γραμμές που ακολουθούν η μία την άλλη γίνονται μία παράγραφος (δύο κενά στο τέλος σπάνε τη γραμμή). Τα βελάκια κυλούν τη σελίδα, RETURN ή ^P γυρίζουν στο κείμενο. Είναι στη δική του δισκέτα, `markdown.dsk`, με ένα `README.MD`. Μενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ^C, ΑΠΟΚΟΠΗ ^X, ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ^V, ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ^A· SHIFT και βελάκια επιλέγουν. Το πρόχειρο (ως 1K) είναι κοινό σε όλα τα προγράμματα (`myapps/markdown`)
DIARY	οι μέρες και ό,τι έχουν: ο μήνας σε mode 1, μια εβδομάδα ανά σειρά από τη Δευτέρα, η επιλεγμένη μέρα ανάποδα και οι μέρες με σημειώσεις σημαδεμένες με `*`, και από κάτω οι σημειώσεις της επιλεγμένης μέρας (ως 10, των 40 χαρακτήρων). Τα βέλη κινούν μια μέρα και μια εβδομάδα, τα `<` και `>` έναν μήνα, το TAB πηγαίνει στις σημειώσεις (UP/DOWN διαλέγουν μία, RETURN την αλλάζει, DEL τη διαγράφει). Το ^A προσθέτει σημείωση, το ^T πηγαίνει στη σημερινή μέρα. Με κάρτα M4 ξεκινά από σήμερα· χωρίς αυτή από την τελευταία μέρα με σημείωση. Οι σημειώσεις φυλάγονται στο `DIARY.VDB` της μονάδας από την οποία ξεκίνησε (^W η άλλη μονάδα), που φτιάχνεται την πρώτη φορά, μέσω του `DB.SYS` (`myapps/diary`)
SHOW	οι εικόνες `.SCR` μιας μονάδας η μία μετά την άλλη, σε mode 0, με τα δικά τους χρώματα (του PAINT): η επόμενη κάθε πέντε δευτερόλεπτα, → και ← με το χέρι, το SPACE σταματά και συνεχίζει, ^W η άλλη μονάδα (A:, B:, DISK). Ως 48 εικόνες (`myapps/show`)
SYSINFO	δείχνει την έκδοση του V-OS και του API, τη μνήμη (όλη και την ελεύθερη για προγράμματα) και τον ελεύθερο χώρο στις δισκέτες του A: και του B: (^R ξανά). Παράδειγμα του `VOS_EXT` (`myapps/sysinfo`)
TELNET	κείμενο μέσα από το δίκτυο με την κάρτα M4: το ^O ΣΥΝΔΕΣΗ ρωτά `ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΘΥΡΑ` (ένα όνομα όπως `bbs.example.org`, ή αριθμούς όπως `192.168.1.10`· χωρίς θύρα, η 23) και συνδέεται με TCP. Ό,τι έρχεται γράφεται στο παράθυρο, που κυλά προς τα πάνω στο τέλος του· τα χρώματα και οι άλλοι κωδικοί ANSI παραλείπονται, τα ελληνικά σε ISO 8859-7 φαίνονται όπως είναι, και στις επιλογές telnet λέει ότι είναι `V-OS` (TTYPE), ώστε ένας διακομιστής όπως το V-OS NET να το αναγνωρίζει· όσο η άλλη άκρη κάνει την ηχώ (ECHO, για έναν κωδικό), η γραμμή που γράφεται κάτω δείχνει `*` αντί για τους χαρακτήρες· τις άλλες επιλογές τις απορρίπτει. Η γραμμή που γράφεται κάτω φεύγει με το RETURN. Το ^D ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ κλείνει τη σύνδεση, όπως μπορεί και η άλλη άκρη· η πρώτη γραμμή δείχνει την κατάσταση (ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...). Χωρίς κάρτα M4: ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ M4 (`myapps/telnet`)

MAIL	ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την κάρτα M4: ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ρωτά τους διακομιστές POP3 και SMTP (`ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΘΥΡΑ`· χωρίς θύρα, η 110 και η 25), τον χρήστη, τον κωδικό και τη διεύθυνσή σου, και τα κρατά στο `MAIL.CFG` δίπλα στο MAIL. Το ^G ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ δείχνει τα 20 νεότερα μηνύματα, το νεότερο πρώτο (από ποιον, το θέμα)· το RETURN διαβάζει αυτό που διάλεξες (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ μια γραμμή, ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ μια σελίδα, RETURN ή DEL η λίστα): το quoted-printable και το base64 αποκωδικοποιούνται, το UTF-8 και τα κωδικοποιημένα θέματα γίνονται ελληνικά, και από ένα μήνυμα σε μέρη φαίνεται το κείμενό του. Το ^S ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ το γράφει ως `.TXT`, το ^D ΔΙΑΓΡΑΦΗ το σβήνει από τον διακομιστή (όταν κλείσει η σύνδεση). Το ^W ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ ρωτά ΠΡΟΣ και ΘΕΜΑ και στέλνει ένα `.TXT` της μονάδας που φαίνεται (γραμμένο στο NOTEPAD· η ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ την αλλάζει), και το ^R ΑΠΑΝΤΗΣΗ απαντά σε αυτό που διαβάζεις με «Re: ». Κάτω από το κείμενο φαίνονται τα συνημμένα, και το ^A ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ σώζει ένα: στο DISK όσο μεγάλο κι αν είναι, στο A: ή στο B: ως 16K. Ένα μήνυμα μεγαλύτερο από όσο χωρά δείχνει την αρχή του και το λέει. Μόνο απλές συνδέσεις (χωρίς SSL/TLS), άρα ένας δικός σου διακομιστής ή ένας που τις δέχεται· ο κωδικός φυλάγεται όπως είναι (`myapps/mail`)
FTP	αρχεία από και προς έναν διακομιστή FTP με την κάρτα M4: το ^O ΣΥΝΔΕΣΗ ρωτά `ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΘΥΡΑ` (χωρίς θύρα, η 21), τον χρήστη (κενό: anonymous) και τον κωδικό, και δείχνει τον φάκελο του διακομιστή: τους φακέλους ως `<ΦΑΚ>`, τα αρχεία με το μέγεθός τους. Το ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ διαλέγει, το RETURN ανοίγει έναν φάκελο ή παίρνει ένα αρχείο, το DEL (ή ^U) πάει έναν φάκελο πάνω. Το ^G ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ το αποθηκεύει (με όνομα 8.3 που ρωτά) στη μονάδα που φαίνεται (ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ): στο DISK γράφεται στην κάρτα όσο έρχεται, όσο μεγάλο κι αν είναι, όπως είναι· στο A: ή στο B: ως 16K. Το ^P ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ στέλνει ένα αρχείο της (από το DISK όσο μεγάλο κι αν είναι), και το ^D ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ το σβήνει από τον διακομιστή. Το ^K ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ κλείνει τη σύνδεση· η πρώτη γραμμή δείχνει την κατάσταση και τον φάκελο (`myapps/ftp`)
WEBGET	κατεβάζει αρχεία από το web με την κάρτα M4: ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (^G) ζητά διεύθυνση (HTTP, π.χ. `example.com/index.html`) και όνομα, και το αρχείο (ως 16K) σώζεται στη μονάδα που δείχνει (ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ). Δείχνει και την κατάσταση του δικτύου. Χωρίς κάρτα M4: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΡΤΑ M4» (`myapps/webget`)
READER	διαβάζει σελίδες Markdown (`.MD`, ως 6K) από τη δισκέτα ή από το web με την κάρτα M4, με την ίδια εμφάνιση όπως η προεπισκόπηση του MARKDOWN. Το TAB διαλέγει τον επόμενο σύνδεσμο (ανάποδα χρώματα), το RETURN τον ανοίγει, το DEL γυρίζει στην προηγούμενη σελίδα (κρατά 4). Ένας σύνδεσμος χωρίς `http://` ανοίγει δίπλα στη σελίδα, στη δισκέτα ή στο ίδιο site. ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ και ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (^U, HTTP, π.χ. `example.com/README.md`). Οι διευθύνσεις `https://` δεν ανοίγουν. Είναι στη δική του δισκέτα, `reader.dsk`, με `INDEX.MD` και `ABOUT.MD` (`myapps/reader`)
STREETS	οδοδείκτης σε βάση δεδομένων του V-OS: γράφεις τα πρώτα γράμματα ενός δρόμου και βλέπεις όσους ξεκινούν έτσι, με περιοχή και Τ.Κ.· DEL σβήνει ένα γράμμα. ^A προσθέτει δρόμο, ^D σβήνει τον πρώτο της λίστας. Οι δρόμοι είναι στο `STREETS.VDB` στη δισκέτα του, `streets.dsk`, στο B:· την πρώτη φορά το φτιάχνει με δρόμους της Αθήνας. Παράδειγμα του API των βάσεων (`myapps/streets`) Στην εύρεση δεν μετράνε κεφαλαία, πεζά και τόνοι.

DATABASE	βάσεις δεδομένων, όπως μια μικρή Access: ^N νέα βάση (`ONOMA.VDB`), ^O άνοιγμα, ^T νέος πίνακας (το όνομά του, και πεδία: όνομα, ΚΕΙΜΕΝΟ ως 40 χαρακτήρες ή ΑΡΙΘΜΟΣ 0–65535, και αν θα ταξινομείται με το πρώτο). Η λίστα δείχνει μια εγγραφή σε κάθε γραμμή και τα πεδία σε στήλες· τα βελάκια διαλέγουν και κυλούν, το TAB πάει στον επόμενο πίνακα, και αν ο πίνακας έχει κλειδί, ό,τι γράφεις πηγαίνει στις εγγραφές που ξεκινούν έτσι (χωρίς κεφαλαία και τόνους). Το RETURN ανοίγει τη φόρμα: ένα πεδίο σε κάθε γραμμή, RETURN το αλλάζει, ^S αποθηκεύει, ^B πίσω στη λίστα. ^A νέα εγγραφή, ^D διαγραφή, ^W άλλη μονάδα, ^P τυπώνει τον πίνακα όπως τον δείχνει η λίστα, όλες τις εγγραφές. Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ^L τυπώνει ένα `.TXT` της μονάδας (μια επιστολή γραμμένη στο NOTEPAD) μία φορά για κάθε εγγραφή του πίνακα, μια σελίδα η καθεμία: το όνομα ενός πεδίου σε άγκιστρα, `{NAME}`, γίνεται ό,τι έχει η εγγραφή σε αυτό (χωρίς διάκριση κεφαλαίων· ένα άγνωστο όνομα μένει όπως είναι). Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ CSV προσθέτει μια εγγραφή για κάθε γραμμή ενός `.CSV` στον πίνακα που χρησιμοποιείται: τα πεδία με τη σειρά, με κόμματα ή ερωτηματικά (`;`), τα κείμενα κομμένα στο μήκος τους, οι αριθμοί από τα ψηφία τους· μια πρώτη γραμμή που αρχίζει με το όνομα του πρώτου πεδίου (οι επικεφαλίδες) παραλείπεται. Ανοίγει και τα `.VDB` του STREETS (`myapps/database`)
SHEET	λογιστικό φύλλο: 16 στήλες (A–P) και 64 γραμμές, 5 στήλες και 19 γραμμές στην οθόνη. Ένα κελί έχει, ως 40 χαρακτήρες, αριθμό (`12`, `-3.5`· η υποδιαστολή είναι η τελεία), κείμενο, ή τύπο μετά το `=`: `+ - * /`, παρενθέσεις, κελιά (`B3`), SUM, AVG, MIN, MAX και COUNT κελιών και περιοχών (`=SUM(B2:B9)`), ABS, INT, ROUND(x, 0–2). Οι αριθμοί έχουν δύο δεκαδικά, ως ±21474836.46. Τα βελάκια κινούν τον κέρσορα, το RETURN αλλάζει το κελί, η πληκτρολόγηση αρχίζει νέο κείμενο, το DEL (ή το CLR) το αδειάζει· μετά από κάθε αλλαγή υπολογίζονται ξανά όλοι οι τύποι. Η πρώτη γραμμή δείχνει το κείμενο του κελιού. Κελί με λάθος δείχνει `#ERR`, αριθμός που δεν χωρά `########`. ^N νέο, ^O άνοιγμα, ^S αποθήκευση, ^A αποθήκευση ως (`ONOMA.VSH`, αρχείο κειμένου, μια γραμμή ένα κελί: `B3 =B1*2`), ^W η άλλη μονάδα, ^P τυπώνει το φύλλο όπως το δείχνει η σελίδα, τις στήλες A–H και μετά I–P, ως την τελευταία γραμμή που χρησιμοποιείται. ^G ΓΡΑΦΗΜΑ: μια περιοχή μιας στήλης ή μιας γραμμής (`B2:B9`, ως 16 κελιά· αρχικά η στήλη του κέρσορα ως τον τελευταίο της αριθμό) ως μπάρες σε mode 0, η καθεμία τόσο ψηλή όσο είναι το κελί ως προς το μεγαλύτερο, με τα κείμενα της στήλης A (ή της γραμμής 1) από κάτω· το ^S αποθηκεύει το γράφημα ως `.SCR` (οι μπάρες, χωρίς τα κείμενα), που το ανοίγουν το PAINT και η BASIC, και οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο γυρίζει πίσω. Το ΑΝΟΙΓΜΑ CSV διαβάζει ένα `.CSV` (από λογιστικό φύλλο του PC, ή από μια βάση): μια γραμμή του αρχείου σε κάθε γραμμή του φύλλου, τα πεδία από τη στήλη A, χωρισμένα με κόμματα ή ερωτηματικά (`;`) (η πρώτη γραμμή δείχνει ποια)· πεδία σε εισαγωγικά μπορούν να τα περιέχουν, και με ερωτηματικά το `1,5` είναι ο αριθμός 1.5. Όταν αποθηκευτεί, γίνεται ένα `.VSH` με το ίδιο όνομα. Τους τύπους τους υπολογίζει το `CALC.SYS` στο A:, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάθε πρόγραμμα (`VX_CALC`). Είναι στη δική του δισκέτα, `sheet.dsk`, με το παράδειγμα `BUDGET.VSH` (`myapps/sheet`)
PONG	μπάλα και ρακέτα με τα βελάκια, σκορ και ζωές
CATCH	πιάσε τα αστέρια που πέφτουν
STARCAT	μια γάτα με κοστούμια που περπατά, ένα αστέρι, μελωδία από λίστα
COUNTER	μετρητής με κουμπιά +1, −1 και 0, σε mode 1
FLAP	ένα πουλί που χτυπά τα φτερά του (κοστούμια), κι ένα αστέρι που αλλάζει κοστούμι κάθε δευτερόλεπτο
TICKER	μετρά δευτερόλεπτα και συνεχίζει στο παρασκήνιο

- Τα προγράμματα με blocks είναι αρχεία `.VBN`. Έχουν μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ > ΤΕΛΟΣ (CONTROL+Q).
- Όσα έχουν και `.VBS` (CALC, MINES, FLAP, TICKER) ανοίγουν στο Studio για να τα δεις ή να τα αλλάξεις.
- Το `VBRUN.SYS` δεν είναι πρόγραμμα: είναι ο «παίκτης» που χρειάζεται το Studio.

Εκτύπωση

Το NOTEPAD, το SHEET και το DATABASE τυπώνουν με ^P (ΕΚΤΥΠΩΣΗ στο μενού τους) σε εκτυπωτή συνδεδεμένο στη θύρα εκτυπωτή του CPC (Centronics), όπως ο Amstrad DMP2000 ή ένας συμβατός με Epson.

- **Επτά bits:** η θύρα του CPC στέλνει 7 bits, έτσι τα γράμματα πάνω από το 127 βγαίνουν ως απλά γράμματα: οι τόνοι παραλείπονται (É → E, ñ → n, ß → s) και τα ελληνικά γράφονται σε Greeklish, γράμμα προς γράμμα (Α → A, Θ → 8, Ξ → 3, Ψ → 4, Ω → W).
- **Οι σελίδες:** κάθε σελίδα ξεκινά με μια επικεφαλίδα, το όνομα του αρχείου και τον αριθμό της σελίδας (`NOTES.TXT SELIDA 2`, σε Greeklish), και μετά από 60 γραμμές ξεκινά μόνη της νέα σελίδα.
- **Το τέλος:** κάθε εκτύπωση τελειώνει με νέα σελίδα.
- **Χωρίς εκτυπωτή:** αν ο εκτυπωτής μένει απασχολημένος δύο δευτερόλεπτα (κανένας συνδεδεμένος, εκτός σύνδεσης, χωρίς χαρτί), εμφανίζεται Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ και η εκτύπωση σταματά.
- Τα προγράμματα τυπώνουν με την κλήση `VX_PRINT` (κεφάλαιο 7).

4. Γλώσσες

Το V-OS μιλά έξι γλώσσες. Τα αγγλικά είναι ενσωματωμένα. Οι άλλες πέντε είναι **language packs**, αρχεία στη δισκέτα που φέρνουν τρία πράγματα: όλα τα κείμενα του συστήματος, το πληκτρολόγιο και τα γράμματα (font) της γλώσσας.

Γλώσσα	Αρχείο	Πληκτρολόγιο
English	ενσωματωμένη (`ENGLISH.MSG`)	το αγγλικό του CPC
Ελληνικά	`GREEK.LNG`	ελληνικό, με τόνους
Français	`FRENCH.LNG`	AZERTY, τα ψηφία με SHIFT, νεκρά πλήκτρα ^ και ¨
Español	`SPANISH.LNG`	Ñ στο πλήκτρο `:`, νεκρά πλήκτρα ´ ¨ ` ^, και ¡ ¿
Deutsch	`GERMAN.LNG`	QWERTZ, Ü Ö Ä ß, νεκρά πλήκτρα ´ και `
Italiano	`ITALIAN.LNG`	è é ò à ù ì στα δικά τους πλήκτρα

Αλλαγή γλώσσας

- **Μόνιμα:** στο Setup (F4), η γραμμή ΓΛΩΣΣΑ περνά κυκλικά από όλες τις γλώσσες. Η καθεμία φορτώνεται αμέσως από το A:, και όλη η οθόνη ξαναγράφεται σε αυτήν. Με αποθήκευση (^S) την κρατά και στην επόμενη εκκίνηση.
- **Γρήγορα:** το CONTROL+L (ΠΡΟΒΟΛΗ > ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ) εναλλάσσει ανάμεσα στα αγγλικά και τη γλώσσα του pack που είναι φορτωμένο.
- **Μόνο το πληκτρολόγιο:** το CONTROL+SHIFT αλλάζει το πληκτρολόγιο. Στη γραμμή μενού, δεξιά, φαίνεται ποιο ισχύει (EN, ΕΛ, FR, ...). Με τη ρύθμιση ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ του Setup στο EN + ΓΛΩΣΣΑ πηγαίνει ανάμεσα στο αγγλικό και αυτό του pack· στο ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙ περνά από όλα: EN, του pack, και τα άλλα τέσσερα, και ξανά EN. Έτσι γράφεις γαλλικά με το γαλλικό πληκτρολόγιο ενώ το σύστημα είναι στα ελληνικά. Κάθε pack έχει μέσα του τα πληκτρολόγια όλων.

Τα σύμβολα `@ # [ ] { } \ |` δεν υπάρχουν στα πληκτρολόγια των packs, γιατί ο CPC δεν έχει AltGr. Γράφονται με το αγγλικό πληκτρολόγιο.

Τα κείμενα των προγραμμάτων

Τα προγράμματα έχουν τα δικά τους κείμενα σε **δύο γλώσσες**: αγγλικά και, προαιρετικά, μία ακόμα (σήμερα τα ελληνικά). Ένα πρόγραμμα εμφανίζεται στη δεύτερη γλώσσα του μόνο όταν το pack είναι αυτής της γλώσσας. Αλλιώς εμφανίζεται στα αγγλικά. Έτσι, με γαλλικά, το Studio εμφανίζεται στα αγγλικά. Τα προγράμματα του Studio όμως μπορούν να έχουν τα κείμενά τους και στις έξι γλώσσες (κεφάλαιο 5): η CALC λέγεται «CALCULATRICE» στα γαλλικά.

Ένα αλφάβητο για όλες

Όλες οι γλώσσες γράφουν με το ίδιο σύνολο χαρακτήρων, το **σύνολο του V-OS**, και κάθε pack έχει όλα του τα γράμματα. Έτσι ένα κείμενο ή μια βάση μπορεί να έχει μαζί ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά, και φαίνονται σωστά όποια γλώσσα κι αν είναι ενεργή: στο Setup, η LANGUAGE δείχνει ΕΛΛΗΝΙΚΑ, FRANÇAIS, ESPAÑOL με τα δικά τους γράμματα.

Οι κωδικοί 128 έως 255 είναι οι ελληνικοί του ISO 8859-7, όπως ήταν, και στους κωδικούς που αυτό αφήνει ελεύθερους μπαίνουν τα À Á Â Ä Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Ö Ù Ú Û Ü, τα πεζά τους, το ß και τα ¡ ¿. Το ´ γράφεται ως ελληνικός τόνος (΄) και το μ ως μ. Δεν υπάρχουν τα ÿ, Œ, œ. Ο πίνακας είναι στο `tools/voscs.py`. Ένα ελληνικό αρχείο κειμένου από PC (ISO 8859-7) διαβάζεται όπως είναι. Ένα γαλλικό ή γερμανικό σε Latin-1 θέλει μετατροπή.

Με το αγγλικό πληκτρολόγιο, το SHIFT και το `^` δίνει το £.

Τα αρχεία από PC ή από το web σε **UTF-8** τα ανοίγουν το NOTEPAD και το READER, και τα κάνουν σύνολο του V-OS· ό,τι δεν έχει (π.χ. κινέζικα) γίνεται `?`. Στο PC, το `tools/voscv.py` μετατρέπει αρχεία από και προς το V-OS (UTF-8, Latin-1 και άλλα) και λέει τι είναι ένα αρχείο (`check`).

Φτιάχνοντας νέα γλώσσα

Οι πηγές των γλωσσών είναι στο `lang/<κωδικός>/`:

- `messages.txt`: τα κείμενα του συστήματος. Τη βασική λίστα την ορίζει το `lang/en/messages.txt`, και ό,τι λείπει από ένα pack εμφανίζεται στα αγγλικά.
- `keymap.txt`: τα πλήκτρα που αλλάζουν σε σχέση με το αγγλικό.
- `pack.txt`: ο κωδικός, το όνομα, το σετ χαρακτήρων και το font.

Το `tools/mklng.py` τα κάνει `.LNG`, και το Makefile τα βάζει στη δισκέτα. Όλα τα packs έχουν το ίδιο font, το `lang/vos/font.txt`, και `charset vos`.

5. Studio: προγράμματα με blocks

Το STUDIO είναι editor blocks τύπου Scratch που τρέχει πάνω στον ίδιο τον CPC.

- Φτιάχνεις αντικείμενα (sprites) και scripts από blocks.
- Το πρόγραμμα τρέχει αμέσως με CONTROL+R.
- Γίνεται κανονικό πρόγραμμα του V-OS (`.VBN`) που ξεκινά και από τον Launcher.

Η οθόνη

Το Studio χρησιμοποιεί «μικτή» οθόνη, με δύο ζώνες:

- **Πάνω, σε mode 0 (16 χρώματα):**
  - **αριστερά, η σκηνή** σε μισό μέγεθος
  - **δεξιά, το πάνελ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:** τα αντικείμενα με το χρώμα και τη θέση τους, το μέγεθος του επιλεγμένου (W, H), το φόντο και το mode του προγράμματος (π.χ. `ΣΚΗΝΗ 2 M1`), και το όνομα του αρχείου
- **Κάτω, σε mode 1:**
  - **αριστερά, η παλέτα** με τα blocks μιας κατηγορίας (`< ΓΕΓΟΝΟΤΑ >`)
  - **δεξιά, το script**, μία γραμμή για κάθε block
  - **στο τέλος, η γραμμή κατάστασης**, με τα πλήκτρα που ισχύουν εκεί που βρίσκεσαι

Το **TAB** περνά από το script στην παλέτα, μετά στη σκηνή, και πίσω στο script.

Μενού

STUDIO		ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΟ	^N	ΣΒΗΣΕ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ (`.VBS`)	^O	+ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ως 6)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	^S	− ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΘ. ΩΣ		ΦΟΝΤΟ (το χρώμα της σκηνής)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	^R	MODE ΟΘΟΝΗΣ (0 ή 1)
ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ		ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝ. (^T)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	^Q	

- **ΕΚΤΕΛΕΣΗ (^R):** αποθηκεύει το `ONOMA.VBS`, γράφει το `ONOMA.VBN` και το τρέχει. Το πρόγραμμα σταματά από το μενού του (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ > ΤΕΛΟΣ, ^Q), και τότε το Studio ξαναξεκινά με το ίδιο πρόγραμμα ανοιχτό.
- **ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ:** ρωτά αν το πρόγραμμα θα συνεχίζει να τρέχει όταν είναι πίσω από άλλο ή πίσω από μια όψη, ή θα παγώνει, που είναι η προεπιλογή.
- **MODE ΟΘΟΝΗΣ:**
  - **Mode 0:** 16 χρώματα, πλάτος 192 pixels.
  - **Mode 1:** 4 χρώματα (πένες 0–3), πλάτος 384 pixels, και περισσότερο κείμενο.

Η παλέτα

Τα ←/→ αλλάζουν κατηγορία, τα ↑/↓ διαλέγουν block, και το RETURN το προσθέτει κάτω από τη γραμμή του script. Ένα κλικ σε block της παλέτας κάνει το ίδιο.

Ένα block που ανοίγει (ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, ΑΝ) μπαίνει μαζί με το ΤΕΛΟΣ του, και σβήνεται μαζί του. Ένα block με κείμενο ζητά το κείμενο αμέσως.

Το script

Πλήκτρο	Τι κάνει
↑/↓	γραμμή
←/→	πεδίο της γραμμής (τα πεδία είναι οι τιμές μέσα στο block)
RETURN	χωρίς επιλεγμένο πεδίο: προσθέτει το block της παλέτας. Σε πεδίο κειμένου: αλλαγή κειμένου. Σε πεδίο πλήκτρου: περιμένει να πατήσεις το πλήκτρο
CLR	σβήνει τη γραμμή
DEL	σβήνει το τελευταίο ψηφίο ενός αριθμού
ποντίκι	κλικ σε πεδίο: το επιλέγει. Δεύτερο κλικ: αλλάζει το είδος του

Το πρόγραμμα είναι μια λίστα από γραμμές:

- Κάθε `ΟΤΑΝ …` ξεκινά ένα script, για ένα αντικείμενο ή για τη σκηνή. Το script φτάνει ως το επόμενο `ΟΤΑΝ`.
- Η εσοχή βγαίνει μόνη της από τα blocks που ανοίγουν και κλείνουν.
- Γραμμές πριν από το πρώτο `ΟΤΑΝ` αγνοούνται.
- Ό,τι μένει ανοιχτό κλείνει στο τέλος του script.

Τι γράφεται σε ένα πεδίο

Η γραμμή κατάστασης λέει κάθε φορά τι δέχεται το πεδίο.

Πεδίο τιμής:

Πλήκτρο	Τιμή
0–9, −	αριθμός, ακέραιος από −32768 ως 32767
A–H	μεταβλητή. Το ίδιο γράμμα ξανά: A1, A2 … A15, και πάλι A
X, Y	η θέση του αντικειμένου του script
R και ψηφία	ΤΥΧΑΙΟ: ένας αριθμός από 1 ως το n
K και πλήκτρο	ΠΛΗΚΤΡΟ: 1 όσο είναι πατημένο, αλλιώς 0
T και ψηφίο	ΑΓΓΙΖΕΙ: 1 όταν το αντικείμενο αγγίζει το αντικείμενο n
Z	ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ: 1 όταν το αντικείμενο είναι στην άκρη της σκηνής
P	ΚΟΥΜΠΙ: ο αριθμός του τελευταίου κουμπιού που πατήθηκε
U	ΚΟΣΤΟΥΜΙ: ο αριθμός του κοστουμιού του αντικειμένου (0: χωρίς κοστούμι)

Άλλα είδη πεδίου:

- **Μεταβλητή:** A–H και πάλι το ίδιο γράμμα για A1…A15.
- **Σύγκριση:** `<`, `=`, `>`. Το SPACE δίνει «καμία», και τότε το ΑΝ ελέγχει μόνο αν η πρώτη τιμή δεν είναι 0.
- **Αντικείμενο** (στα `ΟΤΑΝ`): 0 η σκηνή, 1–6 ένα αντικείμενο.
- **Πλήκτρο** (στο `ΟΤΑΝ ΠΛΗΚΤΡΟ`): RETURN και μετά το πλήκτρο.
- **Κείμενο:** RETURN, και γράφεις ως 14 χαρακτήρες.
- **Ομάδα μεταβλητών** (SAVE/LOAD VARS): A–H προχωρά στην επόμενη οκτάδα (A-H, A1-H1 …

A15-H15), και το SPACE δίνει ΟΛΕΣ.

Τα γράμματα διαβάζονται ως πλήκτρα, οπότε δουλεύουν και με το ελληνικό πληκτρολόγιο.

Η σκηνή και τα αντικείμενα

Πλήκτρο	Τι κάνει
βελάκια	μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο
1–6	επιλογή αντικειμένου
C	επόμενο χρώμα
W, H	πλάτος, ύψος
K	ποιο κοστούμι φορά (κανένα, 1, 2, ...)
E	σχεδίαση του κοστουμιού του (νέο, αν δεν έχει)
κλικ στη σκηνή	βάζει εκεί το αντικείμενο

Ένα αντικείμενο χωρίς κοστούμι είναι ένα χρωματιστό ορθογώνιο.

Κοστούμια

Το **E** ανοίγει τον επεξεργαστή κοστουμιών στη θέση της σκηνής. Έχει πλέγμα 16×16 και από κάτω τις 16 πένες.

Πλήκτρο	Τι κάνει
βελάκια	κελί
SPACE, RETURN	βάφει το κελί
0–9, A–F	πένα
.	διάφανο
E, TAB	τέλος
κλικ	σε κελί: βάφει. Στη σειρά των πενών: επιλογή πένας

Ένα πρόγραμμα έχει ως 8 κοστούμια, κοινά για όλα τα αντικείμενα. Το μέγεθος ενός αντικειμένου με κοστούμι είναι 16×16. Στη σκηνή, το x στρογγυλεύεται σε ολόκληρο byte (2 pixels σε mode 0, 4 σε mode 1).

Όλα τα blocks

Στη στήλη «Block», τα πεδία φαίνονται όπως στο script.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Block	Τι κάνει
ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΑ *αντικ.*	το script ξεκινά μαζί με το πρόγραμμα
ΟΤΑΝ ΠΛΗΚΤΡΟ *πλήκτρο αντικ.*	ξεκινά όταν πατηθεί το πλήκτρο
ΟΤΑΝ ΚΛΙΚ *αντικ.*	ξεκινά με κλικ στο αντικείμενο (ή στη σκηνή)
ΟΤΑΝ ΛΑΒΕΙ *n αντικ.*	ξεκινά όταν σταλεί το μήνυμα n
ΣΤΕΙΛΕ *n*	στέλνει το μήνυμα n (το n μπορεί να είναι και μεταβλητή)

> Ένα μήνυμα ξεκινά **από την αρχή** κάθε script που το περιμένει, ακόμα κι αν έτρεχε ήδη. Γι' αυτό ένα script δεν πρέπει να στέλνει μήνυμα στον εαυτό του.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Block	Τι κάνει

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ... ΤΕΛΟΣ	επαναλαμβάνει για πάντα
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ *n* ... ΤΕΛΟΣ	n φορές
ΑΝ *a σύγκριση b* ... [ΑΛΛΙΩΣ ...] ΤΕΛΟΣ	εκτελεί τις γραμμές μόνο αν ισχύει η σύγκριση
ΠΕΡΙΜΕΝΕ *n*	περιμένει n frames (50 = ένα δευτερόλεπτο)
ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΩΣ *a σύγκριση b*	περιμένει ώσπου να ισχύσει η σύγκριση
ΣΤΑΜΑΤΑ	τελειώνει αυτό το script

ΚΙΝΗΣΗ

Block	Τι κάνει
ΠΗΓΑΙΝΕ *x y*	το αντικείμενο πάει στο x, y
ΑΛΛΑΞΕ Χ *n*, ΑΛΛΑΞΕ Υ *n*	μετακινεί κατά n
ΤΑΧΥΤΗΤΑ *vx vy*	ορίζει την ταχύτητά του
ΚΙΝΗΣΟΥ	ένα βήμα με την ταχύτητά του
ΑΝΑΠΗΔΗΣΕ	στην άκρη της σκηνής, αντιστρέφει την ταχύτητα

ΕΜΦΑΝ./ΗΧΟΣ

Block	Τι κάνει
ΧΡΩΜΑ *n*	η πένα του ορθογωνίου
ΚΟΣΤΟΥΜΙ *n*	φορά το κοστούμι n (1–8. Το 0 δεν αλλάζει τίποτα)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ	το επόμενο, και μετά το τελευταίο πάλι το πρώτο
ΕΜΦΑΝΙΣΟΥ, ΚΡΥΨΟΥ	
ΓΡΑΨΕ *τιμή* ΣΤΟ *x y*	τυπώνει έναν αριθμό
ΣΤΥΛ *n*	το στυλ του ΓΡΑΨΕ και του ΚΕΙΜΕΝΟ που ακολουθούν: 1 έντονα, 2 πλάγια, 4 υπογράμμιση, και αθροισμένα (7: όλα), 0 απλά
ΝΟΤΑ *n* ΓΙΑ *frames*	παίζει νότα (αριθμός MIDI: 60 = ντο, 69 = λα 440 Hz) και περιμένει να τελειώσει
ΜΟΥΣΙΚΗ *"όνομα"*	παίζει το τραγούδι *όνομα*`.MUS` από τη δισκέτα του προγράμματος, πίσω από αυτό, με το πρόγραμμα MUSIC (στο A: ή στο B:). Συνεχίζει και μετά το τέλος του προγράμματος, ως το STOP του MUSIC (F6). Χρειάζεται επέκταση μνήμης· χωρίς αυτήν βγαίνει «ΚΛΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ». Ένα όνομα που δεν υπάρχει (ή κενό) σταματά τη μουσική

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Block	Τι κάνει
ΘΕΣΕ *μεταβλητή* ΣΕ *τιμή*	
ΑΛΛΑΞΕ *μεταβλητή* ΚΑΤΑ *τιμή*	πρόσθεση
ΜΕΙΩΣΕ *μεταβλητή* ΚΑΤΑ *τιμή*	αφαίρεση
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΕ *μεταβλητή* ΕΠΙ *τιμή*	
ΔΙΑΙΡΕΣΕ *μεταβλητή* ΔΙΑ *τιμή*	ακέραια διαίρεση
ΥΠΟΛΟΙΠΟ *μεταβλητή* ΔΙΑ *τιμή*	το υπόλοιπο της διαίρεσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ *ομάδα* ΣΤΟ *"όνομα"*	γράφει τις μεταβλητές σε αρχείο κειμένου (δες παρακάτω)
ΦΟΡΤΩΣΕ *ομάδα* ΑΠΟ *"όνομα"*	τις διαβάζει πίσω

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Block	Τι κάνει
ΠΑΡΑΘΥΡΟ *"τίτλος" πλάτος ύψος*	παράθυρο στη μέση της σκηνής, όπως οι διάλογοι του V-OS. Ένα νέο παράθυρο παίρνει τη θέση του προηγούμενου και των κουμπιών του
ΚΟΥΜΠΙ *"κείμενο"* ΣΤΟ *x y*	κουμπί του συστήματος. Πατιέται με κλικ ή με TAB και RETURN. Αριθμείται από το 0, με τη σειρά που εμφανίζονται
ΟΤΑΝ ΚΟΥΜΠΙ *αντικ.*	ξεκινά όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί. Η τιμή ΚΟΥΜΠΙ (Ρ) λέει ποιο
ΚΕΙΜΕΝΟ *"κείμενο"* ΣΤΟ *x y*	γράφει κείμενο
ΕΤΙΚΕΤΑ *κουμπί* ΣΕ *"κείμενο"*	αλλάζει το κείμενο ενός κουμπιού

Με ανοιχτό παράθυρο, τα ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΟΥΜΠΙ και ΓΡΑΨΕ μετρούν από την πάνω αριστερή γωνία του εσωτερικού του. Το παράθυρο σέρνεται από τον τίτλο του, μαζί με τα κουμπιά του.

Μεταβλητές

Υπάρχουν 128 μεταβλητές, κοινές για όλα τα scripts, με ονόματα A–H, A1–H1, ..., A15–H15. Στην αρχή όλες είναι 0, και κρατούν ακέραιους από −32768 ως 32767.

Αποθήκευση και επαναφορά (SAVE VARS, LOAD VARS)

- `ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΟΛΕΣ ΣΤΟ "GAME"` γράφει και τις 128 στο αρχείο `GAME.TXT`. Το `.TXT` μπαίνει όταν το όνομα δεν έχει τύπο.
- Με ομάδα (`A-H`, `A1-H1`, ...) γράφει μόνο εκείνες τις 8.
- Το αρχείο είναι κείμενο, μία γραμμή για κάθε μεταβλητή:

```
A=12 B=0 A1=-5
```

- `ΦΟΡΤΩΣΕ ΟΛΕΣ ΑΠΟ "GAME"` αλλάζει τις μεταβλητές που αναφέρει το αρχείο. Με ομάδα, αλλάζει μόνο όσες είναι και στην ομάδα. Γραμμές που δεν καταλαβαίνει τις αγνοεί, και αν το αρχείο λείπει δεν αλλάζει τίποτα.
- Έτσι ένα αρχείο μπορεί να επαναφέρει όλες τις μεταβλητές ή μόνο μία οκτάδα, π.χ. τις αποθηκευμένες θέσεις ενός παιχνιδιού.

Τα κείμενα σε άλλες γλώσσες

Τα κείμενα ενός προγράμματος (παράθυρα, κουμπιά, TEXT, LABEL) μπορούν να έχουν μετάφραση σε κάθε γλώσσα του V-OS. Το πρόγραμμα τα δείχνει στη γλώσσα που είναι το V-OS όταν ξεκινά. Έτσι η CALC λέγεται «ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ» στα ελληνικά, «CALCULATOR» στα αγγλικά, «CALCULATRICE» στα γαλλικά.

- **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ > ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝ. (^T):** περνά από τις γλώσσες EN, EL, FR, ES, DE, IT και ξανά στα κείμενα του ίδιου του προγράμματος. Κάτω από τα αντικείμενα, δίπλα στο όνομα, φαίνεται ο κωδικός της γλώσσας (π.χ. `CALC FR`).
- Σε μια γλώσσα, οι θέσεις κειμένου δείχνουν και αλλάζουν τα κείμενα σε αυτήν. Ένα κείμενο χωρίς μετάφραση δείχνει το δικό του, και όταν το αλλάξεις γίνεται η μετάφρασή του. Ένα νέο κείμενο που γράφεις σε μια γλώσσα γίνεται και το δικό του.
- Οι μεταφράσεις αποθηκεύονται μέσα στο `.VBS` (και στο `.VBN`), και τα έξι μαζί, περίπου 3K.
- Στο `.vbt` γράφονται με `LANG FR` και από κάτω γραμμές `"κείμενο" "μετάφραση"`.

Αρχεία

- **ΟΝΟΜΑ.VBS:** το πρόγραμμα όπως το επεξεργάζεσαι. Το ανοίγει το ΑΝΟΙΓΜΑ, και ως 9Κ διαβάζονται.
- **ΟΝΟΜΑ.VBN:** το πρόγραμμα έτοιμο να τρέξει. Το γράφει η ΕΚΤΕΛΕΣΗ και ξεκινά και από τον Launcher. Είναι ο παίκτης (`VBRUN.SYS`) μαζί με το πρόγραμμα. Ο παίκτης μεταγλωττίζει τα blocks σε κώδικα Z80 όταν ξεκινά, οπότε τα προγράμματα τρέχουν γρήγορα.

Ένα `.VBS` φτιάχνεται και από κείμενο στον υπολογιστή, με το `tools/mkvbs.py`. Η σύνταξη περιγράφεται στην αρχή του αρχείου, και παραδείγματα είναι τα `blocks/examples/*.vbt` (CALC, MINES, FLAP, TICKER, VARS). Τα CALC και MINES έχουν και μεταφράσεις (`LANG`).

Όρια

Γραμμές (blocks)	240
Αντικείμενα	6
Scripts (`ΟΤΑΝ …`)	16
Μεταβλητές	128
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ σε ένα πρόγραμμα	64 (από εκεί και πέρα μοιράζονται μετρητή)
Ανοιχτά blocks το ένα μέσα στο άλλο	16
Κείμενα	32, ως 14 χαρακτήρες το καθένα, και σε 6 γλώσσες
Κοστούμια	8, 16×16
Κουμπιά	64
Κώδικας	τουλάχιστον 4.000 bytes και για το μεγαλύτερο πρόγραμμα. Ό,τι δεν χωρά αγνοείται

Συμβουλές

- **Scripts της σκηνής:** τα blocks κίνησης και εμφάνισης δεν κάνουν τίποτα, και τα Χ, Υ, ΑΓΓΙΖΕΙ και ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ δίνουν 0.
- **ΑΓΓΙΖΕΙ:** ισχύει μόνο όταν φαίνονται και τα δύο αντικείμενα.
- **Συγχρονισμός:** τα scripts τρέχουν «μαζί». Κάθε script παραχωρεί τη σειρά του στο τέλος κάθε επανάληψης και σε κάθε ΠΕΡΙΜΕΝΕ. Για να περιμένει ένα script κάποιο άλλο, χρησιμοποίησε μια μεταβλητή και `ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΩΣ` (δες το MINES).
- **Έτοιμα παραδείγματα:** τα CALC, MINES, FLAP και TICKER ανοίγουν στο Studio (ΑΝΟΙΓΜΑ).

6. Blocks στον υπολογιστή: ο web editor και το `vbc.py`

Εκτός από το Studio, που τρέχει στον CPC, υπάρχει και ένας editor blocks για τον υπολογιστή. Η γλώσσα είναι η ίδια, με μερικά blocks παραπάνω: λίστες, θόρυβο, μέγεθος αντικειμένου, κείμενο με χρώμα.

Ο editor

Άνοιξε το `blocks/editor.html` σε browser. Είναι βασισμένος στο Blockly και έχει ελληνικά ή αγγλικά.

- **Κατηγορίες:** γεγονότα, έλεγχος, κίνηση, εμφάνιση, κείμενο, τελεστές, αισθητήρες, μεταβλητές, λίστες και παράθυρα.
- **Αντικείμενα:** ορθογώνια ή κοστούμια. Ορίζονται σε πίνακα, και η σκηνή τα δείχνει με τα χρώματα του CPC. Σέρνονται με το ποντίκι.
- **Αρχεία:** ανοίγει και αποθηκεύει αρχεία `.vbp`. Είναι JSON με όλο το πρόγραμμα, οπότε γράφονται και με το χέρι.

Μεταγλώττιση

```
python3 blocks/vbc.py pong.vbp --dsk build/vos.dsk
```

Το `vbc.py` γράφει το `build/ONOMA.ASM`, με ένα σχόλιο για κάθε block. Το μεταγλωττίζει με τη RASM σε `ONOMA.VBN`, με πίνακα relocation ώστε να τρέχει δίπλα σε άλλα προγράμματα, και με `--dsk` το βάζει στη δισκέτα.

Επιλογή	Τι κάνει
`-o build`	φάκελος εξόδου
`--asm-only`	μόνο το `.ASM`
`--dsk build/vos.dsk`	και στη δισκέτα

Η μορφή `.vbp`

Η πλήρης περιγραφή είναι στην αρχή του `blocks/vbc.py`: γεγονότα, εντολές, τιμές, κοστούμια, εικονίδιο. Σε συντομία:

```
{"name": "PONG", "mode": 0, "background": 0,
 "sprites": [{"name": "ball", "x": 90, "y": 100, "w": 6, "h": 6,
              "colour": 8, "vx": 2, "vy": 2, "visible": true}],
 "variables": {"score": 0},
 "scripts": [{"sprite": "ball", "when": {"event": "start"},
              "do": [{"block": "forever", "do": [{"block": "move"}, {"block": "bounce"}
```

- **Μεταβλητές και λίστες:** έχουν ονόματα, όχι γράμματα. Οι λίστες έχουν σταθερό μέγιστο μήκος.
- **Εικονίδιο:** το `"icon"` δίνει εικονίδιο για τον Launcher.
- **Πρόγραμμα με πολλά όμοια κομμάτια:** μπορεί να το γράψει ένα script σε Python. Δες το `tools/mkbricks.py`, που γράφει το `bricks.vbp` με 32 τούβλα.

Παραδείγματα

Στο `blocks/examples/`:

Αρχείο	Πρόγραμμα
`pong.vbp`	PONG
`catch.vbp`	CATCH
`starcat.vbp`	STARCAT: κοστούμια, μελωδία από λίστα
`counter.vbp`	COUNTER: παράθυρο και κουμπιά
`bricks.vbp`	BRICKS (το γράφει το `tools/mkbricks.py`)

Τα `*.vbt` είναι προγράμματα του Studio σε κείμενο, για το `tools/mkvbs.py`. Βλ. κεφάλαιο 5.

Studio ή web editor;

	Studio	web editor
Πού	στον CPC	στον υπολογιστή
Αρχείο	`.VBS`	`.vbp`
Μεταβλητές	128, A–H15	με ονόματα
Λίστες, θόρυβος, μέγεθος αντικειμένου	όχι	ναι
SAVE/LOAD VARS	ναι	όχι
Στυλ κειμένου, μουσική `.MUS`	ναι	ναι
Το πρόγραμμα	θέλει όλη τη μνήμη	μικρό, τρέχει δίπλα σε άλλα

7. SDK του V-OS: προγράμματα σε assembly

Με αυτό το SDK γράφεις δικά σου προγράμματα σε Z80 assembly. Τρέχουν μέσα στο V-OS όπως το DEMO ή το CLOCK: εμφανίζονται στον Launcher, το Desktop και τον Commander, και έχουν δικό τους μενού, κουμπιά, διαλόγους, ήχο και αρχεία. Τρέχουν και δίπλα σε άλλα προγράμματα.

Γρήγορο ξεκίνημα

```
make new-app NAME=hello
```

Αυτό φτιάχνει τον φάκελο `myapps/hello/` από το `sdk/template/`. Έχει τρία αρχεία:

- `hello.asm`: το πρόγραμμα. Τα βέλη κινούν ένα κουτί, υπάρχει ένα κουμπί ΗΧΟΣ, ένας μετρητής δευτερολέπτων, και ένα δικό του μενού (ABOUT, BACK) δίπλα στα VIEW και HELP.
- `texts.txt`: τα κείμενά του, σε αγγλικά και ελληνικά.
- `icon.txt`: το εικονίδιό του, 16×16, για τον Launcher.

```
make app NAME=hello
```

Αυτό χτίζει το `build/HELLO.BIN` και το βάζει στη δισκέτα των προγραμμάτων, `build/apps.dsk`. Το `make run` τη βάζει στο B:· στον Launcher το TAB δείχνει το B:.

```
make run
```

Αυτό ανοίγει τη δισκέτα στον Caprice32. Το HELLO είναι στον Launcher, στην τελευταία σελίδα.

- Το απλό `make` χτίζει και βάζει στη δισκέτα όλα τα προγράμματα του `myapps/`, μαζί με το V-OS.
- Το όνομα έχει 1–8 πεζά γράμματα ή ψηφία και ξεκινά με γράμμα. Δεν μπορεί να είναι όνομα προγράμματος του V-OS (π.χ. demo).
- Χρειάζεσαι τη RASM, Python 3 και το iDSK, όπως για όλο το V-OS.
- Στον Caprice32 το πρόγραμμα το τρέχεις εσύ, από τον Launcher.

Μεγαλύτερο πρόγραμμα:

- Βάλε κι άλλα `.asm` στον φάκελό του (π.χ. `art.asm` με sprites) και φέρε τα με `include "art.asm"`. Το build τα βρίσκει, και ξαναχτίζει το πρόγραμμα όταν αλλάζουν.
- Ό,τι βάλεις στον υποφάκελο `disc/` (π.χ. `disc/LEVEL1.DAT`) μπαίνει ως έχει στη δισκέτα, για το `VOS_LOAD`.
- Με υποφάκελο `owndisc/`, το πρόγραμμα παίρνει και δική του δισκέτα, `build/<όνομα>.dsk`, με το `.BIN` και τα αρχεία του `owndisc/`. Δεν μπαίνει στην `apps.dsk`. Τη βάζεις στο B: και το τρέχεις από τον Launcher (TAB, η άλλη μονάδα). Από ποιον οδηγό ξεκίνησε, για να φορτώσει τα αρχεία του από εκεί, το λέει το `VOS_SELF`: `db οδηγός`, και μετά το όνομά του (11 bytes).
- **Αρχείο για άνοιγμα (έκδοση 14):** όταν το RETURN στο Desktop ή στον Commander ανοίγει ένα αρχείο στο πρόγραμμά σου, το `VOS_OPEN` (`#B000`) έχει `db 1, οδηγός, όνομα 11 bytes` (0: κανένα). Διάβασέ το στο `init`, με A = 0 και με A = 2 (το πρόγραμμα έτρεχε ήδη), και γράψε μετά 0 εκεί. Οι τύποι και τα προγράμματά τους είναι στον πίνακα `ft_open` του kernel (`src/kernel/files_ext.asm`).
- Ένα πρόγραμμα με πίνακα relocation (όπως αυτά του SDK) τρέχει δίπλα σε άλλα όταν είναι

ως 12K· ένα μεγαλύτερο (ως 16K) τρέχει μόνο του χωρίς επέκταση μνήμης, όπως ένα χωρίς πίνακα (MARKDOWN, READER). Για τα υπόλοιπα, φόρτωσε αρχεία στη bank δεδομένων.

Πώς δουλεύει ένα πρόγραμμα

Ένα πρόγραμμα είναι ένα `.BIN`, χτισμένο για το `VOS_APP_ADDR` (`#4000`). Ξεκινά έτσι:

```
        include "api/vos_api.inc"
        org VOS_APP_ADDR
        jp init                 ; +0
        jp event                ; +3  HL -> το γεγονός
        jp redraw               ; +6
        db "VA", VOS_API_VERSION
        include "app_icon.asm"  ; +12 το εικονίδιο (προαιρετικό)
```

- **`init`** ορίζει mode, παλέτα, μενού και κουμπιά, ανοίγει τα `VE_FRAME` αν χρειάζεται, και σχεδιάζει τα πάντα.
  - A = 0: νέα εκκίνηση.
  - A = 2: το πρόγραμμα επιστρέφει από μια όψη ή άλλο πρόγραμμα. Η κατάστασή του είναι όπως την άφησε· ορίζει ξανά τα παραπάνω και σχεδιάζει.
- **`event`** καλείται για κάθε γεγονός και επιστρέφει αμέσως. Ένα πρόγραμμα δεν περιμένει ποτέ μόνο του (κανένας βρόχος αναμονής). Για κίνηση ή χρόνο, `VOS_TICKS` με A = 1, και τότε έρχεται ένα `VE_FRAME` 50 φορές το δευτερόλεπτο.
- **`redraw`** ξανασχεδιάζει τα πάντα, π.χ. όταν αλλάζει η γλώσσα ή κλείνει το desk accessory.
- **Έξοδος:** `VOS_EXIT`, που επιστρέφει στην όψη που το ξεκίνησε.

Η σειρά μέσα στο `event`

```
event:  ld a,(hl)
        cp VE_FRAME : jp z,frame        ; τα frames
        push hl
        call VOS_UI_EVENT               ; μενού, κουμπιά, CONTROL+γράμμα
        pop hl
        or a : jr nz,command            ; A = η εντολή
        call VOS_MENU_OPEN : ret nz     ; ανοιχτό μενού: τα πλήκτρα είναι δικά του
        ...                             ; τα δικά σου πλήκτρα και κλικ
command: ...
        jp VOS_COMMAND                  ; ό,τι δεν είναι δικό σου (VIEW, HELP)
```

Όσο είναι ανοιχτό μενού, μη σχεδιάζεις. Αλλιώς θα γράψεις πάνω του. Στο `VE_FRAME`, ενημέρωσε την κατάσταση, αλλά σχεδίασε μόνο αν το `VOS_MENU_OPEN` δίνει Z. Οι διάλογοι (`VOS_DIALOG`, `VOS_INPUT`, `VOS_FILE_PICK`) έχουν δικό τους βρόχο, οπότε δεν έρχεται κανένα γεγονός όσο είναι ανοιχτοί.

Τα γεγονότα

`HL` → 8 bytes: `db type, code, char, mods; dw x, y`.

type	τι	code / char / x, y
`VE_KEY_DOWN` 1, `VE_KEY_REPEAT` 3, `VE_KEY_UP` 2	πλήκτρο	code = αριθμός πλήκτρου (`VK_*`, γραμμή·8 + bit του πληκτρολογίου), char = ο χαρακτήρας στη γλώσσα του pack
`VE_PTR_DOWN` 5, `VE_PTR_UP` 6, `VE_PTR_MOVE` 4	δείκτης	x, y σε pixels του mode

VE_FRAME 8	frame (με VOS_TICKS)	—
VE_LANG 7	άλλαξε η γλώσσα του πληκτρολογίου	—

Τρία είδη προγράμματος

- **Με πίνακα relocation (το προεπιλεγμένο του SDK):** το `make app` το χτίζει δύο φορές, στο `#4000` και στο `#4100`. Το `tools/mkreloc.py` προσθέτει τον πίνακα από τη διαφορά.
  - Τρέχει δίπλα σε άλλα προγράμματα, στα 12K από το `#5000`, και συνεχίζει όπου σταμάτησε (με F6 φαίνονται τα προγράμματα που τρέχουν).
  - Τα δεδομένα του πρέπει να είναι μέσα στα δικά του bytes (labels, `ds`), ποτέ σε σταθερές διευθύνσεις.
  - Αν το `mkreloc.py` βγάλει σφάλμα, κάπου χρησιμοποιείται διεύθυνση με τρόπο που δεν αντέχει μετακίνηση. Π.χ. `ld a,label & 255`, ή μόνο το low byte μιας διεύθυνσης.
- **Χωρίς πίνακα:** παίρνει όλη τη bank (ως 16K, κώδικας και δεδομένα), αλλά τρέχει μόνο του, εκτός αν υπάρχει επέκταση μνήμης. Για αυτό χρειάζεται δικός σου κανόνας στο Makefile (βλ. `STUDIO.BIN`).
- **Desk accessory:** ως 4K, με πίνακα. Ανοίγει με F5 πάνω από οτιδήποτε, και το `init` παίρνει A = 1. Βλ. `apps/clock/clock.asm` και την περιγραφή στο `src/api/vos_api.inc`.

Κανόνες

- **Καταχωρητές:** οι κλήσεις χαλάνε όλους τους καταχωρητές εκτός από το IX. Τα ορίσματα μπαίνουν σε A, BC, DE, HL (IX για `VOS_RECT` και `VOS_BLIT`). Τα αποτελέσματα επιστρέφουν σε A ή HL. Σε αποτυχία γυρίζει carry και A = αριθμός σφάλματος, που τον δείχνει το `VOS_ERROR`.
- **Μνήμη:** μην απλώνεις άλλη bank στο `#4000`, γιατί το πρόγραμμα θα εξαφανιστεί από κάτω σου. Για 16K επιπλέον υπάρχει η bank δεδομένων (`VOS_BANK_GET`, `VOS_BANK_PUT`, `VOS_DATA`). Είναι κοινή με όψεις και άλλα προγράμματα, και κρατά τα δεδομένα της μόνο όσο τρέχει το πρόγραμμα. Με επέκταση μνήμης (API 21) κάθε πρόγραμμα παίρνει δική του, που κρατά ό,τι έχει ως το τέλος του, ό,τι κι αν τρέξει στο μεταξύ· το `VX_DATA` λέει ποια ισχύει (A = 1: δική του).
- **Συντεταγμένες:** x σε pixels του mode (mode 0: 0–191, mode 1: 0–383, mode 2: 0–767), y από 0 ως 258. Η γραμμή μενού πιάνει τα y 0–11.
- **RASM:** οι ετικέτες δεν ξεχωρίζουν κεφαλαία από πεζά (`BOX` και `box` είναι το ίδιο). Τα hex γράφονται με `#` και όχι με `&`.

Οι μορφές των δεδομένων

- **Γραμμή μενού** (`VOS_SET_BAR`): `db πλήθος; dw μενού, ...`. Τα κοινά VIEW και HELP τα δίνουν τα `VOS_MENU_VIEW` και `VOS_MENU_HELP`.
- **Μενού:** `db τίτλος, πλήθος` και για κάθε επιλογή `db κείμενο, εντολή, γράμμα, 0`.
  - κείμενο: `VOS_SEPARATOR` για γραμμή
  - εντολή: 1.., ό,τι επιστρέφει το `VOS_UI_EVENT`
  - γράμμα: συντόμευση CONTROL+γράμμα, ή 0
- **Κουμπιά** (`VOS_SET_WIDGETS`, μετά `VOS_DRAW_WIDGETS`): `db πλήθος`, και για κάθε κουμπί `dw x, y; db πλάτος σε χαρακτήρες, κείμενο, εντολή, 0`.

- **Διάλογος** (`VOS_DIALOG` → A = κουμπί, 0 το πρώτο, το ESC δίνει το τελευταίο): `db τίτλος, κείμενο, πλήθος κουμπιών (1-3), κουμπί, ...`. Για κουμπιά, `VM_OK`, `VM_YES` και `VM_NO`.
- **Κείμενα** (`VOS_TEXTS`): τα φτιάχνει το `tools/mktexts.py` από το `texts.txt`, με γραμμές `ONOMA | English | Ελληνικά`. Και οι δύο στήλες γράφονται σε UTF-8 και γίνονται bytes του συνόλου χαρακτήρων του V-OS (`tools/voscs.py`), όπου χωρούν ελληνικά και τα λατινικά γράμματα των γαλλικών, ισπανικών, γερμανικών, ιταλικών.
  - Δίνει `T_ONOMA` (`VT_FIRST` = `#C0` και πάνω) και τον πίνακα `texts:`. Ως 64 κείμενα.
  - Το `|` χωρίς κενά γύρω του αλλάζει γραμμή στους διαλόγους.
  - Τα κείμενα μπαίνουν όπου ζητείται «κείμενο» (μενού, κουμπιά, διάλογοι). Με το `VOS_MSG` παίρνεις τη διεύθυνσή τους για `VOS_PRINT`.
- **Παλέτα** (`VOS_PALETTE`): 17 χρώματα firmware (0–26): 16 πένες και το περίγραμμα. Στο mode 1 μετράνε οι πένες 0–3.
- **Ορθογώνιο** (`VOS_RECT`, IX →): `dw x, y, w, h; db πένα`.
- **Εικονίδιο:** 16 γραμμές των 16 χαρακτήρων στο `icon.txt`. Κάθε χαρακτήρας είναι πένα σε hex (mode 0, παλέτα του Launcher) ή `.` για διάφανο. Ο Launcher το διαβάζει από τη δισκέτα: όσο τρέχει το πρόγραμμα, τα 256 bytes μετά το "IC" είναι ελεύθερα για buffers (το PAINT κρατά εκεί τις γραμμές του).
- **Ονόματα αρχείων** (`VOS_LOAD`, `VOS_SAVE`, `VOS_DELETE`, `VOS_RUN`): 11 bytes, `"NAME EXT"`. Drive 0 = A:, 1 = B:.

Το API (έκδοση 22)

Κλήση	Είσοδος → έξοδος	Τι κάνει
`VOS_EXIT`	—	τέλος, πίσω στην όψη που το ξεκίνησε
`VOS_TICKS`	A = 1 / 0 (+ `VOS_PTR_KEYS`)	`VE_FRAME` 50 φορές το δευτερόλεπτο, ή κανένα. Με το `VOS_PTR_KEYS` (2) τα βελάκια και το COPY κινούν και τον δείκτη και κάνουν κλικ
`VOS_FRAMES`	→ HL (και A τα bits 16–23)	frames από την εκκίνηση
`VOS_RANDOM`	→ A	0–255
`VOS_COMMAND`	A = εντολή	οι κοινές εντολές των VIEW και HELP (6–19). Αρίθμησε τις δικές σου εντολές από το `VC_APP` (32) και πάνω, αλλιώς ένα στοιχείο του VIEW ή του HELP τρέχει μια δική σου
`VOS_ERROR`	A = σφάλμα	διάλογος σφάλματος
`VOS_MODE`	A = 0 / 1 / 2	mode 0 (192×259, 16 πένες), 1 (384×259, 4 πένες) ή 2 (768×259, 2 πένες, 96 στήλες κειμένου· έκδοση 25). Στο mode 2 τα μενού και οι διάλογοι σχεδιάζονται με την πένα 1 πάνω στην 0: πένα 0 λευκή και 1 μαύρη δίνουν μαύρα γράμματα σε λευκό χαρτί (NOTEPAD, MARKDOWN, READER, SHEET με ^M)
`VOS_PALETTE`	HL → 17 χρώματα	
`VOS_CLS`	A = πένα	καθαρίζει την οθόνη
`VOS_PLOT`	HL = x, DE = y, A = πένα	ένα pixel
`VOS_RECT`	IX → ορθογώνιο	γεμάτο ορθογώνιο

`VOS_COLOURS`	A = πένα κειμένου (+ `VOS_BOLD`, `VOS_ITALIC`, `VOS_UNDERLINE`), C = φόντου	για τα `VOS_PRINT` και `VOS_CHAR`. Τα στυλ βγαίνουν από την ίδια γραμματοσειρά, για κάθε γλώσσα
`VOS_PRINT`	HL = x, DE = y, BC → κείμενο, 0	
`VOS_CHAR`	HL = x, DE = y, A = χαρακτήρας	
`VOS_MSG`	A = κείμενο → HL	η διεύθυνση ενός κειμένου (`T_*` ή του συστήματος)
`VOS_SET_BAR`, `VOS_DRAW_BAR`	HL → γραμμή μενού	
`VOS_UI_EVENT`	(το τρέχον γεγονός) → A	εντολή μενού, κουμπιού ή συντόμευσης, 0 για καμία
`VOS_DIALOG`	HL → διάλογος → A	
`VOS_INPUT`	A = τίτλος, HL → κείμενο, C = μέγιστο → carry αν ακυρώθηκε	εισαγωγή κειμένου (χρειάζεται C + 2 bytes)
`VOS_SET_WIDGETS`, `VOS_DRAW_WIDGETS`	HL → κουμπιά	
`VOS_MENU_VIEW`, `VOS_MENU_HELP`	→ HL	τα κοινά μενού
`VOS_CATALOG`	A = drive → A = αρχεία, HL → λίστα	16 bytes το καθένα: 11 το όνομα, στο +12 το μέγεθος σε K. Με A = drive + `VOS_CAT_EXT` και HL → `"EXT"`, μόνο τα αρχεία με αυτή την κατάληξη
`VOS_FILE_PICK`	A = τίτλος → A = αρχείο, carry αν ακυρώθηκε	διάλογος επιλογής, μετά το `VOS_CATALOG`
`VOS_LOAD`	A = drive, HL → όνομα, DE = πού → BC = μήκος	
`VOS_SAVE`	A = drive, HL → όνομα, DE = από, BC = μήκος	αρχείο binary, που αντικαθιστά το παλιό. Με A + `VOS_LOAD_IX` (#40, έκδοση 20) η κεφαλίδα του λέει φόρτωση στο IX, όχι στο DE (ένα `.SCR`: IX = #C000)
`VOS_DELETE`	A = drive, HL → όνομα	
`VOS_TEXTS`	HL → πίνακας κειμένων	τα κείμενα του προγράμματος
`VOS_MENU_OPEN`	→ NZ αν είναι ανοιχτό μενού	
`VOS_KEY_HELD`	A = πλήκτρο → NZ όσο πατιέται	για παιχνίδια
`VOS_BLIT`	IX → `dw x, y; db bytes, γραμμές; dw πηγή; db βήμα πηγής`	εικόνα: ζεύγη (μάσκα, pixels)
`VOS_SOUND`	A = κανάλι 0–2, HL = περίοδος (bit 15: θόρυβος), C = ένταση 0–15, B = frames	νότα· το 440 Hz είναι περίοδος 142
`VOS_SPLIT`	HL → `dw y1, y2; db 8 χρώματα` (0 = σβήνει)	μικτή οθόνη: mode 0 ανάμεσα στα y1 και y2
`VOS_RUN`	A = drive, HL → όνομα	τρέχει άλλο πρόγραμμα, και μετά ξεκινά πάλι αυτό
`VOS_KEEP`	→ HL → 16 bytes	μνήμη που μένει ανάμεσα σε προγράμματα
`VOS_BANK_GET`, `VOS_BANK_PUT`	HL = από, DE = προς, BC = bytes	αντιγραφή από και προς τη bank δεδομένων

VOS_BACKGROUND	A = 1 / 0	συνεχίζει ή παγώνει όταν είναι πίσω από άλλο
VOS_DRAG	HL = x, DE = y, BC = w, A = h → carry: νέα HL, DE	σύρσιμο παραθύρου από τον τίτλο του
VOS_FIT	ίδια → HL, DE	φέρνει ένα παράθυρο μέσα στην οθόνη
VOS_EXT	A = κλήση VX_*, BC, DE, HL όπως θέλει → A, HL, C, DE, carry	οι κλήσεις μετά τον πίνακα (έκδοση 15), παρακάτω

Μονάδες: 0 = A:, 1 = B:, 2 = DISK, η κάρτα SD μιας M4 (έκδοση 28), στον φάκελο όπου μπήκε τελευταία το Desktop ή ο Commander. Οι κλήσεις αρχείων και το VX_FREE δουλεύουν εκεί όπως σε δισκέτα (ονόματα 8.3· χωρίς M4: carry, A = 35), και ο κατάλογος έχει και τους φακέλους (στο +13 το 1). Οι βάσεις δεδομένων (VX_DB) δουλεύουν κι εκεί (έκδοση 29). Από την έκδοση 29, το VOS_CAT_EXT κρατά τους φακέλους, και το VOS_FILE_PICK μπαίνει σε φάκελο που διαλέγεται (ή στο ..) και τον δείχνει όπως ζήτησε το τελευταίο VOS_CATALOG, οπότε ό,τι επιστρέφει είναι πάντα αρχείο, στον φάκελο όπου βρίσκεται τώρα. Το VX_DRIVE C = μονάδα → A = η επόμενη (A: → B: → DISK με M4 → A:), για μια εντολή ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ· το src/api/vos_drive.inc έχει το vos_next_drive (A: ↔ B: σε παλιότερο V-OS) και το vos_drive_text (A:, B:, DISK:).

Δίκτυο: το src/api/vos_net.inc (το κάνεις include μετά το vos_api.inc) δίνει συνδέσεις TCP μέσα από την κάρτα M4 για τα δικά σου πρωτόκολλα, όσες θέλεις μαζί (ένα όνομα αναζητείται τη φορά). Κάθε σύνδεση είναι NC_SIZE bytes δικά σου στο IX, όλα 0 στην αρχή. net_open HL → "όνομα", "όνομα:θύρα" ή "1.2.3.4:θύρα", DE = η θύρα αν δεν έχει → αναζήτηση και σύνδεση (carry, A = NE_NO_M4 ή NE_FAILED: όχι). net_poll σε κάθε VE_FRAME, ξανά όσο δεν δίνει NE_NONE → A = NE_CONNECTED, NE_LINE (HL → μια γραμμή χωρίς το CR LF της, 0 στο τέλος, B = το μήκος της· μια μακριά έρχεται σε κομμάτια με net_long = 1), NE_DATA (με NC_RAW: HL → bytes, BC = πόσα), NE_CLOSED, NE_FAILED, NE_NO_M4. net_say HL → μια γραμμή: με CR LF· net_send HL, BC (ως 240)· net_ready → carry όσο η κάρτα ακόμα στέλνει· net_close· net_reply HL → μια γραμμή απάντησης SMTP ή FTP → carry αν δεν είναι η τελευταία, αλλιώς DE = ο αριθμός της. Παραδείγματα: το MAIL (myapps/mail: POP3 και SMTP) και το FTP (myapps/ftp: δύο συνδέσεις, PASV). Χωρίς SSL/TLS. Για δοκιμές χωρίς κάρτα: το tools/m4net.py (κάρτα M4 και διακομιστές σε Python).

Αρχεία της κάρτας κομμάτι-κομμάτι: το src/api/vos_m4file.inc γράφει και διαβάζει ένα αρχείο της κάρτας SD της M4 (μονάδα DISK, στον φάκελο όπου είναι το V-OS) λίγο-λίγο, οπότε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 16K που χωρά ένα VOS_LOAD ή VOS_SAVE. m4f_create HL → "NAME.EXT" (νέο αρχείο), m4f_open HL → όνομα → DE:HL = το μέγεθός του, m4f_write HL, BC (ως 252), m4f_read DE, BC, m4f_close, m4f_header HL → 128 bytes → NC αν είναι κεφαλίδα AMSDOS, BC = το μήκος της. Carry: η κάρτα αρνήθηκε ή δεν υπάρχει. Ένα αρχείο τη φορά, τα bytes όπως είναι. Το χρησιμοποιούν το FTP (λήψη και αποστολή) και το MAIL (τα συνημμένα).

Οι κλήσεις του VOS_EXT: VX_VERSION → A = API, HL = έκδοση V-OS (BCD). VX_FREE C = drive → A = ελεύθερα K. Άγνωστη: carry VX_CLIP_PUT HL = κείμενο, BC = bytes → το πρόχειρο (ως 1K). VX_CLIP_GET DE = πού, BC = χώρος → HL = μέγεθος (έκδοση 16). VX_M4 HL → εντολή για την κάρτα M4 (db μέγεθος, dw εντολή, δεδομένα), DE → απάντηση, BC = bytes· carry: δεν υπάρχει M4 (έκδοση 17)· HL = 0: BC bytes του sock_info της ROM του M4 στο DE, 16 ανά socket (η κατάστασή του, η τελευταία εντολή, τα bytes που ήρθαν, μια ip και μια θύρα· το socket 0 είναι του C_NETHOSTIP, η ip του το όνομα που αναζητήθηκε) (έκδοση 32· έτσι περιμένει το TELNET). VX_MEM → HL = η RAM σε K, DE = τα ελεύθερα K για προγράμματα (έκδοση 18). VX_BEHIND DE → db μονάδα, όνομα 11 bytes ενός αρχείου: το πρόγραμμά του (ανά τύπο) ξεκινά πίσω από αυτό, με init A = 3 και το αρχείο στο VOS_OPEN (έκδοση 19· το MUSIC το ξέρει). VX_DATA → A = 1 αν η bank δεδομένων είναι δική του (επέκταση μνήμης), 0 αν είναι η κοινή bank 4 (έκδοση 21· το NOTEPAD κρατά έτσι κείμενο ως 16K). VX_DB C = μια κλήση DB_*, DE, HL → βάση δεδομένων (έκδοση 22, παρακάτω). VX_UTF8 HL → κείμενο, BC = bytes, E = 0 στη μνήμη του προγράμματος ή VOS_DATA στη bank δεδομένων του: αν είναι UTF-8 (από PC ή web), γίνεται εκεί σύνολο χαρακτήρων του V-OS → BC = bytes τώρα, A = 1· A = 0: δεν ήταν UTF-8 και μένει όπως ήταν (έκδοση 23· έτσι το NOTEPAD και το READER). VX_CALC C = μια κλήση CALC_*, DE → ένα block, HL → κείμενο → τύποι και αριθμοί

(έκδοση 24, παρακάτω). VX_LANG → HL = ο κωδικός της γλώσσας που δείχνει το V-OS ("EN", "EL", "FR"...· L το πρώτο γράμμα) (έκδοση 26· έτσι το VBRUN δείχνει τις μεταφράσεις των προγραμμάτων του Studio). VX_IRQ HL = μια ρουτίνα του προγράμματος → ο kernel την καλεί μία φορά κάθε frame από το interrupt, μπροστά ή πίσω, με τη bank του εκεί και τα interrupts κλειστά· το 0 τη σταματά, όπως και το τέλος του προγράμματος· carry: όχι για accessory ή πρόγραμμα μόνο του στη bank 5 (έκδοση 27· έτσι το MUSIC παίζει τα τραγούδια του, που δεν σταματούν όσο άλλο πρόγραμμα φορτώνει ή σχεδιάζει). Πρέπει να είναι σύντομη, να κρατά τα IY, EXX και AF', να γράφει μόνο τη δική του μνήμη και τον AY, και να μην καλεί τίποτα του V-OS. VX_PRINT HL → κείμενο, BC = bytes, E = 0 στη μνήμη του προγράμματος ή VOS_DATA στη bank δεδομένων του → στον εκτυπωτή (τη θύρα Centronics του CPC, 7 bits), όπως είναι: τα 13, 10 τελειώνουν μια γραμμή, το 12 ξεκινά νέα σελίδα· τα γράμματα πάνω από το 127 βγαίνουν ως απλό ASCII (χωρίς τόνους, τα ελληνικά σε Greeklish: Θ 8, Ξ 3, Ψ 4)· carry, A = 41: ο εκτυπωτής έμεινε απασχολημένος δύο δευτερόλεπτα (κανένας, εκτός σύνδεσης, χωρίς χαρτί) (έκδοση 30· έτσι το NOTEPAD, το SHEET και το DATABASE τυπώνουν με ^P). Μετά από 60 γραμμές ξεκινά μόνη της νέα σελίδα· BC = 0 με HL → το όνομα 11 bytes ενός αρχείου (όπως το δίνει το VOS_CATALOG) ξεκινά μια εκτύπωση με επικεφαλίδα σε κάθε σελίδα, NOTES.TXT SELIDA 2· HL = 0: χωρίς επικεφαλίδες (έκδοση 31). VX_VIEW HL → dw x, y, w, h: από εκεί και πέρα το πρόγραμμα σχεδιάζει με το (0, 0) στο (x, y) και τίποτα έξω από αυτό το ορθογώνιο (κομμένο στην οθόνη): το VOS_CLS το γεμίζει, το VOS_RECT κόβεται σε αυτό, ένα σημείο, ένας χαρακτήρας (και κάθε χαρακτήρας του VOS_PRINT) ή μια εικόνα του VOS_BLIT σχεδιάζεται μόνο αν είναι όλο μέσα· μενού, διάλογοι και μπάρα δεν επηρεάζονται· HL = 0: καμία· ξανά μετά από VOS_MODE και στο redraw (τελειώνει όταν άλλο πρόγραμμα έρθει μπροστά)· carry: χωρίς επέκταση μνήμης (έκδοση 33· το πρώτο βήμα για τα προγράμματα σε παράθυρα, docs/WINDOWS.md). VX_WINDOW HL → dw w, h: το πρόγραμμα σε παράθυρο πάνω στην επιφάνεια, με εσωτερικό w × h (w πολλαπλάσιο του 8) ως όψη του και τα γεγονότα του δείκτη με x, y από αυτό· να καλείται πρώτο στο init, κάθε φορά (και με A = 2: έτσι ξαναζωγραφίζονται τα παράθυρα από πίσω, με το init τους)· ο τίτλος το μετακινεί, το X το τελειώνει, το + ή το F7 το κάνουν πλήρη οθόνη και πίσω, ένα κλικ σε άλλο το φέρνει μπροστά με τη μπάρα του· mode 1, χρώματα του θέματος· carry: χωρίς επέκταση μνήμης ή χωρίς WM.SYS στον A: (πλήρης οθόνη όπως πριν· έκδοση 34). Από την έκδοση 35 το VX_WINDOW γράφει πίσω στο HL το μέγεθος που έχει τώρα το εσωτερικό (σε πλήρη οθόνη: την οθόνη κάτω από τη μπάρα), οπότε το init στήνει ό,τι δείχνει γι' αυτό· η κάτω δεξιά γωνία αλλάζει το μέγεθος (και ξανακαλείται το init με A = 2)· με VOS_BACKGROUND το πρόγραμμα σχεδιάζει στο παράθυρό του και από πίσω, όσο κανένα δεν το καλύπτει (VOS_CLS, PLOT, RECT, COLOURS, PRINT, CHAR, BLIT· όχι VOS_MSG). Παραδείγματα: apps/clock, myapps/sysinfo. Από την έκδοση 36 το HL δείχνει σε dw w, h, x0, y0: το παράθυρο δείχνει το κομμάτι της οθόνης του προγράμματος από το x0, y0 (0, 0: όπως πριν), ώστε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο για όλη την οθόνη να σχεδιάζει όπως πριν, με τα widgets και τα γεγονότα του να ακολουθούν (π.χ. dw 376, 232, 0, 12 στο myapps/telnet)· ένα πρόγραμμα με έκδοση 36 στην κεφαλίδα του δίνει πάντα και τα τέσσερα. Ένα πρόγραμμα που το καλεί έξω από το init ξαναζωγραφίζει μετά τη μπάρα του (VOS_DRAW_BAR).

Βάσεις δεδομένων (έκδοση 22)

Το VOS_EXT με A = VX_DB και C = μια κλήση DB_* δουλεύει σε μια βάση δεδομένων: ένα αρχείο ONOMA.VDB από σελίδες 1K, όσο μεγάλο επιτρέπει η δισκέτα (ως 255K). Έχει ως 8 πίνακες· ένας πίνακας έχει ως 10 πεδία, κείμενο (ως 255 χαρακτήρες) ή αριθμό (2 bytes), και μπορεί να έχει πεδίο-κλειδί (κείμενο ως 64 χαρακτήρες, ή αριθμό) με ευρετήριο, ώστε το FIND να είναι γρήγορο. Μια εγγραφή είναι τα πεδία της το ένα μετά το άλλο· το id της (rid) είναι ένας αριθμός 16 bit. Μία βάση είναι ανοιχτή τη φορά, για το πρόγραμμα που την άνοιξε. Κάθε κλήση γράφει τις αλλαγές της στη δισκέτα πριν επιστρέψει. Ο kernel φορτώνει τη μηχανή, το DB.SYS, από τη μονάδα A: την πρώτη φορά.

Κλήση	Είσοδος → έξοδος
DB_CREATE, DB_OPEN	DE → db μονάδα, όνομα 11 bytes ("STREETS VDB")· OPEN → A = 1: Latin-1 (του V-OS 0.15)

DB_CLOSE	
DB_TABLE	DE → όνομα (8), πεδία, πεδίο-κλειδί (0: κανένα), μετά κάθε πεδίο: όνομα (8), τύπος, μήκος → A = πίνακας
DB_USE	E = ο πίνακας που χρησιμοποιούν οι παρακάτω κλήσεις
DB_INFO	E = πίνακας, HL → 124 bytes: η περιγραφή του → A = πίνακες
DB_ADD	HL → εγγραφή → DE = rid
DB_GET, DB_PUT	DE = rid, HL → η εγγραφή
DB_DEL	DE = rid
DB_FIND	HL → κλειδί όπως σε εγγραφή (χώρος για εγγραφή), E = πόσα bytes μετρούν (0: όλα) → DE = η πρώτη εγγραφή με αυτό το κλειδί ή μετά από αυτό
DB_FIRST, DB_LAST, DB_NEXT, DB_PREV	HL → χώρος για την εγγραφή, ή 0 → DE = rid, με τη σειρά του κλειδιού· carry στο τέλος
DB_COUNT	→ HL = εγγραφές

Λάθη: carry και A (DB_ERR_*, και τα λάθη της δισκέτας), που τα δείχνει το VOS_ERROR. Το κείμενο κρατιέται όπως γράφτηκε, στο σύνολο χαρακτήρων του V-OS, το ίδιο σε όλες τις γλώσσες: σε μια βάση χωρούν ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά μαζί. Μόνο μια βάση του V-OS 0.15 με λατινικά γράμματα (Latin-1) είναι αλλιώς: το DB_OPEN δίνει τότε A = 1, και δείξε το DB_ERR_ALPHABET με το VOS_ERROR. Η ταξινόμηση και το FIND συγκρίνουν bytes: σε κλειδί DB_TEXT κεφαλαία και πεζά, και τονισμένα, είναι διαφορετικά. Ένα πεδίο DB_ALPHA (τύπος 2, από την έκδοση 23) είναι κείμενο όπως το DB_TEXT, αλλά ως κλειδί ταξινομείται και βρίσκεται χωρίς κεφαλαία και τόνους: ΕΛΕΝΗ, Ελένη και ελένη, ή Élodie και ELODIE, είναι το ίδιο· η εγγραφή κρατά το κείμενο όπως γράφτηκε. Παραδείγματα είναι το STREETS (myapps/streets), ένας οδοδείκτης, και το DATABASE (myapps/database), ολόκληρο πρόγραμμα βάσεων με πίνακες, λίστα και φόρμα· το tools/vdb.py δείχνει και ελέγχει ένα αρχείο .VDB στο PC.

Τύποι (έκδοση 24)

Το VOS_EXT με A = VX_CALC και C = μια κλήση CALC_* υπολογίζει τύπους, όπως ένα λογιστικό φύλλο. Ο kernel φορτώνει τη μηχανή, το CALC.SYS, από τη μονάδα A: την πρώτη φορά. Ένας αριθμός είναι 32 bit, σε εκατοστά (το 1234 είναι 12.34), από -21474836.46 ως 21474836.46. Ένας τύπος έχει + - * /, παρενθέσεις, αριθμούς (12, 3.5, .25· το τρίτο δεκαδικό στρογγυλεύει), κελιά (A1 ως Z255) και τις συναρτήσεις SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT (τιμών, κελιών και περιοχών όπως B2:D9, με , ή ; ανάμεσα), ABS(x), INT(x) (προς τα κάτω σε ακέραιο) και ROUND(x) ή ROUND(x, 0–2), με κεφαλαία ή όχι. Τα γινόμενα και τα πηλίκα στρογγυλεύονται στο εκατοστό.

DE → το block του προγράμματος, CB_SIZE (10) bytes: CB_RESULT (αριθμός, 4 bytes), CB_COLS, CB_ROWS, CB_GRID (dw), CB_BANK, CB_AT. Τα κελιά είναι ένα πλέγμα του προγράμματος: CB_COLS × CB_ROWS αριθμοί των 4 bytes, γραμμή μετά από γραμμή, στο CB_GRID, στη bank δεδομένων του όταν CB_BANK = VOS_DATA. Κελί CALC_NONE δεν έχει αριθμό (άδειο ή κείμενο: 0 στα + - * /, οι συναρτήσεις το παραλείπουν)· το CALC_BAD έχει λάθος.

Κλήση	Είσοδος → έξοδος
CALC_EVAL	HL → τύπος, 0 (με = μπροστά ή όχι) → CB_RESULT και DE:HL (DE το υψηλό)
CALC_NUMBER	HL → κείμενο: μόνο ένας αριθμός; → όπως το CALC_EVAL
CALC_TEXT	CB_RESULT → κείμενο στο HL (χώρος 13 bytes: -12.5), A = το μήκος του
CALC_CELL	HL → κείμενο: ένα κελί (b12) στην αρχή του; → D = στήλη, E = γραμμή (από 0), A = οι χαρακτήρες του

Λάθη: carry και A (CALC_ERR_*: 30 λάθος τύπος, 31 διαίρεση με το μηδέν, 32 πολύ μεγάλος αριθμός, 33 κελί έξω από το πλέγμα, 34 κελί που χρησιμοποιεί έχει λάθος, 29 το CALC.SYS δεν είναι στο A:), που τα δείχνει το VOS_ERROR· τότε CB_RESULT = CALC_BAD και CB_AT = πού στο κείμενο. Παράδειγμα είναι το SHEET (myapps/sheet), ένα λογιστικό φύλλο που κρατά τις τιμές του

στη bank δεδομένων του και υπολογίζει ξανά τους τύπους μετά από κάθε αλλαγή.

Πλήρεις λεπτομέρειες, π.χ. για το παρασκήνιο, το accessory και το `VOS_SPLIT`, έχει το `src/api/vos_api.inc`. Για παραδείγματα, δες τα `apps/demo/demo.asm` (mode 0, κίνηση), `apps/clock/clock.asm` (accessory) και `apps/mixed/mixed.asm` (μικτή οθόνη). Ένα ολόκληρο παιχνίδι με sprites, πίστα από αρχείο και ήχο είναι το `myapps/vrouves/`.

Ένας βοηθός AI που γράφει πρόγραμμα πρέπει να διαβάσει το `AI.md` (στα αγγλικά): οι ίδιοι κανόνες, πιο σύντομα, με τις παγίδες της RASM και της bank δεδομένων.

Έλεγχος

Το `make test-sdk` χτίζει το πρότυπο ως TEMPLATE.BIN και το ανοίγει από τον Launcher στον Caprice32, με πατήματα πλήκτρων που ορίζει το `src/kernel/test_script.asm` (σενάριο 15). Τραβά screenshots στο `build/shots`: την οθόνη του, το κουτί αφού κινηθεί, το μενού του, τον διάλογο ABOUT, και την επιστροφή στον Launcher.

Για δικό σου αυτόματο test, αντέγραψε το σενάριο 15 και τον στόχο `test-sdk` του Makefile.

8. Ανάπτυξη του V-OS

Για όσους δουλεύουν στο ίδιο το V-OS. Τα προγράμματα *για* το V-OS περιγράφονται στο SDK.

Τι χρειάζεται

- RASM, ο assembler
- iDSK, για τις εικόνες δισκέτας
- Python 3, για τα εργαλεία. Για το `make docs` χρειάζεται και τα `markdown` και `pymupdf`.
- GNU make 4.3 ή νεότερο
- για δοκιμές, ο Caprice32 (snap `caprice32`)

Build

Εντολή	Τι κάνει
`make`	`build/vos.dsk` (A:): ο kernel, οι όψεις, οι γλώσσες, τα DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK και οι πηγές `.VBS`· `build/apps.dsk` (B:): τα άλλα προγράμματα και τα `myapps/*`· και η δισκέτα κάθε προγράμματος με `owndisc/`. Αν ένα αρχείο δεν χωρά σε πραγματική δισκέτα (180K), σταματά με λάθος
`make run`	ανοίγει τη δισκέτα στον Caprice32 (`RUN"VOS"`)
`make shot`	εκκίνηση χωρίς παράθυρο και ένα screenshot
`make docs`	το manual ως PDF: `docs/V-OS.pdf` (ελληνικά) και `docs/V-OS-en.pdf`, `-fr`, `-es`, `-de`, `-it`
`make windows`	το `build/V-OS-windows.zip`: το `V-OS.exe` για Windows, με τον CPCEMU 3.0.2 (CPC 6128, 576K, ποντίκι AMX, κάρτα M4), τη `vos.dsk` στο A:, την `apps.dsk` στο B: και τις δισκέτες των προγραμμάτων δίπλα τους. Το V-OS ξεκινά μόνο του. Χρειάζεται WSL και το portable zip του CPCEMU (`CPCEMU_ZIP=…`)
`make linux`	το `build/V-OS-linux.tar.gz`: το script `V-OS` για Linux (x86_64), με τον CPCEMU 2.5 (ο 3.0.2 δεν έχει βγει για Linux) και τις ίδιες ρυθμίσεις και δισκέτες. Χρειάζεται το SDL2 στο σύστημα και το tar.gz του CPCEMU για Linux (`CPCEMU_TGZ=…`)
`make songs`	τα τραγούδια του Arkos Tracker 3 ως αρχεία `.MUS` στο `myapps/music/owndisc` (`tools/mkmusic.py`· χρειάζεται τον Arkos Tracker 3, `ARKOS=…`)
`make new-app NAME=x`, `make app NAME=x`	δικό σου πρόγραμμα (SDK)
`make clean`	σβήνει το `build/`

Δομή του repo

Φάκελος	Περιεχόμενο
`src/vos.asm`	η ρίζα του build: loader και kernel, εγγραφή στη δισκέτα
`src/boot/`	ο loader που τρέχει η AMSDOS στο `#4000`, ανίχνευση επέκτασης RAM
`src/kernel/`	vectors, interrupts, σύστημα αρχείων, όψεις, API (`api.asm`), ρυθμίσεις, kernel extension (`ext.asm`), σενάρια δοκιμών (`test_script.asm`)
`src/drivers/`	Gate Array, CRTC, πληκτρολόγιο, ποντίκι AMX, FDC, AY
`src/gfx/`	γραφικά overscan, κείμενο, μικτή οθόνη
`src/ui/`	μενού, κουμπιά, διάλογοι, εισαγωγή κειμένου, επιλογή αρχείου

`src/shell/`	οι όψεις ως overlays: Desktop, Launcher, Commander, Setup
`src/api/vos_api.inc`	το API για τα προγράμματα
`lang/`	οι γλώσσες (κείμενα, πληκτρολόγια, fonts)
`apps/`	τα προγράμματα σε assembly: DEMO, MIXED, STUDIO, CLOCK, και τα εικονίδιά τους
`blocks/`	ο web editor, το `vbc.py`, το `runtime.asm`, ο παίκτης του Studio (`player.asm`), παραδείγματα
`sdk/`	το SDK: οδηγός και πρότυπο προγράμματος
`tools/`	εργαλεία: fonts, γλώσσες, κείμενα, εικονίδια, relocation, `.VBS` από κείμενο, screenshots, PDF
`docs/`	αυτή η τεκμηρίωση στα ελληνικά (`manual/`) και στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά (`manual/en/`, `fr/`, `es/`, `de/`, `it/`), τα PDF, οι απαιτήσεις (`REQUIREMENTS.md`)

Η μνήμη, σε συντομία

Περιοχή	Τι έχει
`#0000-#3DFF`	ο kernel. Στη σελίδα μηδέν, μετά τα restart vectors, ο πίνακας του API στο `#0108`
ως `#4000`	η στοίβα του kernel
`#4000-#7FFF`	το «παράθυρο» των banks
`#8000-#FFFF`	η οθόνη overscan 32K. Στα κενά της, buffers του kernel

Οι banks που μπαίνουν στο παράθυρο:

Bank	Τι έχει
4	buffer αρχείων και φόρτωσης, και η bank δεδομένων του προγράμματος που τρέχει
5	η όψη στο `#4000-#4FFF`, και από το `#5000` τα προγράμματα με πίνακα relocation (ή ένα πρόγραμμα χωρίς πίνακα σε όλη τη bank)
6	ό,τι κρύβουν τα μενού και οι διάλογοι, και από το `#7000` το desk accessory
7	το language pack, οι λίστες του Commander, τα αγγλικά κείμενα, και από το `#7000` το kernel extension

Με επέκταση μνήμης, οι banks της παίρνουν προγράμματα. Οι λεπτομέρειες, διεύθυνση προς διεύθυνση, είναι στο `docs/REQUIREMENTS.md` (§4.2 και σε κάθε «Υλοποίηση M...»).

Συμβάσεις

- **RASM:** τα hex γράφονται `#C000` και όχι `&C000`, γιατί η RASM διαβάζει το `&` ως AND. Οι ετικέτες δεν ξεχωρίζουν κεφαλαία από πεζά.
- **Σχόλια:** στα αγγλικά, σύντομα, όπως στον υπάρχοντα κώδικα. Κάθε αρχείο ξεκινά με ένα μπλοκ που λέει τι κάνει.
- **Τεκμηρίωση:** στα ελληνικά. Το `MILESTONES.md` (αγγλικά), το `MILESTONES.el.md` (ελληνικά) και το `docs/REQUIREMENTS.md` έχουν μια ενότητα για κάθε milestone. Το manual γράφεται στα ελληνικά και μεταφράζεται στις άλλες πέντε γλώσσες του V-OS.
- **Κείμενα:** τα κείμενα του συστήματος είναι στο `lang/*/messages.txt`, και των προγραμμάτων σε `texts.txt` (για το `tools/mktexts.py`).

Δοκιμές

Οι δοκιμές τρέχουν το V-OS στον Caprice32 χωρίς παράθυρο και τραβούν screenshots στο `build/`

shots/<καθυστέρηση>/.

Πώς δουλεύουν:

- Ο Caprice32 χωρίς παράθυρο δεν μπορεί να πατήσει βελάκια, COPY ή πλήκτρα f. Γι' αυτό τα πατήματα τα κάνει ένα ειδικό build: ένα `-DTEST_SCRIPT=n` βάζει στο `src/kernel/test_script.asm` το σενάριο n, έναν πίνακα με πλήκτρα ανά frame.
- Κάθε στόχος `make test-…` χτίζει μια δισκέτα με το σενάριό του και τραβά ένα screenshot σε κάθε καθυστέρηση του `…_SHOTS`.
- Η καθυστέρηση μετριέται σε πατήματα «Z»: περίπου 2,5–3,5 frames το καθένα. Η αντιστοιχία δεν είναι σταθερή, οπότε ένα στιγμιότυπο το πιάνεις με δύο-τρεις καθυστερήσεις γύρω του.
- Αφού το V-OS γράψει στη δισκέτα, ο Caprice32 δεν κλείνει μόνος του, και η δοκιμή τελειώνει με timeout. Είναι αναμενόμενο σε test-vars, test-costume κ.ά.
- Τα screenshots τα κοιτάζεις, π.χ. συνδυασμένα σε μία εικόνα με `ffmpeg … hstack/vstack`.

Στόχος	Τι δοκιμάζει
`test-input`	πλήκτρα, Studio: blocks, αρχεία, εκτέλεση
`test-calc`	η CALC με κλικ, μετά το `CALC.VBS` στο Studio και ο τίτλος του στα αγγλικά και στα γαλλικά (^T)
`test-costume`	κοστούμι στο Studio, εκτέλεση, ξανά άνοιγμα
`test-acc`	το ρολόι ως desk accessory
`test-multi`, `test-switch`, `test-expand`, `test-behind`	πολλά προγράμματα, F6, επέκταση μνήμης, παρασκήνιο
`test-drag`	σύρσιμο παραθύρων
`test-langs`, `test-lang`	οι γλώσσες, η αποθήκευση της γλώσσας
`test-mines`, `test-bricks`	τα παιχνίδια
`test-vars`	οι 128 μεταβλητές, SAVE/LOAD VARS
`test-sdk`	το πρότυπο του SDK
`test-apps`	οι δύο δισκέτες όπως δίνονται, η `vos.dsk` (με τα πλήκτρα του test) στο A: και η `apps.dsk` στο B:: ο Launcher δείχνει το B: και το PONG τρέχει από εκεί
`test-vrouves`	το VROUVES από τη δισκέτα του στο B:, μέσω Launcher (TAB): χτίσιμο, το κύμα 1, τα λεφτά, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΚΟΡ
`test-notepad`	NOTEPAD: πληκτρολόγηση, DEL, ο διάλογος αποθήκευσης, ΑΝΟΙΓΜΑ μόνο με αρχεία `.TXT`· μετά ^M: η σελίδα (mode 2)
`test-notepad-big`	το παράθυρο κειμένου του NOTEPAD σε εξομοιωτή Z80 (`tools/notepad_check.py`): αρχείο 12K με δική του bank δεδομένων, κίνηση, πληκτρολόγηση και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, κείμενο ως 16K, και 4K σε 6128
`test-data`	(576K) NOTEPAD με κείμενο 15K ως τη γραμμή 33, στο μεταξύ MARKDOWN, και πάλι NOTEPAD ως την αρχή: οι γραμμές από τη δική του bank δεδομένων
`test-paint`	PAINT: γραμμή, κουτί, γέμισμα, τα μενού, και μετά τα επίπεδα (κρύψιμο ενός), ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ και ΕΞΑΓΩΓΗ .SCR στη B: ("ΣΩΘΗΚΕ ΩΣ .SCR")
`test-paint-big`	PAINT σε όλη την οθόνη (576K): γραμμές, το παράθυρο μετακινημένο με τις μπάρες του (κλικ και σύρσιμο), η θέση του, αποθήκευση ως `B:NONAME.SCR` και ξανά άνοιγμα

`test-paint-undo`	η ΑΝΑΙΡΕΣΗ του PAINT σε Z80 (`tools/paint_check.py`): κουτί, γραμμή, μολύβι, κύκλος και γέμισμα πίσω και ξανά, σε εικόνα 128×128 και σε όλη την οθόνη (και με το παράθυρο αλλού, το γέμισμα και έξω από αυτό)· τα επίπεδα, με δική τους bank ή χωρίς
`test-scr`	η ΕΞΑΓΩΓΗ .SCR του PAINT (ο κώδικάς του σε εξομοιωτή Z80, `tools/scr_check.py`) φορτώνεται στη BASIC από δισκέτα, με την παλέτα· ελέγχεται κάθε pixel της οθόνης
`test-about`	ΒΟΗΘΕΙΑ > ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ V-OS
`test-music`	MUSIC από τη `music.dsk` στο B:: ένα τραγούδι παίζει και συνεχίζει πίσω από τον Launcher
`test-markdown`	MARKDOWN από τη `markdown.dsk` στο B:: ανοίγει το `README.MD`, η σελίδα με ^P, μια οθόνη κάτω, πίσω στο κείμενο· μετά ^M: η σελίδα (mode 2)
`test-open`	άνοιγμα ανά τύπο στον Commander: το `README.MD` στο MARKDOWN από το B:, ένα `.TXT` στο NOTEPAD από το A:
`test-sysinfo`	το SYSINFO από τον Commander: έκδοση, API, μνήμη, ελεύθερα K στο A: και στο B:, ^R, ^Q. Με `SYSINFO_RAM=576` με επέκταση 512K
`test-clip`	το πρόχειρο: επιλογή με SHIFT, ^C και ^V στο NOTEPAD, ^A, ^X, ^V, και μετά ^V στο MARKDOWN
`test-webget`	με το χέρι, στον CPCEMU του `make linux` (κάρτα M4, χρειάζεται οθόνη και internet): το WEBGET κατεβάζει το `example.com/index.html`. Κλείσε τον CPCEMU με F12 όταν φανεί το ΣΩΘΗΚΕ, και ψάχνει το `INDEX.HTM` στη δισκέτα
`test-reader`	το READER από το `reader.dsk` στο B: ανοίγει το `INDEX.MD`, το TAB διαλέγει σύνδεσμο, το RETURN ανοίγει το `ABOUT.MD`, το DEL γυρίζει πίσω, και ένας σύνδεσμος `https://` βγάζει μήνυμα· μετά ^M: η σελίδα (mode 2)
`test-db`	η μηχανή των βάσεων σε εξομοιωτή Z80 (`tools/db_check.py`): χιλιάδες τυχαίες κλήσεις σε τέσσερις πίνακες, ελεγμένες με ένα μοντέλο, το αρχείο σελίδα προς σελίδα (`tools/vdb.py`), ως να γεμίσει η δισκέτα
`test-db-disc`	το `DB.SYS` με το σύστημα αρχείων του kernel σε εικόνα DSK (`tools/db_disc_check.py`)
`test-streets`	STREETS από το `streets.dsk` στο B:: νέο `STREETS.VDB` με 24 δρόμους, εύρεση, νέος δρόμος
`test-database-z80`	το DATABASE σε εξομοιωτή Z80 με τη βάση σε Python και την οθόνη ως κείμενο: δύο πίνακες, 47 εγγραφές από τη φόρμα, σειρά χωρίς κεφαλαία και τόνους, εύρεση, αλλαγή, διαγραφή, κύλιση
`test-database`	το DATABASE στο Caprice32: νέα βάση στο B:, πίνακας, τρεις εγγραφές από τη φόρμα, η λίστα, εύρεση, αλλαγή
`test-calc-sys`	η μηχανή των τύπων `CALC.SYS` σε εξομοιωτή Z80 (`tools/calc_check.py`): σταθεροί τύποι και 40.000 τυχαίοι, αριθμοί και κείμενα, σε σύγκριση με ένα μοντέλο σε Python
`test-sheet-z80`	το SHEET σε εξομοιωτή Z80 με το ίδιο το `CALC.SYS` και την οθόνη ως κείμενο: τιμές, `#ERR`, κελιά που χρησιμοποιούν το ένα το άλλο, κύλιση, SAVE και OPEN, αρχείο UTF-8, το `BUDGET.VSH`, γεμάτο φύλλο· μετά ^M: η σελίδα (mode 2)
`test-sheet`	το SHEET στο Caprice32: αριθμοί και ένας τύπος από το πληκτρολόγιο, το `CALC.SYS` από το A:, το φύλλο αποθηκευμένο στο B:· μετά ^M: η σελίδα (mode 2)
`test-kbds`	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙ στο Setup, μετά στο NOTEPAD τα πλήκτρα `:` και Z με κάθε πληκτρολόγιο: `:z`, `:ζ`, `mw`, `ñz`, `öy`, `òz`
`test-charset`, `test-reader-utf8`	αρχεία UTF-8 στα ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά στο NOTEPAD και στο READER
`test-utf8`	ο κώδικας του `VX_UTF8` σε εξομοιωτή Z80, απέναντι στο `tools/voscs.py`

`test-view`	`VX_VIEW`: το VIEWT (`apps/viewt`) σχεδιάζει μέσα από μια όψη 160 × 96, ελεγμένη pixel προς pixel (`tools/view_check.py`): η όψη γεμάτη, ένα ορθογώνιο κομμένο, 19 από τους 20 χαρακτήρες, το τελευταίο pixel, μια εικόνα μέσα και μία έξω· με 128K: NO EXPANSION
`test-wm`	`VX_WINDOW` και `WM.SYS` (576K): το WINA και το WINB (`apps/wint`) σε παράθυρα· επτά στιγμιότυπα ελεγμένα (`tools/wm_check.py`): το ένα μπροστά από το άλλο, μπροστά με κλικ και η μπάρα του, ένα κλικ μέσα του από τη γωνία του, μετακινημένο από τον τίτλο, πλήρης οθόνη με F7 και πίσω, κλεισμένο με το X ως τη Commander
`test-wm-apps`	το ΡΟΛΟΙ, το SYSINFO και το WINA σε παράθυρα μαζί (576K)· πέντε στιγμιότυπα ελεγμένα (`tools/wm_apps_check.py`): τα τρία το ένα πάνω στο άλλο, το ΡΟΛΟΙ μπροστά με κλικ και μετακινημένο, το SYSINFO μπροστά και το ΡΟΛΟΙ να χτυπά από πίσω, ακάλυπτο, το SYSINFO μικρότερο από τη γωνία του
`test-wm-apps2`	το DIARY, το TELNET και το CALC σε παράθυρα (576K, API 36: το παράθυρο δείχνει ένα κομμάτι της οθόνης του προγράμματος)· τέσσερα στιγμιότυπα ελεγμένα (`tools/wm_apps2_check.py`): το DIARY, το TELNET από πάνω, το CALC με τα κουμπιά του στο παράθυρό του, και 1 + 2 = 3 με κλικ εκεί
`test-wm-net`	το MAIL και το FTP σε παράθυρα (576K): το FTP πάνω από το MAIL· κλικ στο X του FTP: τελειώνει (^Q), το MAIL ξανά μπροστά· στο X του MAIL: ο Commander· τέσσερα στιγμιότυπα ελεγμένα (`tools/wm_net_check.py`)
`test-wm-launch`	το NOTEPAD από τον Launcher (mode 0) σε παράθυρο του μεγέθους του (576K), με πληκτρολόγηση· δύο στιγμιότυπα ελεγμένα (`tools/wm_launch_check.py`)
`test-wm-notepad`	το NOTEPAD σε παράθυρο με ένα NOTES.TXT (576K): μικραίνει από τη γωνία και κόβει στήλες και γραμμές στο παράθυρο, η γραμμή κατάστασης από κάτω· η σελίδα (^M) σε όλη την οθόνη και το παράθυρο ξανά εκεί που ήταν (`tools/wm_notepad_check.py`)
`test-wm-pages`	το MARKDOWN με το INDEX.MD και η προεπισκόπησή του, το READER (αναδιπλωμένο στο πλάτος του παραθύρου) και το SHEET (4 στήλες, 18 γραμμές) σε παράθυρα (576K)· η σελίδα του SHEET και η επιστροφή (`tools/wm_pages_check.py`)
`test-wm-copies`	αντίγραφα παραθύρων (576K): το WINB μετακινείται μακριά από το SYSINFO και το WINA, πάνω τους και ξανά μακριά· το WINA και το WINB γράφουν πόσες φορές ζωγράφισαν και λένε ακόμα 001, και η εικόνα του Desktop φαίνεται από κάτω (`tools/wm_copies_check.py`)
`test-wm-desktop`	το Desktop ανάμεσα στα παράθυρα (576K, SETUP.CFG με το παράθυρο του A:): το WINA με το παράθυρο και τα εικονίδια του Desktop πίσω του· το Desktop (F1) με το WINA στην επιφάνειά του· το καθένα μπροστά με ένα κλικ (`tools/wm_desktop_check.py`)
`test-wm-keys`	F5, F6, X και παλέτα ανάμεσα σε παράθυρα (576K): το CLOCK ως αξεσουάρ, το WINA και το WINB· η λίστα των προγραμμάτων (F6) και το αξεσουάρ πάνω από τα παράθυρα, και τα παράθυρα ξανά όταν κλείσουν· η κόκκινη παλέτα του WINA (P) δεν αλλάζει τα χρώματα· το X του WINA: ^Q, το WINB μπροστά (`tools/wm_keys_check.py`)
`test-mail`	το MAIL σε Z80 μέσα στην Python (`tools/mail_check.py`), με την κάρτα M4 του `tools/m4net.py` και διακομιστές POP3 και SMTP σε Python: ο λογαριασμός στο `MAIL.CFG`, τα 20 νεότερα από 22 μηνύματα με τα θέματα αποκωδικοποιημένα, ένα απλό, ένα quoted-printable UTF-8 και ένα σε μέρη (base64, όχι το HTML του), κύλιση, SAVE AS TEXT, DELETE στο QUIT, WRITE και REPLY μέσω SMTP (AUTH LOGIN, η «.» διπλή, το ελληνικό θέμα σε Q), μια άρνηση, λάθος κωδικός, καμία απάντηση, χωρίς κάρτα· ένα μήνυμα που κόβεται· τρία συνημμένα σε μήνυμα με μέρη μέσα σε μέρη: στο B: μέσω της bank (ένα πάνω από 16K απορρίπτεται), στο DISK στην κάρτα όσο έρχονται (τα αρχεία της κάρτας M4 του `tools/m4net.py`)
`test-ftp`	το FTP σε Z80 μέσα στην Python (`tools/ftp_check.py`), με διακομιστή FTP σε Python: anonymous, PASV στη διεύθυνση της σύνδεσης ελέγχου, LIST σε γραμμές Unix και DOS, RETR με όνομα 8.3, CWD και CDUP, STOR σε κομμάτια, DELE, πάνω από 16K δεν αποθηκεύεται, λάθος κωδικός, χωρίς κάρτα· στο DISK αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους από και προς την κάρτα (70000 bytes· ένα με κεφαλίδα AMSDOS στέλνεται χωρίς αυτήν)

`test-mail-m4`, `test-ftp-m4`	το MAIL και το FTP στον εξομοιωτή 1984 με κάρτα M4 (σενάρια 60 και 61), με τους διακομιστές `tools/mail_server.py` και `tools/ftp_server.py` σε αυτόν τον υπολογιστή: η λίστα, ένα μήνυμα, ένα `.TXT` σταλμένο· η λίστα του FTP, ένα αρχείο στην κάρτα και ένα από αυτήν
`test-vosnet`	ο διακομιστής V-OS NET (`server/`, .NET 10) σε αυτόν τον υπολογιστή, στη θύρα 2323, και ο TELNET στον εξομοιωτή 1984 με κάρτα M4 (σενάριο 62): το καλωσόρισμα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, επισκέπτης, το κύριο μενού· το ημερολόγιο του διακομιστή λέει ότι ο TELNET απάντησε στο TTYPE με «V-OS» και ότι το προφίλ βγήκε V-OS. Τα τεστ του ίδιου του διακομιστή (xUnit, με έναν ψεύτικο πελάτη V-OS): `dotnet test server/VosNet.sln`
`test-styles`	το STYLES.VBN (`blocks/examples/styles.vbt`) από τον Commander: απλά, έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα και όλα μαζί, με το block ΣΤΥΛ
`test-music-block`	με 576K: το TUNE.VBN (`blocks/examples/tune.vbt`) ξεκινά το MUSIC (από το B:) πίσω του με το AGANAMEM.MUS· το F6 δείχνει «> TUNE» και MUSIC, και το RETURN φέρνει μπροστά το MUSIC: A:AGANAMEM, ΠΑΙΖΕΙ. Με `MBLOCK_RAM=128`: «ΚΛΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»
`test-amsdos`, `test-reboot`, `test-system`	τα αρχεία του V-OS στη BASIC, επανεκκίνηση, δισκέτα SYSTEM

Νέο σενάριο:

1. Πρόσθεσε ένα `IF TEST_SCRIPT == n` στην αρχή της αλυσίδας του `test_script.asm`, με `ELSE` πριν από το επόμενο και ένα ακόμα `ENDIF` στο τέλος.
2. Πρόσθεσε έναν στόχο στο Makefile, όπως το `test-sdk`.

Κάθε πλήκτρο γράφεται ως `dw από, ως : db γραμμή, bit` του πληκτρολογίου. Ο αριθμός του πλήκτρου είναι γραμμή·8 + bit, π.χ. RETURN = 18 = γραμμή 2, bit 2.

Χωρίς εξομοιωτή: κώδικας ενός προγράμματος τρέχει και σε Z80 μέσα στην Python (πακέτο `z80`). Φορτώνεις το `.BIN` στο `#4000` και βάζεις τις κλήσεις του API να επιστρέφουν αμέσως (ή να κάνουν ό,τι χρειάζεται, π.χ. αρχεία σε λεξικό). Τότε καλείς το init και το event και διαβάζεις τη μνήμη. Είναι πολύ γρηγορότερο από τα screenshots για λάθη σε αριθμούς, αρχεία και άλματα. Τις διευθύνσεις των labels τις δίνει το `rasm … -s -sl` (αρχείο `.sym`). Οι κλήσεις `VX_M4` των προγραμμάτων δικτύου απαντώνται από το `tools/m4net.py`, μια κάρτα M4 σε Python με διακομιστές σε Python στην άλλη άκρη.

Κάθε milestone

1. Κώδικας, και δοκιμή στον Caprice32: νέα ή υπάρχουσα, με screenshots.
2. Οι δοκιμές που αγγίζει η αλλαγή.
3. Ενότητα στο `MILESTONES.md` και στο `MILESTONES.el.md`, και «Υλοποίηση Μ…» στο `docs/REQUIREMENTS.md`.
4. **Ενημέρωση του manual και στις έξι γλώσσες** (`docs/manual/` στα ελληνικά, `docs/manual/<κωδικός>/` για en, fr, es, de, it, και τα `sdk/README.md`, `sdk/README.<κωδικός>.md` αν αλλάζει το API), και `make docs` για όλα τα PDF.
5. Commit και push.

9. Σε πραγματικό CPC

Το V-OS έχει δοκιμαστεί μόνο σε εξομοιωτές: στον Caprice32, στον 1984 και στον CPCEMU. Ένας πραγματικός CPC μπορεί να συμπεριφερθεί αλλιώς στο drive, στο πληκτρολόγιο, στον CRTC, στην οθόνη ή με ποντίκι AMX. Αυτό το κεφάλαιο είναι μια λίστα με πράγματα να δοκιμάσεις, και τι πρέπει να κάνει το καθένα. Αν κάτι κάνει κάτι άλλο, πες μας. Ακόμα και το «όλα δούλεψαν» βοηθά.

Πώς μπαίνει το V-OS στον CPC

Η έκδοση έχει δύο εικόνες δισκέτας, `vos.dsk` (A:) και `apps.dsk` (B:). Η καθεμιά χωράει σε μια δισκέτα 3" (180K). Μερικοί τρόποι να τις χρησιμοποιήσεις:

- **Gotek ή HxC** στη θέση ενός drive: αντιγράφεις τα αρχεία `.dsk` στο USB stick του.
- **Ένα drive 3.5" ενός PC** συνδεδεμένο στον CPC ως drive B:: γράφεις τις εικόνες σε δισκέτες (για παράδειγμα με το SAMdisk ή το DiskImager στα Windows).
- **Μια κάρτα M4:** αντιγράφεις τις εικόνες στην κάρτα SD της και τις ανοίγεις από το μενού της.

Μετά, στη BASIC: `RUN"VOS`.

Τι να σημειώσεις πρώτα

- Το μοντέλο (CPC 6128 ή 6128 Plus) και, αν τον ξέρεις, τον τύπο του CRTC (0 έως 4).
- Την επέκταση μνήμης (καμία, 64K, 512K...), τα drives, το ποντίκι, την κάρτα M4.
- Την οθόνη (έγχρωμη CTM644, πράσινη GT65, τηλεόραση μέσω μετατροπέα...).

Η λίστα

Κάθε γραμμή: τι να κάνεις, και τι πρέπει να δεις.

Εκκίνηση - [ ] `RUN"VOS` από το A:. Σε λίγα δευτερόλεπτα: το φόντο, η γραμμή μενού πάνω, τα εικονίδια των drives δεξιά. Τίποτα δεν τρεμοπαίζει ούτε πηδά. - [ ] Η εικόνα γεμίζει όλη την οθόνη (overscan, 384×272), χωρίς να κόβεται τίποτα στα πλάγια ή κάτω. - [ ] Το ΒΟΗΘΕΙΑ > ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ V-OS δείχνει τον αριθμό της έκδοσης που κατέβασες. - [ ] Το SYSINFO (στον Launcher, F2) δείχνει τη μνήμη που έχεις.

Το drive - [ ] Το TAB στο Desktop ανοίγει το παράθυρο του A:, με τα αρχεία του ως εικονίδια. Δεύτερο TAB: το B:. - [ ] Στον Commander (F3), αντίγραψε ένα αρχείο από το A: στο B: (^C). Μετά βγες από το V-OS (CONTROL+Q) και, στη BASIC, το `CAT` στο B: το δείχνει και το `LOAD` το διαβάζει. - [ ] Μετονομασία (^N) και διαγραφή (^D) ενός αρχείου στο B:. - [ ] ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ (DATA) στο μενού ΑΡΧΕΙΟ του Commander, σε μια δισκέτα που δεν χρειάζεσαι. Μετά `CAT` στη BASIC: άδεια δισκέτα. - [ ] Διαβάζεται και μια δισκέτα σε μορφή SYSTEM (αυτή του CP/M). - [ ] Setup (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, F4): άλλαξε τη ΓΛΩΣΣΑ, ^S. Ξεκίνα πάλι με `RUN"VOS`: το V-OS ξεκινά σε αυτή τη γλώσσα. - [ ] Χωρίς δισκέτα στο B:, ο Commander το λέει, και το V-OS δεν κολλάει.

Το πληκτρολόγιο - [ ] Κάθε πλήκτρο στο NOTEPAD: γράμματα, ψηφία, σύμβολα, SHIFT, CAPS LOCK, τα βελάκια, DEL, CLR, COPY. - [ ] Το CONTROL+SHIFT αλλάζει τη γλώσσα του πληκτρολογίου (EN, ΕΛ, ..., δεξιά στη γραμμή μενού). Τα ελληνικά και τα τονισμένα γράμματα βγαίνουν σωστά. - [ ] Ένα πλήκτρο που το κρατάς επαναλαμβάνεται με την ταχύτητα των ΚΑΘΥΣΤ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και ΤΑΧΥΤ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του Setup. - [ ] Τα πλήκτρα λειτουργιών: F1 Desktop, F2 Launcher, F3 Commander, F4 Setup, F6 τα προγράμματα που τρέχουν.

Το ποντίκι AMX - [ ] Setup: ΠΟΝΤΙΚΙ AMX σε ΝΑΙ. Ο δείκτης ακολουθεί το ποντίκι με την ίδια ταχύτητα οριζόντια και κάθετα, σε mode 1 (το Desktop) και σε mode 0 (ο Launcher). - [ ] Αν πηδά ή

πηγαίνει ανάποδα, δοκίμασε την άλλη τιμή της ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΜΧ. - [ ] Αριστερό κουμπί: κλικ· στον τίτλο ενός παραθύρου, το σέρνει· στη γωνία κάτω δεξιά, του αλλάζει μέγεθος.

Μνήμη - [ ] Χωρίς επέκταση: το NOTEPAD και το PONG μαζί, με το F6 από το ένα στο άλλο· το STUDIO τρέχει μόνο του. - [ ] Με επέκταση: τέσσερα προγράμματα μαζί, το καθένα εκεί που το άφησες. Το PAINT με μεγάλη εικόνα. Μια εικόνα στο φόντο (Setup, ΕΙΚΟΝΑ ΦΟΝΤΟΥ).

Η οθόνη - [ ] Το PAINT και ο Launcher σε mode 0 (16 χρώματα): τα χρώματα είναι σωστά. - [ ] Το READER ή το NOTEPAD με σελίδα σε mode 2 (80 στήλες): διαβάζεται, και σε έγχρωμη οθόνη. - [ ] Η μικτή οθόνη του Studio (mode 0 πάνω, mode 1 κάτω): η γραμμή της αλλαγής μένει ακίνητη, τίποτα δεν τρεμοπαίζει. - [ ] Το σκούρο θέμα (Setup, ΘΕΜΑ).

Ήχος - [ ] Το MUSIC παίζει ένα τραγούδι· συνεχίζει να παίζει όσο πηγαίνεις στο Desktop και ξεκινάς άλλο πρόγραμμα. - [ ] Τα παιχνίδια (VROUVES, BRICKS, PONG) έχουν τους ήχους τους.

Η κάρτα M4 (αν έχεις) - [ ] Το TAB στο Desktop πηγαίνει από το B: στο DISK, την κάρτα SD, με τους φακέλους της. - [ ] Το NOTEPAD σώζει ένα αρχείο στο DISK, και το ξανανοίγει. - [ ] Η γραμμή μενού δείχνει την ώρα του M4· τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ενός αρχείου στο DISK δίνουν την ημερομηνία του. - [ ] Το WEBGET κατεβάζει ένα αρχείο· το READER ανοίγει μια σελίδα από το web. - [ ] Το TELNET συνδέεται σε έναν διακομιστή (ένα BBS) και δείχνει ό,τι στέλνει. - [ ] Το MAIL παίρνει μηνύματα από έναν διακομιστή POP3 και στέλνει ένα μέσω SMTP. - [ ] Το FTP δείχνει τον φάκελο ενός διακομιστή, παίρνει ένα αρχείο και στέλνει ένα.

Ταχύτητα (πόση ώρα, με ρολόι) - [ ] Από το `RUN"VOS` ως το φόντο. - [ ] Από το F2 ως τον Launcher, και από το εικονίδιο ενός προγράμματος ως το πρόγραμμα. - [ ] SHEET: το BUDGET.VSH ανοιχτό και υπολογισμένο.

Πώς να μας το πεις

Άνοιξε ένα issue στο https://github.com/vaspervnp/V-OS-CPC/issues με:

- ό,τι σημείωσες πρώτα (το μοντέλο, τη μνήμη, την οθόνη...)·
- τις γραμμές που έκαναν κάτι άλλο, και τι έκαναν·
- μια φωτογραφία της οθόνης, αν κάτι φαίνεται λάθος.