

Mise en place d'une Infrastructure de Virtualisation avec Proxmox

07/01/25

Groupe:

Delcourt Louis
Ifrim Vasile-Alexandru

Enseignant référent :

Djelloul Ziad

1 - Sommaire

1. Sommaire	1
2. Introduction	2
2.1 Contexte et objectif du projet	2
3. Mise en place de la solution	4
3.1 Les ressources que nous avons utilisées	4
3.2 L'architecture de notre infrastructure	4
3.3 Installation des serveurs virtuels	6
3.4 Automatisation des installations	7
3.4 Configuration manuelle	23

2 - Introduction

2.1 Contexte et objectif du projet

L'objectif est de mettre en place une infrastructure de virtualisation basée sur proxmox de la façon la plus automatisée et simple possible.

Une **infrastructure de virtualisation** est un ensemble de technologies, de matériels, de logiciels et de processus qui permettent de créer et de gérer des environnements virtuels (VMs), sur des ressources physiques partagées. Elle vise à optimiser l'utilisation des ressources matérielles (serveurs, stockage, réseau) en les abstrayant pour fournir des services virtualisés.

Une infrastructure de virtualisation est composé :

- D'un hyperviseur, qui est un logiciel qui permet de créer et gérer des machines virtuelles. Il agit comme une couche d'abstraction entre le matériel physique et les environnements virtuels.
- Des serveurs physiques, afin de fournir les ressources matériels (CPU,RAM, stockage...) utilisaient pour les VMs.
- De stockage, souvent les infrastructures de virtualisation utilisent des systèmes de stockage partagés ou locaux.
- Machine virtuelle, des environnements informatiques virtuels qui fonctionnent comme des ordinateurs indépendants avec leurs propres systèmes d'exploitation et applications.
- Réseau virtuel, en effet les infrastructures de virtualisation incluent souvent des réseaux virtuels (vLAN, vSwitches) qui permettent de connecter les machines virtuelles entre elles et avec le réseau physique.
- Logiciels de gestion avec des outils pour centraliser la gestion des ressources virtualisées permettent d'automatiser, de surveiller et de maintenir les environnements virtualisés.

Qu'est-ce que proxmox?

Proxmox est une solution de virtualisation open-source qui permet de gérer des machines virtuelles et des conteneurs de manière centralisée. Il est largement utilisé dans les environnements de production et les laboratoires pour simplifier la gestion des infrastructures virtualisées grâce à une interface web conviviale, des fonctionnalités avancées et une prise en charge des technologies modernes de virtualisation.

L'hyperviseur de proxmox est basé sur KVM, ce qui garantit une excellente performance et une gestion optimisée des ressources. Kvm est un hyperviseur de type 1 qui fonctionne directement sur le matériel de la machine physique.

En plus de la virtualisation, proxmox prend aussi en charge les conteneurs lxc.

Mais de façon générale, proxmox dispose d'une interface web intuitive, ce qui permet de gérer simplement les machines virtuelles, les conteneurs, le réseau et le stockage. De plus, il est possible de faire du clustering avec proxmox, permettant de gérer plusieurs nœuds Proxmox comme un seul, pour une meilleure évolutivité et une haute disponibilité. En effet grâce à Proxmox HA Manager, proxmox surveille les VMs et les conteneurs et peut automatiquement les redémarrer sur un autre nœud en cas de panne.

Il compte aussi des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration des VMs et conteneurs, avec prise en charge des instantanés et supports de stockage partagé (ZFS pour le stockage local et distribué, NFS pour le stockage partagé etc.

Proxmox offre des outils de gestion avancée des réseaux virtuels, notamment la prise en charge des VLANs, des ponts réseau et des configurations SDN.

De plus, c'est open-source et complètement gratuit.

3 - Mise en place de la solution

3.1 Les ressources que nous avons utilisées

Niveau matériels :


N'ayant pas les ressources nécessaires, ou du moins le matériel physique pour mettre en place notre infrastructure de virtualisation avec Proxmox, nous avons fait le choix de simuler cette infrastructure dans des machines virtuelles.

On peut aisément utiliser VirtualBox ou VMware pour cela.

3.2 L'architecture de notre infrastructure

N'ayant pas la capacité de mettre en place un nombre conséquent et réaliste de serveurs (proxmox, stockage) par un déficit en mémoire physique et CPU nous avons fait le choix de réduire/combiner certains serveurs dans une même VM.

Schéma de l'architecture de notre infrastructure :



En effet nous avons fait le choix d'installer 3 serveurs proxmox (debian) afin de faire un cluster sur des VMs virtual box/VMware. Nous avons fait le choix d'installer un serveur DHCP sur l'un deux (Proxmox Master), bien qu'il n'y ait pas de Master à proprement parler dans un cluster proxmox, ils sont tous égaux au sein des nœuds. En effet, dans un cas réel le serveur DHCP est sur un serveur spécifique. Par exemple ici, si notre Proxmox Server Master tombe en panne, le DHCP Server aussi (c'est pour économiser des ressources).

Les deux autres nœuds ont DHCP Relay d'installé et tous les serveurs proxmox ont un pool ZFS.

Nous avons également mis en place un serveur NFS dans une autre machine virtuelle VMware/virtualbox sur un serveur ubuntu. Ce serveur NFS fera office de stockage partagé pour le cluster.

A noter: Pour installer proxmox, il est nécessaire d'avoir un debian 11 ou 12.

Il est aussi intéressant de constater que si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour 3 serveurs proxmox, vous pouvez créer un serveur arbitraire

Avec les trois serveurs proxmox, nous mettrons en place un cluster Proxmox, qui est donc un groupe de serveurs physiques (noeuds) qui collaborent pour offrir une gestion centralisée et des fonctions avancées, comme la HA et la migration des machines VM et conteneurs entre serveur.

L'avantage, c'est que si un nœud tombe en panne, les services peuvent continuer sur un autre nœud.

Par exemple, si Proxmox 1 tombe en panne, le cluster reste opérationnel, j'accède à l'interface web de proxmox 2. De plus avec l'utilisation d'un stockage partagé, la migration est plus rapide car elle ne transfère pas les données des disques de proxmox1 à proxmox 2/3.

De plus dans le cas d'une panne ou proxmox1 est hors service, les configurations des VM (RAM,CPU. etc) sont synchronisées entre les nœuds via le cluster proxmox, donc proxmox2 sait ou trouver les VM et comment les configurer.

A noter: Le mieux est d'avoir 3 nœuds, car avec deux nœuds si un serveur proxmox tombe en panne le quorum peut être perdu, on ne pourrait plus administrer le cluster.

Mais on peut forcer le quorum temporairement sur proxmox 2 avec:

pvecm expected 1 (risqué)

Le quorum est utilisé pour s'assurer que les décisions prises sont cohérentes et évitent les situations ou un nœud pense être le seul à avoir raison.

Un quorum exige que plus de 50 % des nœuds soient opérationnels pour que le cluster fonctionne correctement. Lorsqu'on a que deux nœuds, le cluster est bloqué.

Pour palier à cela on peut créer un arbitre : pvecm add <ip_arbitre> --votes 0 Afin d'avoir un vote supplémentaire!

3.3 Installation des serveurs virtuels

Tout d'abord, sur les machines où seront installées Proxmox, il faut activer via le BIOS VT-x/AMD-V, qui sont des extensions matérielles du processeur qui permettent d'améliorer les performances des environnements de virtualisation. Elles permettent de passer directement des instructions de la machine virtuelle au matériel physique sans passer par un logiciel d'émulation.

Dans le cas d'une installation de Proxmox sur une VM, il faut activer la virtualisation imbriquée pour permettre à votre VM d'exécuter une autre VM.

Il est aussi important d'activer au niveau du bios PAE/NX car si des VM ou CT sont créés via Proxmox et ne sont pas en 64 bits, il est utile d'avoir cette option activée pour pouvoir gérer des systèmes 32 bits avec +4 GO de mémoire.

Pour activer la virtualisation imbriquée sur virtualbox on peut utiliser cette commande : VBoxManage modifyvm <Nom_de_la_VM> --nested-hw-virt on

Et modifier ces paramètres dans les options processeur des VMs :

Fonctions avancées : 🗸 Activer PA<u>E</u>/NX

🗸 Activer <u>V</u>T-x/AMD-V imbriqué

	Serveurs Proxmox	Serveur NFS
Environnement	Debian 12	Ubuntu server 24

Le plus possible de processeurs doit être alloué aux serveurs Proxmox, même chose niveau RAM, stockage aussi si local. Miser surtout sur le stockage pour le serveur NFS!

A noter : Il est nécessaire de configurer 2 interfaces, de préférence en bridge. L'une servira pour l'accès ssh, l'interface web et communiquer avec les autres serveurs.

L'autre sans IP sera considérée comme une interface brute pour la virtualisation, elle sera connecté à un bridge réseau (vmbr0) et donc qui permettra à nos VMs Proxmox d'accéder au réseau (il permettra donc aux machines virtuelles Proxmox de l'utiliser pour accéder au réseau physique)

3.4 Automatisation des installations

Afin de faciliter la mise en place des playbooks Ansible pour automatiser et faciliter l'installation et la configuration.

Nous avons mis en place 12 playbooks pour faciliter l'installation et configuration de notre solution.

Les principaux sont :

install.yaml qui installe et configure proxmox sur les serveurs.

install_post.yaml supprime le fichier /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list qui configure le dépôt pour les utilisateurs disposant d'un abonnement Proxmox, car on peut avoir un souci à cause de ça.

dhcp-server_setup.yaml qui permet d'installer et configurer un serveur DHCP avec le paquet **ISC DHCP Server** sur l'hôte proxmox1, il est nécessaire afin de permettre aux VMs hébergées par proxmox de pouvoir communiquer entre-elles.

lci nos VMs feront partie du réseau 192.168.3.0/24. (voir fichier templates/dhcpd.conf.j2)

dhcp-relay_setup.yaml configure un **DHCP relay** sur les autres nœuds. Le **DHCP relay** permet de transmettre les requêtes DHCP provenant de clients situés sur d'autres sous-réseaux au serveur DHCP principal situé sur proxmox1. Les VMs qui sont sur les autres nœuds pourront bénéficier du même réseau et du même adressage.

nfs_install.yaml configure un serveur NFS pour partager un répertoire avec Proxmox.

nfs_connect.yaml ajoute ce partage comme stockage dans Proxmox, permettant ainsi une gestion centralisée des ressources (images des VMs, sauvegardes..)

create_cluster.yaml configure un nœud Proxmox en tant que **cluster** pour la gestion centralisée des ressources dans un environnement virtualisé.

Les playbooks principaux doivent être exécutés dans cet ordre!

Les autres playbooks :

upload_iso_local.yaml : utilisé pour uploader des fichiers ISO depuis un répertoire source local vers le stockage local d'un hôte Proxmox (Éviter de le faire via l'interface).

upload_iso_shared.yaml: Similaire mais vers le serveur NFS (répertoire partagé).

vm_qm-install.yaml automatise la création, la configuration et le démarrage d'une VM sur un hôte Proxmox en utilisant les commandes qm.

vm api-install.yaml : Même chose mais en utilisant l'api proxmox.

create_user.yaml automatise la création d'un utilisateur PAM pour Proxmox, configure ses permissions et attribue un rôle d'administration.

Inventaire Ansible:

hosts

```
all:
  children:
    storage:
      hosts:
        nfs:
          ansible host: 192.168.38.149
          ansible user: root
          ansible ssh private key file: ./ssh/id ed25519
          ansible python interpreter: /usr/bin/python3
    proxmoxs:
      hosts:
        proxmox1:
          ansible host: 192.168.38.146
          ansible user: root
          ansible ssh private key file: ./ssh/id ed25519
          ansible python interpreter: /usr/bin/python3
        proxmox2:
          ansible host: 192.168.38.148
          ansible user: root
          ansible ssh private key file: ./ssh/id ed25519
          ansible python interpreter: /usr/bin/python3
        proxmox3:
          ansible host: 192.168.38.151
          ansible user: root
          ansible ssh private key file: ./ssh/id ed25519
          ansible python interpreter: /usr/bin/python3
                                                                            I
```

Il décrit les hôtes dans deux groupes : **storage** (contenant le serveur NFS) et **proxmoxs** (contenant trois hôtes Proxmox).

lci on utilise les utilisateurs root pour la simplicité mais ce n'est pas top pour la sécurité! Il faudra donc, pour faire fonctionner les playbooks, créer une paire de clés pour les serveurs Proxmox et NFS afin de permettre à Ansible d'effectuer les installations et configurations.

Détails sur les playbooks :

install.yaml

```
- name: Install and Configure Proxmox VE
 hosts: proxmox # Le groupe ou hôte sur lequel exécuter les tâches
 become: true
 gather_facts: yes
 vars:
        domainname: ssi.edu
        dhcp_interface: "vmbr0"
        out_interface: "ens33"
         priv interface: "ens36"
         proxmox interfaces: |
         source /etc/network/interfaces.d/*
         auto lo
         iface lo inet loopback
         auto {{ out_interface }}
         iface {{ out_interface }} inet static
         address {{ hostvars[inventory_hostname]['ansible_host'] }}
         netmask {{ ansible_default_ipv4.netmask }}
         gateway {{ ansible default ipv4.gateway }}
         dns-nameservers 8.8.8.8, 8.8.4.4
         iface {{ priv_interface }} inet manual
         auto vmbr0
         iface vmbr0 inet static
         address 192.168.3.1/24
        bridge-ports {{ priv interface }}
         bridge-stp off
         bridge-fd 0
 tasks:
         - name: Remove packages
         ansible.builtin.package:
        name:
        - os-prober
        state: absent
         - name: Install packages
        ansible.builtin.package:
        name:
         - gpg
         state: present
```

```
- name: Add Proxmox GPG key
         ansible.builtin.get_url:
         url: "https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-{{ ansible_distribution_release }}.gpg"
         dest: "/etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-{{ ansible_distribution_release }}.gpg"
         owner: root
         group: root
         mode: "0644"
         - name: Add Proxmox repository and update cache
         ansible.builtin.apt_repository:
         repo: "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve {{ ansible_distribution_release }}
pve-no-subscription"
         state: present
         update_cache: true
         - name: Clean /etc/hosts
         ansible.builtin.lineinfile:
         path: /etc/hosts
         regexp: "^127.0.1.1.*"
         owner: root
         group: root
         mode: "0644"
         state: absent
         - name: Add host in /etc/hosts
         ansible.builtin.lineinfile:
         path: /etc/hosts
         regexp: "^{{ ansible_all_ipv4_addresses[0] }}"
         owner: root
         group: root
         mode: "0644"
         state: present
         line: "{{ ansible_all_ipv4_addresses[0] }} {{ ansible_hostname }}.{{ domainname }} {{ ansible_hostname
}}"
         - name: Set IPV4
         ansible.posix.sysctl:
         sysctl_file: /etc/sysctl.d/proxmox.conf
         name: "{{ item.name }}"
         value: "{{ item.value }}"
         state: present
         - {name: net.ipv4.conf.all.rp_filter, value: 1 }
         - {name: net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts, value: 1 }
         - {name: net.ipv4.ip_forward, value: 1 }
         - name: Installer le package bridge-utils
         name: bridge-utils
         state: present
         - name: Configure network interfaces
         ansible.builtin.copy:
         dest: /etc/network/interfaces
         content: "{{ proxmox_interfaces }}"
         owner: root
         group: root
```

mode: "0644"

- name: Reload networking ansible.builtin.command:

cmd: systemctl restart networking

- name: Wait for Proxmox to come back online

ansible.builtin.wait_for:

port: 22

host: '{{ ansible_host }}'

timeout: 60

- name: Appliquer la configuration sysctl

ansible.builtin.command: cmd: /usr/sbin/sysctl -p

- name: Installer le paquet Iptables-persistent

ansible.builtin.apt:

name: iptables-persistent

state: present update_cache: yes

- name: Ajouter une règle iptables pour le NAT

ansible.builtin.command:

cmd: iptables -t nat -A POSTROUTING -o {{ out_interface }} -s 192.168.3.0/24 -j MASQUERADE

- name: Enregistrer les règles iptables (optionnel, selon le système)

ansible.builtin.shell:

cmd: iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 when: ansible_distribution in ['Debian', 'Ubuntu']

- name: Fix broken dependencies

ansible.builtin.command: cmd: apt --fix-broken install -y

- name: Install missing Proxmox dependencies

ansible.builtin.apt:

name:

- pve-firmware

- proxmox-kernel-6.8.12-5-pve

state: present update_cache: yes

- name: Perform full upgrade

ansible.builtin.apt: upgrade: dist update_cache: yes

- name: Install Proxmox and tools

ansible.builtin.package:

name:

- proxmox-ve
- ksm-control-daemon
- locales-all
- chrony
- libguestfs-tools

state: present

- name: Remove kernel ansible.builtin.package: name: "linux-image-6.1*"

state: absent

- name: Installer le package bridge-utils

apt:

name: bridge-utils state: present

- name: Restart Proxmox proxy service

ansible.builtin.service: name: pveproxy state: restarted

- name: Activer le routage IP dans sysctl

ansible.builtin.lineinfile: path: /etc/sysctl.conf

regexp: '^net.ipv4.ip_forward'
line: 'net.ipv4.ip_forward=1'

state: present

- name: Appliquer la configuration sysctl

ansible.builtin.command: cmd: /usr/sbin/sysctl -p

Possibilité de choisir le nom des variables des interfaces de connexion externe et l'interface utilisée comme bridge-port pour vmbro. (pour permettre au VM de communiquer entre-elles).

1. Préparation du système

- 1. Supprimer les paquets inutiles : Retire os-prober.
- 2. Installer des paquets nécessaires :
 - o gpg: Pour gérer les clés GPG.
 - o bridge-utils: Pour gérer les ponts réseau.
- 3. Ajouter la clé GPG de Proxmox : Télécharge et installe la clé GPG pour vérifier les paquets Proxmox.
- 4. Ajouter le dépôt Proxmox : Ajoute le dépôt pve-no-subscription pour éviter les avertissements liés aux abonnements.
- 5. Nettoyer /etc/hosts:
 - Supprime toute ligne contenant 127.0.1.1.
 - o Ajoute une ligne avec l'adresse IP actuelle, le nom d'hôte et le domaine.

2. Configuration réseau

- 6. Configurer des paramètres réseau IPv4 avec sysctl :
 - o net.ipv4.conf.all.rp filter: Active le filtrage des adresses source.
 - net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts: Ignore les requêtes ping en broadcast.
 - o net.ipv4.ip_forward: Active le routage IP.

- 7. Configurer les interfaces réseau : Copie la configuration réseau définie dans proxmox_interfaces vers /etc/network/interfaces.
- 8. Redémarrer le service réseau : Applique la nouvelle configuration.
- 9. Attendre le retour en ligne : Attend que l'hôte soit accessible via SSH après les modifications.

3. Configuration des règles IP et NAT

- 10. Installer iptables-persistent : Sauvegarde des règles de pare-feu.
- 11. Ajouter une règle NAT : Configure une règle iptables pour masquer les adresses source (SNAT) sur l'interface externe.
- 12. Enregistrer les règles iptables : Sauvegarde les règles dans /etc/iptables/rules.v4.

4. Installation et mise à jour de Proxmox

- 13. Corriger les dépendances cassées : Résout les problèmes potentiels avec apt --fix-broken.
- 14. Installer des dépendances Proxmox :
 - o pve-firmware: Firmware pour Proxmox.
 - o proxmox-kernel-6.8.12-5-pve: Noyau spécifique pour Proxmox.
- 15. Mettre à jour le système : Effectue une mise à jour complète (dist-upgrade).
- 16. Installer Proxmox et ses outils :
 - o proxmox-ve: Paquet principal pour Proxmox.
 - o ksm-control-daemon: Outil d'optimisation mémoire.
 - o locales-all: Localisation.
 - o chrony: Synchronisation du temps.
 - libguestfs-tools: Gestion des systèmes invités.
- 17. Supprimer un ancien noyau Linux : Nettoie les noyaux inutiles (linux-image-6.1*).

5. Configuration finale

- 18. Redémarrer le service proxy de Proxmox : Relance le service pveproxy.
- 19. Activer le routage IP dans sysctl : Vérifie et applique net.ipv4.ip_forward=1.
- 20. Appliquer les paramètres sysctl : Recharge les configurations système avec sysctl -p.

Il permet donc la mise en place d'une infrastructure Proxmox avec un réseau configuré pour permettre l'utilisation de NAT et le routage d'adresses IP entre le réseau local et Internet.

Permet comme dit plus haut de fixer le souci de pve-enterprise après un redémarrage. Le playbook supprime le fichier de configuration du dépôt Proxmox Enterprise pour éviter des messages d'erreur liés à l'absence d'un abonnement valide.

dhcp-server_setup.yaml

```
- name: Install and Configure DHCP server
 hosts: proxmox1
 become: false
 gather_facts: yes
 vars:
   dhcp_interface: "vmbr0"
 tasks:

    name: Installer le paquet ISC DHCP Server

     ansible.builtin.apt:
       name: isc-dhcp-server
       state: present
       update cache: yes
   - name: Configurer l'interface DHCP
     ansible.builtin.lineinfile:
       path: /etc/default/isc-dhcp-server
       regexp: '^INTERFACESv4=.*
       line: 'INTERFACESv4="{{ dhcp interface }}"'
       state: present
   - name: Configurer le fichier dhcpd.conf
     ansible.builtin.template:
       src: templates/dhcpd.conf.j2
       dest: /etc/dhcp/dhcpd.conf
       owner: root
       group: root
       mode: '0644'
   - name: Redémarrer le service DHCP
     ansible.builtin.systemd:
       name: isc-dhcp-server
       state: restarted
       enabled: true
```

Ce playbook permet de configurer un **serveur DHCP** sur un hôte Proxmox, notamment pour .

1. Gérer le réseau local des VM :

 Le DHCP peut attribuer dynamiquement des adresses IP aux machines virtuelles connectées au bridge réseau défini (vmbr0).

2. Automatiser le provisionnement des VM :

 En utilisant le DHCP, chaque machine virtuelle peut recevoir une adresse IP sans intervention manuelle.

3. Créer un environnement réseau isolé :

 En attribuant des adresses IP uniquement sur l'interface privée, le réseau des VM peut être séparé du réseau principal.

dhcpd.conf

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.3.2 192.168.3.100;
   option routers 192.168.3.1;
   option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
```

dhcp-relay_setup.yaml

```
- name: configure DHCP relay on proxmox node
 hosts: proxmox3
become: false
    dhcp_relay_interfaces: # Interfaces on proxmox node
      - vmbr0
- ens33
    dhcp_relay_options: "" # Enable detailed logging for debugging
  tasks:
    - name: Retrieve Proxmox1 IP (aka the DHCP server) address from inventory
        dhcp_server_ip: "{{ hostvars['proxmox1']['ansible_host'] }}"
    - name: Install ISC DHCP relay
      ansible.builtin.package:
        name: isc-dhcp-relay
state: present
    - name: Configure ISC DHCP relay
      ansible.builtin.template:
         src: dhcp-relay.conf.j2
        dest: /etc/default/isc-dhcp-relay
owner: root
        group: root
mode: "0644"
    - name: Restart DHCP relay service
      ansible.builtin.systemd:
         name: isc-dhcp-relay
        state: restarted
enabled: true

    name: Verify DHCP relay service status
ansible.builtin.systemd:

        name: isc-dhcp-relay
state: started
         enabled: true
```

Le playbook précédent configure un **serveur DHCP** sur le nœud proxmox 'master' Ce playbook configure un **relay DHCP** sur un autre nœud (proxmox3, mais on dans évidement, il faut aussi l'exécuter sur proxmox2) pour rediriger les requêtes DHCP vers proxmox1.

Ensemble, ces playbooks permettent :

- 1. Une attribution centralisée d'adresses IP (gérée par proxmox1).
- 2. Une couverture réseau étendue grâce au relay DHCP sur proxmox 2 et 3.

dhcp-relay.conf

```
# DHCP Relay Configuration
SERVERS="{{ dhcp_server_ip }}"
INTERFACES="{{ dhcp_relay_interfaces | join(' ') }}"
OPTIONS="{{ dhcp_relay_options }}"
```

nfs_install.yaml

```
- name: Configure NFS Server and Add Storage to Proxmox hosts: nfs become: false vars:
export_net1: "192.168.38.0/24"
export_net2: "192.168.38.0/24"
tasks:
# 1. Installer le serveur NFS
- name: Install NFS server
apt:
name: nfs-kernel-server|
state: present

# 2. Créer le répertoire à partager
- name: Create NFS share directory
file:
path: /srv/proxmox-nfs
state: directory
mode: '0777'

# 3. Configurer le partage NFS
- name: Configurer NFS exports
line: "/srv/proxmox-nfs {{ export_net1 }}{rvv, sync, no_root_squash, no_subtree_check) {{ export_net2 }}{rvv, sync, no_root_squash, no_subtree_check)*
create: yes

# 4. Redémarrer le service NFS
- name: Restart NFS server
systems:
name: nfs-kernel-server
state: restarted

# 5. Activer NFS au démarrage
- name: fns-kernel-server
enabled: true
```

Permet simplement d'installer le serveur NFS sur la machine sous ubuntu server.

Pensez à bien changer la variable export_net1 si le réseau hébergement les serveurs proxmox n'est pas le même que celui-ci.

nfs_connect.yaml

```
- name: Add NFS Storage to Proxmox
hosts: proxmox1
become: true
tasks:
# 6. Ajouter le stockage NFS dans Proxmox
- name: Add NFS storage in Proxmox
shell: |
pvesm add nfs proxmox-nfs --server {{ hostvars['nfs']['ansible_host'] }} --export /srv/proxmox-nfs --content images,backup
args:
executable: /bin/bash
```

Ce playbook configure un stockage NFS sur le nœud proxmox1 en :

- 1. Ajoutant un partage NFS (/srv/proxmox-nfs) accessible via le serveur spécifié.
- 2. Spécifiant les types de contenu pris en charge : images ISO et sauvegardes.

Cela permet à Proxmox d'utiliser un stockage externe via NFS pour améliorer la flexibilité et la gestion des ressources et donc d'avoir un stockage partagé pour les nœuds. du cluster.

create_cluster.yaml

```
- name: Create Proxmox Cluster
 hosts: proxmox1
 become: true
 vars:
   default cluster name: "my-cluster"
 tasks:
   - name: Set cluster name
     ansible.builtin.set fact:
       cluster_name: "{{ cluster name | default(default cluster name) }}"
   - name: Create Proxmox Cluster
     ansible.builtin.command:
       cmd: "pvecm create {{ cluster name }}"
     register: cluster output
    - name: Display Cluster Output
     ansible.builtin.debug:
       msg: "{{ cluster output.stdout }}"
```

Ce playbook initialise un cluster Proxmox avec un nom défini (my-cluster par défaut). Le nœud proxmox1 devient le **nœud maître** du cluster.

Il faut ensuite rejoindre ce cluster avec les autres nœuds, on ne l'a pas automatisé avec ansible car cela nécessite le mot de passe root du nœud maître, du moins on peut l'automatiser si on a les clés ssh maître au préalable sur les autres nœuds. Le plus simple reste de passer directement par l'interface et de rejoindre via celle-ci le cluster.

Les playbooks moins essentiels :

create_user.yaml

```
1234567890123456789012345678901123456789011234567890112345678
    name: Create a PAM user with no login and assign PVEAdmin role
    hosts: proxmox3
    become: true
       - name: Ensure the system user exists with no login shell
        namsible.builtin.user:
name: "{{ new_user }}"
password: "{{ new_user hashed_password }}"
comment: "{{ new_user_comment }}"
shell: /usr/sbin/nologin
            new_user_hashed_password: "{{ new_user_password | password_hash('sha512') }}"

    name: Add the user to Proxmox PAM realm
ansible.builtin.command:

            cmd: "pveum useradd {{ new_user }}@pam -comment '{{ new_user_comment }}'"
       - name: Validate the user exists in Proxmox
        ansible.builtin.command:
         cmd: "pveum user list"
register: user_list_result
failed_when: "'{{ new_user }}@pam' not in user_list_result.stdout"

    name: Set the Proxmox user's password
ansible.builtin.shell:

         cmd: "echo '{{    new_user_password }}' | pveum passwd {{    new_user }}@pam"    no_log: true
         register: passwd result failed when: "'unable to connect' in passwd result.stderr"
      - name: Assign PVEAdmin role to the user
         - name: "new_user"
prompt: "Enter the username for the new PAM user"
         private: no
      - name: "new_user_comment"
prompt: "Enter a comment for the new user (optional)"
         private: no
      name: "new_user_password"
prompt: "Enter the password for the new user"
          private: yes
```

Pour la création d'un utilisateur, il faut également le mot de passe du root si on passe par l'API REST, pour une question de sécurité et de simplicité on est passé via les commandes de proxmox.

vm_qm-install.yaml

```
hotis: promoci with the content of t
```

Ce playbook configure une VM avec les spécifications suivantes :

- 1 Go de RAM, 1 cœur CPU, disque virtuel de 4 Go (sur le serveur de stockage partagé BFS).
- Fichier ISO monté comme lecteur CD-ROM pour l'installation.
- Connexion au réseau via un bridge (vmbr0).
- Création entièrement automatisée, avec une étape interactive pour sélectionner le fichier ISO.

vm_api-install.yaml

```
h name: Create a new VM in Proxmox
hosts: proxmox1
become: true
vars_prompt:
          - name: proxmox_password
prompt: "Enter the Proxmox root password"
private: yes # Hides input during the prompt
         ars:
vm name: "vm-test"
vm_cores: 1
vm_memory: 1024
vm_storage: "proxmox-nfs"
vm_disk_size: "4G"
iso_dir_path: "/mnt/pve/proxmox-nfs/template/iso/"
proxmox_node: "proxmoxvm"
network_bridge: "vmbr0"
              name: Ensure libguestfs-tools is installed
ansible.builtin.package:
name: libguestfs-tools
state: present
           #- name: Ensure pip3 is installed
# ansible.builtin.package:
# name: python3-pip
# state: present

    name: Ensure Py lib 'proxmoxer' is installed
ansible.builtin.package:
name: python3-proxmoxer
state: present

           - name: List available ISO files in Proxmox storage
ansible.builtin.find:
  paths: "{{ iso_dir_path }}"
  patterns: "*.iso"
  register: iso_files
          - name: Display available ISO files
               debug:
msg: "Available ISO files: {{ iso_files.files | map(attribute='path') | join(', ') }}"

    name: Prompt user to select an ISO file
pause:
prompt: "Enter the name of the ISO file to use (without path):"
register: user_input

           - name: Validate selected ISO file and save to variable
              name: Variouse states:
set_fact:
selected_iso: "{{ user_input.user_input }}"
when: " '{{ iso_dir_path }}' + user_input.user_input in (iso_files.files | map(attribute='path'))"
failed_when: "'{{ iso_dir_path }}' + user_input.user_input not in (iso_files.files | map(attribute='path'))"
           - name: Create a new virtual machine
community.general.proxmox_kvm:
api_host: "{{ ansible_host }}"
api_user: "root@pam"
api_password: "{{ proxmox_password }}"
node: "{{ proxmox_node }}"
name: "{{ vm_name }}"
cores: "{{ vm_cores }}"
memory: "{{ vm_memory }}"
ostype: "l26"
scsinw: "virtio-scsi-single" # Set SCSI controller to VirtIO SCSI single
                     storinge: "proxmox-nfs" # Use proxmox-nfs for the disk
size: "{{ vm_disk_size }}" # Disk size
                    ide:
file: "{{ iso_dir_path }}/{{ selected_iso }}" # ISO file
media: "cdrom" # Specify CO-ROM for ISO boot
               net:
    bridge: "{{ network_bridge }}" # Bridge to attach
    state: present
register: create_vm_output
           - name: Start the newly created VM
community.general.proxmox kvm:
    api_host: "{{ ansible_host }}"
    api_user: "root@pam"
    api_password: "{{ proxmox_password }}"
    vmid: "{{ create_vm_output.vmid }}"
    node: "{{ proxmox_node }}"
    state: started
                     state: started
```

Même chose mais avec le module community.general.proxmox_kvm pour interagir avec l'api proxmox.

upload_iso_shared.yaml

```
2 - name: Upload ISO files to a shared NFS directory
   hosts: proxmox1 # The node to interact with the NFS share
   become: false
  vars:
    nfs_mount_point: /mnt/pve/proxmox-nfs # Shared NFS mount point
    iso_source_directory: ./iso_images # Local direct
nfs_server_ip: "{{ hostvars['nfs']['ansible_host'] }}"
                                                 # Local directory with ISO files
    nfs server srcpath: /srv/proxmox-nfs
  tasks:
     - name: Ensure NFS share is mounted
       ansible.builtin.mount:
         path: "{{ nfs_mount_point }}"
src: " {{ nfs_server_ip }}:{{ nfs_server_srcpath }}"
         fstype: nfs
         opts: rw
         state: mounted
     - name: Find all ISO files in the source directory
       delegate to: localhost
       ansible.builtin.find:
         paths: "{{ iso_source_directory }}"
patterns: "*.iso"
         recurse: yes
       register: found iso files
     - name: Upload ISO files to the shared NFS directory
       ansible.builtin.copy:
         src: "{{ item.path }}"
dest: "{{ nfs_mount_point }}/template/iso/"
         remote src: false
         owner: root
         group: root
mode: '0644'
       with items: "{{ found iso files.files }}"
     - name: Fix ownership and permissions
       ansible.builtin.file:
         path: "{{ nfs_mount_point }}/template/iso/{{ item.path | basename }}"
owner: root
         group: root
         mode: '0644'
       with items: "{{ found iso files.files }}"
     - name: Verify ISO files in the NFS directory
       ansible.builtin.command:
         cmd: ls -l "{{ nfs mount point }}/template/iso/"
       register: iso list
     - name: Display uploaded ISO files
       ansible.builtin.debug:
         msg: "{{ iso_list.stdout_lines }}"
```

Montage du partage NFS :

Vérifie et monte le partage NFS sur le nœud Proxmox à un point de montage local.

Recherche locale des fichiers ISO:

• Identifie tous les fichiers ISO dans un répertoire source local.

Transfert des fichiers vers le NFS :

Copie les fichiers ISO trouvés vers le répertoire template/iso sur le partage NFS.

Correction des permissions :

Applique les permissions et propriétés correctes aux fichiers transférés.

Vérification des fichiers :

• Affiche la liste des fichiers ISO présents sur le partage NFS pour confirmation.

upload_iso_local.yaml

```
2 - name: Upload ISO files to Proxmox local storage
   hosts: proxmox2
   become: false
   vars:
     iso source: ./iso images
     iso destination: /var/lib/vz/template/iso
3
   tasks:
     - name: Ensure ISO destination directory exists
       ansible.builtin.file:
         path: "{{ iso_destination }}"
state: directory
         owner: root
         group: root
         mode: '0755'
     - name: Find all ISO files in the source dir
       delegate to: localhost
       ansible.builtin.find:
         paths: "{{ iso source }}"
         patterns: "*.iso"
         recurse: yes
       register: found iso files
     - name: Upload ISO files
       ansible.builtin.copy:
         src: "{{ item.path }}"
dest: "{{ iso_destination }}/"
         owner: root
         group: root
         mode: '0644'
       loop: "{{ found iso files.files }}"
     - name: List uploaded ISO files
       ansible.builtin.command:
         cmd: ls -l "{{ iso destination }}"
       register: iso list
     - name: Display uploaded ISO files
       ansible.builtin.debug:
         msg: "{{ iso list.stdout lines }}"
```

Préparation :

 Vérifie que le répertoire de destination des ISO existe sur le nœud Proxmox, sinon le crée

Recherche des fichiers ISO:

 Identifie tous les fichiers .iso présents dans un répertoire local sur la machine exécutant Ansible.

Transfert:

• Copie les fichiers ISO trouvés vers le stockage local du nœud Proxmox.

Vérification :

 Liste et affiche les fichiers présents dans le répertoire de destination sur le nœud Proxmox.

3.5 Configuration manuelle


ZFS Replication

1. Definition, scope

La réplication ZFS est une fonctionnalité puissante de l'écosystème ZFS (Zettabyte File System) conçue pour une redondance des données, une reprise après un problème et une migration efficaces et fiables. Elle implique la copie en temps réel ou programmée d'ensembles de données et d'instantanés d'un pool de stockage vers un autre, soit localement, soit sur des systèmes géographiquement séparés. En exploitant les capacités uniques d'instantanés et d'envoi/réception de ZFS, la réplication minimise la surcharge de transfert de données tout en garantissant l'intégrité des données.

2. Setup storage device


Pour activer cette fonctionnalité, nous devons préparer un nouveau disque. Dans VMWare, nous avons choisi d'ajouter un disque dur SCSI à chaque nœud, qui doit être redémarré. Pour vérifier si le nouveau périphérique a été ajouté avec succès, il suffit de faire un « fdisk -I ». Retour à l'interface graphique de Proxmox, depuis le contexte d'un nœud -> Disks / ZFS -> Create ZFS.



Dans l'image ci-dessous, nous pouvons voir la fenêtre de configuration minimale pour créer un pool ZFS : ici, nous sélectionnons le disque nouvellement ajouté, sélectionnons son niveau RAID, la compression, ashift. Dans un environnement d'entreprise, une exploration plus approfondie des options RAID doit être effectuée : le miroir serait la meilleure option pour obtenir une redondance, en sélectionnant 2 ou plusieurs périphériques de stockage qui refléteront chacun les données stockées. Dans notre environnement de test virtuel, après avoir déployé un seul disque, cette option doit être laissée par défaut.


Les algorithmes de compression ont un impact important sur les performances et les ressources - l'option par défaut de l'algorithme LZ4 est la meilleure pour un équilibre.

La documentation de Proxmox n'entre pas dans les détails sur « ashift », suggérant fortement de le laisser comme valeur par défaut.



3. Schedule replication jobs

Depuis l'interface graphique Proxmox, dans l'un des contextes de nœuds -> Replication -> Add.



Cela créera une tâche de réplication qui, toutes les 15 minutes, répliquera le stockage matériel du CT/VM désigné vers le nœud cible. Lorsque le CT/VM doit être migré pour diverses raisons, le processus est accéléré en s'assurant que des copies fiables de ses données sont déjà en place sur le nœud cible.

High-Availability Manager

1. Definition, scope


Le gestionnaire de haute disponibilité (HA Manager) de Proxmox VE est une infrastructure robuste qui garantit un accès ininterrompu aux charges de travail virtualisées en orchestrant des mécanismes de basculement au sein d'un environnement en cluster. Il permet aux services et aux machines virtuelles de migrer ou de redémarrer automatiquement sur des nœuds sains en cas de panne matérielle ou de problème système, minimisant ainsi les temps d'arrêt et préservant la continuité des activités.

2. Groups

Le principe de fonctionnement de HA est de séparer les CT/VM en groupes configurables :

- où nous sélectionnons quels nœuds assureront la continuité et avec quelle priorité
- En cas de panne d'un nœud et de déplacement de ses CT/VM, lors de son redémarrage, les ressources sont par défaut déplacées vers le nœud d'origine. Le paramètre « nofailback » protège contre un nœud qui redémarre sans cesse, par exemple. Sans « nofailback », nous aurions beaucoup de transferts dans les deux sens.

Pour créer un groupe, accédez au contexte du centre de données -> HA / Groups -> Create.



3. Managed resources

Après avoir créé les groupes, nous devons sélectionner chaque ressource individuelle (CT/VM) que nous souhaitons affecter à un groupe géré par HA. Cela peut être fait à partir du contexte du centre de données -> HA -> Add. Un état de demande « démarré » indique au gestionnaire HA de faire l'effort d'essayer de maintenir la ressource en ligne pendant le transfert, et si ce n'est pas le cas, de la démarrer au moins automatiquement une fois le transfert terminé.

