

Теги NetBox для мониторинга uplinks

Краткая инструкция для добавления и отключения каналов мониторинга.

1. Тег uplinks

uplinks ставится только на объект **Circuit** — конкретный канал связи.

Одного тега недостаточно. Канал попадёт в мониторинг только если одновременно:

- статус Circuit — **Active**;
- поле **uplinks_circuit_lifecycle** имеет значение **active**;
- есть терминация стороны A;
- кабельный путь полный, активный и не разветвляется;
- кабель заканчивается на интерфейсе устройства с тегом **border**.

2. Тег border

border ставится на **Device**, где заканчивается кабель Circuit. Этот тег не ставится на Circuit.

Если конечное устройство не имеет тега **border**, цепочка не попадёт в мониторинг.

3. Тег automatization

automatization — старый служебный тег объектов, созданных прежним автоматическим режимом.

Он не включает Circuit в мониторинг, не заменяет uplinks и не заменяет border. Новым объектам вручную его добавлять не нужно.

4. Жизненный цикл Circuit

uplinks_circuit_lifecycle — дополнительное поле Circuit, а не тег.

- **active** — участвует в мониторинге;
- **review** — временно исключён;
- **archived** — исключён окончательно.

Чтобы временно убрать канал из мониторинга, установите **review**. Сам Circuit, кабель и терминация сохраняются.

5. Пример правильного Circuit

```
Circuit:
Status: Active
Tag: uplinks
uplinks_circuit_lifecycle: active
billing_model: Burst
commit_rate: 10000000
```

Значение **commit_rate** задаётся в килобитах в секунду. Для **FlatAggCap** индивидуальный commit rate не нужен: общий лимит задаётся у Provider в поле **aggregate_limit_gbps**.

6. Как добавить канал

- Создать или найти Provider.
- Создать Circuit со статусом **Active**.

- Добавить тег **uplinks**.
- Заполнить lifecycle, billing_model и скорость.
- Создать терминацию стороны А и проложить кабель до интерфейса устройства.
- Проверить, что конечное устройство имеет тег **border**.

После этого проверить цепочку без изменений:

```
python netbox_uplinks_inventory.py --json --dry-run > netbox_inventory.json
```

Не используйте **--auto** для обычного добавления канала.

7. Как убрать канал из мониторинга

Рекомендуемый способ:

```
uplinks_circuit_lifecycle = review
```

Также можно снять тег **uplinks**. Удалять Circuit или кабель для обычного отключения мониторинга не нужно.

8. Имена тегов в настройках

```
NETBOX_MONITOR_TAG=uplinks
NETBOX_TAG=border
NETBOX_AUTOMATION_TAG=automatization
```

NETBOX_MONITOR_TAG — тег Circuit для мониторинга. **NETBOX_TAG** — тег конечного устройства. **NETBOX_AUTOMATION_TAG** — старый служебный тег автоматического режима.

Источники

NetBox Documentation: Tags — <https://netbox.readthedocs.io/en/stable/models/extras/tag/>
 Custom fields — <https://netbox.readthedocs.io/en/stable/customization/custom-fields/>
 Circuits — <https://netbox.readthedocs.io/en/stable/models/circuits/circuit/>