MRT+A

Thierry Prud'homme thierry.prudhomme@hslu.ch

Aufgabenliste: #6 Themen: Führungsübertragungsfunktion, Störübertragungsfunktion

[Aufgabe 1] (PID Diskretisierung) Die Laplace Übertragungsfunktion eines analogen PID ist:

 $K(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \tag{1}$

Die Trapezregel ist gebraucht für die Diskretisierung des I-Anteils. Die Rückwärts-Rechteckregel ist gebraucht für die Diskretisierung des D-Anteils.

- 1. Leiten Sie aus der Differentialgleichung die Differenzengleichung des diskretisierten Reglers her.
- 2. Leiten Sie aus der Differentialgleichung die z-Übertragunsfunktion des diskretisierten Reglers her.
- 3. Leiten Sie aus der Differenzgleichung die z-Übertragunsfunktion des diskretisierten Reglers her.

[Aufgabe 2] (Diskretisierung der Regelstrecke) Ein System hat die folgenden Laplace Übertragungsfunktion:

$$G_s(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2}{(s-1)(s-2)}$$
 (2)

- 1. Dieses System wird mit einem digitalen Regler geregelt. Zeichnen Sie das Blockshaltbild des Regelkreises.
- 2. Berechnen Sie H(z) die z-Übertragungsfunktion der diskretisierten Regelstrecke (G_s)
- 3. Programmieren Sie diese z-Übertragungsfunktion mit Matlab und mit Simulink.
- 4. Ein Regler hat K(Z) als z-Übertragungsfunktion. Berechnen Sie die z-Übertragungsfunktion des geöffneten Regelkreises.
- 5. Berechnen Sie z-Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises.
- 6. Berechnen Sie diese z-Übertragungsfunktionen wenn der Regler der PID von der vorherigen Übung ist.

7. Programmieren Sie der ganze Regelkreis mit Matlab und mit Simulink.

[Aufgabe 3] (Wirkungsplan) Das Modell eines Prozesses kann mit dem Wirkungsplan vom Bild 1 visualiert werden.




Abbildung 1: Wirkungsplan des Modells des Prozesses

- 1. Leiten Sie aus diesem Wirkungsplan die Differenzengleichung des Modells her.
- 2. Leiten Sie die z-Übertragunsfunktion her.
- 3. Berechen Sie die Pole und Nullstellen dieser Übertragungsfuktion.
- 4. Ist das System stabil?

[Aufgabe 4] (Raumtemperatur) Das Bild 2 zeigt eine typische Steuerung einer Raumtemperatur mit einem elektrischen Widerstand. Die Temperatur im Raum wird gemessen (roter Punkt im Bild 2). Das entsprechende Signal ist $T_r(t)$. $P_h(t)$ ist die Leistung des Widerstandes und kann beinflusst werden. I(t) ist die Sonnenstrahlung.

Die im Bild 2 gezeichneten Elemente sind:

$$T_r$$
 Raumtemperatur [°C]
 T_u Aussentemperatur [°C]
 P_h Leistung vom Widerstand [W]
 $C_p = 1260$ Wärmespeicherzahl von Luft $\left[\frac{J}{m^3 ^{\circ} C}\right]$
 $V = 75$ Volume des Raums [m³]
 $S = 60$ Oberfläche des Raums im Kontakt mit Aussen [m²]




Abbildung 2: Steuerung einer Raumtemperatur

$$K=10$$
 U - Wert $\left[\frac{W}{m^2 {}^{\circ}C}\right]$ Sonnenstrahlung $\left[W/m^2\right]$

Wir machen die Hypothese das die Sonnenstrahlung $\frac{IS}{4}$ [W] im Raum liefert.

- 1. Zeichnen Sie das Blockschaltbild des Systems ohne und mit einem analogen Regler. Was sind die 2 Störgrössen?
- 2. Leiten Sie die Differentialgleichungen her die $T_r(t)$, $T_u(t)$, I(t) und $P_h(t)$ verbinden.
- 3. Leiten Sie die 3 Laplace Übertragungsfunktionen des Systems, $G_f(s) = \frac{T_r(s)}{P_h(s)}$, $G_{s,1}(s) = \frac{T_r(s)}{T_u(s)}$ und $G_{s,2}(s) = \frac{T_r(s)}{I(s)}$ her.
- 4. Ein digitaler Regler wird eingesetzt. Zeichnen Sie das Blockschaltild des Regelkreises mit dem digitalen Regler.
- 5. Wählen Sie eine richtige Abtastzeit und berechnen Sie die diskrete Übertragungsfunktion $H_f(z) = \frac{T_r(z)}{P_h(z)}$.
- 6. Wenn K(z) die z-Übertragungsfunktion des Reglers ist, berechnen Sie die Führungsübertragungsfunktion.
- 7. Machen Sie die Hypothese dass T_u und I konstant sind und leiten Sie daraus die Störübertragungsfunktionen her.
- 8. Ein analoger PI Regler muss mit dem SISOTool von Matlab entwickelt werden (Die maximale Leistung des Widerstandes ist 10 (kW)). Der I-Anteil wird mit der Trapezregel diskretisiert. Geben Sie die z-Übertragungsfunktion K(z) des Reglers.
- 9. Das analoge System mit dem diskretisierten Regler müssen mit Matlab/Simulink porgrammiert werden.

- 10. Am Anfang hat man $\overline{T_{r,s}} = 14$ (°C), $\overline{T_u} = 10.0$ (°C) und $\overline{I} = 0$ (W). Simulieren Sie einen Sprung der Führungsgrösse von 14 °C nach 20 °C zu der Zeit t = 10000 (s). Simulieren Simulieren einen Sprung von T_u von 10.0 (°C) nach 5 (°C) zu der Zeit t = 20000 (s). Simulieren Sie einen Sprung von I(t) von 0 (W) nach 500 (W) zu der Zeit t = 30000 (s).
- 11. Welche Verbesserungen könnten Sie sich vorstellen wenn I und T_u messbar sind?
- 12. Fügen Sie diese Verbesserungen in dem Simulink Programm und simulieren Sie noch einmal die gleichen Sprunge?