
GRID


Flexbox и Grid

Flexbox VS Grid




Flexbox






Grid



Grid + Flexbox



Поддержка



Основные понятия

Grid-контейнер

Элемент к которому применено свойство display: grid.

Является прямым родителем для всех grid-элементов.

В нем находится сетка грида.

Grid-элемент

Дочерний элемент (прямой потомок) gridконтейнера.

не является grid-элементом.

```
<div class="container">
 <div class="item"> </div>
 <div class="item">

 </div>
 <div class="item"> </div>
</div>
```

Grid-линия

Разделяющие линии, которые формируют структуру сетки (grid).

Линии есть вертикальные и горизонтальные.

У grid-линий есть нумерация, а также им можно задавать имена.

Ячейка (Grid Cell)

Пространство между двумя соседними горизонтальными и двумя соседними вертикальными линиями.

Или то, что получается на пересечении двух грид-полос.

Трек/полоса/линия (Grid track)

Пространство между двумя соседними линиями.

Область (Grid Area)

Пространство заключенное между парой горизонтальных и парой вертикальных линий.

Свойства

Применимость свойств

Grid-контейнер

display grid-template-columns grid-template-rows grid-template-areas grid-template grid-column-gap grid-row-gap grid-gap justify-items align-items place-items justify-content align-content place-content grid-auto-columns grid-auto-rows grid-auto-flow

Grid-элементы

grid-column-start grid-column-end grid-row-start grid-row-end grid-column grid-row grid-area justify-self align-self place-self

Свойство display

Значения:

grid

inline-grid

subgrid (только firefox)

Формирование структуры

grid-template-columns

grid-template-rows

grid-template-areas

Сокращение grid-template

grid-template:

". a a" 40px

"b c c" 40px

"b c c" 40px / 1fr 1fr 1fr;

Для элементов указывается свойство grid-area

Grid Gap

grid-row-gap — это расстояние между рядами.

grid-column-gap — это расстояние между колонками.

grid-gap - сокращение.

Префикс "grid-" убрают

row-gap


column-gap

gap

Явная (explicit) и неявная (implicite) структура

Явный грид использует: grid-template-rows grid-template-columns

Неявный грид использует: grid-auto-rows grid-auto-columns



Доли (Fraction Unit)

Размер треков может быть задан с помощью любой единицы длины.

Спецификация Grid вводит дополнительную единицу длины, позволяющую создавать эластичные (flexible) грид-треки.

Новая единица длины fr представляет собой долю (fraction) доступного пространства в грид-контейнере.

1fr

Расположение элементов в сетке

Расположение и сокращение

```
grid-column-start
```

grid-column-end

grid-row-start

grid-row-end

```
Значения:
```

```
<number> | <name> | span <number> | span <name> | auto
```

```
grid-column-start + grid-column-end -> grid-column
```

```
grid-row-start + grid-row-end -> grid-row
```

grid-column: 1 / -1;

grid-area

<name>

grid-area: footer;

<row-start> / <column-start> / <row-end> / <column-end>


grid-area: 1 / 1 / 2 / -1;

Свойство Grid-Auto-Flow

Это свойство определяет как размещать элементы автоматически в строках или колонках, то есть как будет расти неявный грид.

Изначально grid-auto-flow: row;

grid-auto-flow: dense;



Выравнивание элементов

Выравнивание

justify-items

align-items

place-items

Значения: start | end | center | stretch

justify-content

align-content

place-content

Значения: start | end | center | stretch | space-around | space-between | space-evenly;

Отдельные элементы:

justify-self - в строке (горизонтально)

align-self - в блоке (вертикально)

Значения: start, end, center, stretch

place-self <- <align-self> / <justify-self>

Центрируем по вертикали и горизонтали

place-content: center;

Функции

Функция repeat

```
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
```

grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr 2fr;

grid-template-columns: repeat(2, 1fr 2fr);

Функция принимает два параметра: количество повторений, размер строки/столбца или размеры нескольких строк/столбцов

Функция MinMax

grid-template-columns: 200px minmax(200px, auto) 200px;

Функция принимает два параметра: минимальную и максимальную высоту/ширину.

Функция лучше всего работает со строго заданным минимальным значением и гибким максимальным, так как grid пытается изначально растянуть на 100%.

grid-template-columns: repeat(12, minmax(250px, 1fr));

Функция fit-content()

min(maximum size, max(minimum size, argument))

Функция принимает один параметр: максимальное значение.

Значения min-content и max-content

При использовании min-content колонка займет минимальное пространство в соответствии с контентом.

При max-content колонка займет максимальное пространство в соответствии с потребностью.

repeat: auto-fit и auto-fill

«auto-fill ЗАПОЛНЯЕТ строку максимально возможным числом колонок. Если в строку можно вместить новую колонку, она будет создана с четко заданной шириной, потому что это ключевое слово пытается ЗАПОЛНИТЬ строку максимальным числом колонок. Новые колонки могут быть пустыми, но они все же будут занимать место в строке.


auto-fit ПОДСТРАИВАЕТ доступные на данный момент колонки под пространство, расширяя их, чтобы они могли занять все доступное пространство. Браузер сначала заполняет свободное пространство дополнительными колонками (как auto-fill), после чего пустые колонки сжимаются.»

Шаблон RAM: repeat, auto, minmax

Использование функций repeat и minmax, а также значения auto-fit или auto-fill для формирования grid.

Отладка

Отладка - Chrome



Отладка - Firefox

