1. Độ đo cơ bản của mạng (Basic Network Metrics):

- Average Degree:

 Ý nghĩa: Trung bình số lượng cạnh kết nối đến một đỉnh. Phản ánh mức độ kết nối trung bình của mạng.

Average Degree =
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{n}$$

o Trong đó:

- k_i là degree của nút i.
- n là số lượng nút.
- o **Phạm vi:** [0, n-1].
- Tốt: Phù hợp để đánh giá mức độ liên kết của mạng; giá trị cao thể hiện mạng có tính kết nối mạnh.

- Network Diameter:

- o Ý nghĩa: Khoảng cách lớn nhất giữa hai nút bất kỳ trong mạng.
- Công thức: Là giá trị lớn nhất của tất cả các độ dài đường đi ngắn nhất giữa hai nút.
- \circ **Phạm vi**: Từ **1** (nếu tất cả các nút kết nối trực tiếp) đến n-1 (nếu mạng dạng đường thẳng).
- Tốt nhất khi nào: Mạng có đường kính nhỏ thường hiệu quả hơn trong truyền thông tin.

- Graph Density:

- Ý nghĩa: Tỷ lệ giữa số lượng cạnh thực tế và số cạnh tối đa mà mạng có thể có.
- O Công thức: Density = $\frac{2m}{n(n-1)}$ (đối với mạng vô hướng)
- Trong đó:
 - trong đó m là số lượng cạnh, n là số lượng nút.
- Phạm vi: Từ 0 đến 1.

o **Tốt nhất khi nào**: Giá trị cao biểu thị mạng dày đặc với nhiều liên kết.

- Connected Components:

- o Ý nghĩa: Số lượng thành phần liên thông trong mạng.
- Công thức: Không có công thức cụ thể; Gephi tính bằng cách xác định các cụm liên thông.
- Phạm vi: Từ 1 (mạng hoàn toàn liên thông) đến nnn (mỗi nút là một thành phần riêng lẻ).
- Tốt: Mạng nên có ít thành phần liên thông để tăng tính gắn kết.

- Average Path Length:

 Ý nghĩa: Độ dài trung bình của các đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp nút trong mạng.

$$APL = \frac{\sum_{i \neq j} d(i, j)}{n(n-1)}$$

- \circ Trong đó: d(i,j) là khoảng cách ngắn nhất giữa nút i và j.
- o **Phạm vi:** Lớn hơn hoặc bằng 1.
- o **Tốt**: Giá trị nhỏ thể hiện khả năng truyền thông tin nhanh chóng.

- Average Clustering Coefficient

o Ý nghĩa: Đo lường mức độ các nút có xu hướng hình thành cụm (cluster).

$$C_i = \frac{2 \times \text{Số tam giác tại nút } i}{k_i(k_i - 1)}$$

- o **Trong đó:** k_i là degree của nút i.
- Phạm vi: Từ 0 đến 1.
- o **Tốt:** Giá trị cao biểu thị mạng có cấu trúc chặt chẽ và cụm rõ ràng.

2. Độ đo tính trung tâm (Centrality Metrics):

- Degree Centrality:
 - o Ý nghĩa: Đo lường mức độ kết nối trực tiếp của một nút.
 - o Công thức:

$$C_D(v) = \frac{\text{Degree của nút } v}{n-1}$$

- Phạm vi: Từ 0 đến 1.
- o **Tốt:** Nút có giá trị cao thường là trung tâm của mạng.

- Betweenness Centrality:

 Ý nghĩa: Đo lường số lần một nút nằm trên đường đi ngắn nhất giữa hai nút khác.

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

- Trong đó:
 - σ_{st} : là số đường đi ngắn nhất giữa s và t.
 - $\sigma_{st}(v)$: là số đường đi ngắn nhất đi qua v.
- o Phạm vi: Không giới hạn, tùy thuộc vào số lượng nút và cạnh.
- Tốt nhất khi nào: Nút có giá trị cao đóng vai trò trung gian quan trọng.

- Closeness Centrality:

- Ý nghĩa: Đo lường mức độ gần gũi của một đỉnh đến các đỉnh khác trong mạng.
- o Công thức:

$$C_C(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(u, v)}$$

- \circ **Trong đó:** d(u, v) là khoảng cách ngắn nhất giữa u và v.
- o **Phạm vi:** [0,1]
- o **Tốt:** Giá trị cao cho thấy đỉnh có thể tiếp cận nhanh các đỉnh khác.

- Eigenvector Centrality:

 Ý nghĩa: Đo lường tầm quan trọng của một đỉnh dựa trên kết nối đến các đỉnh quan trọng khác.

- o Công thức: Dựa trên giá trị riêng lớn nhất của ma trận kề.
- o **Phạm vi:** [0,1]
- o **Tốt:** Giá trị cao biểu thị đỉnh kết nối với các đỉnh có ảnh hưởng.

- PageRank:

- Ý nghĩa: Đo lường tầm quan trọng của đỉnh dựa trên liên kết (cạnh) và giá
 trị PageRank của các đỉnh liền kề.
- o Công thức:

$$PR(v) = (1 - d) + d \sum_{u \in In(v)} \frac{PR(u)}{\text{OutDegree}(u)}$$

- Trong đó: d là hệ số giảm (thường là 0.85).
- o **Phạm vi**: [0,1]
- o **Tốt**: Giá trị cao biểu thị đỉnh quan trọng trong mạng.

- HITS (Hub and Authority):

- Ý nghĩa: Đo lường mức độ nút là trung tâm (hub) và là nguồn thông tin (authority).
- o **Hub:** Từ 1 đến đường kính của mạng.
- o Authority: Đỉnh được nhiều Hub trỏ tới.
- o **Công thức:** Dựa trên hệ phương trình lặp:

$$Authority(v) = \sum_{u \in In(v)} Hub(u)$$

$$Hub(v) = \sum_{u \in Out(v)} Authority(u)$$

Eccentricity(
$$v$$
) = $\max_{u \neq v} d(u, v)$

- o **Phạm vi**: [0, 1]
- o **Tốt**: Hub hoặc Authority cao biểu thị vai trò quan trọng.

- Eccentricity:

- o Ý nghĩa: Khoảng cách lớn nhất từ một đỉnh đến bất kỳ đỉnh nào khác.
- o Công thức:

Eccentricity(
$$v$$
) = $\max_{u \neq v} d(u, v)$

- o Phạm vi: Từ 1 đến đường kính của mạng.
- o **Tốt**: Giá trị nhỏ biểu thị đỉnh có khả năng tiếp cận tốt đến các đỉnh khác.