fyzické stránky, VPN → PPN; Vyhledání je snadné!

• PT je v paměti.

• Pro 32-bitové adresv. stránky 4-KB a PTEs 4-byte:

Položka PT (PTE, Page Table Entry) mapuje číslo virtuální stránky na číslo

Větší stránky?
 Vnitřní fragmentace (celá stránka se neužije)

 $\circ$  2<sup>32</sup>/2<sup>12</sup> = 2<sup>20</sup> PTEs. ti. tabulka stránek 4 MB na 1 proces

o až 2<sup>32</sup> = 4 GB dat v celém virtuálním prostoru na 1 proces

○ Větší pokuta při výpadku stránky (delší čas čtení z disku) ⊗

- Méně překladu při zpracování velkých dat (matice) ☺
- A co teprve 64-bit virtuální adresový prostor???
   Dokonce při velikosti stránek 1MB bychom potřebovali 264/220 = 244 PTEs 8-byte (27 TB!)
- Naštěstí je obsazení virtuálního adresového prostoru řídké