学员图文教程 · CLAUDE CODE

用 CC Switch 切换 Claude Code 模型

以 DeepSeek V4 为例 · 同法可切换更多供应商

— 图形界面配置 · 可验证 · 可回退 —

2026 年 8 月 3 日

适用于 Windows / macOS / Linux 的 Claude Code CLI 课堂实操

> **重要 |** CC Switch 是第三方开源工具，不是 Anthropic 官方产品；本教程主线是 Claude Code，不是 Claude Desktop / Cowork。

先读这一页 | 适用范围与关键限定

> **一句话 |** CC Switch 帮你把 Claude Code 的请求地址、凭据和模型映射切到第三方供应商；界面仍是 Claude Code，但后台模型不再是 Claude。

限定	学员必须知道
账号与费用	可以不使用 Anthropic 原生模型付费，但 DeepSeek 账号、API Key 与可用余额仍然必需；它不是免费通道。
模型身份	“Anthropic 兼容接口”只说明 API 形状可兼容，不等于模型变成 Claude，也不保证全部 Claude Code 能力。
工具属性	CC Switch 是第三方开源项目，不由 Anthropic 背书、维护或审计；只从项目官方站点 / GitHub Releases 下载。
版本变化	按钮、分区名、Fable 等角色名、模型列表与端点字段会随版本变化；优先使用当前 preset 和 Fetch Models。
当前模型 ID	截至 2026-08-03，DeepSeek V4 的基础模型 ID 为 deepseek-v4-pro 与 deepseek-v4-flash。

什么才算“切换成功”

- 在新会话运行 /status，看到预期的 Anthropic base URL 与凭据来源。
- 完成一个有硬结果的小任务，并在文件系统中核对真实产物。
- Local Routing 模式查看 CC Switch 请求日志；直连模式查看 DeepSeek 控制台用量。
- 不要用“你是谁 / 你是什么模型”作为证据：模型可按提示回答任何身份。

课前准备与安全清单

- □ Claude Code 已安装。
- □ CC Switch 从项目官方站点或 GitHub Releases 获取，先确认版本与操作系统架构。
- □ DeepSeek 开放平台账号已创建 API Key，并有可用余额或赠送余额。
- □ 准备一个无敏感数据的练习目录；公司机密、个人信息、未公开数据不要发给第三方模型。
- □ 当前 Claude Code 没有正在写文件、安装依赖或部署；先结束任务，再切供应商。
- □ 确认 CC Switch 中保留 Official / default 回退项；首次切换前备份现有配置。
- □ 建议课堂使用独立 Key、设置额度；若 Key 泄露，立即撤销并重新生成。

Key 安全 | 不要把完整 Key 放进截图、聊天记录、课件、代码或 Git 仓库；课堂提交只保留首尾各 2–4 位并打码。

先分清两种请求路径

模式	请求路径	何时使用 / 成功标志
直连（本教程默认）	Claude Code → DeepSeek 官方 Anthropic 端点	供应商已提供 Anthropic 兼容端点。/status 应显示 DeepSeek 官方地址；通常不依赖本地代理进程。
Local Routing（可选）	Claude Code → CC Switch 本地路由 → DeepSeek	需要日志、用量统计、故障转移或协议转换时使用。CC Switch 路由服务必须保持运行。

别误判 | 127.0.0.1 只在 Local Routing / 桌面代理相关模式出现；Claude Code 直连 DeepSeek 成功时，显示官方 DeepSeek 地址完全正常。

步骤 1 | 首次打开 CC Switch：先认清应用分区

- 如果 Claude Code 正在执行任务，先退出该会话；首次配置不要边跑边切。
- 打开 CC Switch，阅读欢迎说明：它会保留 default / Official 入口，便于回退。




图 1　CC Switch 首次欢迎界面

本步动作 | 点击“我知道了”后，先确认顶部 / 左侧当前处于 Claude Code 或 Claude 分区，再进行后续 Provider 操作；不要误进 Claude Desktop 分区。

步骤 2 | 添加 Provider：选择 DeepSeek 预设

在 Claude Code / Claude 分区点击“+”或“添加供应商”，从预设列表选择 DeepSeek。




图 2　CC Switch Provider 添加/映射界面（版本与所选模块可能略有差异）— 选择 DeepSeek 预设

- 预设会填入常用端点和字段结构，优先于手工抄配置。
- 如果看不到 DeepSeek 预设，先从项目官方发布页更新 CC Switch。
- 切换其他供应商时流程相同，但 Key、端点、协议和模型 ID 必须使用该供应商自己的官方信息。

步骤 3 | 填写 DeepSeek Key 与 Anthropic 端点

先在 DeepSeek 开放平台创建 Key 并确认余额。请求地址填写：
https://api.deepseek.com/anthropic



图 3　CC Switch Provider 添加/映射界面（版本与所选模块可能略有差异）— 填写 Key 与 Endpoint

> **端点规则 |** Claude Code 直连要用 Anthropic 格式端点；不要误填只面向 OpenAI ChatCompletions 的基础地址。保持 preset 默认格式，且不要在 Key 截图中暴露秘密。

步骤 4 | 核对 API 格式与模型映射

API 格式选择 Anthropic Messages；优先点“获取模型列表 / Fetch Models”，再核对角色映射。




图 4　CC Switch Provider 添加/映射界面（版本与所选模块可能略有差异）— DeepSeek 模型映射

Claude Code 角色	建议的实际请求模型	说明
Sonnet / Opus / Fable*	deepseek-v4-pro	复杂编码、长任务；Fable 是界面角色名示例，不是 DeepSeek 官方模型 ID。
Haiku / 轻量角色	deepseek-v4-flash	轻量、快速或子任务；角色名随版本变化。

> **1M 标志 |** 模型页、preset 与 CC Switch 的 1M 开关必须一致；保留当前 preset 默认值，除非 Fetch Models 和供应商当前文档明确支持。

步骤 5 | 保存、启用，并开启一个新会话

1. 点击“添加 / 保存”，回到 Provider 卡片列表。
2. 在 DeepSeek 卡片上点击“启用 / Enable”；确认它成为 Claude Code / Claude 分区的当前供应商。
3. 默认走直连即可。如需请求日志、用量统计或故障转移，再到“设置 → 高级 → 路由服务”启动服务并开启 Claude Routing。
4. 完成当前 Claude Code 会话并退出。尽管部分版本支持热加载，课堂统一用“新终端 + 新会话”排除旧上下文和旧凭据。

> **Local Routing |** 默认监听地址可能是 http://127.0.0.1:15721。开启后必须让 CC Switch 路由服务保持运行；关闭时应由 CC Switch 恢复路由前配置。

> **切换纪律 |** 不要在 Agent 正在写文件、安装依赖或部署时切换 Provider。先让任务停稳、保存现场，再切换并新开会话。

若首次启动仍要求登录

在 CC Switch 的“设置 → 常规”中查找“跳过 Claude Code 首次运行确认”一类选项，开启后重启 Claude Code。按钮名以当前版本为准。

验证闭环｜不要问“你是谁”

> **验收原则**｜用配置证据 + 行为证据 + 上游证据交叉验证；模型自报身份不可信。

1. 在新会话运行 /status

```
/status
```

- 直连：Anthropic base URL 应为 https://api.deepseek.com/anthropic。
- Local Routing：Anthropic base URL 可为 http://127.0.0.1:15721；同时确认路由服务正在运行。
- 凭据来源应显示 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN、ANTHROPIC_API_KEY 或当前配置来源；截图时绝不显示完整 Key。

2. 查上游证据

- 若启用 Local Routing：CC Switch 请求日志应出现同一时间、DeepSeek Provider、实际模型与成功状态。
- 若走直连：CC Switch 没有代理日志是正常的；**到 DeepSeek 控制台确认 token 用量 / 余额发生变化。**
- **同时满足** /status、小任务和日志或用量，才判定切换成功。

切换更多供应商，以及切回 Official / default

切换其他供应商：沿用同一骨架

1. 回到 Claude Code / Claude 分区，点击添加 Provider，优先选择该供应商 preset。
2. 使用该供应商自己的 Key、官方端点和协议；不要照搬 DeepSeek 地址。
3. 点击 Fetch Models，以返回列表或 preset 作为模型 ID 的首要依据，再做角色映射。
4. 如果上游只支持 OpenAI 格式，可能需要 CC Switch Local Routing 做协议转换；此时必须保持路由服务运行。
5. 保存 → 启用 → 新会话 → /status → 小任务 → 日志 / 控制台用量，完整复验。

> **版本优先级**｜preset / Fetch Models > 供应商当前官方文档 > 旧教程截图。不要把课堂截图里的按钮名、Fable 角色名或模型 ID 当成永久常量。

切回 Anthropic 官方模型

1. 结束正在运行的 Claude Code 任务。
2. 选择 Claude Official、Official 或 default，点击启用（名称随版本变化）。
3. 曾开启 Local Routing：关闭 Claude Routing / 路由服务，确认配置恢复。
4. 新会话运行 /status，确认官方地址与 Anthropic 登录或 Key 生效。
5. 再次做小任务。没有 Anthropic 账号、订阅或 Console Key，就没有官方模型权限。

能力边界 | “Anthropic 兼容”不等于 Claude

官方立场 | Anthropic 文档说明：Anthropic 不背书、维护或审计第三方网关，也不支持通过网关把 Claude Code 路由到非 Claude 模型。使用者需自行承担兼容、数据与运维风险。

能力面	DeepSeek Anthropic 兼容现状	课堂建议
文本与普通工具	文本、tool_use / tool_result 等基础字段有支持。	先用小任务验证；不要从“能对话”推断所有 Agent 能力都可用。
图片 / 文档	image、document 内容块当前标为不支持。	先本地提取为文本，或改用明确支持这些输入的供应商 / 路径。
MCP	mcp_servers 参数会被忽略；mcp_tool_use / mcp_tool_result 内容块当前不支持。	部分客户端侧 MCP 若被转成普通工具可能可用，但必须逐个端到端测试。
其他内容块	search_result、redacted_thinking、code_execution_tool_result、container_upload 等并非全部支持。	涉及这些能力前查 DeepSeek 最新兼容矩阵，不要按 Claude 原生能力承诺。
思考与长任务	thinking 有支持，但预算字段、历史回传和工具链细节并不完全一致。	升级两端，使用新会话与当前 preset；出现 400 时查兼容说明。
1M 上下文	DeepSeek 当前模型页列出 1M，但客户端、映射和路由仍需匹配。	用 Fetch Models / preset 保持一致，并以真实长任务测试，不只看勾选框。

能力状态会变化：图片、文档、MCP content blocks 等限制一律以 DeepSeek 与 Anthropic 最新官方文档为准。

常见报错｜先看状态，再改配置

现象	常见原因	处理顺序
401 / 403	Key 错误、已撤销、余额不足；凭据放进了上游不读取的 header。	检查 DeepSeek Key 与余额 → /status 看凭据来源 → 在 CC Switch 重新保存 → 新会话。
404 / model not found	端点路径或模型 ID 错；使用了过期名称。	恢复 preset → Fetch Models → 核对 deepseek-v4-pro / deepseek-v4-flash → 新会话。
400：thinking / reasoning_content 必须回传	旧会话历史、Claude Code / CC Switch / 上游兼容层版本不一致。	升级两端 → 当前 preset → 关闭旧会话并新建 → 查官方思考模式与兼容说明。
429 / quota / insufficient balance	余额、并发或速率限制。	查控制台 → 充值 / 等待 → 减少并发 → 轻任务可映射 flash；不要反复重试放大费用。
超时 / TLS / 无网络	端点拼写、系统代理、防火墙、DNS；Local Routing 服务未启动。	先确认请求路径 → 测官方端点网络 → 若是 127.0.0.1，启动路由服务或关闭路由恢复直连。
切换后仍像旧模型	复用了旧会话、选错 Claude Desktop 分区、环境变量覆盖 CC Switch 配置。	结束会话 → 回到 Claude Code / Claude 分区重新启用 → 新会话 /status → 处理环境变量冲突。

不要盲删｜修复前先备份配置；不要为了“清干净”同时删除 settings、登录状态和项目文件。只处理能被 /status 或冲突检测明确定位的项。

环境变量冲突 | 四步定位法

当 CC Switch 卡片显示已启用，但 Claude Code 仍走旧地址时，按下列顺序处理。

1. 新建 Claude Code 会话，运行 /status，记录 Anthropic base URL 与凭据来源（打码）。
2. 确认是在 Claude Code / Claude 分区启用 Provider，而不是 Claude Desktop / Cowork 分区。
3. 打开 CC Switch 的环境变量冲突检测；检查 ANTHROPIC_BASE_URL、ANTHROPIC_AUTH_TOKEN、ANTHROPIC_API_KEY 是否在多处同时存在。
4. 保留本次要用的唯一配置来源，重新启用 Provider，再开新会话复验。

> **优先级提示 |** Anthropic 当前文档指出：当 shell export 与 settings 文件的 env 块同时设置同名变量时，settings 文件值会生效；以 /status 展示的实际来源为准。

用 /status 读出下一步

/status 看到的 base URL	解释	下一步
https://api.deepseek.com/anthropic	Claude Code 正在直连 DeepSeek Anthropic 端点。	查 DeepSeek 用量；CC Switch 无代理日志可正常。
http://127.0.0.1:15721	Claude Code 正经由 CC Switch 本地路由。	保持路由服务运行，并查 CC Switch 请求日志。
官方 Anthropic 地址 / 未显示自定义地址	DeepSeek 配置未进入当前会话，或已切回 Official。	检查分区、启用状态、冲突项和新会话。
其他旧地址	旧 Provider 或手工环境变量仍在生效。	用冲突检测定位来源，备份后只清除冲突项。

> **关键区别 |** “URL 不是 127.0.0.1”并不自动代表失败：直连模式本来就应显示供应商官方地址。

课堂验收 | 交付这 8 项证据

- □ 已在 Claude Code / Claude 分区完成 DeepSeek preset、Key、Endpoint 与模型映射。
- □ 截图中 Key 已打码；项目没有敏感数据，Key 没进 Git。
- □ /status 已记录预期 base URL 与凭据来源（不含完整 Key）。
- □ Local Routing 有对应 CC Switch 请求日志，或直连模式有 DeepSeek 控制台用量变化。
- □ 能切到另一个 Provider，并能切回 Official / default。
- □ 能解释：127.0.0.1 只对应本地路由 / 桌面代理，不是直连成功的唯一标志。

提交模板（全部打码）

证据	应提交的内容
/status	base URL + 凭据来源；Key 不出现。
硬结果	model_switch_check.txt 文件截图或文本。
上游证据	CC Switch 日志行或 DeepSeek 用量变化。
回退证据	切回 Official / default 后的新会话 /status。
一句话反思	这类任务是否适合交给当前第三方模型，为什么?

> **通过标准 |** 不是“聊得通”就算成功，而是配置、行为、上游三类证据一致，并且随时能安全回退。

附录 A | Claude Desktop 相关截图：

> Claude Desktop




图 A-1　Claude Desktop / Cowork 的本地第三方推理隐私提示

- 截图中的 127.0.0.1:15721 表示桌面端第三方推理正在走本地代理 / Local Routing。
- Claude Desktop 当前使用自己的 third-party inference 配置，不以 CLI 的 ANTHROPIC_BASE_URL 或 settings.json 作为唯一配置来源。
- Claude Code 直连 DeepSeek 成功时，/status 显示 https://api.deepseek.com/anthropic 才是预期结果。
- 因此，127.0.0.1 仅对 Local Routing / 桌面代理相关；它不是 Claude Code 直连成功的唯一标志。

附录 B | 官方与项目一手来源

核验日期：2026-08-03。软件界面、模型能力、价格与协议兼容度会变化，请以上课当天页面为准。

1. **CC Switch 项目官方 GitHub 仓库** — 项目定位、下载入口、版本发布与第三方属性。
   https://github.com/farion1231/cc-switch
2. **CC Switch User Manual — Quick Start** — 添加、切换、启用 Provider 与首次运行说明。
   https://github.com/farion1231/cc-switch/blob/main/docs/user-manual/en/1-getting-started/1.4-quickstart.md
3. **CC Switch User Manual — Add Provider** — preset、自定义 Provider、模型获取等。
   https://github.com/farion1231/cc-switch/blob/main/docs/user-manual/en/2-providers/2.1-add.md
4. **CC Switch User Manual — Switch Provider** — 主界面 / 托盘切换与启用逻辑。
   https://github.com/farion1231/cc-switch/blob/main/docs/user-manual/en/2-providers/2.2-switch.md
5. **CC Switch User Manual — App Routing** — Local Routing、127.0.0.1:15721、日志与恢复。
   https://github.com/farion1231/cc-switch/blob/main/docs/user-manual/en/4-proxy/4.2-routing.md
6. **CC Switch FAQ — Environment Variable Conflicts** — 环境变量冲突检测与处理。
   https://github.com/farion1231/cc-switch/blob/main/docs/user-manual/en/5-faq/5.4-env-conflict.md
7. **Anthropic — Other LLM Gateways** — 第三方网关的官方边界、支持与不背书声明。
   https://code.claude.com/docs/en/llm-gateway
8. **Anthropic — Connect Claude Code to an LLM Gateway** — /status、base URL、凭据来源、冲突和验证方法。
   https://code.claude.com/docs/en/llm-gateway-connect
9. **DeepSeek — 接入 Claude Code** — DeepSeek 账号 / Key、Anthropic base URL 与模型配置。
   https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/agent_integrations/claude_code
10. **DeepSeek — Anthropic API** — 兼容矩阵：图片、文档、MCP content blocks 与工具字段。
    https://api-docs.deepseek.com/guides/anthropic_api/
11. **DeepSeek — Models & Pricing** — V4 模型、上下文、功能、价格与余额扣费规则。
    https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/
12. **DeepSeek — Change Log / V4 News** — V4 模型 ID、接口支持与后续更新。
    https://api-docs.deepseek.com/updates/

> **最后提醒**｜教程截图只解释操作位置；端点、模型 ID、能力与价格必须以以上一手来源的当前页面为准。