Ogranicz poziomy wcięć w metodach	Złożone warunki if często bywają trudne do zrozumienia. Dlatego bloki w instrukcjach if, else, while powinny być jak najprostsze . Najlepiej jakby zawierały tylko jeden wiersz. Na pewno warto wystrzegać się poziomu wcięcia większego niż dwa. Dzięki temu kod jest o wiele czytelniejszy. Dobrym pomysłem jest również stosowanie tzw. warunku "guard" , który		
	pozwala na szybkie zakończenie działania na początku metody, gdy pewne warunki nie zostaną spełnione. Dzięki temu eliminujemy głęboko zagnieżdżone struktury if. To upraszcza kod i ułatwia jego utrzymanie.		
Twórz metody bez efektów ubocznych	Ważne, aby metoda robiła dokładnie to, co sugeruje jej nazwa. Jeśli metoda wykonuje dodatkowe operacje, o których jej nazwa może nie wskazywać, osoba korzystająca z niej nie będzie tego świadoma. To zwiększa trudność zrozumienia kodu, ponieważ trzeba będzie zagłębiać się w metodę i kolejne wywołania, aby pojąć, co faktycznie się dzieje. Takie podejście będzie powodowało błędy. Najpierw zastanów się, czy można to zrefaktoryzować. Jeśli nie, zmień nazwę metody tak, aby jasno komunikowała, co robi, bez konieczności zaglądania w jej wnętrze.		
Obiektowość			
Pisz kod obiektowy	Kod obiektowy ukrywa dane za odpowiednią abstrakcją, udostępniając metody operujące na tych danych, co zwiększa czytelność i zrozumiałość kodu. W przeciwieństwie do struktur danych, które eksponują swoje pola i oferują jedynie gettery i settery. Struktury danych mają swoje zalety i bywają użyteczne w specyficznych przypadkach, takich jak klasy DTO czy entity. Ale jednak warto pamiętać o korzyściach obiektowości. Dlatego, w większości przypadków, zaleca się stosowanie podejścia obiektowego, które sprzyja lepszej organizacji i latwiejszemu zrozumieniu kodu.		
Hermetyzuj dane, ukrywaj szczegóły za odpowiednią abstrakcją	Hermetyzacja to nie tylko ustawianie pól jako prywatne i ograniczanie liczby setterów, ale przede wszystkim ukrywanie szczegółów implementacji obiektu. Zamiast używać setterów, powinniśmy operacje umieszczać za odpowiednią abstrakcją, by nie odkrywać wewnętrznych pól. Logika związana z obiektem powinna być zawarta w danym obiekcie, a nie wyciekać do serwisów czy klas pomocniczych. W serwisach powinna znajdować się jedynie logika procesowa, natomiast szczegóły działania obiektów muszą pozostać ukryte.		
Twórz obiekty niezmienne	Obiekty niezmienne to obiekty, których cały stan inicjujemy w konstruktorze i później ten stan nie może być później zmieniony. Możemy na nich wykonywać operacje, ale każda operacja tworzy nowy obiekt, który również pozostaje niezmienny.		
Twórz Value Objecty	Value Object to obiekt przechowujący jakąś wartość , grupuje dane i reguły w jednym miejscu. Taki obiekt nadaje sens biznesowy wartości. np. zmienna Long czy String nie daje nam sensu biznesowego. Jeśli natomiast opakujemy tą zmienną w Value Object np. Distance. To wiemy już co kryje się pod tą zmienną. Dodatkowo możemy umieścić tam walidację jak i potrzebne metody. Tworzenie Value Objectów ułatwia testowanie, poprawia czytelność kodu i wprowadza bardziej zrozumiały język biznesowy. Choć nie zawsze są potrzebne, szczególnie w prostych projektach CRUD, warto je stosować, gdy zauważymy korzyści.		
Staraj się przestrzegać Prawa Demeter	Prawo Demeter mówi, że moduł nie powinien znać szczegółów wewnętrznych obiektów, którymi manipuluje . Klasa może komunikować się tylko z obiektami przekazanymi jako parametry, polami klasy, obiektami globalnymi lub stworzonymi w metodzie. Prawo jest łamane, gdy w jednej linii kodu pojawia się więcej niż jedna kropka , co oznacza zbyt glębokie zależności. Choć delegowanie zadań między obiektami jest korzystne, warto zachować równowagę, by nie tworzyć klas, które jedynie przekazują zadania bez żadnej logiki. To prawo nie dotyczy struktur danych.		
SOLID			
Single Responsibility Principle	Zasada Pojedynczej Odpowiedzialności mówi, że każdy moduł powinien mieć jedną i tylko jedną przyczynę zmian. Jedna odpowiedzialność to jedna przyczyna zmian, a tą przyczyną zmian jest tzw. aktor, czyli grupa osób, które chcą zmienić system w określony sposób. SRP można więc opisać jako: "Każdy moduł powinien odpowiadać przed jednym i tylko jednym aktorem." Moduł to spójny zbiór metod i struktur danych, które zmieniają się jednocześnie. Dlatego można też przedstawić inną wersję tej zasady: "Grupuj te rzeczy, które zmieniają się w tym samym czasie z tego samego powodu, i oddzielaj te, które zmieniają się w różnych momentach z różnych powodów."		
Open Closed Principle	Zasada Otwarte Zamknięte mówi, że element oprogramowania (klasa, moduł, metoda) powinien być otwarty na rozbudowę, ale zamknięty na modyfikacje. Oznacza to, że można rozszerzać jego funkcjonalność bez zmieniania istniejącego kodu. Aby pisać kod zgodny z tą zasadą, warto stosować abstrakcje, polimorfizm, hermetyzację, zasady SOLID, GRASP czy wzorce projektowe. Kluczowym celem tej zasady jest umożliwienie łatwej rozbudowy oprogramowania, minimalizując konieczność wprowadzania zmian w już istniejącym kodzie.		