Datenstrukturen in C/C++

Zeiger

Prof. Dr. Roland Dietrich






Definition von Zeigervariablen Bezugstyp *Variable;

Dereferenzieren

```
*Variable = x; (x Variable des Bezugstyps)
x = *Variable;
```

```
int *z;
```

- → z zeigt "irgendwo" hin
- → z Dereferenzieren von z ist "gefährlich".







➤ Speicherplatz anfordern auf dem "Heap" (→ Operator new)
Zeigervariable = new Bezugstyp;

```
int * z ;
z = new int;
```

- → z "zeigt" auf eine neue (anonyme) Variable auf dem Heap
- → Zugriff auf diese Variable durch "Dereferenzieren":

```
*z = 17;
cout << *z; // Ausgabe: 17
```

Situation im Speicher:

Stack
(automatisch verwaltet)

Z:

17

* Z

<u>Beachte:</u> Falls der Bezugstyp eine Klasse ist, wird bei **new** der **Konstruktor** der Klasse aufgerufen! (Das Objekt beginnt seine "Lebenszeit").






Der "Null"-Zeiger

```
int * z = NULL ;
```

- → z zeigt "nirgendwo" hin
- → Dereferenzieren von z führt zu Laufzeit-Fehler ("Absturz")



Bemerkungen:

- Die symbolische Konstante NULL hat den numerischen Wert 0
- Statt NULL kann immer auch 0 verwendet werden:

```
int * z = 0;
```

 Falls eine Zeigervariable nicht sofort (oder nicht mehr) verwendet wird, sollte sie immer mit NULL initialisert werden!






➤ Zuweisung von Adressen (→ Operator &)

Zeigervariable = & x ; (x muss eine Variable des Bezugstyps sein)

```
int x = 5;
int *z;

z = &x;
```

→ *z und x bezeichnen denselben Speicherplatz!



```
cout << x << *z; // Ausgabe: 55
*z = 7;
cout << x; // Ausgabe 7!</pre>
```





Zuweisung von anderen Zeigervariablen

Zeigervariable = andere_Zeigervariable;


- → beide Zeigervariablen müssen denselben Bezugstyp haben
- → andere_Variable sollte definiert sein

```
int *z, *p;
z = new int;
p = z;

> z und p zeigen auf dieselbe Variable im Heap
*p = 17;
```

cout << *p << *z;

// Ausgabe: 1717








- Vorsicht: "Speichermüll"!
 - → Unerreichbare Speicherplätze auf dem Heap

```
int *z, *p;
z = new int;
*z = 17;
p = new int;
*p = 15;
p = z;
```

- →Das "alte" *p ist nicht mehr erreichbar!
- →Speicherplatz ist nie mehr nutzbar!








➤ Freigeben von Speicher (→ Operator delete)
delete Zeigervariable;

```
int *z, *p;
z = new int;
*z = 17;
p = new int;
*p = 15;
...
delete p;
p = z;
```



→ Der vom "alten" *p belegte Speicherplatz kann "wieder verwendet" werden.

<u>Beachte:</u> Falls der Bezugstyp eine Klasse ist, wird bei **delete** der **Destruktor** der Klasse aufgerufen! (Das Objekt beendet seine "Lebenszeit").





Zeiger und Felder

Statische Felder

Elementtyp FeldVariable[Anzahl];

- Werden vollständig auf dem Stack angelegt
- Die *FeldVariable* ist ein <u>konstanter</u> Zeiger auf den Anfang des Feldes
- Indizieren ≈ Dereferenzieren

```
int F[5];

F[0] == *F;


F[1] == *(F+1);

F[2] == *(F+2);

F[3] == *(F+3);

F[4] == *(F+4);
```

 Bei Parameterübergabe wird nur der Zeiger übergeben







Zeiger und Felder

- Kopieren von Feldern
 - Zuweisungen an (statische) Feldvariablen nicht möglich

```
int F[5];
int G[5];

G F; // G ist konstanter Zeiger!
```

Elementweises Kopieren von Feldern erforderlich:

```
for (int i = 0; i<5; i++)
G[i] = F[i];</pre>
```





Felder und Zeiger


Dynamische Felder;

```
Elementtyp * Variable;
Variable = new Elementtyp [Anzahl];
```

- Zeigervariable auf dem Stack
- Feldelemente dynamisch auf dem Heap angelegt
- Indizieren/Dereferenzieren wie bei statischen Feldern.

```
int * F;
F = new int[5];
```

 Zuweisungen an solche Feld-Variablen sind möglich



```
int * G;
G = F;  // Achtung, es gibt nur ein Feld!
```





Zeiger und Felder

- Vorteil von Dynamischen Feldern
 - Feldgröße kann zur Laufzeit ermittelt werden:

```
int d;
int * F;

cout << "Wie groß soll das Feld werden? ";
cin >> d;

F = new int[d];
```

Speicherplatz f
 ür das Feld kann wieder freigegeben werden:

```
delete[] F;
```



