# Programación con Simplez

### Conceptos y técnicas

- Programación de algoritmos de mayor complejidad.
- Modificación de instrucciones.
- Llamadas a subprogramas.
- Comunicaciones con periféricos. Método de espera activa.

### Suma de n términos de una progresión aritmética (1/2)

$$res = \sum_{i=0}^{n} a_0 + i \cdot r$$

#### Programa en lenguaje de alto nivel (C)

Significado de las variables:

**a0**: primer término de la progresión (i = 0).

ai: término i-ésimo de la progresión.


suma: suma de los términos.

**r**: razón de la progresión aritmética.

**c**: variable que sirve de contador.

#### Asignación de direcciones

(y mapa de memoria antes de comenzar la ejecución)



## Suma de n términos de una progresión aritmética (2/2)

_	Dir MP	Cont. Binario	Cont. Hex	Cont. Oct.	Cont	. Nem.		Comentarios
	0	B'001000010110	н'216	0'1926	LD	/22		
	1	B'00000010111	н'017	0'0027	ST	/23	;	ai = a0
	2	B'00000011000	н'018	0'0030	ST	/24	;	suma = a0
	3	B'001000010100	H'214	0'1024	LD	/20		
	4	B'00000011001	Н'019	0'0031	ST	/25	;	c = n
	<b>r</b> ►5	B'001000010111	н'217	0'1027	LD	/23		
	6	B'01000010101	Н'415	0'2025	ADD	/21		
	7	B'00000010111	н'017	0'0027	ST	/23	;	ai = ai+r
	8	B'010000011000	H'418	0'2030	ADD	/24		
	9	B'00000011000	н'018	0'0030	ST	/24	;	suma = suma+ai
	10	B'001000011001	Н'219	0'1031	LD	/25		
	11	B'110000000000	H'C00	0'6000	DEC		;	AC = contador-1
<b>~</b> .	12	B'10000001111	H'80F	0'4017	BZ	#15	;	Si 0, termina.
= 13	13	B'00000011001	н'019	0'0031	ST	/25	;	contador = AC
<b>Z</b> ==	$\setminus$ L <sub>14</sub>	B'01100000101	Н'605	0'3005	BR	#5		
	15	B'111000000000	H'E00	0'7000	HALT	ı		

### Modificación de instrucciones

Dir MP	Cont. Binario	Cont. Hex	Con	t. Nem.	
4 B 5 B	3'001000001010 3'010000010100 3'000000001010	H'20A H'418 H'00A H'264	LD ADD ST LD	/10 /20 /10 /100	La "automodificación" de instrucciones es la única manera de recorrer zonas de memoria en Simplez.
20 B	3'000000000111	Н'007			
LD /100	H'20A H'418 H'00A H'264 H'7	<u></u>	instr	ación de la ucción a en MP[10]	H'20A H'418 H'00A 5 H'26B 10 H'7 20

4

**DESPUÉS** 

**ANTES** 

### Construcción de bucles para recorrer zonas de memoria


(ej. borrar un área de memoria)

#### Programa en lenguaje de alto nivel (C)

```
{ int c, zona[50];
  for (c=0; c<50; c++)
    { zona[c] = 0; }
}</pre>
```

#### Asignación de direcciones

(y mapa de memoria antes de comenzar la ejecución)



#### Dir Cont. Hex Cont. Nem. Comentarios

```
0
     H'A00
             CLR
                       ; Borra celda
1
                  /89
                       ; de memoria
     H'059
             ST
2
     H'201
             LD
                       ; Pasa a la
     H'C00
            DEC
                       ; siquiente
     H'001
             ST
                       ; dirección
5
     H'227
                  /39
            LD
                       ; Decrementa
     H'C00
            DEC
                       ; el contador
     H'80A
            BZ
                  #10
                       ; del bucle
8
     H'027
             ST
                  /39
                       ; y termina si
9
     H'600
            BR
                  #0
                       ; ha llegado a
10
     H'E00
            HALT
                       ; cero.
```

MP[1] antes de	MP[1] después de				
ejecución	ejecución				
ST /89	ST /39				


## Subprogramas en Simplez

(también llamados funciones o procedimientos)

#### Programa en lenguaje de alto nivel (C)

#### En Simplez:

- Transmisión de argumentos por valor.
- Dirección de retorno construyendo BR #dir



## Subprograma para restar

Dir	C. Hex	Con	t. Nem.	(	Comentarios	Dir	C. Hex	Con	t. Nem.	(	Comentarios
0	H'60A	BR	#10	;	Salto prog,	;	Función	int	Resta(	in	nt m, int s)
1	H'610	BR	#16		Ret. llamada 1	20	0 H'C00	DEC		;	Resta unidad
2	H'61A	BR •••	#26	;	Ret. llamada 2		1 H'0D2	ST	/210		al minuendo.
10	H'201	LD	/1	;	Coloca instru		2 H'2D3	LD	/211		El sustraendo
11	H'0D1	ST	/209	;	de retorno 1.		3 H'C00	DEC	11.0.0.0		es el contador
12	Н'233	LD	/51	;	Transmite		4 H'8D0	BZ	#208		Si cero, salir
13	H'0D3	ST	/211	;	sustraendo 1.		5 H'0D3 6 H'2D2	ST	/211		Guarda sustra.
14	Н'232	LD	/50	;	Tr. minuendo 1	_	7 H'6C8	LD BR	/210 #200		(minuendo)→ AC Continua bucle
15	Н'6С8	BR	#200	;	Llama a <b>Resta</b>		8 H'2D2	LD	/210		Valor retorno
16	н'034	ST	/52	;	Guarda result.		9 H'600	BR	#0		Sustituir
20	Н'202	LD	/2	;	Coloca instru						
21	H'0D1	ST	/209	;	de retorno 2						
22	Н'265	LD	/101	;	Transmite		MP[209]	cuano	do	Μ	[P[209] cuando
23	H'0D3	ST	/211		sustraendo 2		PC =			1,1	PC = 25
24	H'064	LD	/100		Tr. minuendo 2		10-	13			1 C = 23
25	H'6C8	BR	#200	;	Llama a <b>Resta</b>		BR #	16			BR #26
26	Н'066	ST	/102	;	Guarda result.						

## Comunicación con los periféricos

Los periféricos en Simplez tienen dos puertos • Puerto de **ESTADO:** un solo bit: Preparado (*Ready*) RAM para uso Pantalla: bit R=1 pantalla lista para escribir de programas Teclado: bit R=1 una tecla se ha pulsado de usuario • Puerto de **DATOS**: entregar/recibir caracter ASCII Pantalla: Carácter a escribir en la pantalla Teclado: Carácter que se pulsó en el teclado 11 507 R 508 Pantalla Estado pantalla Carácter 7 bits 509 Datos pantalla Estado teclado 510 R **Teclado** Datos teclado 511 Carácter 7 bits

### Mecanismo de espera activa ("busy waiting")


Para escribir en pantalla un carácter almacenado en la dirección 5 de la memoria:

Dir	C. Hex	Cont. Nem.			Comentarios
		• • •			
15	H'3FC	LD	/508	;	Mientras estado
16	H'80F	BZ	#15	;	pantalla sea 0 espera
17	н'205	LD	/5	;	Ya podemos escribir
18	H'1FD	ST	/509	;	un carácter en pantalla
		• • •			

Para leer un carácter del teclado y almacenarlo en la dirección 6 de la memoria:

Dir	C. Hex	Cont. Nem.			Comentarios				
			•		Mientras estado teclado sea O espera pulsación				
	H'3FF H'006		•		Una tecla se ha pulsado Almacenamos el resultado				

### Potencia computacional empleada en la espera activa



En Simplez:

- El reloj del sistema es de 10 MHz
- Cada ciclo de reloj tarda 100 ns
- La pantalla de Simplez puede imprimir 30 caracteres por segundo.

Tiempos de ejecución de las instrucciones en Simplez:

• ST: 3 ciclos = 300 ns

• LD: 3 ciclos = 300 ns

• ADD: 4 ciclos = 400 ns

• BR: 3 ciclos = 300 ns

• BZ: 3 ciclos = 300 ns

• CLR: 3 ciclos = 300 ns

• DEC: 3 ciclos = 300 ns

• HALT: detiene procesador

Escritura de un carácter en pantalla:

Dir C. Hex Cont. Nem.

		• • •		
15	H'3FC	LD	/508	
16	Н'3FC Н'80F	ΒZ	#15	
17	Н'205	$_{ m LD}$	/5	
18	H'1FD	ST	/509	
		• • •		•

Durante 1/30 de segundo, se ejecutan en este bucle:

$$n = 1/30 s \cdot \frac{1 \text{ instrucción}}{300 ns} = 111111 \text{ instrucciones}$$

### Conclusiones

Simplez es un procesador muy útil pero ...

- Tiene un juego de instrucciones demasiado reducido (por ejemplo falta SUB).
- Las instrucciones aritméticas necesitan un acceso a memoria para leer el operando.
- Posee un único tipo de datos para realizar operaciones.
- Es necesario que el programa se automodifique para recorrer zonas de memoria.
- Carece de mecanismos sencillos para poder realizar llamadas a funciones.
- El espacio de direccionamiento del procesador es muy limitado.
- La gestión de los periféricos es ineficiente.

Solución: mejorar la estructura de la CPU (Simplez+i4):

- Instrucciones de restar y cargar valores inmediatos en el acumulador.
- Direccionamiento indexado, direccionamiento indirecto.
- Mecanismo de gestión de periféricos por interrupción.