# 排放管制策略之模擬評估 —模式模擬之操作

# 目錄

<b>—</b> ,	應用公版模式 CMAQ 分析管制策略成效之執行流程	1
	1.1 執行運作流程	1
	1.2 研擬污染源管制策略	2
	1.3 修正排放量與其前處理	2
	1.4 執行空品模式分析改善成效	3
<u>_</u> ,	管制策略控制程序之資料需求	4
	2.1 執行管制策略控制程序之電腦軟硬體需求	4
	2.2 管制策略控制程序之輸入與輸出指令控制說明	4
	2.3 管制策略控制程序之目錄結構位置	8
	2.4 管制策略排放量修正對應表(點源、線源、面源)	9
	2.4.1 點源管制策略排放量修正對應表	9
	2.4.2 線源管制策略排放量修正對應表	0
	2.4.3 面源管制策略排放量修正對應表	11
	2.5 複合式管制策略之控制程序1	3
三、	管制策略控制程序結合 SMOKE 模組產生 CMAQ 空品質模式所	ŕ
需打	非放量之流程範例1	13

3.1	環境	變數設定	14
3.2	執行	管制策略控制程序之流程範例	14
	3.2.1	製作點源管制策略實施後新排放量檔案之流程範例	15
	3.2.2	製作線源管制策略實施後新排放量檔案之流程範例	18
	3.2.3	製作面源管制策略實施後新排放量檔案之流程範例	22
3.3	執行	SMOKE 格式轉接程序之流程範例	25
	3.3.1	製作點源 ORL 資料格式檔之流程範例	25
	3.3.2	製作線源 ORL 資料格式檔之流程範例	29
	3.3.3	製作面源 ORL 資料格式檔之流程範例	30
3.4	執行	SMOKE 模組之流程範例	32
	3.4.1	設定 SMOKE 模組之環境變數	33
	3.4.2	製作煙囪源三維逐時網格排放量之流程範例	34
	3.4.3	製作逸散源三維逐時網格排放量之流程範例	36
	3.4.4	製作線源三維逐時網格排放量之流程範例	38
	3.4.5	製作面源三維逐時網格排放量之流程範例	40
3.5	合併行	各類三維逐時網格排放量檔案之流程	42

#### 一、應用公版模式 CMAQ 分析管制策略成效之執行流程

#### 1.1 執行運作流程

利用公版模式 CMAQ 分析各種污染源管制策略之空氣品質改善成效,包括以下三個主要步驟(**圖 1.1-1**): (一) 研擬污染源管制策略,(二) 修正排放量與其前處理,(三) 執行 CMAQ 空品模式分析改善成效。



圖 1.1-1 應用 CMAQ 空品模式分析污染管制策略成效之步驟

以 CMAQ 空品模式分析污染管制策略成效之細部執行流程如**圖** 1.1-2,包括: (1)執行管制策略程序(ContEmission.py),將管制策略控制前之排放量修正為管制後之排放量,(2)執行格式轉接程序(ToSmkORL.py),將管制後排 放量轉換為符合 SMOKE 模組需求格式之排放量,(3)執行 SMOKE 模組程序,以產生符合 CMAQ 空品模式需求之三維逐時網格排放資料,(4)執行合併排放量腳本程序(smkmerge),將多個排放量檔合併為單一檔案,(5)執行CMAQ 空品模式,分析管制策略之空氣品質改善成效。




圖 1.1-2 以 CMAQ 空品模式分析污染管制策略成效之細部執行流程

#### 1.2 研擬污染源管制策略


污染源管制策略研擬時,必須考慮管制對象、控制物種與控制係數等三 核心要素,後續才能成功運用管制策略控制程序進行既有污染源之排放量修 正。管制對象可以是點源、線源 (移動源)與面源等,點源中又可以行業別、排放型態、污染源分類(SCC 碼)等作為細部之管制對象;移動源中又可以車種別、公路別等作為細部的管制對象;面源中又可以排放源主類別與次類別 等作為細部的管制對象。同時管制對象也必須指明其控制的區域分布,例如: 管制對象為全國性、僅限於特定空氣品質防制區或僅限於特定縣市等。控制物種 是指管制策略所管制削減之污染物種類,例如 PM<sub>10</sub>、PM<sub>25</sub>、SO<sub>X</sub>、NO<sub>X</sub>、NMHC 與 CO等。控制係數定義為管制策略實施後之排放量除以管制策略實施前之排放量,即控制係數=管制後排放量/管制前排放量,控制係數分布於0.0~1.0 間,一個管制策略可能對於多種污染物均可達到排放量削減之作用, 但是各種污染物種之控制係數可能不相同。

#### 1.3 修正排放量與其前處理

使用者在完成污染源管制策略後,必須將其管制策略研擬結果轉換成「管制策略排放量修正對應表」,管制策略控制程序(ContEmission.py)將讀取此對應表之內容,重新計算管制策略實施後之排放量。因此,正確的建立前 述之排放量修正對應表非常重要,本案針對點源、線源、面源等三種污染源 類分別設計一個「管制策略排放量修正對應表」(詳述於第二章)。

管制策略控制程序將依據「管制策略排放量修正對應表」給定之管制對 象、 控制物種與控制係數,搜尋管制策略實施前排放量資料庫(基準年排放 量), 並依照控制策略之控制對象、物種與控制係數產生管制策略實施後之排 放量資料 庫。另外,管制策略控制程序也會輸出管制策略管制前後之排放量 檢核訊息,並與使用者輸入之管制前後排放量進行比對,當二者不一致時, 程 序將停止運作(圖 1.3-1),讓使用者重新檢查管制前後之排放量,直到二者排放 量一致,才會進行後續之排放量處理流程。

管制策略控制程序執行後,可接續利用格式轉接程序(ToSmkORL.py)、 SMOKE 模組(包括 smkinven、spcmat、grdmat、temporal、smkmerge 等)、合 併排放量腳本程序 smkmerge 等,產生符合 CMAQ 空品模式所需之三維逐時網格排放資料檔。



**圖 1.3-1** 本計畫管制策略控制程序之運作流程

## 1.4 執行空品模式分析改善成效

利用 CMAQ 三維空氣品質模式分析各種管制策略之空氣品質改善成效, 必須執行二次之 CMAQ 模式模擬,第一次先進行排放量管制前之模式模擬 (基準案例),第二次執行管制後之模式模擬(新案例),最後利用後者之模擬結果(執行後製工具獲得)減去前者之模擬結果(執行後製工具獲得),進而得到 各種管制策略之空氣品質改善成效評估結果。新案例的 CMAQ 模擬與後製工具執行,其方式是與基準案例相同的,參閱附錄 A 的 2.7 節以及 2.9.3 節。

#### 二、管制策略控制程序之資料需求

本章節介紹執行管制策略控制程序 ContEmission.py 所需之電腦軟硬體需求、管制策略控制程序之輸入與輸出指令控制說明、管制策略控制程序之 目錄結構位置、管制策略排放量修正對應表。

#### 2.1 執行管制策略控制程序之電腦軟硬體需求

本案管制策略控制程序 ContEmission.py 係以 python3 程式語言撰寫,並提供相關執行程序碼,不過必須注意目前僅在公版模式之 Linux 版本使用確認過可執行,其餘版本不保證能運行。執行管制策略控制程序之電腦軟硬 體無特殊要求,只要符合公版模式之軟硬體需求即可,若僅需單獨執行管制 策略控制程序,則目前一般市售個人電腦亦或效能較高之電腦(CPU 24 核心以上), 無論是 Intel 還是 AMD 的 CPU 均可執行此管制策略控制程序。

# 2.2 管制策略控制程序之輸入與輸出指令控制說明

管制策略控制程序之輸入與輸出內容,如**圖 2.2-1** 所示。首先使用者必須依據管制策略所列管之污染源,選擇適合之污染源資料庫(LCsmk)類別, 建構(點、線與面源)管制策略排放量修正對應表,其次修訂管制策略程序設定檔(ContEmission.opt),設定對應之排放源模式型態與輸入/輸出路徑。完成 管制策略排放量修正對應表與管制策略程序設定檔後,即可執行管制策略控 制程序(ContEmission.py)。管制策略控制程序(ContEmission.py)也會輸出使用者所填入之各管制策略排放量修正對應表內容,並增加輸出各管制策略在SMOKE排放量資料庫中之管制前與管制後排放量,後者將與使用者輸入之管制前與管制後排放量進行比對,當查核二者誤差小於±5 %時將顯示查核結

果為正確,否則為不正確。若管制策略排放量修正對應表中輸入之排放量不 正確,系統將停止往下繼續運作,不會輸出修正後之 SMOKE 排量資料庫 (LCsmk),並在檢核報告中提醒使用者排放量之查核有誤。

管制策略控制程序設定檔(ContEmission.opt)之功能指令,如表 2.2-1 所示。模式類型(modetype)係對應排放源資料庫之污染類別,一共分為三類(點源 P、面源 A、線源 L)。每類型態均須設定三個路徑參數:既有污染源資料庫路徑(LCsmkDataFile\_\*)、排放量修正對應表路徑(CSFactorPath\_\*)與各管制策略實施後污染源資料夾路徑(CSoutFilePath\_\*)等,前二項參數為輸入檔案之來源路徑,後者為輸出檔案之路徑。此程序產生的各種輸出檔案名稱為預設,如表 2.2-2 所示。本案目前規劃使用者所輸入與輸出的檔案名稱皆為預設,主要原因是希望能減少使用者資料處理過程之錯誤,若有必要使用者可自行修正預測之檔案名稱。




圖 2.2-1 管制策略控制程序之輸入與輸出內容

表 2.2-1 管制策略控制程序設定檔(ContEmission.opt)之參數說明

模式		
型態	路徑設定參數	參數說明
modetyp		> X/11/4 /1
e		
	I Camb Data Fila DOINT	本土化 SMOKE 點源資料庫
	LCsmkDataFile_POINT	(LCsmkPOINT(TEDs11).txt)位置路徑
P	CSFactorPath_POINT	點源管制策略排放量修正對應表位置路徑
	CC (E'I D (I DOD)T	重新產生各點源管制策略實施後之符合本土
	CSoutFilePath_POINT	化 SMOKE 點源資料庫格式之排放量檔
	LCsmkDataFile_LINE	本土化 SMOKE 線源資料庫位置路徑
T	CSFactorPath_LINE	線源管制策略排放量修正對應表位置路徑
L	CCoutEiloDoth I INE	重新產生各線源管制策略實施後之符合本土
	CSoutFilePath_LINE	化 SMOKE 線源資料庫格式之排放量檔
	I.C. 1D / E'1 ABEA	本土化 SMOKE 面源資料庫
	LCsmkDataFile_AREA	(LCsmkAREA(TEDs11).txt)位置路徑
A	CSFactorPath_AREA	面源管制策略排放量修正對應表位置路徑
	CSoutEiloDoth ADEA	重新產生各面源管制策略實施後之符合本土
	CSoutFilePath_AREA	化 SMOKE 面源資料庫格式之排放量檔

表 2.2-2 管制策略控制程序之各項預設檔案名稱一覽表

模式型態 modetype	路徑設定參數	輸入之檔案名稱	輸出之檔案名稱	輸出之訊息檔案名稱
	LCsmkDataFile_POINT	LCsmkPOINT(TEDs11).txt	-	
P	CSFactorPath_POINT	POINT _ControlSourceFile.csv	-	POINT ControlEmsSourceMessage.txt
	CSoutFilePath_POINT	-	POINT _ControlEmissionSource.txt	ControlEmsSourceWessage.txt
	LCsmkDataFile_LINE	LCsmkLINE (TEDs11).txt	-	
L	CSFactorPath_LINE	LINE _ControlSourceFile.csv	-	LINE ControlEmsSourceMessage.txt
	CSoutFilePath_LINE	-	LINE _ControlEmissionSource.txt	CONTOILINSSOURCEVIESSage.txt
	LCsmkDataFile_AREA	LCsmkAREA(TEDs11).txt	-	
A	CSFactorPath_AREA	AREA _ControlSourceFile.csv	-	AREA ControlEmsSourceMessage.txt
	CSoutFilePath_AREA	-	AREA _ControlEmissionSource.txt	_ControlemsSourceMessage.txt

#### 2.3 管制策略控制程序之目錄結構位置

管制策略控制程序所在之目錄與 SMOKE-TW 系統目錄之關係,如圖 2.3-1 所 示 。 管 制 策 略 控 制 程 序 位 於 SMOKE-TW/ 01MakeSmkORL/ 01MakeEmission/ ContEmission 目錄下, ContEmission 目錄內有 1 個主程式 (ContEmission.py)、1 個控制檔(ContEmission.opt)與 5 個輸入/輸出資料夾,如圖 2.3-2 所示。




圖 2.3-1 管制策略控制程序目錄與 SMOKE-TW 系統目錄之關係圖




圖 2.3-2 管制策略控制程序目錄之結構

#### 2.4 管制策略排放量修正對應表(點源、線源、面源)

使用管制策略控制程序,使用者必須自行建立管制策略排放量修正對應表,此表非常重要,主要內容為每一個污染源管制策略之管制對象、控制物 種與控制係數等。且由於點源、線源與面源之細部管制對象完全不同,因此 這三類污染源必須分別建立其管制策略排放量修正對應表。本節主要說明點 源、線源、面源管制策略排放量修正對應表之內容。

#### 2.4.1 點源管制策略排放量修正對應表

表 2.4.1-1 為點源管制策略排放量修正對應表內容,合計有 25 項,其係依據本土化 SMOKE 點源排放資料庫之欄位內容設計。第 1~2 項為管制策略之序號與名稱,第 3~7 項為管制對象之設定欄位,第 8~25 項為各控制物種之控制前排放量、控制後排放量與其控制係數,以上細部控制選項設定可參考管制策略排放量修正對應表之格式說明.Excel 檔。

表 2.4.1-1 點源管制策略排放量修正對應表之欄位內容說明

欄位序號	欄位名稱	對應 TEDs 欄位名稱	填表說明
1	序號	-	流水序號
2	管制策略中文名稱	-	管制策略中文名稱
3	管制編號	管制編號	參考點源管制編號對照表
4	SCC 代碼	污染源分類代碼	參考點源污染源分類代碼 對照表
5	行業別代碼	行業別代碼	參考點源行業別代碼對照 表
6	污染源型態	相對應之污染排放口	參考污染排放口對照表
7	鄉鎮區域代碼	鄉鎮代碼	參考鄉鎮區域代碼
8	控制前 PM10排放量	-	PM <sub>10</sub> 控制係數=控制後
9	控制後 PM10排放量	-	PM <sub>10</sub> 排放量/控制前 PM <sub>10</sub>
10	PM <sub>10</sub> 控制係數	-	排放量
11	控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量	-	PM2.5 控制係數=控制後
12	控制後 PM2.5 排放量	-	PM <sub>2.5</sub> 排放量/控制前 PM <sub>2.5</sub>
13	PM <sub>2.5</sub> 控制係數	-	排放量

欄位序號	欄位名稱	對應 TEDs 欄位名稱	填表說明
14	控制前 SO <sub>X</sub> 排放量	-	CO 按判係數-按判後 CO
15	控制後 SO <sub>X</sub> 排放量	-	SO <sub>X</sub> 控制係數=控制後 SO <sub>X</sub> 排放量/控制前 SO <sub>X</sub> 排放量
16	SO <sub>X</sub> 控制係數	-	1 计从里/红刚的 30x 1 从里
17	控制前 NO <sub>X</sub> 排放量	-	NOx控制係數=控制後 NOx
18	控制後 NOx 排放量	-	排放量/控制前 NOx 排放量
19	NOx控制係數	-	1升以里/江門則 NOX3升以里
20	控制前 NMHC 排放 量	-	NMHC 控制係數=控制後
21	控制後 NMHC 排放 量	-	NMHC 排放量/控制前 NMHC 排放量
22	NMHC 控制係數	-	
23	控制前 CO 排放量	-	CO 控制係數=控制前 CO
24	控制後 CO 排放量	-	排放量/控制後 CO 排放量
25	CO 控制係數	-	11 从里/江門仪 CO 11 从里

#### 2.4.2 線源管制策略排放量修正對應表

表 2.4.2-1 為線源管制策略排放量修正對應表內容,合計有 23 項,其係依據本土化 SMOKE 線源排放資料庫之欄位內容設計。第 1~2 項為管制策略之序號與名稱,第 3~5 項為管制對象之設定欄位,第 6~23 項為各控制物種之控制前排放量、控制後排放量與其控制係數,以上細部控制選項設定可參考管制策略排放量修正對應表之格式說明.Excel 檔。

表 2.4.2-1 線源管制策略排放量修正對應表之欄位內容說明

欄位序號	欄位名稱	對應 TEDS 欄位名稱	填表說明
1	序號	-	流水序號
2	管制策略中文名稱	-	管制策略中文名稱
3	車種別代碼	污染源代碼	車種別代號
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(參考車種別代碼對照表)
4	道路別代碼	污染源副碼	道路別代號
4	但时加入柳	17天1/5日14河	(參考道路別代碼對照表)
5	鄉鎮區域代碼	鄉鎮代碼	鄉鎮別代碼

欄位序號	欄位名稱	對應 TEDS 欄位名稱	填表說明	
			(參考鄉鎮區域代碼對照表)	
6	控制前 PM10 排放量	-	DM 拉出版的 拉出级DM	
7	控制後 PM10 排放量	-	PM <sub>10</sub> 控制係數=控制後PM <sub>10</sub> 排放量/控制前 PM <sub>10</sub> 排放量	
8	PM <sub>10</sub> 控制係數	-	] 1	
9	控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量	-		
10	控制後 PM <sub>2.5</sub> 排放量	-	- 排放量/控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量	
11	PM <sub>2.5</sub> 控制係數	-	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
12	控制前 SO <sub>X</sub> 排放量	-	  -SO <sub>X</sub> 控制係數=控制後 SO <sub>X</sub> 排	
13	控制後 SO <sub>X</sub> 排放量	-	Not be a constant of the con	
14	SO <sub>X</sub> 控制係數	-		
15	控制前 NOx 排放量	-	NO <sub>x</sub> 控制係數=控制後 NO <sub>x</sub>	
16	控制後 NOx 排放量	-	- 排放量/控制前 NOx 排放量	
17	NO <sub>X</sub> 控制係數	-	14次里/江州州 110次14次里	
18	控制前 NMHC 排放量	-	NMHC 控制係數=控制後	
19	控制後 NMHC 排放量	-	NMHC 排放量/控制前	
20	NMHC 控制係數	-	NMHC 排放量	
21	控制前 CO 排放量	-	 	
22	控制後 CO 排放量	-	放量/控制後 CO 排放量	
23	CO 控制係數	-		

## 2.4.3 面源管制策略排放量修正對應表

表 2.4.3-1 為面源管制策略排放量修正對應表內容,合計有 23 項,其係 依據本土化 SMOKE 面源排放資料庫之欄位內容設計。第 1~2 項為管制策略 之序號與名稱,第 3~5 項為管制對象之設定欄位,第 6~23 項為各控制物種 之控制前排放量、控制後排放量與其控制係數,以上細部控制選項設定可參 考管制策略排放量修正對應表之格式說明.Excel 檔。

表 2.4.3-1 面源管制策略排放量修正對應表之欄位內容說明

欄位序號	欄位名稱	對應 TEDs 欄位名稱	填表說明
1	序號	-	流水序號
2	管制策略中文名稱	-	管制策略中文名稱
3	面源污染源主碼	污染源主碼	參考面源污染源類別對照 表
4	面源污染源副碼	污染源副碼	參考面源污染源類別對照 表
5	鄉鎮區域代碼	鄉鎮代碼	鄉鎮別代碼 (參考鄉鎮區域代碼對照表)
6	控制前 PM10排放量	-	PM <sub>10</sub> 控制係數=控制後
7	控制後 PM10 排放量	-	PM <sub>10</sub> 排放量/控制前 PM <sub>10</sub>
8	PM <sub>10</sub> 控制係數	-	排放量
9	控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量	-	PM2.5 控制係數=控制後
10	控制後 PM <sub>2.5</sub> 排放量	-	PM <sub>2.5</sub> 排放量/控制前 PM <sub>2.5</sub>
11	PM <sub>2.5</sub> 控制係數	-	排放量
12	控制前 SOx 排放量	-	SO <sub>X</sub> 控制係數=控制後 SO <sub>X</sub>
13	控制後 SO <sub>X</sub> 排放量	-	排放量/控制前 SOx 排放量
14	SO <sub>X</sub> 控制係數	-	计从里/江刺制 SOX 计从里
15	控制前 NOx 排放量	-	NOx控制係數=控制後 NOx
16	控制後 NOx 排放量	-	排放量/控制前 NOx排放量
17	NO <sub>X</sub> 控制係數	-	引机里/江阴阴 NOX1形从里
18	控制前 NMHC 排放 量	-	NMHC 控制係數=控制後
19	控制後 NMHC 排放 量	-	NMHC 排放量/控制前 NMHC 排放量
20	NMHC 控制係數	-	
21	控制前 CO 排放量	-	CO 控制係數=控制前 CO
22	控制後 CO 排放量	-	排放量/控制後 CO 排放量
23	CO 控制係數	-	加州里/江州及 CO 개州里

#### 2.5 複合式管制策略之控制程序

複合式管制策略係指有多項管制策略同時提出之情況。針對輸入在後之管制策略,若輸入在其前之管制策略已經對其管制對象進行排放量管制削減,則其輸入之管制前排放量係指輸入在其前之管制策略已經進行管制削減後之排放量。例如北部空品區之柴油車 PM<sub>10</sub> 排放總量為 100 單位,有二項管制策略同時進行:

管制策略 1: 全台柴油車 PM<sub>10</sub> 下降 10 %(控制係數為 0.9)。

管制策略 2: 北部空品區柴油車 PM10 下降 20 %(控制係數為 0.8)。明

顯策略管制 1 與管制策略 2 間有互相重疊的管制對象(北部空品區柴油車),則管制策略 1 中屬於北部空品區柴油車 PM<sub>10</sub> 管制前與管制後排放量之分別為 100 單位與 90 單位,但管制策略 2 輸入北部空品區柴油車 PM<sub>10</sub> 管制前與管制後排放量則分別為 90 單位(100\*0.9)與 72 單位(100\*0.9\*0.8)。因此,使用者應要清楚各項管制策略所控管之污染源前後排放量。倘若要考 慮避免重覆減量問題,使用者應將同時考慮多條管制策略下重新推估綜合性 之排放減量。

# 三、管制策略控制程序結合 SMOKE 模組產生 CMAQ 空品質模式所需排放量之流程範例

本章 3.1 節說明如何設定常用環境變數; 3.2 節說明如何使用管制策略控制程序 ContEmission.py,產生管制策略實施後之新排放量檔案(LCsmk 格式); 3.3 節說明如何利用 SMOKE 格式轉接程序 ToSmkORL.py,將放量檔案進一步轉換為符合 SMOKE 模組所需之 ORL 格式排放資料檔; 3.4 節說明如何利用 SMOKE 模組,將 ORL 格式排放量檔,最終轉換為符合 CMAQ 空品模式所需之三維逐時網格排放資料檔; 3.5 節說明如何利用合併排放量腳本程序,將多個三維逐時網格排放量檔合併為單獨一個排放量檔案,以減少CMAQ 排放量檔案輸入量。

#### 3.1 環境變數設定

由於 SMOKE 模組僅支援 csh 環境作業,因此在運用管制策略控制程序、新增污染源處理程序或基準年污染源控制程序前,建議使用者先行將經 常使用之路徑設定於 cshrc 環境變數中,以利後續之使用,倘若使用者已經設定過環境變數,可跳過此小節。

首先於終端機中輸入 csh 按 Enter 即可進入 csh 環境,在終端機中輸入 vim ~/.cshrc 開啟環境變數設定檔案,先按 a 開啟編輯模式,並輸入以下常用 之路徑於環境變數中。

setenv smktw "/D/SMOKE-TW"(輸入使用者的路徑)
alias home "cd \$smktw"
#01MakeSmkORL
setenv SmkORL\_HOME "\$smktw/01MakeSmkORL"
alias makeems "cd \$SmkORL\_HOME/01MakeEmission"
alias base "cd \$SmkORL\_HOME/01MakeEmission/BaseEmission"
alias new "cd \$SmkORL\_HOME/01MakeEmission/NewEmission"
alias control "cd \$SmkORL\_HOME/01MakeEmission/ContEmission"
alias smkorl "cd \$SmkORL\_HOME/01MakeEmission/ContEmission"

#### #02RunSMOKE

setenv SMK\_HOME "\$smktw/02RunSMOKE" alias assign "cd \$SMK\_HOME/subsys/smoke/assigns" alias run "cd \$SMK\_HOME/subsys/smoke/scripts/run" alias data "cd \$SMK\_HOME/data/ge\_dat"

必須注意上表中/D 為本教材範例之 SMOKE-TW 位置,使用者必須依照自行實際設定之路徑輸入,否則無法成功設定。輸入完畢後,按 esc 退出編輯模式,輸入:wq 按 Enter 儲存檔案,並於終端機上輸入 source ~/.cshrc, 重新啟用新的環境變數。

## 3.2 執行管制策略控制程序之流程範例

執行管制策略控制程序需要使用點源、線源及面源之管制策略排放量修 正對應表,此對應表格式具有一定之複雜性,並不容易建立,建議使用者利 用本案所提供的排放量修正對應表範例(Excel 檔),參閱 2.4 節之格式說明,

並在使用者熟悉的作業平台(例: Windows)先以 Excel 建檔, 再轉成 csv 格式輸出, 最後再將 csv 格式排放量修正對應表 copy 到 ContEmission/ControlSourceFile/資料夾下,如圖 2.3-1 與圖 2.3-2 所示。以下逐一列舉說明如何利用管制策略控制程序製作點源、線源與面源管制策略控制實施後之 排放量檔。

#### 3.2.1 製作點源管制策略實施後新排放量檔案之流程範例

**圖** 3.2.1-1 為點源管制策略排放量修正對應表之範例檔案內容,此範例測試之管制策略為「去除南部空品區所有管道與逸散排放」,必須填入對應此策略控制前後之  $PM_{10}$ 、 $PM_{2.5}$ 、 $SO_X$ 、 $NO_X$ 、NMHC 與 CO 排放量以及控制參數(表 3.2.1-1)。

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
1	序號	管制策略中文名稱	管制編號	污染源分類代碼	行業別代碼	相對應之污染排放口	鄉鎮區域代碼	控制前PM10排放量	控制後PM10排放量	PM10控制係
2		1 去除南部空品區所有管道與逸散排放	0	0	0	0	0004	3908.572	C	
3										
4										
5										

圖 3.2.1-1 點源管制策略排放量修正對應表(.csv 檔)範例

表 3.2.1-1 點源管制策略排放量修正對應表測試範例之內容說明

欄位序號	欄位名稱	填入參數	參數說明
1	序號	1	流水序號
2	管制策略中文名稱	去除南部空品區所 有管道與逸散排放	管制策略中文名稱
3	管制編號	0	所有管制編號
4	SCC 代碼	0	所有污染源分類
5	行業別代碼	0	所有行業別
6	污染源型態	0	所有污染排放口
7	鄉鎮區域代碼	0004	南部空品區代號
8	控制前 PM <sub>10</sub> 排放量	3908.572	
9	控制後 PM10 排放量	0	PM <sub>10</sub> 控制係數=控制後PM <sub>10</sub> 排放量/ 控制前 PM <sub>10</sub> 排放量
10	PM <sub>10</sub> 控制係數	0	了工中J FJ
11	控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量	2975.090	PM <sub>2.5</sub> 控制係數=控制後 PM <sub>2.5</sub> 排放
12	控制後 PM <sub>2.5</sub> 排放量	0	量/控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量

13	PM <sub>2.5</sub> 控制係數	0	
14	控制前 SO <sub>X</sub> 排放量	14546.171	
15	控制後 SO <sub>X</sub> 排放量	0	SO <sub>X</sub> 控制係數=控制後 SO <sub>X</sub> 排放量/ 控制前 SO <sub>X</sub> 排放量
16	SOx控制係數	0	五中山的 SOX 34-7次 里
17	控制前 NO <sub>X</sub> 排放量	28259.118	
18	控制後 NO <sub>X</sub> 排放量	0	NOx控制係數=控制後 NOx排放量/ 控制前 NOx排放量
19	NO <sub>X</sub> 控制係數	0	TEIPIHI NOX 计从里
20	控制前 NMHC 排放量	18110.854	NMHC 控制係數=控制後 NMHC 排
21	控制後 NMHC 排放量	0	放量/控制前 NMHC 排放量
22	NMHC 控制係數	0	双重/纪明則 NMIC 升放重
23	控制前 CO 排放量	193310.681	CO 按组区數 按组带 CO 排放具/按
24	控制後 CO 排放量	0	CO 控制係數=控制前 CO 排放量/控制後 CO 排放量
25	CO 控制係數	0	型技 CO 개以里

以下說明如何使用管制策略控制程序 ContEmission.py 產生點源管制策略 實施後之新排放量檔案(LCsmk 格式)。

(1) 將目錄移至 ContEmission 資料夾下,準備開始執行點源管制策略控制程序所需之其他設定。 可以使用如下的指令, 將目錄移至 ContEmission 資料夾下:

control

(2) 輸入 ls 指令,應可看到 7 個資料檔案訊息(如圖 2.3-2 所示)

area ContEmission.py ContEmission.opt ControlSourceFile line point report

(3) 開啟管制策略控制程序設定檔(ContEmission.opt), 設定 modetype = P(點源), 並輸入路徑參數(表 2.2-1 與表 2.2-2)。

```
vim ContEmission.opt
modetype = P
(以下必須依據使用者資料位置提供路徑)
LCsmkDataFile POINT
= ../BaseEmission/LCsmkPOINTData(TEDs11).txt
CSFactorPath-POINT =
```

ControlSourceFile/POINT ControlSourceFile.csv

CSoutFilePath POINT = point/

(4) 執行管制策略控制程序(ContEmission.py),如下圖之執行過程。

```
python3 ContEmission.py
                                          ory, Fooyin University
2021
ontrol strategy emission
o LCsmk(TEDs11) database to regenerato
```

(5) 承上,執行過程中若有問題可以到 report 資料夾底下,觀看報告訊息檔 案內容,以確認處理程序哪個階段出問題,該檔案會記錄程序每個階段 處理的過程,並且進行判斷使用者所輸入之管制策略排放量是 否正 確,其針對控制前(Input BF)與控制後(Input AF)的 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、SO<sub>X</sub>、 NO<sub>X</sub>、NMHC 與 CO 排放量以及配合控制係數逐一進行檢核。檢核判 斷原則(Jud)為當誤差小於±5%時視為通過,並顯示Y,反之則顯示 為 N,如下圖所示。若顯示為 N 表示檢核不通過,該程序將停止往下 繼續運作,並且會輸出檢核不通過之管制策略,提供給使用者進行確認。



(6) 將路徑導到 point 資料夾內確認文件是否正確產生。

```
cd point
ls
POINT_ControlEmissionSource.txt
```

(7) 若以上結果能顯示,表示點源管制策略控制程序已正確執行完成。

#### 3.2.2 製作線源管制策略實施後新排放量檔案之流程範例

**圖 3.2.2-1** 為線源管制策略排放量修正對應表之範例檔內容,本範例測試之管制策略為「去除南部空品區所有線源排放」,必須填入對應此策略之控制前後之 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、SO<sub>X</sub>、NO<sub>X</sub>、NMHC 與 CO 排放量以及控制參數(表 3.2.2-1)。



圖 3.2.2-1 線源管制策略排放量修正對應表(.csv 檔)範例

表 3.2.2-1 線源管制策略排放量修正對應表測試範例之內容說明

欄位序號	欄位名稱	填入參數	參數說明		
1	序號	1	流水序號		
2	管制策略中文名稱	去除南部空品區 所有線源排放	管制策略中文名稱		
3	車種別代碼	0	所有車種別		
4	道路別代碼	0	所有道路別代號		
5	鄉鎮區域代碼	0004	鄉鎮別代碼		
6	控制前 PM <sub>10</sub> 排放量	4953.262	DM. 按判例數一按判例DM. 排放		
7	控制後 PM10 排放量	0	PM <sub>10</sub> 控制係數=控制後PM <sub>10</sub> 排放 量/控制前 PM <sub>10</sub> 排放量		
8	PM <sub>10</sub> 控制係數	0	里/纪时间 PM10 3 形 从 里		
9	控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量	3953.389	DM +公共1万申 +公共1公 DM +扩扩		
10	控制後 PM2.5 排放量	0	PM <sub>2.5</sub> 控制係數=控制後 PM <sub>2.5</sub> 排放		
11	PM <sub>2.5</sub> 控制係數	0	量/控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量		
12	控制前 SO <sub>X</sub> 排放量	26.919	GO 拉州区邮 拉州然 GO 排产		
13	控制後 SO <sub>X</sub> 排放量	0	SOx控制係數=控制後 SOx排放量		
14	SO <sub>X</sub> 控制係數	0	· 控制前 SOx 排放量		
15	控制前 NO <sub>X</sub> 排放量	41314.749	NO 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		
16	控制後 NOx排放量	0	NOx控制係數=控制後 NOx排放量		
17	NO <sub>X</sub> 控制係數	0	· /控制前 NO <sub>X</sub> 排放量		
18	控制前 NMHC 排放 量	27894.163			
19	控制後 NMHC 排放 量	0	NMHC 控制係數=控制後 NMHC 排放量/控制前 NMHC 排放量		
20	NMHC 控制係數	0			
21	控制前 CO 排放量	99083.541	CO 控制係數=控制前 CO 排放量/		
22	控制後 CO 排放量	0	控制後 CO 排放量		
23	CO 控制係數	0	江門仅 CO 計以里		

以下說明如何使用管制策略控制程序 ContEmission.py 產生線源管制策略實施後之新排放量檔案(LCsmk 格式)。

(1) 將目錄移至 ContEmission 資料夾下,準備開始執行線源管制策略控制程序所需之其他設定。 可以使用如下的指令, 將目錄移至 ContEmission 資料夾下:

control

(2) 輸入 ls 指令,應可以看到 7 個資料檔案訊息(如圖 2.3-2 所示)

area ContEmission.py ContEmission.opt ControlSourceFile line point report

(3) 開啟管制策略控制程序設定檔(ContEmission.opt), 設定 modetype = L(線源), 並輸入路徑參數(表 2.2-1 與表 2.2-2)。

#### vim ContEmission.opt

modetype = L

(以下必須依據使用者資料位置提供路徑)

LCsmkDataFile\_LINE = ../BaseEmission/LCsmkLINEData(TEDs11).txt CSFactorPath\_LINE = ControlSourceFile/LINE\_ControlSourceFile.csv CSoutFilePath\_LINE = line/

(4) 執行管制策略控制程序(ContEmission.py),如下圖之執行過程。

python3 ContEmission.py

(5) 承上,執行過程中有問題可以到 report 資料夾底下,觀看報告訊息檔案 內容以確認處理程序哪個階段出問題,該檔案會記錄程序每個階段 處理的過程,並且進行判斷使用者所輸入之管制策略排放量是否正確,其針對控制前(Input\_BF)與控制後(Input\_AF)的 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、SO<sub>X</sub>、NO<sub>X</sub>、NMHC 與 CO 排放量以及配合控制係數逐一進行檢核。檢核判斷原則(Jud)為當誤差小於±5 %時視為通過,並顯示 Y 反之則顯示為N,如下圖所示。若顯示為 N 表示檢核不通過,該程序將停止往下繼續運作,並且會輸出檢核不通過之管制策略,提供給使用者進行確認。

```
cd report
ls
vim LINE_ControlEmsSourceMessage.txt
```

```
第1條策略 去除南部空品區所有線源排放 列管對象: "南部空品區全部道路全部車種" 排放量管制
             Input_BF Check_BF
                                                            Input_AF
Pollutant
                                          DevBF(%) Jud
                                                                          Check AF
                                                                                        DevAF(%)
                                                                                                  Jud
                       4953.261635
    PM10
           4953.261635
                                              0.00
                                                            0.000000
                                                                          0.000000
                                                                                            0.00
            26.919213 26.04463
    PM25
           3953.388463
                                              0.00
                                                            0.000000
                                                                           0.000000
                                                                                            0.00
                                                                           0.000000
    SOX
                                              0.00
                                                            0.000000
                                                                                            0.00
         41314.748920 41314.748915
27894.162580 27894.162580
    NOX
                                              0 00
                                                            A ARRAGA
                                                                          A AAAAAA
                                                                                            9 99
    NMHC
                                              0.00
                                                            0.000000
                                                                           0.000000
                                                                                            0.00
      CO 99083.541270 99083.541271
                                              -0.00
                                                             0.000000
                                                                           0.000000
                                                                                            0.00
```

(6) 將路徑導到 line 資料夾內確認文件是否正確產生。

cd line
ls
LINE\_ControlEmissionSource.txt

(7) 以若以上結果能顯示,表示線管制策略控制程序已正確執行完成。

#### 3.2.3 製作面源管制策略實施後新排放量檔案之流程範例

**圖 3.2.3-1** 為面源管制策略排放量修正對應表之範例檔內容,本範例測試之管制策略為「去除南部空品區所有面源排放」,必須填入對應此策略之控制前後之 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、SO<sub>X</sub>、NO<sub>X</sub>、NMHC 與 CO 排放量以及控制參數(表 3.2.3-1)。

Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
序號	管制策略中文名稱	污染源主碼	污染源副碼	區域代碼	控制前PM10排放量	控制後PM10排放量	PM10控制係數	控制前PM2.5排放量	控制後PM2.5排放量
1	去除南部空品區所有面源排放	0	0	0004	23858.99497	C	0	6442.311265	0

圖 3.2.3-1 面源管制策略排放量修正對應表(.csv 檔)範例

表 3.2.3-1 面源管制策略排放量修正對應表測試範例之內容說明

欄位序號	欄位名稱	填入參數	參數說明	
1	序號	1	流水序號	
2	管制策略中文名稱	去除南部空品 區所有面源排 放	管制策略中文名稱	
3	面源污染源主碼	0	所有面源污染源類別(主碼)	
4	面源污染源副碼	0	所有面源污染源類別(副碼)	
5	鄉鎮區域代碼	0004	南部空品區代號	
6	控制前 PM <sub>10</sub> 排放量	23858.995		
7	控制後 PM <sub>10</sub> 排放量	0	PM <sub>10</sub> 控制係數=控制後PM <sub>10</sub> 排放	
8	PM <sub>10</sub> 控制係數	0	里/江川刊 『W107#以里	

欄位序號	欄位名稱	填入參數	參數說明
9	控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量	6442.311	
10	控制後 PM <sub>2.5</sub> 排放量	0	PM <sub>2.5</sub> 控制係數=控制後 PM <sub>2.5</sub> 排 放量/控制前 PM <sub>2.5</sub> 排放量
11	PM <sub>2.5</sub> 控制係數	0	从里/江門則 FIVI2.5 개以里
12	控制前 SO <sub>X</sub> 排放量	7627.278	
13	控制後 SO <sub>X</sub> 排放量	0	SOx控制係數=控制後 SOx排放量 /控制前 SOx排放量
14	SO <sub>X</sub> 控制係數	0	/江町則 SOX 3 計
15	控制前 NOx 排放量	13143.225	
16	控制後 NOx 排放量	0	NO <sub>X</sub> 控制係數=控制後 NO <sub>X</sub> 排放 量/控制前 NO <sub>X</sub> 排放量
17	NO <sub>X</sub> 控制係數	0	里/J工则别 NOXJ#/X基
18	控制前 NMHC 排放量	68993.442	NMHC 控制係數=控制後 NMHC
19	控制後 NMHC 排放量	0	排放量/控制前 NMHC 排放量
20	NMHC 控制係數	0	加州(東方本門) NIVIIIC 計以里
21	控制前 CO 排放量	7510.521	CO 控制係數=控制前 CO 排放量/
22	控制後 CO 排放量	0	控制後 CO 排放量
23	CO 控制係數	0	江岬及 CO 肝放星

以下說明如何使用管制策略控制程序 ContEmission.py 產生面源管制策略 實施後之新排放量檔案(LCsmk 格式)。

(1) 將目錄移至 ContEmission 資料夾下,準備開始執行面源管制策略控制程序所需之其他設定。 可以使用如下的指令, 將目錄移至 ContEmission 資料夾下:

control

(2) 輸入 ls 指令,應可以看到 7 個資料檔案訊息(如圖 2.3-2 所示)

area ContEmission.py ContEmission.opt ControlSourceFile line point report

(3) 開啟管制策略控制程序設定檔(ContEmission.opt), 設定 modetype = A(面源), 並輸入路徑參數(表 2.2-1 與表 2.2-2)。

# vim ContEmission.opt modetype = A (以下必須依據使用者資料位置提供路徑) LCsmkDataFile\_AREA = ../BaseEmission/LCsmkAREAData(TEDs11).txt CSFactorPath\_AREA = ControlSourceFile/AREA\_ControlSourceFile.csv

(4) 執行管制策略控制程序(ContEmission.py),如下圖之執行過程。

CSoutFilePath AREA = area/

```
ContEmission (Version 21365)
Lin, Ching-Ho and Ciou, Jin-Wel
Air Pollution Laboratory, Faoyin University
The program uses Dec. 2021
The program uses Canada Canada
```

(5) 承上,執行過程中有問題可以到 report 資料夾底下,觀看報告訊息檔案內容以確認處理程序哪個階段出問題,該檔案會記錄程序每個階段 處理的過程,並且進行判斷使用者所輸入之管制策略排放量是否正 確,其針對控制前(Input\_BF)與控制後(Input\_AF)的 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、SO<sub>X</sub>、NO<sub>X</sub>、NMHC 與 CO 排放量以及配合控制係數逐一進行檢核。檢核判斷原則(Jud)為當誤差小於±5 %時視為通過,並顯示 Y 反之則顯示為 N,如下圖所示。若顯示為 N 表示檢核不通過,該程序將停止往下繼續運作,並且會輸出檢核不通過之管制策略,提供給使用者

進行確認。

```
cd report
vim AREA ControlEmsSourceMessage.txt
 第1條策略 去除南部空品區所有面源排放 列管對象: "南部空品區全部污染類別"
                                                            排放量管制
 Pollutant
               Input BF
                            Check BF
                                         DevBF(%) Jud
                                                            Input AF
                                                                         Check AF
                                                                                      DevAF(%)
     PM10
           23858.994970
                        23858.994966
                                             0.00
                                                           0.000000
                                                                         0.000000
                                                                                          0.00
     PM25
            6442.311265
                         6442.311265
                                             0.00
                                                           0.000000
                                                                         0.000000
                                                                                          0.00
                                                           0.000000
      SOX
            7627.277529
                         7627.277529
                                             0.00
                                                                         0.000000
                                                                                          0.00
     NOX
           13143.224600
                        13143.224604
                                             -0.00
                                                           0.000000
                                                                         0.000000
                                                                                          0.00
     NMHC
           68993.442210
                        68993.442207
                                             0.00
                                                           0.000000
                                                                         0.000000
                                                                                          0.00
       co
            7510.520918
                         7510.520918
                                             0.00
                                                            0.000000
                                                                         0.000000
```

(6) 將路徑導到area 資料夾內確認文件是否正確產生。

```
cd area
ls
AREA_ControlEmissionSource.txt
```

(7) 若以上結果能顯示,表示面源管制策略控制程序已正確執行完成。

# 3.3 執行 SMOKE 格式轉接程序之流程範例

使用者依據前述 3.2 小節步驟可完成之點源、線源及面源管制策略實施 後之排放量資料檔(LCsmk 格式)。本節說明如何利用 SMOKE 格式轉接程序 ToSmkORL.py,將 LCsmk 格式排放量檔,進一步轉換為符合 SMOKE 模組所需之 ORL 格式排放資料檔。以下逐一舉例說明如何將各類污染源 LCsmk 格式檔轉換為 ORL 格式檔。

# 3.3.1 製作點源ORL 資料格式檔之流程範例

點源 LCsmk 格式排放量檔中包含了煙囪與逸散二種不同形式之排放源, 必須分別進行 ORL 資料格式轉換,即需執行二次之格式轉接程序,說明如 下。

(1) 將目錄移至 02ToSmkORL 資料夾下,準備開始進行點源資料格式轉接。可以使用如下的指令,將目錄移至 02ToSmkORL 資料夾下:

smkorl

(2) 輸入 ls 指令,應可以看到 7 個資料檔案訊息。

area	fugitive	line	report	stack	ToSmkORL.py
ToSmk	ORL.opt				

(3) 開啟格式轉接程序設定檔(ToSmkORL.opt),將 modetype 設定為 PS(煙 囪源),並設定輸入資料之路徑,如下。

vim ToSmkORL.opt

modetype = PS

(以下必須依據使用者資料位置提供路徑)

LCsmkFilePath\_POINT=../01MakeEmission/ContEmission/point/

POINT\_ControlEmissionSource.txt OutORLsmkFile PS=stack/

(4) 執行格式轉接程序(ToSmkORL.py),如下圖之執行過程。

python3 ToSmkORL.py

(5) 承上,煙囪源執行過程中若有問題可以到 report 資料夾底下,觀看報告訊息檔案內容,以確認處理程序哪個階段出問題,該檔案會記錄程序每個階段處理的過程,並且進行污染物排放量加總計算。

(6)

```
cd report
vim STACK.DataMessage(ContEms).txt
```

(7) 將路徑導到stack 資料夾內,確認文件是否產生

```
cd stack
ls
STACK.inv_ContEms_twd4orl.txt
```

(8)接續進行「逸散源」格式資料轉換, 開啟格式轉接程序設定檔 (ToSmkORL.opt),將 modetype 設定為 PF(逸散源),並設定輸入資料 之路徑,如下。

```
vim ToSmkORL.opt
modetype = PF
(以下必須依據使用者資料位置提供路徑)
```

LCsmkFilePath\_POINT=../01MakeEmission/ContEmission/point/POINT\_ControlEmissionSource.txt
OutORLsmkFile PF=fugitive/

(9) 執行格式轉接程序(ToSmkORL.py),如下圖之執行過程。

(10) 承上,逸散源執行過程中若有問題可以到 report 資料夾底下,觀看報告訊息檔案內容,以確認處理程序哪個階段出問題,該檔案會記錄程序每個階段處理的過程,並且進行污染物排放量加總計算。

```
cd report vim FUGITIVE.DataMessage(ContEms).txt
```

(11) 將路徑導到 fugitive 資料夾內,確認文件是否產生

```
cd fugitive
ls
FUGITIVE.inv_ContEms_twd4orl.txt
```

(12) 以上完成步驟則點源(煙囪與逸散)格式轉接程序順利執行完成。

#### 3.3.2 製作線源ORL 資料格式檔之流程範例

線源 LCsmk 格式排放量檔產生後,須再利用 SMOKE 格式轉接程序 ToSmkORL.py,進一步將排放量轉換為符合 SMOKE 模組所需之 ORL 格式排放資料檔,說明如下。

(1) 將目錄移至 02ToSmkORL 資料夾下,準備開始進行線源資料格式轉接。可以使用如下的指令,將目錄移至 02ToSmkORL 資料夾下:

smkorl

(2) 輸入 ls 指令,應可以看到 7 個資料檔案訊息。

area	fugitive	line	report	stack	ToSmkORL.py
ToSml	kORL.opt				

(3) 開啟格式轉接程序設定檔(ToSmkORL.opt),將 modetype 設定為 L(線源),並設定輸入資料之路徑,如下。

#### vim ToSmkORL.opt

modetype = L

(以下必須依據使用者資料位置提供路徑)

LCsmkFilePath LINE= ../01MakeEmission/ContEmission/line/

LINE ControlEmissionSource.txt

OutORLsmkFile LINE=line/

(4) 執行格式轉接程序(ToSmkORL.py),如下圖之執行過程。

python3 ToSmkORL.py

```
| ToSmkORL (Version 21365) | Lin, Ching-Ho and Ciou, Jin-Wei | Air Pollution Laboratory, Fooyin University | Dec., 2021 | Dec., 2021 | This program is developed to transfer the LCsmk to fit | the format of SMOKE 4.7 under the project of Developing Taiwan AQM Data Platform which is financially supported by Taiwan EPA. | Mode type: L --> LCsmk format data to SMOKE ORL format program message | Tosman Stage | T
```

(5) 承上,線源執行過程中若有問題可以到 report 資料夾底下,觀看報告 訊息檔案內容,以確認處理程序哪個階段出問題,該檔案會記錄程序每 個 階段處理的過程,並且進行污染物排放量加總計算。

```
cd report
vim LINE.DataMessage(ContEms).txt
```

(6) 將路徑導到 line 資料夾內,確認文件是否產生

```
cd line
ls
LINE.inv_ContEms_twd4orl.txt
```

(7) 以上完成步驟則線源格式轉接程序順利執行完成。

# 3.3.3 製作面源ORL 資料格式檔之流程範例

面源 LCsmk 格式排放量檔產生後,須再利用 SMOKE 格式轉接程序 ToSmkORL.py,進一步將排放量轉換為符合 SMOKE 模組所需之 ORL 格式排放資料檔,說明如下。

(1) 將目錄移至 02ToSmkORL 資料夾下,準備開始進行面源資料格 式轉接。可以使用如下的指令,將目錄移至 02ToSmkORL 資料 夾下:

smkorl

(2) 輸入 ls 指令,應可以看到 7 個資料檔案訊息

area	fugitive	line	report	stack	ToSmkORL.py
ToSml	kORL.opt				

(3) 開啟格式轉接程序設定檔(ToSmkORL.opt),將 modetype 設定為 A(面源),並設定輸入資料之路徑,如下。

vim ToSmkORL.opt

modetype = A

(以下必須依據使用者資料位置提供路徑)

LCsmkFilePath AREA= ../01MakeEmission/ContEmission/area/

AREA ControlEmissionSource.txt

OutORLsmkFile AREA=area/

(4) 執行格式轉接程序(ToSmkORL.py),如下圖之執行過程。

python3 ToSmkORL.py

```
| ToSmkORL (Version 21365) | Lin, Ching-Ho and Ciou, Jin-Wei | Air Pollution Laboratory, Fooyin University | Dec., 2021 | This program is developed to transfer the LCsmk to fit | The format of SMOKE 4.7 under the project of Developing Taiwan | AdM Data Platform which is financially supported by Taiwan EPA. | Mode type: A --> LCsmk format data to SMOKE ORL format program message | The state of the state o
```

(5) 承上,面源執行過程中若有問題可以到 report 資料夾底下,觀看報告 訊息檔案內容,以確認處理程序哪個階段出問題,該檔案會記錄程序每 個階段處理的過程,並且進行污染物排放量加總計算。

```
cd report
vim AREA.DataMessage(ContEms).txt
```

(6) 將路徑導到 area 資料夾內,確認文件是否產生

```
cd area
ls
AREA.inv ContEms twd4orl.txt
```

(7) 以上完成步驟則面源格式轉接程序順利執行完成。

(8)

# 3.4 執行 SMOKE 模組之流程範例

使用者依據 3.3 小節步驟可完成製作符合 SMOKE 模組格式輸入之排放量檔(ORL 格式)。本節說明如何利用 SMOKE 模組,將 ORL 格式排放量檔, 最終轉換為符合 CMAQ 空品模式所需之三維逐時網格排放資料檔。以下先

介紹執行 SMOKE 模組所需之環境變數設定,其次逐一舉例說明如何製作各類污染源之逐時網格排放資料檔案。

#### 3.4.1 設定 SMOKE 模組之環境變數

要執行 SMOKE 模組之前,首先必須轉移到 assigns 資料夾下,以進行相關模擬參數之設定。可以使用如下的指令,將目錄移至 assigns 資料夾下,接續可以輸入 ls 指令,應該可以看到 8 個資料檔案訊息:

```
assign
ls
ASSIGNS_LCsmk_tw3-d4 check_settings.scr set_case.scr
set_dirs.scr setmerge_files.scr smk_mkdir smk_rmfiles.scr unset.scr
```

(1) 開啟環境變數腳本檔(ASSIGNS\_LCsmk\_tw3-d4),設定排放量製作類型 為 Control,並輸入排放量處理時間後儲存,如下圖。

```
vim ASSIGNS_LCsmk_tw3-d4
(選擇管制策略排放量製作控制選項指令 Control)
setenv MAKEEMS Control # Database type
```

以下為執行三天排放量製作相關參數設定,使用者可以依據自行需求重新設定。

```
Per-period environment variables
testing 3 day
setenv G_STDATE
                   2019001
                     000000  # start time (HHMMSS)
10000  # time step (HHMMSS)
setenv G STTIME
                   000000
setenv G_TSTEP
                     730000
setenv G_RUNLEN
                   20190101
                                    # Start date of emis time-based files/dirs
# Start date of met time-based files
setenv ESDATE
setenv MSDATE
                   20190101
                                    # Duration in days of each emissions file
setenv NDAYS
setenv MDAYS
                                    # Base year for year-specific files
# 01-12 month
setenv YEAR
                        2019
setenv MONTH
                          01
```

(2) 重新啟用環境變數腳本(ASSIGNS LCsmk tw3-d4)。

```
source ASSIGNS_LCsmk_tw3-d4
(若啟動成功會顯示下面訊息)
```

NOTE: AUTO\_DELETE script setting is not set.

Default is N to not delete I/O API intermediate and output files

#### 3.4.2 製作煙囪源三維逐時網格排放量之流程範例

使用者依照前述 3.2 與 3.3 小節之流程,可完成煙囪源 ORL 格式檔之製作,並依照 3.4.1 節可完成環境變數設定,以下說明如何接續執行 SMOKE 模組,最終產生 CMAO 空品模式所需之煙囪源逐時網格排放資料檔。

(1) 將目錄移至/data/inventory/ContEmsData/point/stack 資料夾內,輸入 ls 指令,並應看到 1 個排放量清單檔案(ptinv.stack.lst)。可以使用如下的指令進行:

```
inv
cd point/stack
ls
ptinv.stack.lst
```

(2) 開啟排放量清單檔案(ptinv.stack.lst), 並輸入煙囪源排放量資料路徑 後儲存。

```
vim ptinv.stack.lst

#LIST
/D/SMOKE-TW/01MakeSmkORL/02ToSmkORL/stack/
STACK.inv ContEms twd4orl.txt
```

(3) 在終端機上輸入 run 以轉移到腳本資料夾,並輸入 ls,應有 10 個資料檔案訊息顯示,如下。

```
run ls cntl_run.csh lcsmk_mrgall_twd4.csh lcsmk_PF_twd4.csh make_invdir.csh qa_run.csh lcsmk_area_twd4.csh lcsmk_line_twd4.csh lcsmk_PS_twd4.csh movelog.csh smk_run.csh
```

(4) 執行煙囪源腳本程序(lcsmk PS twd4.csh)

```
csh lcsmk_PS_twd4.csh

c543-ubuntu:/D/SMOKE-TW/02RunSMOKE/subsys/smoke/scripts/run% csh lcsmk_PS_twd4.csh
Running part 1...

SCRIPT NOTE: Automatically deleting log file.
/D/SMOKE-TW/02RunSMOKE/data/run_ContEms/static/logs/smkinven.stack.ContEms.log

This program uses the EPA-AREAL/MCNC-EnvPgms/BAMS Models-3
I/O Applications Programming Interface, [I/O API] which is
built on top of the netCDF I/O library (Copyright 1993, 1996
University Corporation for Atmospheric Research/Unidata
Program) and the PVM parallel-programming library (from
Oak Ridge National Laboratory).
Copyright (C) 1992-2002 MCNC,
(C) 1992-2013 Carlie J. Coats, Jr.,
(C) 2003-2012 Baron Advanced Meteorological Systems, LLC, and
(C) 2014-2019 UNC Institute for the Environment.
Released under the GNU LGPL License, version 2.1. See URL

https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

for conditions of use.

ioapi-3.2: $Id: init3.F90 120 2019-06-21 14:18:20Z coats $
netCDF version 4.4.1.1 of Apr 13 2017 12:41:52 $

SMOKE ---------
Copyright (c) 2004 Environmental Modeling for Policy Development
All rights reserved

Program SMKINVEN, Version SMOKEv4.7_Oct2019
Online documentation
http://www.cep.unc.edu/empd/products/smoke
```

(5) 確認 output 資料夾中是否有產生煙囪源排放資料檔(.ncf),可以使用如下的指令進行確認:

```
output ls cd 2019-01 ls pgts3d_l.stack.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
```

(6) 以上步驟可完成煙囪源三維逐時網格排放量之製作。若沒有產生排 放 量資料到可以使用 log 指令快速導入 logs 資料夾內,查看哪個程序 有錯誤。

#### 3.4.3 製作逸散源三維逐時網格排放量之流程範例

使用者依照前述 3.2 與 3.3 小節之流程,可完成逸散源 ORL 格式檔之製作,並依照 3.4.1 節可完成環境變數設定,以下說明如何接續執行 SMOKE 模組,最終產生 CMAQ 空品模式所需之逸散源逐時網格排放資料檔。

(1) 首先要將目錄移至/data/inventory/ContEmsData/point/fugitive 資料夾內,可以輸入ls 指令,並應看到1 個排放量清單檔案(arinv.fugitive.lst)。可以使用如下的指令進行:

inv
cd point/fugitive
ls
arinv.fugitive.lst

(2) 開啟排放量清單檔案(arinv.fugitive.lst), 並輸入逸散源排放量資料路 徑 後儲存。

vim arinv.fugitive.lst

**#LIST** 

/D/SMOKE-TW/01MakeSmkORL/02ToSmkORL/fugitive/FUGITIVE.inv\_ContEms\_twd4orl.txt

(3) 在終端機上輸入 run 以轉移到腳本資料夾,並輸入 ls,應有 10 個資料檔案訊息,如下。

run

ls

cntl\_run.csh lcsmk\_mrgall\_twd4.csh lcsmk\_PF\_twd4.csh make\_invdir.csh qa\_run.csh lcsmk\_area\_twd4.csh lcsmk\_line\_twd4.csh lcsmk\_PS\_twd4.csh movelog.csh smk\_run.csh

(4) 執行逸散源腳本程序(lcsmk PF twd4.csh)

(5) 確認 output 資料夾中是否有產生逸散源排放資料檔(.ncf),可以使用如下的指令進行確認:

```
output
ls
cd 2019-01
ls
agts_l.fugitive.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
```

(6) 以上步驟可完成逸散源三維逐時網格排放量之製作。若沒有產生排 放 量資料到可以使用 log 指令快速導入 logs 資料夾內,查看哪個程序 有錯誤。

#### 3.4.4 製作線源三維逐時網格排放量之流程範例

使用者依照前述 3.2 與 3.3 小節之流程,可完成線源 ORL 格式檔之製作,並依照 3.4.1 節可完成環境變數設定,以下說明如何將接續執行 SMOKE 模組,最終產生 CMAQ 空品模式所需之線源逐時網格排放資料檔。

(1) 首先要將目錄移至/data/inventory/ContEmsData/line 資料夾內,可以輸入 ls 指令,並應看到 1 個排放量清單檔案(arinv.line.lst)。可以使用如下的指令進行:

```
inv
cd line
ls
arinv.line.lst
```

(2) 開啟排放量清單檔案(arinv.line.lst),並輸入線源排放量資料路徑後儲存。

vim arinv.line.lst

**#LIST** 

/D/SMOKE-TW/01MakeSmkORL/02ToSmkORL/line/LINE.inv ContEms twd4orl.txt

(3) 在終端機上輸入 run 以轉移到腳本資料夾,並輸入 ls,應有 10 個資料檔案訊息,如下。

```
run ls cntl_run.csh lcsmk_mrgall_twd4.csh lcsmk_PF_twd4.csh make_invdir.csh qa_run.csh lcsmk_area_twd4.csh lcsmk_line_twd4.csh lcsmk_PS_twd4.csh movelog.csh smk_run.csh
```

(4) 執行線源腳本程序(lcsmk line twd4.csh)

csh lcsmk\_line\_twd4.csh

(5) 確認 output 資料夾中是否有產生線源排放資料檔(.ncf),可以使用如下的指令進行確認:

```
output
ls
cd 2019-01
ls
agts_1.line.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
```

(6) 以上步驟可完成線源三維逐時網格排放量之製作。若沒有產生排放 量 資料到可以使用 log 指令快速導入 logs 資料夾內,查看哪個程序有 錯誤。

#### 3.4.5 製作面源三維逐時網格排放量之流程範例

使用者依照前述 3.2 與 3.3 小節之流程,可完成面源 ORL 格式檔之製作,並依照 3.4.1 節可完成環境變數設定,以下說明如何接續執行 SMOKE 模組,最終產生 CMAQ 空品模式所需之面源逐時網格排放資料檔。

(1) 首先要將目錄移至/data/inventory/ContEmsData/area 資料夾內,可以輸入 ls 指令,並應看到 1 個排放量清單檔案(arinv.area.lst)。可以使用如下的指令進行:

inv
cd area
ls
arinv.area.lst

(2) 開啟排放量清單檔案(arinv.area.lst),並輸入面源排放量資料路徑後儲存。

vim arinv.area.lst

**#LIST** 

/D/SMOKE-TW/01MakeSmkORL/02ToSmkORL/area/ AREA.inv ContEms twd4orl.txt

(3) 在終端機上輸入 run 以轉移到腳本資料夾,並輸入 ls,應有 10 個資料檔案訊息,如下。

run ls cntl\_run.csh lcsmk\_mrgall\_twd4.csh lcsmk\_PF\_twd4.csh make\_invdir.csh qa\_run.csh lcsmk\_area\_twd4.csh lcsmk\_line\_twd4.csh lcsmk\_PS\_twd4.csh movelog.csh smk\_run.csh

(4) 執行面源腳本程序(lcsmk\_area\_twd4.csh)

csh lcsmk area twd4.csh

(5) 確認 output 資料夾中是否有產生面源排放資料檔(.ncf),可以使用如下的指令進行確認:

```
output ls cd 2019-01 ls agts_l.area.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
```

(6) 以上步驟可完成面源三維逐時網格排放量之製作。若沒有產生排放 量 資料到可以使用 log 指令快速導入 logs 資料夾內,查看哪個程序有 錯誤。

#### 3.5 合併各類三維逐時網格排放量檔案之流程

基本上 3.4 節所製作的三維逐時網格排放量檔(煙囪源、逸散源、面源與線源)就能直接提供給 CMAQ 使用,不過要導入多個排放量檔比較麻煩。本節說明如何利用合併排放量腳本程序將多個三維逐時網格排放量檔合併為 單獨一個排放量檔案,以減少 CMAQ 排放量檔案輸入量。

(1) 依照前述 3.4 節之流程步驟,使用者可完成煙囪源、逸散源、面源及 線源等多個三維逐時網格排放量檔案。使用者首先須確認 output 資 料夾底下是否出現前述之排放量檔。可以使用如下的指令進行確認:

```
output
ls
cd 2019-01
ls
agts_l.area.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
agts_l.fugitive.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
agts_l.line.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
pgts3d_l.stack.20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
```

(2) 在終端機上輸入 run 以轉移到腳本資料夾,並輸入 ls,應有 10 個資料檔案訊息,如下。

```
run
ls
cntl_run.csh lcsmk_mrgall_twd4.csh lcsmk_PF_twd4.csh
make_invdir.csh qa_run.csh lcsmk_area_twd4.csh
lcsmk_line_twd4.csh lcsmk_PS_twd4.csh movelog.csh smk_run.csh
```

(3) 開啟合併排放量腳本程序(lcsmk\_mrgall\_twd4.csh),並輸入想合併的 排放量檔案名稱,如下。

```
vim lcsmk_mrgall_twd4.csh

(輸入想合併之排放源指令)
setenv MRGFILES "AGTS_L LGTS_L PFGTS_L PSGTS_L"
(註解: AGTS_L(面源)、LGTS_L(線源)、PFGTS_L(逸散源)、PSGTS_L(煙囪源)、BGTS_L(生物源),可以依據使用者需求進行合併)
```

(4) 執行合併排放量腳本程序(lcsmk\_mrgall\_twd4.csh)。

(5) 確認 merge 資料夾中是否有產生合併後的排放資料檔(.ncf),可以使 用如下的指令進行確認:

```
merge
ls
cd 2019-01
ls
cmaq_cb06r3_ae7.01-20190101.3.TW3-d4.ContEms.ncf
```

(6) 以上步驟可以合併多個三維逐時網格排放量檔案成為單獨之一個檔 案。 若沒有排放量資料可以使用 log 指令快速導入 logs 資料夾內,查看哪個 程序有錯誤。