Resolução de Problema com Instruções AVX na VM Box

Introdução

Este tutorial descreve como solucionar problemas relacionados às instruções AVX ao tentar instalar a gNodeB em uma máquina virtual (VM) no VirtualBox. O erro ocorre devido à ausência de suporte às instruções AVX no processador da VM.

Erro Identificado

Ao compilar a gNodeB, o seguinte erro pode ser exibido:

```
In file included from /usr/include/simde/x86/avx2.h:33,
../../.openair1/PHY/CODING/nrLDPC_decoder/nrLDPC_cnProc.h:940:26:
    warning: AVX vector return without AVX enabled changes the ABI [-
    Wpsabi]

940 | pcRes ^= simde_mm256_movemask_epi8(
    simde_mm256_adds_epi8(ymm0,ymm1));

|
In file included from ../../../openair1/PHY/sse_intrin.h:59,
WARNING: 6 warnings. See /home/dco1020/openairinterface5g/cmake_targets
    /log/all.txt

ERROR: 4 errors. See /home/dco1020/openairinterface5g/cmake_targets/log
    /all.txt

Compilation of nr-softmodem nr-cuup nr-uesoftmodem params_libconfig
    coding rfsimulator dfts failed

Build has failed
```

Listing 1: Exemplo de erro ao compilar a gNodeB

Solução

Siga os passos abaixo para resolver o problema:

0.1 Verificar Suporte AVX na VM

Execute o seguinte comando na VM para verificar se o suporte AVX está habilitado:

```
grep avx /proc/cpuinfo
```

Listing 2: Verificando suporte AVX na VM

Se nenhum resultado for retornado, a VM não possui suporte AVX habilitado. Continue com os próximos passos para corrigir isso.

0.2 Verificar Suporte à Virtualização na BIOS

- 1. Reinicie o computador e entre no setup da BIOS (geralmente pressionando Delete, F2 ou outra tecla específica durante a inicialização).
- 2. Certifique-se de que a opção de virtualização (VT-x ou AMD-V) está habilitada.
- 3. Salve as alterações e reinicie o computador.

0.3 Desabilitar o Microsoft Hyper-V

Se estiver usando Windows:

- 1. Pressione Win + R, digite optionalfeatures.exe e pressione Enter.
- 2. Desmarque a opção Hyper-V e clique em OK.
- 3. Reinicie o computador para aplicar as mudanças.

0.4 Desativar a Integridade de Memória (Windows 11 e algumas versões do Windows 10)

- 1. Acesse Configurações e vá para Segurança do Windows.
- 2. Selecione Segurança do dispositivo \rightarrow Isolamento do núcleo.
- 3. Desative a opção Integridade de memória.
- 4. Reinicie o computador.

0.5 Habilitar a Opção PAE/NX na Máquina Virtual

- 1. Abra o VMBox.
- 2. Acesse as configurações da máquina virtual.
- 3. Na aba Sistema ou Processador, habilite a opção PAE/NX.
- 4. Salve as configurações e tente novamente.

Conclusão

Seguindo os passos descritos acima, o problema relacionado às instruções AVX na VM deve ser resolvido. Se persistir, verifique os logs detalhados no caminho abaixo:

/home/dco1020/openairinterface5g/cmake_targets/log/all.txt

Veja se a estrutura do erro é parecida com a apresentada anteriormente.