
IPTV

Guida rapida

Guarda canali TV gratuiti e fai zapping come su un televisore



Windows • macOS • Linux • Android • Android TV & Fire TV • Chromecast • Samsung TV

Versione 0.13 • https://github.com/vickdini/iptv

Indice

1 Cos'è IPTV **2**

2 Windows **2**

2.1 Installazione . . . 2
2.2 Tasti . . . 2
2.3 L'elenco dei canali . . . 3
2.4 Paesi e lingue . . . 3
2.5 Lingua dell'audio e sottotitoli . . . 3
2.6 Lingua e aggiornamenti . . . 3

3 macOS **3**

3.1 Installazione . . . 3
3.2 Primo avvio . . . 4
3.3 Uso . . . 4

4 Linux **4**

4.1 Installazione . . . 4
4.2 Uso . . . 4

5 Telefoni e tablet Android **4**

5.1 Installazione . . . 4
5.2 Gesti . . . 5
5.3 Due canali insieme . . . 5
5.4 Picture-in-picture . . . 5
5.5 L'elenco dei canali . . . 5
5.6 Lingua e aggiornamenti . . . 5

6 Android TV, Google TV e Fire TV **6**

6.1 Telecomando . . . 6

7 Chromecast **6**

8 Smart TV Samsung **7**

8.1 Installazione . . . 7
8.2 Telecomando . . . 7

9 Telecomando dal telefono **7**

10 Risoluzione dei problemi **8**

1 Cos'è IPTV

IPTV riproduce i canali TV gratuiti e pubblicamente elencati raccolti dal progetto *iptv-org* (più di 10 000) e ti permette di passare dall'uno all'altro come su un televisore: canale su e giù, numeri dei canali, preferiti e gruppi come Notizie, Film o Sport.

- **Sempre aggiornato.** L'elenco dei canali viene aggiornato a ogni avvio e l'app si aggiorna da sola quando esce una nuova versione.
- **Solo canali che funzionano.** I canali non disponibili vengono nascosti automaticamente, così lo zapping non si ferma mai su uno schermo nero.
- **Trovi subito i canali.** Cerca per nome, riconosci ogni canale dal logo, torna ai canali visti di recente o mostra solo i paesi e le lingue che ti interessano.
- **La tua lingua.** IPTV parla italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese, e segue la lingua del dispositivo. Sui canali che le trasmettono, scegli la lingua dell'audio e attiva i sottotitoli.
- **Telecomando dal telefono.** Controlla la TV o il computer dal browser del telefono (sezione 9).

Ogni download contiene tutto il necessario: non c'è nient'altro da installare. Tutti i download sono nella pagina delle versioni:

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

Avvertenza. IPTV non ospita né fornisce alcun video: carica solo una playlist pubblica pubblicata dal progetto iptv-org. Guarda solo ciò che puoi guardare legalmente nel tuo paese.

2 Windows

2.1 Installazione

1. Scarica `IPTV-Setup-<versione>.exe` dalla pagina delle versioni e aprilo.
2. Se Windows mostra *PC protetto da Windows*, fai clic su *Ulteriori informazioni* e poi su *Esegui comunque*.
3. Segui il programma di installazione. Non servono diritti di amministratore; aggiunge un collegamento nel menu Start (e, se vuoi, un'icona sul desktop).

IPTV si apre a finestra intera e inizia subito a trasmettere. Per disinstallarlo, usa *Impostazioni* → *App*.

2.2 Tasti

Questi tasti funzionano su tutti i computer: Windows, macOS e Linux.

Tasto	Funzione
↑ ↓, PagSu PagGiù, rotellina	canale successivo / precedente
0–9, poi attendi o Invio	vai a un numero di canale
Backspace	torna al canale precedente
← →, m	volume giù / su, muto
I, Tab o clic destro	apri / chiudi l'elenco dei canali
/ o Ctrl+F	cerca i canali per nome

c	scegli paesi e lingue
g / G	visti di recente, poi i gruppi (Notizie, Film…)
s / S	aggiungi o togli un preferito / zapping solo tra i preferiti
a / t	lingua audio successiva / sottotitoli successivi (e disattivati)
r	telecomando dal telefono: mostra il codice QR
E / I	esporta / importa i preferiti (cartella Download)
i	informazioni sul canale
f, doppio clic	schermo intero (Esc per uscire)
p	riquadro: un secondo canale, piccolo, nell'angolo in basso a destra
[/]	canale precedente / successivo del riquadro
x, clic sul riquadro	scambia i due canali
Spazio	pausa
h, ? o F1	aiuto sullo schermo
q	esci

2.3 L'elenco dei canali

Premi l per aprire a sinistra un elenco scorrevole dei canali, con i loro loghi; il video continua accanto. Scorri con la rotellina e fai clic su un canale per guardarlo. Inizia a scrivere (o premi /) per cercare: accenti e maiuscole non contano. Esc chiude l'elenco. Premi g per i canali visti di recente, dal più recente.

2.4 Paesi e lingue

Premi c, scrivi per trovare un paese o una lingua e premi Invio per spuntarlo; Tab passa da un elenco all'altro. Da quel momento IPTV mostra solo i canali dei paesi spuntati o nelle lingue spuntate, finché non azzeri la scelta (Canc, o la riga *Azzera tutti i filtri*).

2.5 Lingua dell'audio e sottotitoli

Quando un canale offre più lingue audio o dei sottotitoli, una nota in basso sullo schermo lo segnala. Premi a per la lingua audio successiva e t per i sottotitoli successivi (e infine *disattivati*). IPTV ricorda la lingua e la usa su tutti gli altri canali che la offrono.

2.6 Lingua e aggiornamenti

IPTV usa la lingua del sistema. A ogni avvio controlla se c'è una nuova versione; se c'è, la installa in silenzio e si riavvia da solo dopo qualche secondo.

3 macOS

3.1 Installazione

1. Controlla quale chip ha il tuo Mac: *menu Apple → Informazioni su questo Mac*.
2. Scarica l'immagine disco corrispondente dalla pagina delle versioni:
   - Apple silicon (M1, M2, M3, M4…): `IPTV-<versione>-macOS-arm64.dmg`
   - Intel: `IPTV-<versione>-macOS-x86_64.dmg`
3. Aprila e trascina **IPTV** su **Applicazioni**.

3.2 Primo avvio

IPTV non è autenticato da Apple, quindi la prima volta macOS si rifiuta di aprirlo. Serve una sola volta:

1. Apri IPTV da Applicazioni. Quando macOS dice che non può essere aperto, fai clic su *Fine*.
2. Apri *Impostazioni di Sistema* → *Privacy e sicurezza*, scorri fino a *«IPTV» è stato bloccato…* e fai clic su *Apri comunque*, poi conferma.

3.3 Uso

IPTV usa gli stessi tasti di Windows (sezione 2.2). Nel Dock compare come **IPTV** mentre trasmette un canale.

Suggerimento. Tieni IPTV nella cartella Applicazioni: avviato dall'immagine disco o dalla cartella Download, macOS lo esegue da una copia di sola lettura e non può aggiornarsi.

4 Linux

4.1 Installazione

Scarica `IPTV-<versione>-x86_64.AppImage` dalla pagina delle versioni. È un unico file che contiene tutto. Rendilo eseguibile e avvialo:

```
chmod +x IPTV-*-x86_64.AppImage
./IPTV-*-x86_64.AppImage
```

In alternativa, in un file manager apri *Proprietà* → *Permessi*, spunta *Consenti l'esecuzione come programma* e fai doppio clic sul file.

Funziona sui PC a 64 bit con un Linux del 2022 o più recente (Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 e successivi).

Suggerimento. Strumenti come *Gear Lever* o *AppImageLauncher* aggiungono IPTV al menu delle applicazioni. Se l'AppImage segnala che manca FUSE, avvialo con `--appimage-extract-and-run`.

4.2 Uso

IPTV usa gli stessi tasti di Windows (sezione 2.2). Si aggiorna sostituendo il file AppImage, quindi tienilo in una cartella in cui puoi scrivere (per esempio la tua cartella home).

5 Telefoni e tablet Android

5.1 Installazione

1. Sul telefono, scarica `IPTV-<versione>.apk` dalla pagina delle versioni e aprilo.
2. Android chiede una volta di consentire l'installazione di app dal browser o dal file manager: consentila, poi tocca *Installa*.
3. IPTV non è su Google Play, quindi Play Protect potrebbe avvisare di uno sviluppatore sconosciuto: scegli *Installa comunque*.

Puoi anche installarlo con *Obtainium*, che tiene aggiornate le app direttamente dalla loro pagina delle versioni.

5.2 Gesti

Gesto	Funzione
scorri su / giù	canale successivo / precedente
tocca	apri / chiudi l'elenco dei canali
doppio tocco	torna al canale precedente
tocco prolungato	informazioni sul canale

5.3 Due canali insieme

Tieni il telefono o il tablet in verticale e lo schermo si divide in due, un canale sopra l'altro. Tocca una metà per sentirla: un sottile bordo blu la indica, e l'elenco dei canali e il telecomando dal telefono agiscono su di essa. Scorri su o giù su una metà per cambiarne il canale. Rimetti il dispositivo in orizzontale per un solo canale.

5.4 Picture-in-picture

Esci dall'app mentre guardi (tasto Home, o scorri verso l'alto dal fondo): il canale continua in una piccola finestra sopra le altre app, con i pulsanti per cambiare canale. Tocca la finestra per tornare a IPTV, o trascinala via per chiuderla. Richiede Android 8 o successivo.

Anche a schermo spento o con il telefono bloccato il canale continua: la schermata di blocco lo mostra, con i pulsanti per cambiare canale o interrompere.

5.5 L'elenco dei canali

Tocca lo schermo per aprirlo. Tocca un canale per guardarlo, tienilo premuto per aggiungerlo ai preferiti o toglierlo. I pulsanti in alto:

- Casella di **ricerca**: scrivi parte del nome di un canale.
- Frecce ◄ ►: gruppo precedente / successivo.
- **Orologio**: i canali visti di recente.
- ★: solo preferiti. Tienilo premuto per salvare i preferiti in un file o aggiungerli da un file.
- **Globo**: scegli paesi e lingue.
- **Sottotitoli** (solo sui canali che offrono una scelta): lingua dell'audio e sottotitoli.
- **Telecomando dal telefono**: controlla IPTV da un altro telefono (sezione 9).
- **Trasmetti**: riproduci su un Chromecast (sezione 7).
- **Esci**: chiude IPTV (e interrompe la trasmissione).

5.6 Lingua e aggiornamenti

IPTV usa la lingua del telefono. All'avvio controlla se c'è una nuova versione. La prima volta Android chiede di consentire a IPTV di installare app; in seguito gli aggiornamenti si installano con al massimo una conferma.

6 Android TV, Google TV e Fire TV

La stessa app funziona sui dispositivi TV e si usa con il telecomando. Gli store per TV non la offrono, quindi si installa una volta con l'app gratuita *Downloader*:

- **Fire TV / Fire TV Stick:** installa *Downloader* dall'Amazon Appstore. Poi apri *Impostazioni* → *La mia Fire TV* → *Opzioni sviluppatore* → *Installa app sconosciute* e attiva Downloader.
- **Google TV, Chromecast con Google TV, Android TV:** installa *Downloader* dal Play Store e consentilo in *Impostazioni* → *App* → *Sicurezza e limitazioni* → *Origini sconosciute*.

In Downloader, inserisci

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

poi scarica `IPTV-<versione>.apk` e installalo. IPTV comparirà tra le app della TV.

6.1 Telecomando

Tasto	Funzione
Su / Giù, Canale +/−, Avanti / Indietro veloce	canale successivo / precedente
OK, Play/Pausa, Menu	apri / chiudi l'elenco dei canali
Sinistra / Destra	visti di recente, poi i gruppi
0–9 (se il telecomando li ha)	vai a un numero di canale
Indietro	chiudi l'elenco
Info	informazioni sul canale
Tasti Audio / CC (se presenti)	lingua audio / sottotitoli successivi

Nell'elenco dei canali, premi Su sul primo canale per raggiungere la casella di ricerca. I pulsanti in alto nell'elenco scelgono paesi e lingue, audio e sottotitoli, e aprono il telecomando dal telefono.

Suggerimento. La maggior parte di questi telecomandi non ha tasti numerici: il telecomando dal telefono (sezione 9) è il modo più rapido per scegliere un canale.

7 Chromecast

I Chromecast più vecchi (la chiavetta semplice senza telecomando) non possono installare app. Trasmetti su di essi dall'app Android:

1. Assicurati che il telefono e il Chromecast siano sulla stessa rete Wi-Fi.
2. Apri l'elenco dei canali in IPTV, tocca il pulsante **Trasmetti** e scegli il tuo Chromecast.
3. Fai zapping sul telefono come al solito: la TV segue.

Alcuni canali non si possono trasmettere perché i loro server non lo consentono; IPTV li salta automaticamente.

8 Smart TV Samsung

IPTV funziona sulle TV Samsung dal 2019 in poi. Samsung permette di installare app che non sono nel suo store solo da un computer, con la TV in *modalità sviluppatore*. La configurazione si fa una volta sola, da un PC Windows sulla stessa rete Wi-Fi della TV.

8.1 Installazione

1. Sul PC, installa gli strumenti a riga di comando di *Tizen Studio* da `https://developer.tizen.org`. Nel suo Package Manager, installa *Samsung Certificate Extension* e *TV Extensions Tools* (scheda *Extension SDK*).
2. Sulla TV, apri *App* e digita 1 2 3 4 5 con il telecomando. Attiva la *modalità sviluppatore*, inserisci l'indirizzo IP del PC e riavvia la TV.
3. Scarica `IPTV-Samsung-TV-<versione>.zip` dalla pagina delle versioni ed estrailo.
4. Trova l'indirizzo IP della TV (*Impostazioni* → *Generali* → *Rete* → *Stato della rete*) ed esegui, nella cartella estratta:

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-on-tv.ps1 -TvIp 192.168.1.4
   ```

   La prima volta spiega come creare il certificato Samsung gratuito (accedendo con un account Samsung). Eseguilo di nuovo dopo: installa IPTV, che poi compare tra le App della TV.

Da quel momento IPTV si aggiorna da solo: non serve ripetere la configurazione per le nuove versioni. Usa la lingua della TV.

8.2 Telecomando

Tasto	Funzione
Su / Giù, CH + / CH −	canale successivo / precedente
0–9	vai a un numero di canale
OK	elenco dei canali (nell'elenco: guarda il canale selezionato)
Sinistra / Destra	visti di recente, poi i gruppi
PRE-CH	torna al canale precedente
INFO	informazioni sul canale
🔴 **Rosso**	aggiungi o togli un preferito
🟢 **Verde**	solo preferiti
🟡 **Giallo**	menu lingua audio e sottotitoli
🟡 **Giallo** nell'elenco	scegli paesi e lingue
🔵 **Blu**	cerca i canali per nome
Indietro	chiudi l'elenco, o esci da IPTV

Il telecomando dal telefono (sezione 9) non è ancora disponibile sulle TV Samsung. L'app gratuita *SmartThings* funziona come telecomando dal telefono per i tasti principali.

9 Telecomando dal telefono

Controlla IPTV dal telefono, Android o iPhone, senza installare nulla. Puoi sfogliare e cercare tutti i canali e toccarne uno per guardarlo; il telecomando ha anche i preferiti, i canali visti di recente, canale su / giù,

volume, lingua dell'audio e sottotitoli. Funziona con IPTV sul computer e su Android TV, Google TV e Fire TV, e parla la lingua del tuo telefono.

1. Sul computer premi r. Su Android TV, Google TV o Fire TV, apri l'elenco dei canali e scegli il pulsante **telecomando dal telefono**. Compare un codice QR.
2. Inquadralo con la fotocamera del telefono. Il telefono deve essere sulla stessa rete Wi-Fi. Senza fotocamera, apri nel browser del telefono l'indirizzo mostrato sullo schermo e inserisci il PIN.
3. Il telecomando si apre nel browser del telefono. Aggiungilo alla schermata Home o ai segnalibri: da quel momento si collega da solo ogni volta che IPTV è acceso.

Per spostare i preferiti su un'altra TV o un altro computer, usa **Salva sul telefono** in fondo alla pagina del telecomando, poi **Aggiungi da un file** nel telecomando dell'altro dispositivo. I preferiti vengono aggiunti, mai rimossi. Sul computer puoi anche premere E (salva nella cartella Download) e I (aggiungi da lì); su telefoni e tablet Android, tieni premuto il pulsante ★.

La prima volta, Windows (e macOS, se il firewall è attivo) chiede se IPTV può usare la rete: consentilo sulle reti **private**, altrimenti i telefoni non riescono a collegarsi. Solo i telefoni che conoscono il PIN possono controllare IPTV.

10 Risoluzione dei problemi

Un canale non parte.
Molti canali gratuiti vanno offline o funzionano solo in alcuni paesi. IPTV li nasconde e passa oltre da solo; basta cambiare canale.

L'elenco sembra più corto di prima.
Controlla se sono scelti dei paesi o delle lingue (c sul computer, il pulsante del globo su Android, ● **Giallo** nell'elenco sulle TV Samsung) e azzerali.

Il telecomando dal telefono non si collega.
Verifica che il telefono sia sulla stessa rete Wi-Fi (non sui dati mobili) e che il firewall del computer consenta IPTV sulle reti private.

I sottotitoli sono elencati ma non compare nulla.
Alcuni canali annunciano sottotitoli che in realtà non inviano. IPTV funziona correttamente.

IPTV è nella lingua sbagliata.
Segue la lingua del dispositivo (sul computer, quella del sistema). I nomi dei canali, dei gruppi e dei paesi provengono dalla playlist e sono sempre in inglese.

Altro?
Segnalalo su `https://github.com/vickdini/iptv/issues`.

IPTV è software libero, rilasciato con la GNU General Public License, versione 3 o successiva. Il codice sorgente è su `https://github.com/vickdini/iptv`.