
IPTV

Guía rápida

Mira canales de TV gratuitos y haz zapping como en un televisor



Windows • macOS • Linux • Android • Android TV & Fire TV • Chromecast • Samsung TV

Versión 0.12 • `https://github.com/vickdini/iptv`

Índice

1. Qué es IPTV **2**

2. Windows **2**

2.1. Instalación . . . 2

2.2. Teclas . . . 2

2.3. La lista de canales . . . 3

2.4. Países e idiomas . . . 3

2.5. Idioma del audio y subtítulos . . . 3

2.6. Idioma y actualizaciones . . . 3

3. macOS **3**

3.1. Instalación . . . 3

3.2. Primer arranque . . . 4

3.3. Uso . . . 4

4. Linux **4**

4.1. Instalación . . . 4

4.2. Uso . . . 4

5. Móviles y tabletas Android **4**

5.1. Instalación . . . 4

5.2. Gestos . . . 5

5.3. Dos canales a la vez . . . 5

5.4. Imagen en imagen . . . 5

5.5. La lista de canales . . . 5

5.6. Idioma y actualizaciones . . . 5

6. Android TV, Google TV y Fire TV **6**

6.1. Mando a distancia . . . 6

7. Chromecast **6**

8. Smart TV Samsung **7**

8.1. Instalación . . . 7

8.2. Mando a distancia . . . 7

9. Mando desde el móvil **7**

10. Solución de problemas **8**

1 Qué es IPTV

IPTV reproduce los canales de TV gratuitos y de acceso público que reúne el proyecto *iptv-org* (más de 10 000) y te permite pasar de uno a otro como en un televisor: subir y bajar de canal, números de canal, favoritos y grupos como Noticias, Películas o Deportes.

- **Siempre al día.** La lista de canales se actualiza cada vez que se abre IPTV, y la aplicación se actualiza sola cuando sale una versión nueva.
- **Solo canales que funcionan.** Los canales caídos se ocultan automáticamente, así el zapping nunca se queda en una pantalla negra.
- **Encuentra canales enseguida.** Busca por nombre, reconoce cada canal por su logotipo, vuelve a los canales vistos recientemente o muestra solo los países e idiomas que te interesan.
- **Tu idioma.** IPTV habla español, inglés, italiano, francés, alemán y portugués, y sigue el idioma de tu dispositivo. En los canales que lo emiten, elige el idioma del audio y activa los subtítulos.
- **Mando desde el móvil.** Controla la TV o el ordenador desde el navegador del móvil (sección 9).

Cada descarga incluye todo lo necesario: no hay que instalar nada más. Todas las descargas están en la página de versiones:

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

Aviso. IPTV no aloja ni ofrece ningún vídeo: solo carga una lista pública publicada por el proyecto iptv-org. Mira solo lo que la ley de tu país te permita ver.

2 Windows

2.1 Instalación

1. Descarga `IPTV-Setup-<versión>.exe` de la página de versiones y ábrelo.
2. Si Windows muestra *Windows protegió su PC*, haz clic en *Más información* y después en *Ejecutar de todas formas*.
3. Sigue el instalador. No necesita permisos de administrador y añade un acceso directo en el menú Inicio (y un icono en el escritorio, si quieres).

IPTV se abre maximizado y empieza a reproducir enseguida. Para quitarlo, usa *Configuración* → *Aplicaciones*.

2.2 Teclas

Estas teclas funcionan en todos los ordenadores: Windows, macOS y Linux.

Tecla	Qué hace
↑ ↓, RePág AvPág, rueda del ratón	canal siguiente / anterior
0–9, luego espera o Intro	ir a un número de canal
Retroceso	volver al canal anterior
← →, m	bajar / subir el volumen, silencio

l, Tab o clic derecho	abrir / cerrar la lista de canales
/ o Ctrl+F	buscar canales por nombre
c	elegir países e idiomas
g / G	vistos recientemente y luego los grupos (Noticias, Películas. . .)
s / S	marcar o quitar un favorito / zapping solo entre favoritos
a / t	siguiente idioma del audio / siguientes subtítulos (y desactivados)
r	mando desde el móvil: mostrar el código QR
E / I	exportar / importar favoritos (carpeta Descargas)
i	información del canal
f, doble clic	pantalla completa (Esc para salir)
p	imagen pequeña: un segundo canal, pequeño, en la esquina inferior derecha
[/]	canal anterior / siguiente de la imagen pequeña
x, clic en la imagen pequeña	intercambiar los dos canales
Espacio	pausa
h, ? o F1	ayuda en pantalla
q	salir

2.3 La lista de canales

Pulsa l para abrir a la izquierda una lista desplazable de canales, con sus logotipos; el vídeo sigue al lado. Desplázate con la rueda del ratón y haz clic en un canal para verlo. Empieza a escribir (o pulsa /) para buscar: las tildes y las mayúsculas dan igual. Esc cierra la lista. Pulsa g para ver los canales vistos recientemente, del más reciente al más antiguo.

2.4 Países e idiomas

Pulsa c, escribe para buscar un país o un idioma y pulsa Intro para marcarlo; Tab cambia entre las dos listas. A partir de ahí IPTV solo muestra los canales de los países marcados o en los idiomas marcados, hasta que borres la selección (Supr, o la fila *Quitar todos los filtros*).

2.5 Idioma del audio y subtítulos

Cuando un canal ofrece más de un idioma de audio o subtítulos, una nota en la parte inferior de la pantalla lo indica. Pulsa a para el siguiente idioma del audio y t para los siguientes subtítulos (y al final *desactivados*). IPTV recuerda el idioma y lo usa en todos los demás canales que lo ofrecen.

2.6 Idioma y actualizaciones

IPTV usa el idioma del sistema. Cada vez que se abre comprueba si hay una versión nueva; si la hay, la instala sin preguntar y se reinicia solo al cabo de unos segundos.

3 macOS

3.1 Instalación

1. Comprueba qué chip tiene tu Mac: *menú Apple → Acerca de este Mac*.
2. Descarga la imagen de disco correspondiente de la página de versiones:

- Apple silicon (M1, M2, M3, M4…): `IPTV-<versión>-macOS-arm64.dmg`
- Intel: `IPTV-<versión>-macOS-x86_64.dmg`

3. Ábrela y arrastra **IPTV** a **Aplicaciones**.

3.2 Primer arranque

IPTV no está notarizado por Apple, así que la primera vez macOS se niega a abrirlo. Solo hace falta una vez:

1. Abre IPTV desde Aplicaciones. Cuando macOS diga que no se puede abrir, haz clic en *OK*.
2. Abre *Ajustes del Sistema* → *Privacidad y seguridad*, baja hasta *Se ha bloqueado «IPTV»…* y haz clic en *Abrir igualmente*; después confirma.

3.3 Uso

IPTV usa las mismas teclas que en Windows (sección 2.2). En el Dock aparece como **IPTV** mientras reproduce un canal.

Consejo. Guarda IPTV en la carpeta Aplicaciones: si se abre desde la imagen de disco o desde Descargas, macOS lo ejecuta desde una copia de solo lectura y no puede actualizarse.

4 Linux

4.1 Instalación

Descarga `IPTV-<versión>-x86_64.AppImage` de la página de versiones. Es un único archivo que lo incluye todo. Hazlo ejecutable y ábrelo:

```
chmod +x IPTV-*-x86_64.AppImage
./IPTV-*-x86_64.AppImage
```

También puedes, en un gestor de archivos, abrir *Propiedades* → *Permisos*, marcar *Permitir ejecutar el archivo como un programa* y hacer doble clic en él.

Funciona en PC de 64 bits con un Linux de 2022 o posterior (Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 y versiones más recientes).

Consejo. Herramientas como *Gear Lever* o *AppImageLauncher* añaden IPTV al menú de aplicaciones. Si el AppImage dice que falta FUSE, ábrelo con `--appimage-extract-and-run`.

4.2 Uso

IPTV usa las mismas teclas que en Windows (sección 2.2). Se actualiza sustituyendo el archivo AppImage, así que guárdalo en una carpeta en la que puedas escribir (por ejemplo, tu carpeta personal).

5 Móviles y tabletas Android

5.1 Instalación

1. En el móvil, descarga `IPTV-<versión>.apk` de la página de versiones y ábrelo.
2. Android pide una vez permiso para instalar aplicaciones desde el navegador o el gestor de archivos: permítelo y toca *Instalar*.

3. IPTV no está en Google Play, así que Play Protect puede avisar de un desarrollador desconocido: elige *Instalar de todas formas*.

También puedes instalarlo con *Obtainium*, que mantiene las aplicaciones actualizadas directamente desde su página de versiones.

5.2 Gestos

Gesto	Qué hace
deslizar hacia arriba / abajo	canal siguiente / anterior
tocar	abrir / cerrar la lista de canales
doble toque	volver al canal anterior
mantener pulsado	información del canal

5.3 Dos canales a la vez

Pon el móvil o la tableta en vertical y la pantalla se divide en dos, un canal encima del otro. Toca una mitad para oírla: un borde azul fino la señala, y la lista de canales y el mando desde el móvil actúan sobre ella. Desliza hacia arriba o abajo sobre una mitad para cambiar su canal. Vuelve a poner el dispositivo en horizontal para ver un solo canal.

5.4 Imagen en imagen

Sal de la aplicación mientras ves algo (botón de inicio, o desliza hacia arriba desde abajo): el canal sigue en una ventana pequeña sobre las demás aplicaciones, con botones para cambiar de canal. Toca la ventana para volver a IPTV, o arrástrala fuera para cerrarla. Necesita Android 8 o posterior.

5.5 La lista de canales

Toca la pantalla para abrirla. Toca un canal para verlo, mantenlo pulsado para añadirlo a favoritos o quitarlo. Los botones de arriba:

- Casilla de **búsqueda**: escribe parte del nombre de un canal.
- Flechas ◄ ►: grupo anterior / siguiente.
- **Reloj**: los canales vistos recientemente.
- ★: solo favoritos. Mantenlo pulsado para guardar tus favoritos en un archivo o añadirlos desde uno.
- **Globo**: elegir países e idiomas.
- **Subtítulos** (solo en canales que ofrecen opciones): idioma del audio y subtítulos.
- **Mando desde el móvil**: controla IPTV desde otro móvil (sección 9).
- **Enviar**: reproducir en un Chromecast (sección 7).
- **Salir**: cierra IPTV (y deja de enviar).

5.6 Idioma y actualizaciones

IPTV usa el idioma del móvil. Al abrirse comprueba si hay una versión nueva. La primera vez, Android pide permitir que IPTV instale aplicaciones; después, las actualizaciones se instalan con una confirmación como mucho.

6 Android TV, Google TV y Fire TV

La misma aplicación funciona en dispositivos de TV y se maneja con el mando. Las tiendas de TV no la ofrecen, así que se instala una vez con la aplicación gratuita *Downloader*:

- **Fire TV / Fire TV Stick:** instala *Downloader* desde la tienda de Amazon. Después abre *Configuración* → *Mi Fire TV* → *Opciones para desarrolladores* → *Instalar aplicaciones desconocidas* y activa Downloader.
- **Google TV, Chromecast con Google TV, Android TV:** instala *Downloader* desde Play Store y permítelo en *Ajustes* → *Aplicaciones* → *Seguridad y restricciones* → *Fuentes desconocidas*.

En Downloader, escribe

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

y después descarga `IPTV-<versión>.apk` e instálalo. IPTV aparecerá entre las aplicaciones de la TV.

6.1 Mando a distancia

Botón	Qué hace
Arriba / Abajo, Canal +/−, Avance / Retroceso rápido	canal siguiente / anterior
OK, Reproducir/Pausa, Menú	abrir / cerrar la lista de canales
Izquierda / Derecha	vistos recientemente y luego los grupos
0–9 (si el mando los tiene)	ir a un número de canal
Atrás	cerrar la lista
Info	información del canal
Teclas Audio / CC (si las hay)	siguiente idioma del audio / subtítulos

En la lista de canales, pulsa Arriba sobre el primer canal para llegar a la casilla de búsqueda. Los botones de arriba de la lista eligen países e idiomas, audio y subtítulos, y abren el mando desde el móvil.

Consejo. La mayoría de estos mandos no tiene teclas numéricas: el mando desde el móvil (sección 9) es la forma más rápida de elegir un canal.

7 Chromecast

Los Chromecast antiguos (el dispositivo sencillo sin mando) no pueden instalar aplicaciones. Envía a ellos desde la aplicación de Android:

1. Comprueba que el móvil y el Chromecast estén en la misma Wi-Fi.
2. Abre la lista de canales en IPTV, toca el botón **Enviar** y elige tu Chromecast.
3. Haz zapping en el móvil como siempre: la TV le sigue.

Algunos canales no se pueden enviar porque sus servidores no lo permiten; IPTV los salta automáticamente.

8 Smart TV Samsung

IPTV funciona en los televisores Samsung de 2019 en adelante. Samsung solo permite instalar aplicaciones que no están en su tienda desde un ordenador, con la TV en *modo desarrollador*. La configuración se hace una sola vez, desde un PC con Windows en la misma Wi-Fi que la TV.

8.1 Instalación

1. En el PC, instala desde `https://developer.tizen.org` las herramientas de línea de comandos de *Tizen Studio*. En su Package Manager, instala *Samsung Certificate Extension* y *TV Extensions Tools* (pestaña *Extension SDK*).
2. En la TV, abre *Aplicaciones* y escribe 1 2 3 4 5 con el mando. Activa el *modo desarrollador*, introduce la dirección IP del PC y reinicia la TV.
3. Descarga `IPTV-Samsung-TV-<versión>.zip` de la página de versiones y descomprímelo.
4. Busca la dirección IP de la TV (*Configuración* → *General* → *Red* → *Estado de red*) y ejecuta, en la carpeta descomprimida:

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-on-tv.ps1 -TvIp 192.168.1.4
   ```

   La primera vez explica cómo crear el certificado gratuito de Samsung (con una cuenta Samsung). Ejecútalo de nuevo después: instala IPTV, que aparecerá entre las aplicaciones de la TV.

A partir de ahí IPTV se actualiza solo: no hace falta repetir la configuración para las versiones nuevas. Usa el idioma de la TV.

8.2 Mando a distancia

Botón	Qué hace
Arriba / Abajo, CH + / CH −	canal siguiente / anterior
0–9	ir a un número de canal
OK	lista de canales (en la lista: ver el canal seleccionado)
Izquierda / Derecha	vistos recientemente y luego los grupos
PRE-CH	volver al canal anterior
INFO	información del canal
🔴 **Rojo**	añadir o quitar un favorito
🟢 **Verde**	solo favoritos
🟡 **Amarillo**	menú de idioma del audio y subtítulos
🟡 **Amarillo** en la lista	elegir países e idiomas
🔵 **Azul**	buscar canales por nombre
Atrás	cerrar la lista o salir de IPTV

El mando desde el móvil (sección 9) aún no está disponible en los televisores Samsung. La aplicación gratuita *SmartThings* sirve como mando desde el móvil para los botones básicos.

9 Mando desde el móvil

Controla IPTV desde tu móvil, Android o iPhone, sin instalar nada. Puedes recorrer y buscar todos los canales y tocar uno para verlo; el mando también tiene favoritos, canales vistos recientemente, canal

arriba / abajo, volumen, idioma del audio y subtítulos. Funciona con IPTV en un ordenador y en Android TV, Google TV y Fire TV, y habla el idioma de tu móvil.

1. En un ordenador pulsa r. En Android TV, Google TV o Fire TV, abre la lista de canales y elige el botón **mando desde el móvil**. Aparece un código QR.
2. Escanéalo con la cámara del móvil. El móvil tiene que estar en la misma Wi-Fi. Sin cámara, abre en el navegador del móvil la dirección que aparece en pantalla y escribe el PIN.
3. El mando se abre en el navegador del móvil. Añádelo a la pantalla de inicio o a marcadores: desde entonces se conecta solo siempre que IPTV esté abierto.

Para llevar tus favoritos a otra TV u otro ordenador, usa **Guardar en el móvil** al final de la página del mando y después **Añadir desde un archivo** en el mando del otro dispositivo. Los favoritos se añaden, nunca se quitan. En un ordenador también puedes pulsar E (guardar en la carpeta Descargas) e I (añadir desde ahí); en móviles y tabletas Android, mantén pulsado el botón ★.

La primera vez, Windows (y macOS, si tiene el cortafuegos activado) pregunta si IPTV puede usar la red: permítelo en las redes **privadas**; si no, los móviles no podrán conectarse. Solo los móviles que conocen el PIN pueden controlar IPTV.

10 Solución de problemas

Un canal no se reproduce.
Muchos canales gratuitos dejan de emitir o solo funcionan en algunos países. IPTV los oculta y pasa al siguiente solo; simplemente cambia de canal.

La lista parece más corta que antes.
Comprueba si hay países o idiomas elegidos (c en un ordenador, el botón del globo en Android, ● **Amarillo** en la lista en los televisores Samsung) y quítalos.

El mando desde el móvil no se conecta.
Comprueba que el móvil esté en la misma Wi-Fi (no en datos móviles) y que el cortafuegos del ordenador permita IPTV en las redes privadas.

Aparecen subtítulos en la lista pero no se ve nada.
Algunos canales anuncian subtítulos que en realidad no envían. IPTV funciona bien.

IPTV está en otro idioma.
Sigue el idioma del dispositivo (en un ordenador, el del sistema). Los nombres de canales, grupos y países vienen de la lista y siempre están en inglés.

¿Otra cosa?
Avísanos en `https://github.com/vickdini/iptv/issues`.

IPTV es software libre con licencia GNU General Public License, versión 3 o posterior. Su código fuente está en `https://github.com/vickdini/iptv`.